

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется:


Хлопчатобумажные ткани с 2 разными узорами шириной по 110 см: для внешней и внутренней сторон по 0,80 м; волюменфлиз флизелин Р 140 (или 295) 0,80 м шириной 150 см; тесьма 0,60 м шириной 2 см; готовая косая хлопчатобумажная бейка 1,60 м шириной 2 см; 3 большие пуговицы; 3 большие кнопки для пришивания.

Раскрой:

Внешняя и внутренняя стороны конверта длиной по 80 см и шириной по 85 см, включая припуски. Под деталь для внутренней стороны приметать волюменфлиз такого же размера.

Пошив:

- Тесьму разрезать на 2 равные части. На детали для внутренней стороны конверта отрезки тесьмы настроить вдоль срезов длиной по 80 см на расстоянии по 1 см, начав от верхнего среза детали. Нижний конец тесьмы подвернуть.
- Внутреннюю и внешнюю детали конверта сложить лицевыми сторонами, верхние срезы длиной по 85 см стачать. Припуски волюменфлиза срезать близко к строчке. Внутреннюю и внешнюю детали разложить, припуски шва разутюжить. Каждый оставшийся срез длиной 85 см сложить посредине лицевой стороной вовнутрь и сколоть. Затем сколотые срезы наложить одни на другие и стачать. Припуски волюменфлиза срезать вплотную к строчке. У сгиба конец



припусков срезать наискосок. Внутреннюю деталь конверта вытянуть наружу так, чтобы внутренняя и внешняя детали конверта лежали изнаночными сторонами.

- Открытые срезы внутренней и внешней деталей сметать и окантовать косой бейкой следующим образом: один приутюженный срез косой бейки разложить и притачать с изнаночной стороны к срезу на расстоянии 1 см (приутюженный сгиб). Бейку отвернуть на припуски, концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, и настроить в край.

- Конверт разложить так, чтобы внизу получился острый уголок. Боковые края отвернуть к середине и наложить один на другой на ширину 6 см. Для застежки пришить 3 кнопки на расстоянии от переднего края по 3 см, от верхнего края — 22 см. Кнопки пришить с интервалами по 8 см. Для отделки с лицевой стороны пришить пуговицы (поверх кнопок). Верхний край конверта отвернуть вниз, сзади на ширину ок. 5 см.