


p.116





Размеры 134, 140, 146, 152 и 158  
Длина по спинке 59–62–65–68–71 см.

### Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин 1,70–1,70–1,80–1,85–1,90 м шириной 150 см; плюш тедди для подкладки 0,75–0,80–0,80–0,85–0,85 м шириной 150 см; стеганая подкладочная ткань для рукавов 0,55–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 140 см; батист для подкладки капюшона 0,45 м шириной 150 см; полоса для меховой опушки 0,60 м шириной 10 см; лента 1,50 м шириной 8 мм; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 60–60–65–65–70 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 35 см; 10 пробивающихся кнопок.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму хлопчатобумажные ткани, плюш тедди для подкладки, стеганая ткань для подкладки рукавов.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 627. С детали 1 перенести подборт как отдельную деталь. На детали 6 метки кнопок поставлены для размера 134. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 134.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

### Раскрой:


Из хлопчатобумажного габардина:

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1 Полочка                   | 2x |
| Подборт                     | 2x |
| 2 Спинка со сгибом          | 1x |
| 3 Кокетка спинки со сгибом  | 1x |
| 4 Рукав                     | 2x |
| 5 Воротник-стойка со сгибом | 2x |
| 6 Капюшон                   | 2x |

а) планка для застежки длиной 61–64–66,5–69,5–72,5 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

б) полоса обтачки для кулиски длиной 97–

**Выкройка с красными контурами на листе выкроек В**  
Детали 1–6  
размер 134  
размер 140  
размер 146  
размер 152  
размер 158




### План раскладки

Х/б габардин шириной 150 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для планки застежки (а) оставить один край (крапку) выступающим на 11 см.



99–103–107–111 см и шириной 5 см, включая припуски;

с) 2 нижних кармана длиной по 16,5–17–17,5–18–18,5 см, из них сверху 3 см приходится на обтачку, и шириной по 14–14,5–15–15,5–16 см;

д) 2 детали складки (нижние карманы) длиной по 41–42,5–44–45,5–47 см и шириной по 3,5 см;

е) 4 детали клапана (нижние карманы) длиной по 14,5–15–15,5–16–16,5 см и шириной по 5–5–5,5–5,5–6 см;

ф) 2 верхних кармана длиной по 10,5–11–11,5–12–12,5 см, из них сверху 3 см приходится на обтачку, и шириной по 8–8,5–9–9,5–10 см;

г) 2 детали складки (верхние карманы) длиной по 23–24,5–26–27,5–29 см и шириной по 3,5 см;

h) 4 детали клапана (верхние карманы) длиной по 8,5–9–9,5–10–10,5 см и шириной по 3,5–3,5–4–4–4,5 см;

й) 2 манжеты длиной по 25–25–25,5–25,5–26 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см;

к) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 22 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Из плюша тедди (подкладочная ткань): деталь 1 за вычетом ширины подборта, а также детали 2 и 3.

Из стеганой ткани (подкладочная ткань): деталь 4.

Из батиста (подкладочная ткань): деталь 6.

Прокладка: см. план-раскладки.

### Пошив:

■ Верхний срез спинки присборить между метками-звездочками. Кокетку притачать к спинке. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву и на расстоянии 7 мм.

■ Стачать плечевые срезы. Припуски швов заутюжить назад. Плечевые швы отстрочить. Стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить.

■ На полочках обметать петли в качестве прорезов для кулиски. Обтачку для кулиски приметать к изнаночной стороне парки поверх размеченных линий кулиски, с лицевой стороны притачать по разметке.

■ Карманы-портфели. Вдоль верхнего среза каждого кармана отвернуть цельнокроеную обтачку на изнаночную сторону и притачать на расстоянии 2 см. На детали складки отвернуть припуски по коротким срезам на изнаночную сторону и приутюжить. Вдоль одного продольного среза детали складки заутюжить припуск на изнаночную сторону. Второй продольный срез детали складки притачать к боковым и нижнему срезам кармана лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуск детали складки в нижних уголках кармана надсечь. Деталь складки отвернуть на изнаночную сторону, края кармана приутюжить и отстрочить в край. Приутюженный внутренний край детали складки положить под внешние края кармана, приутюжить. Карман наложить на полочку по линиям совмещения. Деталь складки приколоть и настрочить в край. У верхних уголков кармана заложить и застрочить складки на длину по ок. 2 см.

■ Клапаны. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами. Стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Вывернуть. Клапан отстрочить в край. Клапан притачать выше кармана на 1,5 см, заутюжить вниз и еще раз отстрочить вдоль шва притачивания. В нижних уголках нижних клапанов

и по линиям середины верхних клапанов пробить по кнопке (верхние части). Нижние части кнопок пробить на карманах.

■ Более короткую застежку-молнию сложить до половины длины, посредине поставить метку. Застежку-молнию приколоть к срезу горловины парки внешней стороной вниз так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на полочках и спинке на расстоянии ок. 5 мм от размеченной линии шва и метка совпала с линией середины спинки. Концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию приметать. Внешнюю деталь капюшона втачать в горловину, прихватив застежку-молнию.

■ На рукавах выполнить швы. Втачать рукава, припосадив их по окатам.

■ Подборта притачать к полочкам подкладки. На подбортах и подкладке срезать припуски на подгибку низа. На подкладке выполнить швы. Внутреннюю деталь воротника втачать в горловину подбортов и подкладки. В подкладку втачать рукава. Разнять длинную застежку-молнию. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Половинки застежки-молнии приколоть к срезам бортов подбортов и внутренней детали воротника (лицевая сторона) внешней стороной вверх так, чтобы край тесьмы совпал точно с размеченной линией шва. Проложить строчку посредине тесьмы застежки-молнии. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, припуски шва заутюжить на подборта и воротник.

■ Подборта, внутренний воротник и подкладку приколоть к парке лицевой стороной к лицевой стороне. При этом зубчики застежки-молнии совместить с линиями швов срезов бортов, припуски по срезам бортов оставить выступающими. Припуски по передним срезам верхнего воротника отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх внутренней детали воротника. Проложить строчку вдоль верхнего среза воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Подкладку вложить в парку изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки в рукава парки. Припуски по срезу бортов заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию приметать так, чтобы зубчики не были видны. Борты отстрочить на расстоянии 7 мм. Точно сколоть швы втачивания воротников. С изнаночной стороны стачать припуски швов втачивания воротников близко к шву, при этом начать/закончить строчку на расстоянии по ок. 5 см от бортов.

■ Подборта и подкладку приметать выше линии нижнего края. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 4 см. Борты пришить к подгибке низа вручную.

■ Вдоль нижнего среза каждого рукава приметать подкладку, не подворачивая. Подкладку приметать вдоль размеченного разреза близко к разметке. На рукаве выполнить разрез и окантовать срезы — см. модель 624. Ширина окантовки в готовом виде 1 см. По нижнему срезу рукава заложить и заметать складки в направлении стрелки.

■ Манжету притачать к нижнему срезу каждого рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь, стачать концы. Вывернуть. Внутренний край приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Внешние края манжеты отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. На манжете установить кнопку.

■ Планка для застежки. Планку (а) сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь и стачать на концах короткие срезы. Планку вывернуть и отстрочить по внешним краям в край и на расстоянии 7 мм. Планку, взяв вместе открытые продольные срезы, притачать к правой полочке и правому концу воротника-стойки на расстоянии 2 см от края борта, при этом планка направлена к боковому шву. Припуски шва притачивания планки срезать до ширины 5 мм. Планку заутюжить вперед над швом притачивания и отстрочить на расстоянии 7 мм от шва.

■ С помощью маленькой английской булавки в кулиску вдеть ленту.

■ На капюшоне выполнить средний шов. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Шов отстрочить близко к шву и на расстоянии 7 мм. Разъемную застежку-молнию на воротнике раскрыть. Свободную тесьму застежки-молнии приметать к капюшону (лицевая сторона, совместив линии середин) внешней стороной вниз так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва. Тесьму застежки-молнии притачать вдоль размеченной линии шва. Меховую полосу сложить до половины ширины лицевой стороной наружу. Концы полосы слегка скруглить. Срезы полосы взять вместе и приметать между поперечными метками к лицевому вырезу капюшона. На подкладке капюшона выполнить средний шов. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами. Стачать срезы, оставив открытым в нижнем шве участок длиной ок. 20 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на углах срезать наискосок. Капюшон вывернуть, приутюжить, открытый участок в шве зашить. Капюшон отстрочить по контуру в край. У передних краев капюшона по разметке установить кнопки.

# Таблица размеров

## детских

### МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

| Рост (см) = размер |    | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58  | 59  | 60  |
| Обхват талии       | см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54  | 55  | 56  |
| Обхват бедер       | см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61  | 63  | 65  |
| Длина спины        | см | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  |
| Длина рукава       | см | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36  | 38  | 41  |
| Обхват шеи         | см | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28  | 28  | 29  |

### ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

| Рост (см) = размер |    | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 62  | 64  | 66  | 68  | 72  | 76  | 80  | 84  | 88  | 92  |
| Обхват талии       | см | 57  | 58  | 59  | 61  | 63  | 65  | 67  | 69  | 71  | 73  |
| Обхват бедер       | см | 67  | 69  | 72  | 74  | 78  | 82  | 86  | 90  | 94  | 98  |
| Длина спины        | см | 29  | 30  | 31  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 43  |
| Длина рукава       | см | 43  | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см | 30  | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  |     |

### МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

| Рост (см) = размер |    | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 63  | 66  | 69  | 72  | 75  | 78  | 81  | 84  | 87  | 90  |
| Обхват талии       | см | 57  | 60  | 62  | 65  | 67  | 70  | 72  | 75  | 77  | 79  |
| Обхват бедер       | см | 67  | 70  | 73  | 76  | 79  | 82  | 85  | 88  | 91  | 94  |
| Длина спины        | см | 29  | 30  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39  | 41  | 43  | 45  |
| Длина рукава       | см | 43  | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см | 30  | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  |     |

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПРИПОСАДИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЗААНЯЯ  
СЕРЕДИНА СГИБ  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

→  
1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:1

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
1:1

→  
1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
1:2

→  
1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЗАСТЕЖКА-МОНИИВ  
БИННОВИ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЛИНИИ  
СЕРЕДИНЫ  
ПЕРЕДА

ПРИПОСАДИТЬ

↓ 2:3

Задняя середина шов

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

Долевая нить

←  
1:3

→  
1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:5

ПРИСВОРИТЬ

\*

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

5см

5см

→  
2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | 1 | 2 | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
2:1

→  
2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:2

↑ 1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

\*

←  
2:2→  
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | 14 | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛБЕВАЯ НИТЬ\*

←  
2:3

→  
2:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:4

↑ 1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ  
КАРМАН


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



КУЛИСКА

↓ 3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

КУЛИСКА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

→  
3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
3:1

→  
3:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
3:2

→  
3:4

СКЛАДКА

СКЛАДКА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←  
3:3

→  
3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ  
КАРМАНА

←  
3:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com