




Выкройки платья для девочки + комбинезон р.92-116



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

В выкройках BURDA учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому не вымеряйте детали выкройки, а постарайтесь максимально точно снять мерки вашего ребенка и правильно определить размер по таблице. Главной меркой является рост, но важны и другие мерки — обхваты груди, талии и бедер.



Перед снятием мерок повяжите по талии ребенка сантиметровую или репсовую ленту.

1.Рост.

2.Обхват груди. Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3.Обхват талии. Измеряется по ленте на талии, довольно туго.

4.Обхват бедер. Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5.Длина спины. Измеряется от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.

6.Длина рукава. Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.

7.Обхват шеи. Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

137 Комбинезон для девочки ••

Размеры 92, 98, 104, 110, 116
Длина по боковому шву 53–57–62–66–71 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю 23–24–25–26–27 см.

Вам потребуется:

Узорчатый мадаполам 1,30–1,40–1,50–1,60–1,65 м шириной 110 см; лоскут однотонного мадаполама размером ок. 20 x 25 см; бархатная лента 0,90 м шириной 5 мм; эластичная лента 0,45 м шириной 5 мм; 6–6–6–6–7 пуговиц; тонкий шнур для канта.

Рекомендуемые ткани: легкие хлопчатобумажные или смешанные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 137.

На детали 22 метки петель поставлены для размера 92. Для размеров 98–116 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 92. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных 2–2–2–3 петлю поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

На деталях 23 и 26 линии строчек для кулиски вычерчены для размера 92. Для размеров 98–116 эти линии вычертить заново на такую же ширину. На детали 23 метку прореза, соответственно, сместить.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.



Раскрой:

Из узорчатого мадаполама:

- | | |
|---|----|
| 21 Лиф переда со сгибом | 1х |
| 22 Лиф спинки | 2х |
| 23 Передняя половинка брюк | 2х |
| 24 Мешковина кармана | 2х |
| 25 Боковая часть передней половинки брюк, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2х |
| 26 Задняя половинка брюк | 2х |
| а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 39 см и шириной 4 см, включая припуски; | |
| б) 2 рукава шириной по 27,5–28–28,5–29–29,5 см и длиной по 13–15–17–19–21 см, включая припуски; | |
| с) 2 паты рукавов длиной по 11–12–13–14–15 см и шириной по 7 см, в готовом виде 2 см, включая припуски. | |

Из однотонного мадаполама:

- | | |
|--|----|
| 27 Левый верхний карман | 1х |
| 2 косые бейки для кантов (нижние карманы) длиной по 17 см и шириной по 4 см, включая припуски. | |



Пошив:

■ **Накладной карман.** Цельнокроеную обтачку верхнего среза кармана отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить по разметке. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман настрочить на левую половинку лифа переда по разметке в край. Верхние уголки кармана настрочить по периметру маленького треугольника.

■ **Выполнить плечевые швы.** На лифе комбинезона выполнить боковые швы ниже поперечных меток. Припуски швов разутюжить.

■ **Горловина.** Припуск по срезу горловины срезать до ширины 1 см. Цельнокроеные обтачки средних срезов частей лифа спинки отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины. Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска. Концы обтачки лежат на обтачках частей лифа спинки. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски

шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины и обтачки частей лифа спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Нижние концы обтачек частей лифа спинки приметать. Горловину отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ **На левой части лифа спинки** обметать петли по разметке. Левую часть спинки наложить на правую часть спинки, совместив линии середины спинки, нижние срезы сметать.

■ **На рукавах** выполнить швы. Припуски швов разутюжить. Каждый рукав сложить до половины длины изнаночной стороной вовнутрь, открытые срезы (срезы втачивания) сметать. Рукав приколоть к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов рукава с боковым швом. Для этого припуски боковых швов еще раз отвернуть. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва. Припуски шва втачивания рукава заутюжить на лифы переда и спинки. Нижний край рукава отвернуть до шва втачивания рукава и приутюжить.

■ **Каждую пату** рукава сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Пату вывернуть и отстрочить в край. На чисто вытачанном конце паты обметать петлю. Пату наложить на рукав с изнаночной стороны. Открытый конец паты притачать к припускам шва втачивания рукава, совместив середину паты с плечевым швом. Пату отвернуть на лицевую сторону, обогнув нижний край рукава, и зафиксировать с помощью пуговицы.

■ **Канты.** Каждую косую бейку для канта сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, в сгиб вложить шнур. Вплотную к утолщенной части канта проложить строчку, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Кант приметать к передней половинке брюк вдоль входа в карман так,

чтобы утолщенная часть канта лежала на детали, а плоская часть канта — на припуске.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Припуски шва срезать близко к строчке. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман отстрочить в край. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковины. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк.


■ **На брюках** выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

■ **Половинки брюк** вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить от верха до начала шагового скругления в одну сторону. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ **На передних половинках брюк** обметать петли в качестве прорезов для кулиски. Предварительно с изнаночной стороны поверх меток петель приутюжить маленькие лоскуты прокладки для уплотнения.

■ **Лиф комбинезона** притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить вниз и настрочить по разметке для кулиски. Бархатную ленту разрезать на 2 равные части. Отрезки ленты притачать к концам эластичной ленты. Длина эластичной ленты в готовом виде составляет 36–37–39–40–41 см. Завязки и эластичную ленту вдеть в кулиску.

■ **Припуски на подгибку низа** заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Нижние края половинок брюк закатать.



План раскладки при ширине ткани 110 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

138 Платье для девочки ••

Размеры 92, 98, 104, 110, 116

Длина по спинке 50–53–57–60–64 см.

Вам потребуется:

Батист 0,75–0,80–0,85–0,90–0,95 м шириной 140 см; ткань пике для банта 0,20 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,40–0,45–0,45–0,50–0,50 м шириной 5 мм; 6–6–7–7–8 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 138.

На детали 22 метки петель поставлены для размера 92. Для размеров 98–116 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 92. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных 4–5–5–6 петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из батиста:


- | | |
|---|----|
| 21 Перед со сгибом | 1х |
| 22 Спинка | 2х |
| а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 39 см и шириной 4 см, включая припуски; | |
| б) 2 рукава шириной по 40,5–41–41,5–42–42,5 см и длиной по 10,5–11,5–12,5–13,5–14,5 см, включая припуски. | |

Из ткани пике:

бант длиной 78 см и шириной 17 см, в готовом виде 7 см, включая припуски;

План раскладки

Батист шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



узелок для банта длиной 12 см и шириной 8 см, в готовом виде 2,5 см, включая припуски.

Прокладка: см. участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ Выполнить плечевые швы. Выполнить боковые швы ниже поперечных меток. Припуски швов разутюжить.

■ Горловина — см. модель 137.


■ На рукавах выполнить швы. Припуски швов разутюжить. Нижние срезы рукавов заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 2 см, подвернуть до ширины по 1 см и застрочить для кулисок, оставив в швах открытыми небольшие участки для вдевания эластичных лент. В кулиски вдеть эластичные ленты, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет 18,5–19–19,5–20–20,5 см.

■ Верхние срезы рукавов присборить. Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы рукавов с боковыми швами. Для этого припуски боковых швов еще раз отвернуть. Рукава втачать в

Выкройка с красными контурами на листе выкроек А

Детали 21 и 22

размер 92	_____
размер 98	_____
размер 104	_____
размер 110	_____
размер 116	_____




проймы. Припуски швов заутюжить на перед и спинку.

■ Нижние концы цельнокроеных обтачек средних срезов частей спинки отвернуть. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ На левой части спинки обметать петли по разметке.

■ Бант сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Концы банта срезать наискосок. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски

шва срезать близко к строчке. Бант вывернуть, края приутюжить. Открытый участок шва зашить. Узелок банта сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Продольные срезы стачать. Припуски шва разутюжить. Узелок вывернуть. Края приутюжить так, чтобы шов лежал посередине. На банте разметить середину. По обеим сторонам от середины банта заложить петли длиной по 8 см, концы банта отвернуть. Заложённые петли сшить с нижней стороны банта. Бант присобрать посередине. Узелок обогнуть вокруг середины банта, концы узелка сшить с нижней стороны. Бант пришить у края горловины по линии середины переда.




2a


92

Mod. 138

Mod. 138

1a





23

2d


vordere Mitte Naht
center front seam
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОБ

Durchzug
casing
КВЛНСКА

92
23

1c

1d






2f


Mod. 138


Mod. 138





1e











21



4f

Mod. 137

3e


2f

5a



5a

burda[®]
www.burdastyle.de



5c


Durchzug
casing
КУЛИСКА

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

26

5b

4c



5d

5e

25



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Anstöß
placement
линия
СОВМЕЩЕНИЯ

Anstöß
placement
линия
СОВМЕЩЕНИЯ

3

4

2

4e

