




Выкройка пуловера + комбинезона для малышей р.74-92



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

В выкройках BURDA учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому не вымеряйте детали выкройки, а постарайтесь максимально точно снять мерки вашего ребенка и правильно определить размер по таблице. Главной меркой является рост, но важны и другие мерки — обхваты груди, талии и бедер.



Перед снятием мерок повяжите по талии ребенка сантиметровую или репсовую ленту.

1.Рост.

2.Обхват груди. Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3.Обхват талии. Измеряется по ленте на талии, довольно туго.

4.Обхват бедер. Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5.Длина спины. Измеряется от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.

6.Длина рукава. Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.

7.Обхват шеи. Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

132 А, В, С Пуловеры для малышей

Размеры 74, 80, 86, 92, 98

Длина по спинке: А, В — 36–38–40–42–44 см, С — 43–45–47–49–51 см.

Вам потребуется:

Пуловер А. Хлопчатобумажное трикотажное полотно 0,50–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 150 см; двойная игла швейной машины; шаблоны MyStyle с мотивами «Перья» и ракля; краска для текстиля черного цвета (Rayher).

Пуловер В. Хлопчатобумажное трикотажное полотно 0,50–0,70–0,70–1,10–1,10 м шириной 150 см; двойная игла швейной машины.

Пуловер С. Хлопчатобумажное трикотажное полотно 0,70–0,75–0,75–0,80–0,80 м шириной 150 см; двойная игла швейной машины.

Рекомендации к пуловеру С: края бахромы будут сворачиваться только при одинарном трикотажном полотне.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Планы раскладки




Пуловер А

Хлопчатобумажное трикотажное полотно шириной 150 см
Размеры 74–98


Пуловер В

Хлопчатобумажное трикотажное полотно шириной 150 см


Размер 74




Размеры 80, 86



Размеры 92, 98




Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх.



Пуловер С

Хлопчатобумажное трикотажное полотно шириной 150 см
Размеры 74–98



Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 132 А, 132 В, 132 С. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на трикотажном полотне.

Детали 21 и 22


размер 74

размер 80

размер 86

размер 92

размер 98



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера — 3 см, на подгибку низа рукавов — 2 см (не забудьте про скосы припусков на подгибку низа рукавов у нижних швов!). Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Пуловеры А, В, С:

21 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1х

22 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1х

а) бейка горловины, цельнокроеная с завязками, длиной 74–75–75,5–76–76,5 см и шириной 4 см, включая припуски;

Только для пуловера С:

б) 2 полосы для бахромы длиной по 31–32,5–34–36–37,5 см и шириной по 8,5 см, включая припуски.

Пошив:

Пуловер А

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. «Это надо знать» на стр. 2.

■ Шаблоны расположить на передке и слегка придавить. Краску нанести на верхний край шаблона и распределить раклей вниз по мотиву. Мотив зафиксировать, проутюжив его утюгом. Обратите внимание на руководство производителя.

■ **Разрез спинки.** Спинку разрезать по линии середины спинки до метки разреза. Край разреза разложить в прямую линию, подвернуть вдвое и застрочить (узкая подгибка). С изнаночной стороны у нижнего конца разреза стачать маленькую вытачку.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски шва разутюжить.

■ **Горловина.** Припуск по срезу горловины срезать до ширины 1 см. От концов бейки горловины отмерить по 20 см для завязок, поставить метки. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Продольные срезы бейки горловины притачать вместе к срезу горловины, оставив выступающими завязки за края разреза спинки. Припуски шва заутюжить на пуловер.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава.

■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 1,5 см.

Пуловер В

■ Разрез спинки — см. пуловер А.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, начав/закончив строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски шва разутюжить.

■ Припуск по срезу горловины срезать. От концов бейки горловины отмерить по 20 см для завязок, поставить метки. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить, завязки не приутюживать. Сложенную вдвое бейку горловины приколоть к срезу горловины, совместив сгиб бейки с краем горловины. Завязки оставить выступающими за края разреза спинки. Бейку притачать на расстоянии 1 см от сгиба.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава.

■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 1,5 см.

Пуловер С

■ Полосы для бахромы приметать к боковым срезам передка от размеченной линии нижнего края до линий нижних срезов рукавов лицевой стороной к лицевой стороне.

■ Далее шить так же, как пуловер А. При настрачивании подгибки низа пуловера и рукавов полосы для бахромы не закреплять. На полосах выполнить бахрому (ширина полос — 1 см). Полосы бахромы слегка потянуть, чтобы срезы свернулись.

133 Комбинезон для малышей ••

Размеры 74, 80, 86, 92, 98


Вам потребуется:

Хлопчатобумажное трикотажное полотно 0,90–0,90–1,60–1,70–1,80 м шириной 140 см.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 133. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь *a* вычертить прямо на полотне.




Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, припуски на подгибку низа не предусмотрены. Для детали *a* припуски уже учтены в приведенных размерах.


Планы раскладки

Хлопчатобумажное трикотажное полотно шириной 140 см

Размеры 74, 80



Размеры 86–98



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Раскрой:

- 21 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
22 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x
а) бейка горловины, цельнокроеная с завязками, длиной 74–75–75,5–76–76,5 см и шириной 4 см, включая припуски.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами – см. «Это надо знать» на стр. 75.

■ Разрез спинки – см. модель 132.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски шва разутюжить. У нижних краев рукавов концы припусков швов срезать наискосок.



■ Горловина – см. модель 132.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава. Стачать шаговые срезы. Припуски швов разутюжить.


Выкройка с синими контурами на листе выкроек D

Детали 21 и 22

размер 74
размер 80
размер 86
размер 92
размер 98



Пустые листы в файле выкройки отсутствуют.





2a


1a


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)













3a 



 2a








3d

3e

Mod. 132
92, 98

2e




3f

3g


21

2g



ЛИНИИ СЕРВИСНЫХ ПЕРЕДА СЛИБ ДОЛЖЕВЯ НИТЬ

Mod.132 AB



3i

