




Выкройка платья(топа, р.34-44




Идем Швейной фен!


<https://vk.com/vyagemshyom>








●●
112
34-44



●●
113
34-44




●
114
34-44




A

●●
115 A,B
34-44



B



●
116
34-44

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

Размер		20	21	22	23	24	25	26	27
Обхват груди	см	92	96	100	104	110	116	122	128
Обхват талии	см	74	78	82	86	92	98	104	110
Обхват бедер	см	98	102	106	110	116	122	128	134
Длина переда	см	44	45	46	47	48	49	50	51
Высота груди	см	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина спины	см	40	41	41	42	42	43	43	44
Длина плеча	см	13	13	13	13	14	14	14	15
Длина рукава	см	58	59	59	59	59	60	60	60
Обхват в.ч. руки	см	29	30	31	32	34	36	38	40
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43	44

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	см	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Обхват талии	см	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Обхват бедер	см	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Длина переда	см	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Высота груди	см	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины	см	42	43	43	44	44	45	45	46	47
Длина плеча	см	13	13	13	13	14	14	14	15	15
Длина рукава	см	60	61	61	61	61	62	62	62	63
Обхват в.ч. руки	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

112 Топ ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 50 см.

Важно: внешние срезы этой модели остаются открытыми. При желании вы можете срезы обтачать, не внося в выкройку коррективы.

Вам потребуется:

Шелковый батист 1,20–1,20–1,20–1,25–1,25–1,25 м шириной 135 см; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: легкие шелковые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 112.

Припуски:

На швы и по срезам — 1 см.

Раскрой:

1 Перед со сгибом

1x

Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 1–6

размер 34


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



2 Спинка со сгибом

1x

3 Обтачка горловины переда со сгибом

1x

4 Обтачка горловины спинки со сгибом

1x

5 Обтачка проймы переда

2x

6 Обтачка проймы спинки

2x

a) 2 косые бейки для горловины длиной по 34–35–36–36–37–37 см и шириной по 5 см, включая припуски;

b) 2 косые бейки для пройм длиной по 46–47–48–49–50–51 см и шириной по 5 см, включая припуски;

c) 5 полос для переда длиной по 60 см и шириной по 6,5 см (выкроить без припусков).

Прокладку приутюжить к обтачкам.


Пошив:

■ Горловина. Горловину переда и спинки пришить между метками-звездочками. Для этого

План раскладки при ширине ткани 135 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



113 Топ ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 45 см.

Важно: внешние срезы этой модели остаются открытыми. При желании вы можете срезы обтачать, не внося в выкройку коррективы.

Вам потребуется:

Батист 1,00 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: легкие хлопчатобумажные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 113.

Припуски:

На швы и по срезам — 1 см.

Раскрой:

1 Перед со сгибом

1x

2 Спинка со сгибом

1x

3 Обтачка горловины переда со сгибом

1x

4 Обтачка горловины спинки со сгибом

1x

5 Обтачка проймы переда

2x

6 Обтачка проймы спинки

2x


a) 2 косые бейки для горловины длиной по 34–35–36–36–37–37 см и шириной по 5 см, включая припуски;

c) 2 косые бейки для пройм длиной по 46–47–48–49–50–51 см и шириной по 5 см, включая припуски;

Прокладку приутюжить к обтачкам.

Пошив:

■ Топ шить так же, как модель 112, но без полос на перед.



Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 1–6

размер 34

размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



План раскладки при ширине ткани 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

114 Топ ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 45 см.

Вам потребуется:

Саржа из натурального шелка 0,80 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785.

Важно: общий расход ткани для топа 114 и юбки 130 — см. модель 130.

Рекомендуемые ткани: держащие форму легкие шелковые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 114.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

1 Перед со сгибом

1x

2 Спинка со сгибом

1x

3 Обтачка горловины переда со сгибом

1x

4 Обтачка горловины спинки со сгибом

1x

5 Обтачка проймы переда

2x

6 Обтачка проймы спинки


2x

Прокладку приутюжить к обтачкам.

Пошив:

■ Стачать боковые, плечевые срезы на топе и обтачках. При этом, выполняя плечевые швы, начать/закончить строчку точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.

■ Горловина. Горловину переда присборить



Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 1–6

размер 34


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



План раскладки при ширине ткани 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

между метками-звездочками до 17–17,5–18–18,5–19 см, горловину спинки до 13–13,5–14–14,5–15 см. Обтачку горловины притачать к горловине лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и притачать к припускам шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Обтачку пришить к плечевым швам.

■ Проймы, Обтачки притачать к проймам лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать близко к строчке. Обтачки наложить поверх припусков на проймы и притачать к припускам близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы обтачек пришить к швам.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

115 А, В Платья ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44

Длина от талии: А — 72 см, В — 80 см.

Важно: внешние срезы этой модели остаются открытыми. При желании вы можете срезы обтачать, не внося в выкройку коррективы.

Вам потребуется:

Платье А. Ткань в поперечную полоску 1,55–1,55–1,55–1,60–1,65–1,65 м шириной 150 см (раскрой по поперечной нити); эластичная лента 0,75–0,80–0,85–0,90–0,95–0,95 м шириной 1 см; флизелин G 785.

Платье В. Атлас, растягивающийся в поперечном направлении, 1,90–1,90–1,90–1,95–1,95–1,95 м шириной 140 см (раскрой по продольной нити). Приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: держащие форму легкие плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 115 А и 115 В. Детали 1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по линиям совмещения. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь для всех размеров.

Платье А. Обтачки (детали 3–6) кроить по поперечной нити.

Платье В. Линии отделочных строчек вдоль краев разрезов на деталях 1 и 2 вычерчены для размера 34. Для размеров 36–44 сместить линии отделочных строчек соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья А — 4 см, на подгибку низа и по краям разрезов платья В — 3,5 см.

Раскрой:

Платье А, В

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| Мешковина кармана | 4x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка проймы переда | 2x |
| 6 Обтачка проймы спинки | 2x |

а) 2 косые бейки для окантовки среза горловины длиной по 34–35–36–37–37 см и шириной по 5 см, включая припуски;


б) 2 косые бейки для окантовки срезов пройм длиной по 46–47–48–49–50–51 см и шириной по 5 см, включая припуски;

с) обтачка для кулиски общей длиной 95–99–103–107–111–115 см и шириной 4 см, включая припуски.

Планы раскладки



Платье А

Ткань в полоску шириной 150 см



Платье В

Атлас шириной 140 см



Прокладку приутюжить к обтачкам.

Пошив:

Платье А

■ Горловина — см. модель 112.

■ Стачать плечевые срезы. Припуски швов заутюжить назад. Концы припусков пришить к горловине.

■ На обтачках пройм стачать плечевые срезы. Обтачки приметать под проймы, срезы пройм окантовать сложенными вдвое косыми бейками так же, как срезы горловины.

■ Стачать боковые срезы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить. Верхние концы припусков пришить.

■ Карманы в швах — см. модель 135. Притачанные паты у концов входов в карманы отсутствуют.

■ Кулиски. Припуски по продольным срезам обтачки кулиски заутюжить на ширину 1 см. Обтачку приметать поверх размеченных линий кулиски к изнаночной стороне платья, концы обтачки подвернуть. Обтачку притачать с лицевой стороны платья по разметке. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Размер кулиски в готовом виде 72–76–80–84–88–92 см.

Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 1–6

размер 34


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



116 Платье •

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44

Длина от талии 110 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно натурального цвета с поперечной каймой (величина раппорта 100 см) 2,00–2,00–2,00–2,00–4,00–4,00 м шириной 130 см; эластичная лента 0,75–0,80–0,85–0,90–0,95–0,95 м шириной 1 см; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 116. Детали 1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по линиям совмещения.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа и по краям разрезов — 2 см.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка проймы переда | 2x |
| 6 Обтачка проймы спинки | 2x |

а) обтачка для кулиски общей длиной 95–99–103–107–111–115 см и шириной 4 см, включая припуски.

Прокладку приутюжить к обтачкам.

Пошив:

■ Стачать боковые, плечевые срезы и срезы обтачек. При этом, выполняя плечевые швы, начать/закончить строчку точно у размеченной линии горловины. В боковых швах оставить открытыми разрезы. Припуски швов разутюжить.


■ Горловина и проймы — см. модель 114.

■ Кулиски — см. модель 115.

■ Припуск на подгибку низа платья и по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 1 см, при этом у верхних концов разрезов проложить поперечные строчки.

пуски отвернуть на лицевую сторону, стачать наискосок. Припуски косых швов срезать до ширины 5 мм, разутюжить. Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и приметать.

■ Припуск на подгибку низа пришить вручную незатянутыми стежками. У начала разрезов проложить по разметке поперечные строчки.



Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 1–6

размер 34


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42


размер 44



Планы раскладки при ширине ткани 130 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на раппорт узора!


Размеры 42 и 44



ИНФОРМАЦИЯ Флизелин G 785 — это мягкая, легкая биэластичная клеевая тканая прокладка. Применяется для дублирования воротников и обтачек, а также полочек жакетов и пальто из легких тканей. Детали из прокладки выкроить с тем же направлением долевой нити, что и детали из основной ткани, и с припусками на швы. Детали края из прокладки приутюжить к деталям края из основной ткани с изнаночной стороны, всухую, слабо нагретым утюгом (позиция 1). Сначала во избежание перекоса ткани поставить утюг на 1–2 участка на короткое время, а затем водить утюгом по всей площади детали в течение ок. 8 секунд (позиция 1–2). Приутюжив прокладку, оставить деталь в разложенном виде на ок. 20–30 минут для остывания.

burda Download-Schnitt

Modell 113 Burda Style 04/2011



Copyright 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.





2a

1a



Mod. 116







2d



1c



4a

3a





Mod.115 A

Mod.115 B

2a









4d

Mod. 115 **A**



3c

Mod. 115 **B**

2d






6a





5a



4a







6d

5c

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4d

8a


Mod.112

Mod. 115, 116

Mod. 115, 116

7a

6a



8c

4

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back
fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

Mod. 115 Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

Mod. 115 Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОВИНА КАРМАНА

7c

7b

6c



8d


Mod.112

Mod. 115, 116

Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА



Mod.115,116



7c

6d



rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

▽
10a

Mod.115 **A** Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ




9a ▽

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod. 113, 114

8a
△



▽
10c

▷ 9b

5

8c
△

Mod. 116 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

9c
△



10d

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ



Mod.115 A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



9c

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod.113,114

8d




Mod. 112, 113, 114, 115 **B**, 116 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

2

10a

11a





burda[®]
www.burdastyle.de

11b

10c

2

2

1

11c

1

*

*

