

Платье р. 34-44



ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	см	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

Размер		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	см	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Длина спины	см	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер		44	46	48	50	52	54	56
Рост	см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди	см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106	110	115
Длина спины	см	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Длина рукава	см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43

119 Мастер-класс: платье

7/2014

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Длина от талии 60 см.

Рекомендуемые ткани: легкие платьевые ткани.

Деталь 3 переснимите дважды, это упростит процесс раскроя.

Экстра-совет: размер платья определяется по обхвату груди (разм. 34 — 80 см, разм. 36 — 84 см, разм. 38 — 88 см, разм. 40 — 92 см, разм. 42 — 96 см, разм. 44 — 100 см).

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- батист 1,75 м шириной 145 см для всех размеров;
 - эластичная лента шириной 7 мм:
- размер 34 — 1,60 м, размер 36 — 1,65 м, размер 38 — 1,75 м, размер 40 — 1,80 м, размер 44 — 1,90 м;

- нитки для шитья.


Кроме того:

- шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек;
- карандаш, ножницы для бумаги;
- сантиметровая лента;
- портновские булавки;
- портновский мелок, «волшебный» портновский мелок;
- ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;
- копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки;
- игла швейной машины и ручная игла для шитья.




Детали 1–3

- Размер 34 — x x x x x
- Размер 36 — o o o o o
- Размер 38 — — — — —
- Размер 40 — — — — —
- Размер 42 — — — — —
- Размер 44 — — — — —



Батист шириной 145 см
Размеры 34–44



Планы раскладки показывают, как расположить детали бумажной выкройки на ткани. Приколите детали бумажной выкройки.





1 Лиф переда со сгибом 1х

2 Лиф спинки со сгибом 1х

3 Переднее и заднее полотнище юбки со сгибом 2х

Для оборки горловины (а), обтачек пройм (b) и бретелей (с) бумажные выкройки не предусмотрены. Эти детали вычертите прямо на ткани, размеры приведены




в сантиметрах, включительно с припусками — см, шаги 2 и 3.



1 РАСКРОЙ: ЛИФЫ ПЕРЕДА И СПИНКИ, ПОЛОТНИЩА ЮБКИ
От одной кромки ткани отмерьте 70 см и разметьте линию булавками (лицевая сторона). Затем ткань сложите лицевой стороной вовнутрь, совместив кромки у размеченной линии. Детали 1, 2 и 3 наложите на сложенную вдвое ткань, совместив линии середины переда/спинки со сгибами ткани. Приколите. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте портновским мелком припуски: на подгибку низа — 1 см, на остальные швы и по срезам — 1,5 см. Детали выкроите.

2 РАСКРОЙ: ОБОРКА
Ткань сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На ткани вычертите 2 детали оборки длиной: для размеров 34–38 — 55 см, для размеров 40–44 — 60 см от сгиба, шириной по 21 см. Детали выкроите.


3 РАСКРОЙ: БРЕТЕЛИ И ОБТАЧКИ
Лоскут ткани разложите в один слой изнаночной стороной вверх. От прямого угла вниз и в сторону отмерьте по 27 см, поставьте метки, метки соедините прямой линией («волшебный» портновский мелок). Параллельно этой линии вычертите косые бейки шириной по 4 см: 2 обтачки пройм (b) длиной по 35 см и 4 бретели (c) длиной по 50 см. Детали выкроите.



4 ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА
Линии швов на детали кроя можно не переводить. На лифах переда и спинки у поперечных меток для притачивания бретелей на припусках выполните надсечки длиной по 5 мм. От боковых срезов одной детали оборки (a) отмерьте по 26 см — оборка переда, от боковых срезов другой детали оборки (a) отмерьте по 21 см — оборка спинки, выполните надсечки.


5 БОКОВЫЕ ШВЫ
Лиф переда наложите на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколите боковые срезы (контрольная метка 1), стачайте с припусками шириной 1,5 см. Полотнища юбки сложите лицевыми сторонами, сколите боковые срезы. Стачайте с припусками шириной 1,5 см. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте на лиф спинки/заднее полотнище юбки. Юбку пока отложите в сторону.

6 ПРОЙМЫ
Каждую косую обтачку проймы (b) сложите вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжьте. Сложенную обтачку приколите к срезу проймы так, чтобы открытые срезы обтачки лежали на расстоянии 1 см от края припуска. Обтачку притачайте на расстоянии 5 мм от открытых срезов. Выступающие концы обтачки срежьте. Припуски шва срежьте близко к шву. Обтачку отверните на изнаночную сторону. Пройму приутюжьте и отстрочите на расстоянии 5 мм.




7 БРЕТЕЛИ

Один конец каждой бретели отверните на изнаночную сторону на ширину 5 мм. Бретель сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложите строчку. Концы нитей строчки полностью не срезайте, а проденьте в ушко иглы для штопанья и крепко свяжите. Для выворачивания иглу протяните ушком вперед через рулик. Приутюжьте. Каждую бретель приколите к лифу переда/спин-




8 ОБОРКА

Для присборивания оборки верхнего края платья на каждой детали оборки между поперечными метками (см. шаг 4) на расстоянии 1,3 см от верхнего среза проложите машинную строчку крупными стежками. В конце и в начале строчки закрепки не выполняйте, концы нитей строчки оставьте длиной по ок. 5 см. На расстоянии 5 мм от этой строчки проложите еще одну строчку. Детали оборки сложите лицевыми сторонами, боковые срезы стачайте с припусками шириной по 1 см. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте назад.




9 НИЖНИЙ КРАЙ ОБОРКИ

Нижний срез оборки заутюжьте на изнаночную сторону на ширину 1 см. С лицевой стороны вдоль сгиба проложите узкую плотную зигзагообразную строчку. С изнаночной стороны выступающий припуск срежьте вплотную к стежкам.




10 ПРИТАЧАТЬ ОБОРКУ

Оборку переда наложите на лиф переда лицевой стороной к изнаночной стороне, совместив поперечные метки с краями пройм. Крепко держа нижние нити строчек присборивания, оборку стяните до длины верхнего среза лифа переда. Нити строчек свяжите. Сборку равномерно распределите. Оборку приколите к верхнему срезу лифа переда. Аналогично оборку спинки приколите к верхнему срезу



11 КУЛИСКА

Припуски швов заутюжьте на лифы переда и спинки. Оборку отверните на лицевую сторону платья, открытые верхние срезы оборки отверните на изнаночную сторону на ширину 1,5 см и приколите. Приутюжьте. Верхние края переда, спинки и оборки отстрочите на расстоянии 1 см, оставив в шве у одной проймы открытым участок длиной ок. 3 см для вдевания эластичной ленты. В кулиску вдените эластичную ленту длиной: для размера 34 — 93 см, для размера 36 — 95 см, для размера 38 — 98 см, для размера 40 — 100 см, для размера 42 — 102 см, для размера 44 — 104 см. Концы эластичной ленты сшейте.




12 ЮБКА

Юбку приколите к лифу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Притачайте с припусками шириной 1,5 см. Припуски шва обметайте вместе, заутюжьте вверх и настрочите на расстоянии 1 см для кулиски, оставив в шве открытым участок длиной 3 см для вдевания эластичной ленты. В кулиску вдените эластичную ленту длиной: для размера 34 — 64 см, для размера 36 — 68 см, для размера 38 — 72 см, для размера 40 — 76 см, для размера 42 — 80 см, для размера 44 — 84 см. Концы ленты сшейте на ширину 1 см. Подгибка низа платья — см. шаг 9.

burda Download–Schnitt

Modell 119 Burda Style 07 /2014




Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



2c


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2


Gummizug / elastic casing
КУЛИСКА

1b

1c







Gummizug / elastic casing
КУЛИСКА

4c


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3b

3c

2c

Träger
strap
БРЕТЕЛЬ



5a 

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

3

4a 


5a

5b

burda[®]
www.burdastyle.de

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4b



5c

