

Выкройка полукомбинезона

р.98-122




Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

В выкройках BURDA учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому не вымеряйте детали выкройки, а постарайтесь максимально точно снять мерки вашего ребенка и правильно определить размер по таблице. Главной меркой является рост, но важны и другие мерки — обхваты груди, талии и бедер.



Перед снятием мерок повяжите по талии ребенка сантиметровую или репсовую ленту.

1. Рост.
2. Обхват груди. Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
3. Обхват талии. Измеряется по ленте на талии, довольно туго.
4. Обхват бедер. Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.
5. Длина спины. Измеряется от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
6. Длина рукава. Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
7. Обхват шеи. Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см 16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см 22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см 29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см 30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см 29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см 30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

12 листов

A4



Дополнительные сведения

■ Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы — 1–2 см, на подгибку низа — 2–5 см.

■ Расход ткани дается с учетом специфики рекомендуемого материала. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

■ План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывается вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Сгиб ткани маркируется СГИБ, продольные края отреза ткани маркируются КРОМКИ.

В один слой ткань раскладывается лицевой стороной вверх.

■ Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

■ Детали и участки деталей, заштрихованные на плане раскладки, надо дублировать прокладкой.

■ Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

ИНСТРУКЦИЯ

Пошив:

■ **Наколенники.** Припуски по верхнему и нижнему срезам каждого наколенника заутюжить на изнаночную сторону. Наколенник приколоть к передней половинке брюк по разметке, настрочить вдоль верхнего и нижнего краев, боковые срезы сметать.

■ Срезы отделочных накладок задних половинок брюк отвернуть на изнаночную сторону, отделочные накладки настрочить на задние половинки брюк, наметать вдоль задних средних срезов.

■ Прорезные карманы с застежками на молнии — см. модель 622. Но мешковины карманов пока не стачивать. Конец каждой застежки-молнии срезать на расстоянии 2 см от конца кармана.

■ **Клапаны.** Две детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Вывернуть. Клапан отстрочить в край. Припуски по срезам притачивания срезать до ширины 7 мм и вместе обметать. На клапане пробить верхнюю часть кнопки по разметке. Клапан настрочить на переднюю половинку брюк на расстоянии 1 см выше кармана. Клапан заутюжить вниз и еще раз настрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На передней половинке брюк пробить нижнюю часть кнопки соответственно верхней части кнопки, при этом лежащую сверху мешковину отвернуть, прихватив только прилегающую к передней половинке мешковину. Мешковины стачать. Верхние и боковые срезы мешковин приметать под переднюю половинку.

■ Части лифа переда притачать к верхним срезам передних половинок брюк. Припуски швов заутюжить вверх. Части лифа переда отстрочить вдоль швов притачивания.

■ На задних половинках стачать средние срезы от верха на длину ок. 15 см. Припуски шва заутюжить на левую заднюю половинку. Лиф спинки притачать к задним половинкам брюк. Припуски шва заутюжить вверх. Лиф спинки отстрочить вдоль шва притачивания.

■ **Боковые швы и застежки на молнии.** Каждую застежку-молнию длиной 12 см (с крупными зубчиками) притачать вдоль боковых срезов от линии нижнего края до метки разреза под застежку на молнию так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Для этого ниже метки разреза на расстоянии по 5 мм от размеченных линий бокового шва вычертить новые линии разреза, соответственно, у верхнего конца разреза с изнаночной стороны приутюжить лоскуток прокладки. Выполнить боковой шов, закончив строчку на 1 см ниже метки разреза под застежку на молнию. У нижнего конца шва припуски по краям разреза надсечь и срезать до ширины 1 см на длину разреза. От конца шва выполнить косые надсечки к верхним концам заново вычерченных линий разреза под застежку на молнию. Припуски бокового шва разутюжить. Припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Маленький треугольник у верхнего конца разреза заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию подложить под разрез и приметать вдоль краев разреза так, чтобы зубчики были видны. Нижние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Край разреза отстрочить в край, прихватывая застежку-молнию.

■ Стачать шаговые срезы. На брюках единой строчкой выполнить передний средний шов ниже метки разреза под застежку на молнию и задний средний шов до конца. Левую заднюю половинку отстрочить вдоль среднего шва.

■ Длинную застежку-молнию раскрыть, верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Правую половинку застежки-молнии наложить верхней стороной вниз вдоль правого переднего среза комбинезона (лицевая сторона) так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали, а тесьма застежки-молнии

лежала на припуске. Правую половинку застежки-молнии притачать вдоль размеченной линии шва, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов, строчку закончить на ок. 2 см выше метки разреза. Аналогично притачать левую половинку застежки-молнии вдоль левого переднего среза комбинезона. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, тесьмы застежки-молнии с припусками отвернуть на изнаночную сторону.

■ Эластичную ленту шириной 2 см разрезать на 2 равные части. Каждый отрезок эластичной ленты наложить на цельнокроеную с лифом спинки подкладку бретель. Верхний конец эластичной ленты притачать вдоль размеченной верхней линии шва так, чтобы боковые срезы бретели выступали на одинаковую ширину.

■ **Подкладка внутренними деталями брюк.** На подкладке выполнить швы, оставив открытыми разрезы под застежки на молнии на 2 см длиннее, чем на комбинезоне. Припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону. На каждой внутренней детали брюк стачать короткие срезы. Припуск по нижнему срезу внутренней детали заутюжить на изнаночную сторону. Затем нижний край внутренней детали заутюжить на изнаночную сторону на ширину 2 см и застрочить для кулиски, оставив открытым в шве участок длиной ок. 2 см для вдевания эластичной ленты. В кулиску вдеть эластичную ленту шириной 1 см, концы эластичной ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 25 см. Открытый участок шва застрочить. Припуск по верхнему срезу внутренней части заутюжить на изнаночную сторону. Внутреннюю деталь вложить в половинку брюк подкладку изнаночной стороной к лицевой стороне, верхний срез внутренней детали притачать на расстоянии 14 см от нижнего среза.

■ Комбинезон вывернуть изнаночной стороной наружу. Подкладку вложить в комбинезон лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать. Подкладку вытянуть вверх. Снизу просунуть руку через половинку брюк и вывернуть комбинезон лицевой стороной наружу. Затем подкладку вложить в комбинезон. Верхний край комбинезона отстрочить в край. На каждой цельнокроеной с лифом спинки бретели из основной ткани проложить строчку вдоль верхней размеченной линии шва. Через открытые передние срезы просунуть руку между подкладкой и комбинезоном, нижний конец каждой эластичной ленты оттянуть вниз, ткань бретели стянуть. Длина кулиски в готовом виде составляет 7–7,5–8 см. Нижний конец эластичной ленты притачать вдоль размеченной на бретели нижней линии шва с лицевой стороны. Выступающий конец ленты срезать. Подкладку пришить к тесьмам застежек-молний. Нижние срезы подкладки приметать — они будут лежать у размеченных линий нижнего края. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 3 см и застрочить.

■ На конце каждой цельнокроеной с лифом спинки бретели пробить верхнюю часть кнопки по разметке. Бретель приколоть к лифу переда по линии совмещения. На лифе переда пробить нижнюю часть кнопки соответственно верхней части кнопки.

624 Комбинезон •••

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Длина брюк по боковому шву от талии 54–58–63–67–72 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 35 см.

Вам потребуется:

Поплин рипстоп 1,10–1,15–1,20–1,25–1,30 м шириной 140 см; флис в качестве подкладки 0,70–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 160 см; нейлоновый поплин 0,20 м шириной 145 см для всех размеров; эластичная лента 0,30 м шириной 2 см; эластичная лента 0,60 м шириной 1 см; пластмассовые застежки-молнии (с крупными зубчиками) длиной: 1х 30 см и 2х 12 см; 2 пластмассовые застежки-молнии (с мелкими зубчиками) длиной по 12 см (карманы); 4 пробивающиеся кнопки.

Рекомендуемые ткани: плотные плащевые ткани, флис в качестве подкладки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 624. С детали 23 мешковину кармана переснять как отдельную деталь. С детали 24 отделочную накладку переснять как отдельную деталь. На детали 23 линии кармана вычерчены полностью только для размера 98. Для остальных размеров линии кармана, соответственно, продлить. На детали 21 линия совмещения бретели вычерчена только для размера 98. Для остальных размеров эту линию сместить соответственно линии выкройки. На деталях 22 и 26 метки кноп-пок поставлены только для размера 98. Для остальных размеров метки кнопок сместить соответственно линиям выкройки.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, припуски на подгибку низа подкладки не предусмотрены.

Раскрой:

Из поплина рипстоп:

21 Лиф переда

2х



Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек С

Детали 21–26


размер 98

размер 104

размер 110

размер 116

размер 122



- | | |
|----------------------------|----|
| 22 Лиф спинки со сгибом | 1х |
| 23 Передняя половинка брюк | 2х |
| Мешковина кармана | 4х |
| 24 Задняя половинка брюк | 2х |
| Отделочная накладка | 2х |
| 25 Наколенник | 2х |
| 26 Клапан | 4х |

Из флиса:

Детали 21–24.


Из нейлонового поплина:

а) 2 внутренние детали брюк шириной по 43,5–44,5–45,5–46,5–47,5 см и длиной по 14 см.

Планы раскладки

Поплин рипстоп шириной 140 см

STOFFBRUCH




WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Флис (подкладка)

шириной 160 см

STOFFBRUCH




WEBKANTEN

Нейлоновый поплин

шир. 145 см

STOFFBR.



WEBK.

СОВЕТ Отправляясь в магазин покупать ткань, возьмите с собой полный комплект деталей бумажной выкройки. В этом случае при выборе ткани с другим узором, например в продольную полоску вместо поперечной, вы легко сделаете перерасчет расхода ткани.

1:1

5*5cm

задняя середина

1:2

долевая



задняя половинка
2дет.

планка, бейка, кант

2.1

1:2

122

116

110

104

98

отделочная накладка

2дет.

←
1:1

→
1:3

↓
2:2

1:3

122

116

110

104

98

МОЛНИЯ

середина переда

ШОВ

1:2

мешковина кармана

4дет.

1:4




передняя половинка
2дет.

2:3

1:4

лиф перед
2дет.



←
1:3

2:4
↓

2:1

1:1



2:2



3:1



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

2:2

1:2

←
2:1

→
2:3

3:2
↓

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemsnyom>

2:3

1:3




2:2



2:4



3:3



Идеи Швейной Фей!
<https://vk.com/vyagemsnyom>

2:4

1:4



2:3



лиф спинки
1дет.

3:4



3:1

2:1



3:2



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

3:2

2:2
↑

←
3:1

→
3:3

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemsnyom>

3:3


2:3



3:2



3:4




3:4

2:4



3.3



наколенник
2дет.