

Платье 5

и удоб

Прост
трикотажные д
платья, ком
сим
практичных
малышей много



7 Комбинезон ●●●
Размеры 50-98

классич
детского
который
дополни
в шагов
удобной

Платье для девочки р.50-98



Выкройки VK

5 ПЛАТЬЕ

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,55 м	0,60 м	0,80 м	0,90 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, эластичная тесьма шириной 1 см, 1 пластиковая кнопка.


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 карман
- 4 спинка
- 5 рукав
- 8 воротник-стойка



Важно! Подрезать перед 1 и спинку 4 до нужной длины по указанным линиям. Для размеров 50-86 детали 1, 4 и 5 укоротить на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 9 – пояс длиной, равной длине переда и спинки, шириной 7 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Вдоль краев застежки платья к срезу левой проймы (D) добавить припуск застежки шириной 2 см, а к переднему срезу оката левого рукава (D) добавить припуск шириной 3 см (припуски выкраивать в зеркальном отражении относительно среза горловины). Оба рукава 5 выкроить с припуском на подгиб низа 2 см.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуск застежки на окате левого рукава 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладные карманы: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке. Пришить пуговицу посередине верхнего края кармана.
2. Обработать вытачки на рукавах. Втачать рукава в проймы переда и спинки (слева – до застежки), совмещая контрольные знаки.
3. Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Вметать воротник (оба среза) в горловину изделия с лицевой стороны и пока не отгибать воротник наружу.
4. Отогнуть припуск застежки со стороны проймы на лицевую сторону детали поверх воротника и приколоть. Отогнуть срез припуска застежки (1 см) со стороны оката рукава на лицевую сторону поверх воротника и приколоть. Втачать воротник в горловину. Отогнуть воротник наружу. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям застежки (застрачивая срез припуска застежки (1 см) со стороны оката рукава) и по шву втачивания воротника. Совместить края застежки и сметать срезы пройм. Пришить кнопку у горловины. Выполнить две нитяные петли из прочных ниток со стороны внешнего края застежки. На внутренний край застежки пришить пуговицы.
5. Сложить изделие и рукава лицевыми сторонами внутрь; стачать боковые срезы изделия и продольные срезы рукавов.
6. Заутюжить припуск подгиба низа рукавов на изнаночную сторону и застрочить (= кулиска), оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы. Отрезать два куса эластичной тесьмы нужной длины. Продеть их в кулиски низа рукавов, отрегулировать длину и стачать в кольцо. Застрочить отверстия в кулисках.
7. Стачать пояс в кольцо. Заутюжить вдоль посередине и притачать оба среза к низу изделия. Шов настрочить по платью.

Трикотаж «в резинку»


Основной материал

stofvouw



stofvouw

stofvouw



stofvouw

1/2 stofbr: 70 cm

ВЫКРОЙКИ

vk.com/lekalo_vk

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-


кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.


- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.


5x5

Выкройк VK.com/lek



**Платье для девочек
р.50-98**





РЕЛЕГ 2

50

55-52

2

74-80

82-88

83-85

Р.В.ДН. 2

80-85

82-88

74-80


81-82

81-82

6

РЕГУЛИРАД 6

КАМЕН 6



ВЫКРОЙКИ VK
VK.COM/LEKALO - VK

vk.com

Выйройки VK
VK.com/lekaio - VK

65-92

7-80

82-90

80-90

HITS 4 MODEL 3 4

lekalо vk

10-80
12-80
14-80
16-80
18-80



