



Джемпер 35



Джемпер 35



Брюки 27


выкройка джемпера р.134-170



выкройки VK
vk.com/lekalo_vk

35 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.



Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,60 м	1,65 м	1,70 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса, 90 см тесьмы саржевого переплетения шириной 0,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 спинка
- 4 рукав
- 6 воротник – внешний и внутренний

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – манжета рукава, размером 21,5 (22-22,5-23-23,5-24-24,5) x 10 см (2 детали);
- 8 – пояс, размером 76 (79-82-85-88-91-94,5) x 10 см (1 деталь).
- 9 – левый нагрудный карман, размером 11 (11-11,5-11,5-12-12,5) x 9 (9-9,5-9,5-10-10-10,5) см – 1 деталь (длина включает 2,5 см – цельнокроенный припуск к верхнему краю кармана).
- 10 – карман рукава, размером 11 (11-11,5-11,5-12-12,5) x 7,5 (8-8,5-9-9,5-10-10,5) см – 1 деталь (длина включает 2,5 см – цельнокроенный припуск к верхнему краю кармана).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- участки расположения люверсов на воротнике-стойке 6;
- припуски к верхним краям карманов 9 и 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладные карманы на левой части переда и левом рукаве: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам детали. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали.
 2. Обработать боковые швы изделия и продольные швы рукавов.
 3. Втачать рукава в проймы.
 4. Установить люверсы на внешний воротник на расстоянии 4 см от среза горловины G и 14 см от концов воротника E.
- Сложить внешний и внутренний воротники лицевыми сторонами и обтачать верхние срезы. Шов расстрочить. Вывернуть воротник на лицевую сторону, сметать срезы горловины. Наложить левый конец воротника на правый, совмещая контрольные знаки H₁ и сметать срезы.
5. Втачать воротник в горловину изделия. Шов настрочить по горловине.
 6. Продеть тесьму в воротник через люверсы. Завязать концы тесьмы узлами.
 7. Стачать манжеты рукавов в кольцо по поперечным срезам. Сложить манжеты вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь и сметать продольные срезы.
- Притачать манжеты к низу рукавов (немного растягивая детали, если требуется). Швы расстрочить.
8. Стачать пояс в кольцо по поперечным срезам (= правые боковые). Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Притачать пояс (немного растягивая деталь, если требуется) к низу изделия. Шов расстрочить.


Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm



Выкройки VK
vk.com/lekalo_vk

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию


- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.

- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

3x3



M.V. ST.V. 1

6


ZAKLJIN 1 MODEL 35



Выкро

vk.com

35
120



170	
164	
158	
152	
146	

170	
164	
158	
152	
146	
140	
134	

R.VDR. 5


VSU'NUN 5


ВЫКРОЙКИ VK
VK.COM/LEKALO VK


4

170
165
160
152
146
140
134

ВЫКРОЙКИ VK
VK.COM/lekaio-VK







5 5113