

32 Удлиненный жакет
с капюшоном ●●
Размеры 134-170

Удлиненный жакет с капюшоном 32 –
очень комфортная модель на
прохладную погоду, так как выполняется
из фактурного трикотажа с подкладкой.
Жакет без застежки, для фиксации
используется завязывающийся пояс из
искусственной кожи.



выкройки VK
vk.com/lekalo_vk

*Удлиненный
жакет
с капюшоном
32*

**Выкройка удлиненного
жакета с капюшоном
р.134-170**


32 УДЛИНЕННЫЙ ЖАКЕТ С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной и эластичный подкладочный материал, ширина 140 см						
1,30 м	1,40 м	1,50 м	1,65 м	1,75 м	1,85 м	1,90 м
Искусственная кожа, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 спинка
- 4 рукав
- 5 капюшон
- 6 подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 7 – завязывающийся пояс, размером 138 x 9 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном и подкладочном материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Завязывающийся пояс 7 выкроить из искусственной кожи.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать боковые швы и карманы в швах: обтачать по разметке вход в карман на переднюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала). Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы В подкладки кармана.

Стачать боковые срезы переда и спинки так, чтобы обтаченный край кармана не попал под строчку.

2. Обработать продольные швы рукавов.
3. Втачать рукава в проймы, швы настрочить.
4. Стачать средние срезы капюшона, шов настрочить. Втачать капюшон в горловину с лицевой стороны, шов настрочить.
5. Аналогично обработать подкладку изделия, но без карманов и отделочных строчек.
6. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, капюшона и низа, оставляя посередине низа отверстие для вывертывания. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтаченные края.


Изнутри скрепить между собой швы капюшона и подкладки капюшона, а затем – швы горловины.

7. Обтачать подкладкой рукавов низ рукавов, выправить края, проложить по ним двойную отделочную строчку на расстоянии 2 см. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Прикрепить швы проймы подкладки к швам проймы изделия над боковыми швами.

8. Подогнуть припуски отверстия по нижнему шву изделия и подшить вручную потайными стежками. Проложить вдоль низа изделия двойную отделочную строчку на расстоянии 2,5 см.

9. Перегнуть пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Подогнуть припуски отверстия и подшить вручную потайными стежками. Проложить по краям пояса отделочную строчку.

10. Выполнить две нитяные шлевки на уровне линии талии у боковых швов.



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию


- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-


кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.


- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.


- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

3x3













Выкройки VK
vk.com/lekalov VK









Выкройки VK
vk.com/lekalov_vk