Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

# 123 Кафтан ••


**Размеры 34/36, 38/40, 42/44**
Длина по спинке ок. 90 см.

**Вам потребуется:**
Шелковый атлас, 2 раппорта узора длиной ок. 1,00 м шириной 140 см;
2 маленькие обтяжные пуговицы;
репсовая лента в качестве завязывающегося пояса 1,60–1,65–1,70 м шириной 1,5 см;
лоскут прокладки.

**Чертеж:**
Согласно чертежу изготовить бумажную выкройку переда и спинки (а) в натуральную величину.

**Припуски:**
По срезам и на подгибку низа — 2 см.


**Раскрой:**
а) перед и спинка по чертежу 1х со сгибом.
Остальные детали выкроить из бокового края ткани:
обтачка разреза переда длиной 25 см и шириной 6 см, включая припуски;
2 обтачки прорезов переда длиной по 7 см и шириной по 4 см, включая припуски;
обтачка горловины (раскрой по косой) общей длиной 72 см и шириной 4 см, включая припуски;
косая бейка для 2 воздушных петель длиной 10 см и шириной 2 см, включая припуски.
Совет: для раскроя длинной косой обтачки горловины от оставшегося края ткани отрезать 3 полосы длиной по ок. 40 см и стачать в одну длинную полосу (срезами длиной по 40 см) с припусками на швы по 5 мм. Припуски швов разутюжить. Из нее выкроить обтачку горловины сначала из 2 частей, затем стачать в одну длинную полосу.



Прокладка: полосу прокладки шириной 2 см приутюжить поверх линии середины переда на длину разреза. Маленькие лоскуты прокладки приутюжить к переду поверх разметки прорезов для пояса.


**Пошив:**
• Воздушные петли — см. модель 121. Рулик разрезать на 2 равные части, сформовать петли.
• Разрез переда и горловина. По линии середины переда разметить сметочными стежками линию разреза. С изнаночной стороны переда справа от размеченного разреза поставить метки для воздушных петель (длина каждого прореза для петли равняется 1,5 см): верхнюю петлю — под размеченной линией горловины, другую петлю — на расстоянии 12 см от верхней петли. На обтачке разреза переда продольные срезы и нижний короткий срез заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Обтачку приколоть к переду поверх разметки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку горловины приколоть к срезу горловины так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Концы обтачки горловины лежат на обтачке разреза переда. С изнаночной стороны проложить строчку вокруг размеченной линии разреза переда близко к разметке, при этом в шве (правый край разреза переда) оставить открытыми участки между поперечными метками для воздушных петель, далее проложить строчку вдоль среза горловины. Перед разрезать между швами, к нижним уголкам — наискосок. Припуски шва горловины срезать близко к строчке. Воздушные петли вложить между передом и обтачкой (правый край разреза), концы петель протянуть в отверстия и приколоть к правому края разреза. Длина воздушных петель зависит от размера пуговиц. Открытые участки шва застрочить, закрепляя петли. Обтачку разреза переда и обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Края разреза отстрочить на расстоянии по 1,5 см, у нижнего конца разреза проложить поперечную строчку. Горловину отстрочить на расстоянии 7 мм.
• Припуски по внешним срезам/на подгибку низа переда и спинки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.
• На переде выполнить маленькие прорезы для завязывающегося пояса. Для этого к переду приколоть обтачки поверх размеченных прорезов (длиной по 3 см). С изнаночной стороны вокруг разметок прорезов проложить строчки близко к размеченным линиям. Между швами выполнить прорезы. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края прорезов приутюжить. Срезы обтачек подвернуть до ширины по 1,2 см и заметать. С лицевой стороны прорезы отстрочить.
• Перед и спинку сложить по размеченным плечевым линиям изнаночной стороной к изнаночной стороне, линии швов на переде и спинке сколоть, проложить строчки вдоль размеченных линий швов.
• На концах репсовой ленты выполнить бахрому длиной по 3 см. У оснований бахромы концы ленты обмотать нитками.

**Чертеж**
Размеры приведены в сантиметрах.




**План раскладки**
**при ширине ткани 140 см**

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на то, чтобы сгиб проходил посредине узора ткани.




Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg