



# Выкройка куртки р.116-140




**11 листов**

**A4**



# КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

В выкройках BURDA учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому не вымеряйте детали выкройки, а постарайтесь максимально точно снять мерки вашего ребенка и правильно определить размер по таблице. Главной меркой является рост, но важны и другие мерки — обхваты груди, талии и бедер.



Перед снятием мерок повяжите по талии ребенка сантиметровую или репсовую ленту.

1. Рост.
2. **Обхват груди.** Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
3. **Обхват талии.** Измеряется по ленте на талии, довольно туго.
4. **Обхват бедер.** Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.
5. **Длина спины.** Измеряется от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
6. **Длина рукава.** Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
7. **Обхват шеи.** Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.

## МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

| Рост (см) = размер |    | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58  | 59  | 60  |
| Обхват талии       | см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54  | 55  | 56  |
| Обхват бедер       | см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61  | 63  | 65  |
| Длина спины        | см | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  |
| Длина рукава       | см | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36  | 38  | 41  |
| Обхват шеи         | см | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28  | 28  | 29  |

## ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

| Рост (см) = размер |    | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 62  | 64  | 66  | 68  | 72  | 76  | 80  | 84  | 88  | 92  |
| Обхват талии       | см | 57  | 58  | 59  | 61  | 63  | 65  | 67  | 69  | 71  | 73  |
| Обхват бедер       | см | 67  | 69  | 72  | 74  | 78  | 82  | 86  | 90  | 94  | 98  |
| Длина спины        | см | 29  | 30  | 31  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 43  |
| Длина рукава       | см | 43  | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см | 30  | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |

## МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

| Рост (см) = размер |    | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 63  | 66  | 69  | 72  | 75  | 78  | 81  | 84  | 87  | 90  |
| Обхват талии       | см | 57  | 60  | 62  | 65  | 67  | 70  | 72  | 75  | 77  | 79  |
| Обхват бедер       | см | 67  | 70  | 73  | 76  | 79  | 82  | 85  | 88  | 91  | 94  |
| Длина спины        | см | 29  | 30  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39  | 41  | 43  | 45  |
| Длина рукава       | см | 43  | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см | 30  | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

**Размеры 116, 122, 128, 134, 140**  
Длина по спинке 48–50–52–54–57 см.

## Вам потребуется:

Стеганая ткань с плюшевой изнаночной стороной 0,95–0,95–1,15–1,20–1,25 м шириной 140 см; эластичная лента 1,25–1,25–1,30–1,35–1,35 м шириной 12 мм; 2 пластмассовые застежки-молнии длиной по 12 см; 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 45–50–50–50–55 см. Рекомендуемые ткани: стеганые ткани с ворсовой изнаночной стороной.

## Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 134.

## Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа куртки — 4 см, на подгибку низа рукавов — 3 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

## Раскрой:

Из стеганой ткани с плюшевой изнаночной стороной:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 21 Полочка            | 2х |
| 22 Спинка со сгибом   | 1х |
| 24 Рукав              | 2х |
| 25 Воротник со сгибом | 2х |
| 26 Мешковина кармана  | 2х |

С мешковиной карманов удалить строчки, оба слоя обрабатывать отдельно.


## Пошив:

■ Прорезные карманы с застежками на молнии. «Тонкую» мешковину каждого кармана приколоть к полочке поверх размеченных линий кармана лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку по периметру прямоугольника. Полочку прорезать между швами, в уголки выполнить косые надсечки. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытащенный вход в карман выметать и приутюжить. Застежку-молнию приметать под вход в карман так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Вход в карман отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Другую мешковину кармана наложить с изнаночной стороны на карман, мешковины кармана стачать по контуру.


■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 1. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Рукава втачать в проймы полочек и спинки, контрольная метка 3.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава, оставив открытыми срезы припуска на подгибку низа рукава для вдевания эластичной ленты. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и приметать. Нижние края рукавов от-



**Выкройка с красными контурами на листе выкроек С**  
Детали 21, 22, 24–26




**Планы раскладки**  
при ширине ткани 140 см

Размеры 116, 122



Размеры 128–140



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

# ИНСТРУКЦИЯ

строчить на расстоянии по 1,7 см для кулисок. От эластичной ленты отрезать 2 отрезка длиной по 23–23–23–24–24 см. Эластичные ленты вдеть в кулиски. Длина кулисок в готовом виде составляет 20–20–20–21–21 см.

■ Припуск на подгибку низа куртки отвернуть на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулиски. Дополнительно на расстоянии 7 мм выше этой строчки проложить еще одну строчку. Эластичную ленту вдеть в кулиску, концы ленты притачать на расстоянии по 7 мм от краев бортов. Длина кулиски в готовом виде составляет 72–75–78–81–84 см.

■ Верхний воротник втачать в горловину, контрольная метка 2. Припуски шва заутюжить на воротник.

■ Для размеров 122, 128 и 140 укоротить разъемную застежку-молнию у верхнего конца соответственно длине срезов бортов — см. модель 120. Верхние концы тесьм застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии наложить верхней стороной вдоль срезов бортов от верхнего среза ворот-

ника (лицевая сторона) и приколоть так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали на расстоянии по 5 мм от линий швов, а тесьмы застежки-молнии — на припусках. Тесьмы застежки-молнии притачать по размеченным линиям швов.

■ Нижний воротник приколоть к уже втачанному верхнему воротнику лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя между ними застежку-молнию. Проложить строчку вдоль передних концов и верхнего среза воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, припуски с тесьмами застежки-молнии — на изнаночную сторону. Выступающие за края тесьм застежки-молнии припуски срезать. Края бортов отстрочить на расстоянии по 7 мм. Нижний срез нижнего воротника разложить, не подворачивая, поверх шва втачивания верхнего воротника и приметать. Воротник отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву, начав/закончив строчку у строчки притачивания застежки-молнии.

## Дополнительные сведения

■ Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы — 1–2 см, на подгибку низа — 2–5 см.

■ Расход ткани дается с учетом специфики рекомендуемого материала. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

■ План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывается вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Сгиб ткани маркируется СГИБ, продольные края отреза ткани маркируются КРОМКИ.

В один слой ткань раскладывается лицевой стороной вверх.


■ Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (сторона с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

■ Детали и участки деталей, заштрихованные на плане раскладки, надо дублировать прокладкой.


■ Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

1:1

5\*5cm




2:1




1:2

1:1

1:3




2:2  
↓



1:3


←  
1:2

ПРИПОСАДИТЬ  
ПРИПОСАДИТЬ  
ПРИПОСАДИТЬ  
ПРИПОСАДИТЬ  
ПРИПОСАДИТЬ



2:3  
↓





1:1  
↑

2:2  
→

3:1  
↓

4:1


2:2

1:2  
↑

←  
2:1

→  
2:3

3:2  
↓




2:3

1:3  
↑

←  
2:2

3:3  
↓




3:1

2:1

3:2

4:1

КУЛИСКА  
КУЛИСКА  
КУЛИСКА  
КУЛИСКА  
КУЛИСКА




3:2

2:2



←  
3:1

→  
3:3



3:3

2:3




←  
3:2

4:3



4:1

3:1  
↑



4:3

3:3  
↑

