

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Вискозный атлас 2,20 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 2 пуговицы; 2 полукольца (ремень) шириной по 4 см.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно модели 103. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.


Раскрой:

- 1 Перед со сгибом 1х
- Мешковина кармана 4х
- 2 Спинка со сгибом 1х
- 3 Рукав 2х
- 4 Задняя деталь воротника со сгибом 2х
- а) передняя деталь воротника длиной 47–47,5–48–48,5 см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см;
- б) обтачка горловины (раскрой по косой) общей длиной 82–83–84–85–86 см и шириной 4 см, включая припуски;
- с) 2 манжеты длиной по 23,5–24–24,5–25–25,5 см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см;
- д) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 19 см и шириной по 3 см, включая припуски;
- е) ремень длиной 125–130–135–140–140 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, а также вдоль плечевых срезов переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

- Припуски на подгибку низа переда и спинки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.
- Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку. Выполнить боковые швы. Оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.
- Карманы в швах — см. модель 116.
- Воротник и горловина — см. модель 101.
- Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (д). Бейку за-



Выкройка с зелеными контурами на листе выкройки В

Детали 1–4


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



утюжить поверх шва притачивания на разрез, затем сложить до ширины 7 мм, с изнаночной стороны подвернуть и пришить над швом притачивания. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.

■ По нижним срезам рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На рукавах выполнить швы.

■ **Манжеты.** Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На переднем конце манжеты обметать петлю.

■ Втачать рукава.

■ Ремень сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив один конец открытым. Припуски шва срезать близко к строчке. Ремень вывернуть, край приутюжить. Открытый конец ремня продеть через оба полукольца, подвернуть и пришить.



План раскладки при ширине ткани 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

У верхних концов разрезов рукавов строчки проложить поперек. На рукавах выполнить передние швы. По нижним срезам рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ **Манжеты.** Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие


срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На переднем конце манжеты обметать петлю.

■ Втачать рукава.

■ Верхние части кнопок пришить под правую планку застежки посередине на расстоянии 1,5 и 10 см от верхнего конца планки. При этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижние части кнопок пришить к левой планке застежки.

burda Download–Schnitt

Modell 103 Burda Style 02/2015



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

Mod.102

Bogenkante
scalloped edge
ФЕСТОНЧАТЫЙ КРАЙ

Mod.103


1a



2c

1b


1c



2d

Mod.103

1c





4a


3a

Mod.101

2a







4d

Mod.101

3c

Mod.102

Bogenkante
scalloped edge
ФЕСТОНЧАТЫЙ КРАЙ

2d

6a


5a


Taille
waist
ТАЛИЯ


Mod.102 Futter
lining
ПОДКЛАДКА

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a







rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


Mod.101,103 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6a

8a

2

7a





1

8d

6d

7c

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

10a

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

9a

1

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

8a


10b


9b

burda[®]
www.burdastyle.de

9a

8b







Mod.103Falte
pleat
СКЛПАДКА

Mod.103Falte
pleat
СКЛПАДКА


Bogenkante
scalloped edge
Мод.102 ФЕСТОИЧАТЫЙ КРАЙ

12a

10a

11a

Mod.101



12b

10b

11a

11b

12c




Mod.101,103 Fadenlauf


straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

11c

11b

10c





13a

Mod.101 Saummbruch


hem fold
ПОДГИБКА НИЗА СТИБ

Mod.103




Mod.103

12a




13b

13c



12c

13c



12d