

burda

style

6/2015

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

119 А, В, С Комбинезоны ●●●

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина шорт/брюк по боковому шву: А — 60 см, В, С — 114 см.

Ширина половинок шорт/брюк по нижнему краю: А, В, С — ок. 68 см.



Вам потребуется:

Комбинезон А. Хлопчатобумажный поплин 2,20 м шириной 110 см для всех размеров; флизелин G 700; антискользящая силиконовая эластичная лента 0,50 м шириной 1 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Комбинезон В. Вискозный креп 2,65 м шириной 145 см для всех размеров. Приклад — см. комбинезон А.

Комбинезон С. Смешанное льняное полотно 2,50 м шириной 150 см для всех размеров. Приклад — см. комбинезон А.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные ткани.



Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 119 А, 119 В и 119 С. Комбинезоны А, С: с детали 1 обтачку перенести как отдельную деталь. Комбинезоны В, С: детали 5 и 6 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Планы раскладки

Комбинезон А
Хлопчатобумажный поплин
шириной 110 см

Комбинезон В
Вискозный креп
шириной 145 см

Комбинезон С
Смешанное льняное полотно
шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер		68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

Раскрой:

Комбинезоны А, С:

- Верхняя часть лифа переда, цельнокроеная с завязкой 2х
- Обтачка 2х
- Нижняя часть лифа переда 4х
- Средняя часть лифа спинки 4х
- Боковая часть лифа спинки 4х
- Передняя половинка шорт/брюк 2х
- Задняя половинка шорт/брюк 2х
- Мешковина кармана 4х

Комбинезон В:

- Верхняя часть лифа переда, цельнокроеная с завязкой 4х
- Нижняя часть лифа переда 4х
- Средняя часть лифа спинки 4х
- Боковая часть лифа спинки 4х
- Передняя половинка брюк 2х
- Задняя половинка брюк 2х
- Мешковина кармана 4х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали лифов переда и спинки.

Пошив:

Комбинезоны А, С

■ На обтачках припуски прямых коротких срезов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обтачки притачать к остроугольным концам завязок лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Край завязок приутюжить, припуски по боковым срезам и срезам горловин верхних частей лифа переда заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и заметать. Край верхних частей лифа переда и цельнокроеных завязок отстрочить на расстоянии по 5 мм.

■ На внешней и внутренней нижних деталях лифа переда выполнить средние швы. Припуски швов разутюжить. Верхние части лифа

переда присобрать между метками-звездочками. Верхние части лифа переда притачать к дублированной прокладкой нижней части лифа переда, совместив передние края верхних частей лифа переда у среднего шва нижней части лифа переда (контрольная метка 1). Припуск по нижнему срезу не дублированной прокладкой нижней части лифа переда заутюжить на изнаночную сторону, не доходя 2 мм до размеченной линии шва. Внутреннюю нижнюю часть лифа переда наложить на внешнюю нижнюю часть лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя верхние части лифа переда. Проложить строчку в уже имеющийся шов притачивания верхних частей лифа переда. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю нижнюю часть лифа переда отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Внутреннюю нижнюю часть лифа переда отвернуть на изнаночную сторону. Шов притачивания приутюжить.

■ На передних половинках шорт/брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. На передних половинках шорт/брюк стачать средние срезы от верха на длину ок. 10 см. Припуски шва разутюжить. Передние половинки шорт/брюк притачать к внешней нижней части лифа переда, не закрепляя внутреннюю нижнюю часть лифа переда. Припуски шва заутюжить на лиф переда. Боковые и нижний срезы внутренней нижней части лифа переда приметать. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания шорт/брюк.

■ На внешнем и внутреннем лифах спинки выполнить средние и рельефные швы. Припуски швов разутюжить. Антискользящую силиконовую эластичную ленту наложить вдоль верхнего среза внутреннего лифа спинки (лицевая сторона) на расстоянии 3 мм от размеченной линии шва и настрочить в край.

■ На задних половинках шорт/брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На задних половинках шорт/брюк стачать средние срезы от верха на длину ок. 20 см. Припуски шва разутюжить. Задние половинки шорт/брюк притачать к дублированному прокладкой внешнему лифу спинки. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Выполнить правый боковой шов (контрольная метка 5), оставив открытым вход в карман. Припуск по верхнему срезу спинки выступает за боковой край верхней части лифа переда. Припуски шва заутюжить на спинку. Припуски передней половинки шорт/брюк надсечь у концов входа в карман.

■ **Карман в правом боковом шве.** Мешковины кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. У концов входа в карман выполнить поперечные закрепки длиной по ок. 1 см.

■ **Карман в левом боковом шве.** Одну мешковину кармана приколоть к припуску входа в карман левой передней половинки шорт/брюк. Мешковину кармана притачать между поперечными метками, при этом у верхней поперечной метки строчку проложить наискосок вверх, у нижней поперечной метки — наискосок вниз к краям припуска. В уголках припуски шва надсечь. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить. Другую мешковину кармана наложить на уже притачанную мешковину лицевой стороной к лицевой стороне, при этом у входа в карман припуск мешковины кармана выступает. С изнаночной стороны срезы мешковин стачать. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку шорт/брюк. У концов входа в карман выполнить поперечные закрепки длиной по ок. 1 см.

■ На внутреннем лифе спинки припуск по нижнему срезу заутюжить на изнаночную сторону, не доходя 2 мм до линии шва. Внутренний лиф спинки наложить на внешний лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать. Внутренний лиф спинки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Внутренний лиф спинки отвернуть на изнаночную сторону. Правый боковой срез внутреннего лифа спинки подвернуть и пришить к припускам правого бокового шва, левый боковой срез приметать, не подворачивая. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания задних половинок шорт/брюк, закрепляя внутренний лиф спинки.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии выступают. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии вместе с припусками пришить к верхнему краю комбинезона.

■ Выполнить шаговые швы. Единой строчкой стачать оставшиеся открытыми передние и задние средние срезы.

■ Припуски на подгибку низа подвернуть до ширины по 2 см и застрочить.

Комбинезон В

■ По 2 верхние части лифа переда сложить лицевыми сторонами, стачать срезы горловин и боковые срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Верхние части лифа спинки вывернуть, приутюжить. Открытые нижние срезы сметать.

■ На внешней и внутренней нижних частях лифа переда выполнить средние швы. Далее комбинезон шить так же, как комбинезоны А, С. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

