



131 Kleid

Größe 44, 46, 48, 50, 52
Rocklänge 62 cm (Taille ca. 5 cm unterhalb Rockansatznaht)




Schnittübersicht



Schema a, Rockbahn

Maßangaben in cm



Größe	44	46	48	50	52
Radius (cm)	35,5	36,8	38,7	40,6	42,5
R	97,5	98,8	100,7	102,6	104,5
R1					

Stoffe & Zutaten

Stoffempfehlung: Leichte, weichfallende Kleiderstoffe.
Krepp

Stoffverbrauch

Größe	44	46	48	50	52
Stoffbreite cm	145	2,90	3,00	3,10	
Stoffverbrauch (Meter/yds)	57	3%	3%	3%	

Zutaten: Vlieseline G 405, Vlieseline Formband. Anti-Rutsch-Silikon-Gummiband, 1 cm breit, Gr. 44 – 48: 0,35 m, Gr. 50, 52: 0,40 m. Niederstäbchenband, ca. 8 mm breit: 0,30 m. 1 Nahtreißverschluss, 40 cm lang und Spezial-Nähfuß.

Zuschnitt

Papierschnitt

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Die Faltenpfeile in Teil 5 gelten für Gr. 44. Für die restl. Größen die Faltenpfeile den Größenlinien entsprechend neu einzeichnen. Anhand der Schemazeichnung ein originalgroßes Schnittteil für die Rockbahnen (a) herstellen. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken.

Naht- und Saumzugaben

Für Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm zugeben.

Zuschneiden

- 1 Mittl. Vorderteil im Stoffbruch 2x
- 2 Seitl. Vorderteil 4x
- 3 Mittl. Rückenteil im Stoffbruch 2x
- 4 Seitl. Rückenteil 4x
- 5 Vord. Überteil 2x
- 6 Bindeband 2x
- a Rockbahn im Stoffbruch 2x
- Einlage siehe Graufäche im Zuschneideplan. Äußere Vorder- und Rückenteile verstärken.

Nähen

- An den verstärkten Vorder- und Rückenteilen die Teilungsnahte steppen. Nahtzugaben der vord. Teilungsnahte auseinanderbügeln. Für

den Stäbchentunnel die Nahtzugaben der rückw. Teilungsnahte 1 cm neben der Naht aufeinandersteppen. Nahtzugaben zur Mitte bügeln.

■ **Überteil:** An den Überteilen die Falten von innen ab der unteren Kante jeweils bis zum Pfeilzeichen zusteppen. Falten in Pfeilrichtung legen, Faltennahte bügeln. Falten an der unteren Kante festheften. Überteile rechts auf rechts aufeinanderlegen. Von Seitennahtkante bis Seitennahtkante (zwischen den Nahtzahlen 3) entlang der oberen Kante steppen. Gegenüber dieser Kante die Ausschnittkanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an der Ausschnittöffnung mehrfach einschneiden. Teil wenden, verstürzte Kanten bügeln. Offene Kanten (Seitennaht und Ansatzkanten) aufeinanderheften. An beiden Hälften des Überteils die Außenseite mit je einer Sicherheitsnadel markieren. Linke Hälfte des Überteils auf die linke verstärkte Vorderteilhälfte (Außenseite nach oben) stecken, die vord. Mitte trifft aufeinander. Untere und linke seitl. Kanten aufeinanderheften, die Zugabe der oberen Vorderteilkante steht über. Überteil an der Ausschnittkante 2x verdrehen, die Außenseite liegt wieder oben. Rechte Hälfte des Überteils auf die rechte Vorderteilhälfte stecken und festheften.

■ Am Oberteil die rechte Seitennaht steppen, das Überteil wird zwischengefasst. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ An den unverstärkten inneren Teilen die Teilungsnahte und die rechte Seitennaht (gegengleich zum äußeren Teil) steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ Äußeres und inneres Oberteil rechts auf rechts aufeinanderlegen, dazu das Überteil nach unten zurückschlagen und feststecken. Entlang der oberen Kante steppen.

Nahtzugaben zurückschneiden. Inneres Teil nach oben legen und schmal neben der Naht auf den Nahtzugaben feststeppen. Silikon-Gummiband neben der oberen Naht mittig auf das innere Rückenteil legen, Bandkanten leicht gedehnt feststeppen. Inneres Teil nach innen legen, obere Kante bügeln. Stecknadeln am Überteil entfernen, Überteil nach oben legen.

■ **Stäbchenband** in Länge der abgesteppten Nahttunnel minus 5 mm zurechtschneiden und in die Tunnel einschieben. Unterhalb der Stäbchen die Tunnel zusteppen.


■ An der linken Seitennahtkante der Rockbahnen von oben 22,5 cm für den Reißverschluss abmessen und markieren. Auf die Nahtzugaben der Schlitzkanten Vlieseline Formband aufbügeln. Rechte Seitennaht steppen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Rock an das äußere Oberteil steppen, Innenteil nicht mitfassen. Nahtzugaben zurückschneiden und in das Oberteil bügeln.

■ An den linken Schlitzkanten für den Reißverschluss das innere Oberteil noch einmal nach oben legen. Nahtreißverschluss einnähen, siehe „Gewusst wie“ auf Seite 2, die oberen Abschlussteile des Reißverschlusses beginnen an der oberen Ausschnittkante. Linke Seitennaht von unten bis zum Reißverschluss steppen.

■ Inneres Oberteil eingeschlagen auf den Reißverschlussbändern und der Rockansatznaht annähen.

■ Saumzugabe auf 7 mm Breite zurückschneiden, säubern, nach innen bügeln und feststeppen.

■ Am Bindeband die Naht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Band an der Umbruchlinie rechts auf rechts falten. Bandkanten aufeinandersteppen, ein Stück Naht zum Wenden offen lassen. Band wenden, Kanten bügeln. Öffnung zunähen. Band durch das Überteil ziehen und im Nacken zur Schleife binden.



Zuschneideplan

Krepp, 145 cm breit

Stoff laut Zuschneideplan falten, rechte Seite innen.

GEWUSST WIE

Verdeckter Nahtreißverschluss

Diese speziellen Reißverschlüsse gibt es in 3 Längen: 22 cm, 40 cm, 60 cm. Der Reißverschluss sollte mindestens 2 cm länger sein als der Schlitz. Er wird eingenäht, bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird. Zum Einnähen braucht man ein spezielles Nähfüßchen.

Reißverschluss einnähen:

Den Reißverschluss öffnen und die Spirale mit dem Daumennagel wegdrücken, so dass die Nahtstelle zwischen Band und Spirale zu sehen ist. Geöffneten Reißverschluss mit der Oberseite nach unten auf die rechte Stoffseite einer Schlitzkante legen. Um den Reißverschluss genau in der markierten Nahtlinie festzusteppen, den Abstand zwischen Band und Stoffkante wie folgt berechnen: Nahtzugabenbreite minus 1 cm Bandbreite = Abstand zur Stoffkante. Bei einer 1,5 cm breiten Nahtzugabe beträgt der Abstand zum Band 5 mm. Das obere Reißverschlussende im errechneten Abstand zur Stoffkante mit einer Stecknadel feststecken. Am markierten Schlitz-

ende steht das untere Reißverschlussende über. Das Nähfüßchen so auf den Reißverschluss setzen, dass die Spirale in der Kerbe rechts neben der Nadel liegt (1). Den Reißverschluss von oben bis zum markierten Schlitzende feststeppen. Den Reißverschluss schließen.

Das zweite Reißverschlussband mit der Oberseite auf die rechte Stoffseite der zweiten Schlitzkante legen, oben mit einer Stecknadel feststecken. Reißverschluss wieder öffnen. Das Nähfüßchen auf das obere Reißverschlussende setzen, die Spirale liegt in der Kerbe links neben der Nadel (2). Den Reißverschluss von oben bis zum Schlitzende feststeppen. Reißverschluss schließen.

Nun die Naht unterhalb vom Reißverschluss steppen, und zwar von unten nach oben. Dabei das lose untere Ende vom Reißverschluss zur Nahtzugabe hin legen. Die Naht möglichst dicht bis zum letzten Stich der Reißverschlussnähte steppen. Zu lange Reißverschlüsse abschneiden und das Ende mit einem Stoffrest einfassen.

