

621 Пуловер для мальчика • •

E079/2015

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 98, 104, 110, 116, 122
Длина по спинке 40–42–43–45–47 см.
Мотив с серыми контурами приведен под текстом.

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно в поперечную полоску 0,65–0,65–0,65–0,70–0,70 м шириной 145 см; флизелин G 785; 3 маленькие пуговицы; двойная игла швейной машины.

Для мотива: лоскуты ткани; хафтфлиз флизофикс.

Рекомендуемые ткани: эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 621.


Припуски:

На швы и по срезам 1,5 см, по срезам планок и срезам притачивания планок 1 см, на подгибку низа пуловера 5 см, низа рукавов 3 см. Детали а и б приведены с учетом припусков 1 см.



Раскрой:

- 1 Перед со сгибом 1х
- 2 Спинка со сгибом 1х
- 3 Рукав 2х

а) 2 планки застежки длиной по 13,5–14–14,5–15–15,5 см и шириной по 7 см, в готовом виде 2,5 см, включая припуски;



Детали 1-4
размер 98
размер 104
размер 110
размер 116
размер 122



б) бейка горловины длиной 33,5–34–34,5–35–35,5 см и шириной 4 см, в готовом виде 1 см, включая припуски.

Прокладка: см. план раскладки. Прокладку приутюжить к переду поверх нижних уголков разреза для застежки поло.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами см. модель 652.

- Выполнить плечевые швы. Припуски швов обметать вместе и заутюжить назад.
- Припуски по срезу горловины срезать до ширины 1 см. Бейку горловины сложить вдоль изн. стороной вовнутрь и приутюжить. Продольные срезы бейки, взяв вместе, втачать в горловину. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на пуловер. Пуловер отстрочить вдоль шва близко к шву.
- Застежка поло. Планки застежки притачать к продольным срезам переда. Припуски шва переда надсечь в нижних уголках наискосок. Припуски швов притачивания планок и припуски по другим продольным срезам заутюжить на планки. Планки отвернуть на половину ширины на лиц. сторону, верхние концы застрочить. Планки вывернуть. Внутренние края планок приметать к швам притачивания. Планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и вдоль верхних и передних краев в край. Левую планку наложить на правую, совместив линии середины, и приколоть. Нижние срезы планок, взяв вместе, притачать к переду. Припуски шва заутюжить вниз.
- Боковые швы и подгибка низа. При-


пуски на подгибку низа отвернуть на лиц. сторону, притачать к боковым срезам переда и спинки ниже метки разреза. Верхние края припусков на подгибку низа отвернуть вниз и приколоть. Выполнить боковые швы сверху до метки разреза. Булавки удалить. Припуски на подгибку низа отвернуть на изн. сторону, низ и края разреза приутюжить, припуски боковых швов разутюжить. Низ пуловера отстрочить с лиц. стороны на расстоянии 4 см двойной иглой.

• Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и заутюжить в одну сторону. Припуски на подгибку низа заутюжить на изн. сторону, с лиц. стороны отстрочить на расстоянии 2,5 см двойной иглой.

• Втачать рукава.

• По линии середины левой планки обметать 3 вертикальные петли: верхнюю на расстоянии 1,5 см от верхнего края, нижнюю на расстоянии 3 см от конца планки, третью посередине. К правой планке пришить пуговицы.

• Мотив перенести на бумажную основу флизофикса (флажок в зеркальном отображении). Детали из флизофикса выкроить и приутюжить к изн. стороне лоскутов ткани. Детали мотива выкроить без припусков. Бумажную основу флизофикса снять. Детали разместить на левой половинке переда, приутюжить. Промежуток между лодкой и парусом 2 мм, парус дополнительно настроить по линии середины вертикальной строчкой. Флаг настроить по короткому прямому краю.




Планы раскладки при ширине полотна 145 см

Полотно сложить вдвое лиц. стороной вовнутрь. Обратите внимание на расположение полос!

burda Download–Schnitt

Modell 621 Burda Kids E079



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



Mod. 621,622
Schlitz
slit

ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

Mod. 620,621 Streifen
stripe
ПОЛОСКА






1a



Blendenansatz
band attachment line
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ
АНИЯ ПЛАНКИ,
БЕЙКИ,КАНТА

Mod. 622
links Taschenanstoß
left pocket placement


ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1a

1b




Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)


1b

1c



1c

1d



N


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1d

1e


burda®

www.burdastyle.de




1e


1f



1f


1g





1h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

1i

