













Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели. Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях к пошиву.

На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели.

Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.

ЖАКЕТЫ				ПЛАТЬЯ		
						
1 Жакет ●● Размеры 34-54	2 Жакет ●●● Размеры 34-54	8 Жакет ●● Размеры 34-54	25 Жакет ●● Размеры 34-54	12 Платье ●●● Размеры 34-54	16 Платье ●● Размеры 34-54	19 Платье ●●● Размеры 34-54
Стр. 2, 15, 54, 57	Стр. 8, 52	Стр. 7, 16, 53	Стр. 61	Стр. 8	Стр. 3, 52	Стр. 56
БЛУЗКИ/ФУТБОЛКА/ПЛАТЬЕ-КАФТАН						
						
20 Платье ●●● Размеры 34-54	21 Платье ●●● Размеры 34-54	23 Платье ●●● Размеры 34-54	26 Платье ● Размеры 34-54	3 Блузка ●●● Размеры 34-54	4 Футболка ●●● Размеры 34-54	6 Блузка ●● Размеры 34-54
Стр. 56	Стр. 11	Стр. 13	Стр. 50	Стр. 14, 53	Стр. 16, 49, 54	Стр. 7, 54
						
7 Блузка ●● Размеры 34-54	13 Блузка ●● Размеры 34-54	17 Блузка ●● Размеры 34-54	22 Платье-кафтан ●● Размеры М и XL	11 Юбка ●● Размеры 34-54	14 Юбка ● Размеры 34-54	15 Юбка ●● Размеры 34-54
Стр. 4, 54	Стр. 16, 49	Стр. 4, 53	Стр. 10	Стр. 7, 55	Стр. 4, 54	Стр. 4, 17, 53, 54
БРЮКИ/ШОРТЫ/КОМБИНЕЗОН					Степени сложности ● для начинающих ●● для практикующих ●●● для тех, кто шьет давно и уверенно ●●●● для специалистов ●●●●● для специалистов с большим опытом	
						
5 Брюки ●● Размеры 34-54	9 Брюки ●● Размеры 34-54	10 Брюки ●●● Размеры 34-54	18 Шорты ●● Размеры 34-54	24 Комбинезон ●● Размеры 34-54		
Стр. 8, 14, 52, 54	Стр. 2, 55	Стр. 7, 52	Стр. 16, 49	Стр. 61		

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.

- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.


- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в лекала – удлинить или укоротить детали соответственно.

Как удлинить или укоротить лекала деталей


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней частей по линии колена.



Обратите внимание!

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье, которое не деформирует мягкие ткани тела человека. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не сильно стягивала тело, она должна относительно свободно облегать фигуру.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

Длина спины до талии

Измеряется вертикально вдоль позвоночника от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

Обхват руки (плеча)

Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.

Длина рукава

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча, далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

Высота сидения

Сядьте прямо на стул с плоским сидением. Измеряется расстояние (по вертикали) от линии талии сбоку до сидения стула.

Внимание! Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедер! Совет: для данного измерения лучше использовать линейку.

Следующие измерения не входят в таблицу, но они также важны.

Длина ноги (по внутренней поверхности)

Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.

Обхват бедра



Измеряется вокруг ноги – в самой широкой части бедра.


Длина плечевого изделия

Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до уровня модельной длины изделия.

Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.





Как перенести лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекала. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать целую. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали
Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (CP)
Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава

open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegelijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой
Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиски
Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 СМ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

Линии разрезов


Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).

В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.



Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.



Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнораспорный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.

Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы будут с двух сторон.



Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.
 - 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.
 - 1–1,5 см – для всех срезов подкладки.
- Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.


Складка на подкладке спинки

Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.
- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.



Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, выточки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсечается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.


Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов наматываются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать шовным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеювого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.



По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его шовные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпавшихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных, и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной шириной шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеювую или неклеювую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при-

пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т.е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтаченный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или враскол = шов остается точно посередине.

Шов обтачивания закрепляется: или – путем его настрачивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно); или – отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали; или – строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтаченного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

Шов вподгибку с закрытым срезом

Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т.п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюжиться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.


По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.


Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)


Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.

Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)

При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрчивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.




Шлевки пояса

Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.
2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).
3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.


Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.



Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см. На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.


Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.



Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.




Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).


Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочный шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм), на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т.е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочный шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.


Разновидностью настрочного шва является расстрочный шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.



Илл. 1




Илл. 2



Илл. 3

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и намечивается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.



Втачивание рукава в пройму


1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует собрать или выполнить на нем складки. 3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.



Средний шов брюк

Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и



стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.

3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрыть застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрыть застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.


3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.



ШАГ ЗА ШАГОМ

Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекал деталей была возможность смещать лекала для подгонки рисунка.

Симметричная клетка

Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетки, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.

Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клеток. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клеток совпадали на обоих слоях.

Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия.

Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на переда. Приколоть лекало спинки к материалу.

Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на пройме переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

Подборт

4. Наложить лекало детали подборта на перед и отметить на нем основные линии клеток.

5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскёпов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подбortу, совмещая линии раскёпов, и отметить линии клеток на воротнике.

7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскёпов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.

Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричным рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала, либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.




Илл. 1




Илл. 2




Илл. 3




Илл. 4




Илл. 5




Илл. 6




Илл. 7




Илл. 8



Илл. 9



Илл. 10



Илл. 11

ИНСТРУКЦИИ К МОДЕЛИ 1 ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТР. 57–60

2 ЖАКЕТ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 57,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,45 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,65 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см					
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 7 пуговиц (кнопки).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш G, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед
- спинка
- верхняя часть рукава
- нижняя часть рукава
- воротник-стойка
- манжета рукава
- клапан кармана и подкладка клапана

Важно! Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить верхнюю и нижнюю части переда 1 и планку застежки переда 1. Разрезать спинку 2 по указанной линии, чтобы получить кокетку (и подкладку кокетки) спинки 2. Вырезать детали 3 и 4 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 8 – подкладка кармана, размером 10 x 12,5 см (4 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- половину ширины планок застежки 1;
- подкладку клапанов 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Обработать клапаны карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края, сметать верхние срезы.
- Обработать карманы: наложить подкладку кармана на нижнюю часть переда по разметке и обтачать вход в карман между контрольными знаками, смещая строчку от линии шва на 1–2 мм в сторону от среза. Надсечь припуски шва в концах строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана, совместить и стачать срезы подкладки кармана. На лицевую сторону нижней части переда наложить клапан внешней стороной вверх, обработанными краями вниз, между контрольными знаками; совместить верхние срезы клапана со срезом подкладки кармана и приметать. Стачать верхнюю и нижнюю части переда по поперечным срезам, так, чтобы обтачанный край


кармана не попал под строчку.

- Наложить кокетку спинки лицевой стороной на лицевую сторону спинки и приметать. Наложить подкладку кокетки спинки лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и приколоть. Притачать кокетку и подкладку кокетки к спинке сквозной строчкой. Отогнуть кокетку и подкладку кокетки вверх, выправить шов и проложить по нему отделочную строчку. Стачать плечевые срезы переда и кокетки спинки. Плечевые швы заутюжить на кокетку спинки. Плечевые срезы подкладки кокетки заутюжить на изнаночную сторону и подшить сгибы вручную к плечевым швам изделия. Сметать срезы горловины и проймы кокетки и подкладки кокетки.
- Стачать боковые срезы изделия до фигурных шлиц.
- Обработать низ изделия и края фигурных шлиц швом вподгибку.
- Притачать внешние стороны планок застежки к частям переда с лицевой стороны, швы заутюжить на планки.
- Воротник-стойку перегнуть вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и сметать срезы горловины воротника. Втачать стойку в горловину изделия с лицевой стороны.
- Продольные срезы внутренних сторон планок заутюжить на изнаночную сторону. Перегнуть планки вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние и верхние срезы планок. Подрезать припуски швов обтачивания до 5 мм. Подрезать излишки припусков швов в углах. Вывернуть планки на лицевую сторону, выправить обтачанные концы, заутюжить детали посередине. Наметать и настрочить продольные сгибы внутренних сторон планок на швы притачивания в край.
- Обработать продольные швы частей рукавов.
- Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
- Стачать концы манжет в кольцо. Перегнуть манжеты вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь и сметать срезы. Притачать манжеты (растягивая) к низу рукавов.
- Установить кнопки на планки застежки, клапаны карманов/входы в карманы.

Основной материал



Трикотаж «в резинку»



3 БЛУЗКА

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 58,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,30 м	1,35 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м

Дополнительно: 1 пуговица.


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед
- накладная боковая часть переда
- спинка



НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- **4** – завязывающийся пояс, размером 50 (50–50,5–50,5–51–51–51,5–51,5–52–52–52,5) x 7 см (2 детали);
- **5** – обтачка горловины размером 32 (33–33,5–34,5–35–36–36,5–37,5–38–39–39,5) x 3 см (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы);
- **6** – обтачка проймы размером 46 (47,5–49,5–51–52,5–54,5–56–58,5–61,5–64–67) x 3 см (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы).



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на деталях блузки.
2. Стачать средние срезы переда блузки от низа и не доходя до среза горловины на 5 см.
3. Подгиб низа переда шириной 1,5 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.
4. Части завязывающегося пояса перегнуть вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы и один конец деталей. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть части пояса на лицевую сторону, выправить края.
5. Открытые концы пояса приколоть к передним срезам накладных боковых частей переда с лицевой стороны по разметке, располагая части пояса обтачанными концами по направлению к боковым срезам.
6. Заутюжить на изнаночную сторону передние срезы накладных боковых частей переда и заметать (концы частей пояса должны быть зафиксированы строчками). Наложить накладные боковые части переда изнаночными сторонами на лицевую сторону переда и сметать плечевые срезы, срезы горловины и боковые срезы. Настрочить передние края накладных боковых частей (А) на перед, прокладывая строчки на расстоянии 1 см от сгибов.
7. Стачать средние срезы спинки до застежки. Шов разутюжить, края застежки обработать швом вподгибку с закрытым срезом.
8. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
9. Заутюжить обтачки горловины вдоль посередине лицевой стороной наружу и обтачать ими срезы горловины, подгибая поперечные срезы обтачек у краев застежки спинки. Подрезать швы обтачивания до 5 мм и настрочить по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Настрочить внутренние сгибы обтачки.
10. Аналогично обработать срезы пройм соответствующими обтачками, замыкая их в наиболее незаметных местах.
11. Стачать средние срезы блузки на открытом участке.
12. Обработать низ блузки швом вподгибку.
13. На левом конце застежки выполнить нитяную петлю, на правый – пришить пуговицу.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,15 м	1,20 м	1,35 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м

Дополнительно: 1 пуговица, 1 потайная застежка-молния длиной 40 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш **G**, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка переда
- 2 левая часть спинки
- 2а обтачка левой части спинки
- 3 рукав

Важно! Объединить части лекала 2 в цельную деталь. Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 2а с деталей переда 1 и спинки 2 по указанным линиям. Разрезать левую часть спинки 2 по средней линии, чтобы получить правую часть спинки.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- **4** – обтачка горловины, размером 44 (46–48–49,5–51–53–54,5–56,5–58–60–61,5) x 3 см (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие правых и левых деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на частях переда.
2. Сложить части переда и обтачки переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы запаха переда (А) от контрольных знаков до боковых срезов. Надсечь припуски швов к концам строчек; подрезать припуски обтачных швов до 5 мм и настрочить их по обтачкам переда в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону и выправить обтачанные края.
3. Стачать средние срезы частей переда (В) от контрольных знаков до срезов горловины. Наложить левый нижний участок (запах) переда на правую часть переда, совместить и сметать боковые и нижние срезы деталей. Стачать нижние срезы частей переда, прокладывая строчку на 5 мм ниже линии подгиба низа.
4. Сложить левую часть спинки и обтачку левой части спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез запаха левой части спинки (D) от контрольного знака до боковых срезов. Надсечь припуски шва к концу строчки; подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм и настрочить его по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край.
5. Стачать средние срезы частей спинки от застежки до контрольного знака, определяющего начало запаха. Затем стачать средние




4 ФУТБОЛКА

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 51,5 см.

- срезы правой части спинки и обтачки левой части спинки. Наложить левый нижний участок (запах) спинки на правую часть спинки, совмещая средние линии и сметать боковые и нижние срезы частей спинки. Стачать нижние срезы части спинки и обтачки, прокладывая строчку на 5 мм ниже линии подгиба низа.
6. Обработать плечевые швы изделия.
 7. Обработать боковые швы футболки (левые – за исключением участка застежки-молнии)
 8. Обработать потайную застежку-молнию в левом боковом шве между контрольными знаками (подробнее см. стр. 24). Застежка-молния закрывается по направлению вниз.
 9. Заутюжить края застежки спинки на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
 10. Заутюжить обтачку горловины вдоль посередине лицевой стороны наружу и обтачать ею срез горловины, подгибая поперечные срезы обтачки внутрь. Подрезать шов обтачивания до 5 мм и настрочить его в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить край горловины и настрочить внутренний сгиб обтачки.
 11. Обработать продольные швы рукавов.
 12. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
 13. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.
 14. На левом конце застежки выполнить нитяную петлю, на правом – пришить пуговицу.



5 БРЮКИ

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 1 см.
Длина по шаговому шву 74,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,00 м	2,00 м	2,05 м	2,10 м	2,10 м	2,40 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 15 см, эластичная тесьма шириной 3 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 задняя часть брюк
- 3 кокетка передней части брюк
- 4 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 5 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Разрезать деталь 5 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 6 - задняя часть пояса, размером 43,5 (45–46,5–48,5–50,5–52,5–54,5–57,5–60,5–63,5–66,5) x 7 см (1 деталь);

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой переднюю часть подкладки пояса 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заложить и заметать складки по разметке на передних частях брюк, накладывая боковые складки поверх передних.
2. Стачать средние срезы передних частей брюк, не доходя ок. 3–5 см до шаговых срезов.
3. Притачать кокетку к передним частям брюк, шов заутюжить на кокетку.
4. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, по разметке; выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
5. Обработать боковые швы брюк, левый – до отметки застежки.
6. Обработать шаговые швы брюк.
7. Стачать средние срезы брюк на открытом участке.
8. Сложить переднюю часть пояса и подкладку передней части пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Настрочить припуски шва по подкладке пояса. Стачать правые боковые срезы передней и задней частей пояса. Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону и выправить обтачанный край.
9. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, отгибая подкладку пояса, чтобы не попала под строчку. Шов заутюжить на пояс.
10. Обработать застежку-молнию в левом боковом шве брюк, начиная от верхнего края пояса.
11. Левые боковые срезы подкладки пояса заутюжить внутрь и подшить к лентам застежки-молнии. Нижний срез подкладки задней части пояса заутюжить на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания пояса, образуя кулиску. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 34,5–36–37,5–39,5–41,5–43,5–45,5–48,5–51,5–54,5–57,5 см и продеть его в кулиску. Прикрепить концы тесьмы у боковых швов пояса. Проложить две параллельные сквозные строчки вдоль пояса, растягивая его, на одинаковом расстоянии от краев пояса и друг от друга. Нижний срез подкладки передней части пояса заутюжить на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания пояса.
12. Обработать низ брюк швом вподгибку.



6 БЛУЗКА

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 81,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40	42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см						
1,75 м	1,75 м	1,75 м	2,00 м	2,05 м	2,25 м	2,40 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 1 пуговица.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.



ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 карман

Важно! Объединить части лекала 2 в цельную деталь. Скопировать отдельно обтачку 1а с детали переда 1 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 6 – обтачка горловины спинки, размером 26,5 (27–28–28,5–29–29,5–30–30,5–31–32–32,5) x 3 см (1 деталь, выкроить в косом направлении нити основы).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой обтачку горловины переда 1а и припуски к верхним краям карманов 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать накладные карманы и соединить их с изделием: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковой (А) и нижней (А) сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке. Наметать карман по боковому срезу и срезу проймы переда.
2. Обтачку горловины спинки сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Обтачать обтачкой срез горловины спинки. Подрезать припуски шва до 5 мм и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и настрочить внутренний сгиб обтачки на спинку.
3. Стачать плечевые срезы переда и спинки.
4. Сложить перед и обтачку горловины переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и застежки переда, уменьшая ширину обтачного шва до 3 мм у нижнего конца застежки переда (при необходимости надсечь припуски шва у конца застежки). Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Плечевые срезы обтачки заутюжить внутрь и подшить к плечевым швам изделия. Внутренние срезы обтачки заутюжить внутрь и настрочить внутренний сгиб обтачки на перед. Проложить отделочную строчку по горловине изделия и краям застежки.


Основной материал,
размеры 34–40
maat 34 t/m 40
1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал,
размеры 42–54
maat 42 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



5. Обработать нижние срезы переда и спинки, включая участки фигурных шлиц, швом вподгибку.
6. Обработать боковые швы изделия до шлиц.
7. Обработать продольные швы рукавов.
8. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
9. Обработать нижние срезы рукавов швом вподгибку.
10. Выполнить нитяную петлю на правом конце застежки переда. Пришить пуговицу на левый конец застежки.



7 БЛУЗКА

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 81,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40	42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см						
1,55 м	1,60 м	1,60 м	1,75 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м

Дополнительно: 1 пуговица.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 5 жабо


Важно! Объединить части лекала 2 в цельную деталь.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:


- 7 – обтачка горловины, размером 42 (43,5–45–46,5–48–49,5–51–52,5–54,5–56–57,5) x 3 см (1 деталь, выкроить в косом направлении нити основы);

- 8 – обтачка проймы, размером 45 (47–49–51–52,5–54,5–56,5–59–62–64,5–67) x 3 см (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы).

Основной материал,
размеры 34–40
maat 34 t/m 40
1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал,
размеры 42–54
maat 42 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать части жабо: надсечь припуск шва по переднему срезу (А) детали у контрольного знака (= застежка). Стачать части жабо по передним срезам ниже надсечек на длину примерно 2 см. Обработать узким швом вподгибку отлетные срезы жабо: А (ниже концов строчки), С и В.
2. Подрезать припуски застежки жабо по срезам застежки – выше строчки стачивания. Наложить части жабо лицевой стороной вниз на изнаночную сторону переда и обтачать срезы застежки переда швом шириной 4–5 мм, уменьшая ширину шва к нижнему концу застежки до минимально допустимой величины. Разрезать перед между строчками. Настрочить припуски шва обтачивания на перед, где возможно. Отогнуть жабо на лицевую сторону, выправить обтаченные края застежки. Наметать части жабо по плечевым срезам (G) и срезам горловины переда (D).
3. Стачать плечевые срезы переда и спинки изделия, втачивая жабо.
4. Обработать нижние срезы переда и спинки, включая участки фигурных шлиц, швом вподгибку.
5. Обработать боковые швы изделия до шлиц.
6. Обтачку горловины заутюжить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Обтачать обтачку срезы горловины изделия, подгибая ее поперечные срезы на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва до 5 мм и настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтаченный край и настрочить внутренний сгиб обтачки.
7. Уточнив длину обтачек пройм, стачать их в кольцо и обтачать срезы пройм по аналогии с обработкой горловины.
8. Выполнить нитяную петлю на правом конце застежки горловины переда. Пришить пуговицу на левый конец застежки с изнаночной стороны.

8 ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 57 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см.					
1,60 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,85 м	1,85 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 30 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед, цельнокроеный с передней частью рукава
- 2 спинка, цельнокроеная с задней частью рукава
- 3 манжета
- 4 подкладка кармана

Важно! Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить верхнюю (с цельнокроеным рукавом) и нижнюю части переда 1, а также бейку горловины переда 1 (внешнюю и внутреннюю) соответственно. Разрезать деталь 2 по указанным линиям, чтобы получить центральную и боковую (с цельнокроеным рукавом) части спинки 2, а также бейку горловины спинки 2 (внешнюю и внутреннюю). Бейку горловины спинки 2 выполнить в разворот. Для беек горловины 1 и 2 (внешних и внутренних), манжет рукавов 3 и пояса 5 использовать изнаночную сторону материала как лицевую.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – пояс, размером 77 (80–83–87–91–95–99–105–111–117–123) x 13 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой бейки горловины 1 и 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Для беек горловины 1 и 2 (внешних и внутренних), манжет рукавов 3 и пояса 5 использовать изнаночную сторону материала как лицевую.

1. Обработать карманы в швах: наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз на лицевую сторону нижней части переда по разметке и обтачать вход в карман по разметке. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтаченный край и проложить отделочную строчку по краю входа в карман. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана, совместить и стачать срезы подкладки.
2. Стачать верхнюю (с цельнокроеным рукавом) и нижнюю части переда, чтобы входы в карманы остались открытыми. Проложить отделочную строчку по шву рельефа, исключая вход в карман. Выполнить поперечные закрепки в концах кармана. Наметать подкладку кармана на нижнюю часть переда на срезы основной детали.
3. Стачать центральную и боковые (с цельнокроеными рукавами) части спинки по срезам рельефов. Швы заутюжить к середине и настрочить.
4. Стачать верхние срезы цельнокроеных рукавов.
5. Стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов.
6. Стачать внешние бейки горловины переда и спинки по плечевым срезам в цельную деталь. Аналогично стачать внутренние бейки. Сложить внешнюю и внутреннюю бейки горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Надсечь припуски на фигурных участках. Настрочить припуски обтачного шва по внутренней бейке. Вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтаченный край. Сложить внешнюю и внутреннюю бейки изнаночными сторонами, сметать нижние срезы передних концов детали.
7. Втачать бейку в горловину изделия; шов заутюжить на изделие.
8. Стачать концы манжет в кольцо. Перегнуть манжеты вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать манжеты к низу рукавов, растягивая манжеты при притачивании.
9. Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы и срезы концов детали. Притачать пояс к низу изделия, растягивая пояс при притачивании.
10. Наложить части застежки-молнии внешними сторонами вниз и звеньями по направлению к боковым швам на лицевую сторону частей переда – от верхнего края бейки горловины до нижнего края пояса. Притачать части застежки-молнии вдоль краев застежки переда. Отогнуть части застежки-молнии на изнаночную сторону, направляя звенья наружу. Проложить отделочные строчки по краям застежки.




9 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 1 см.
Длина по шаговому шву 65,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,60 м	1,70 м	1,70 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 15 см, 1 пуговица, 1,60 м бахромы шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя передняя часть брюк
- 2 верхняя задняя часть брюк
- 3 кокетка задней части брюк
- 4 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 5 задняя часть пояса и подкладки пояса
- 6 карман
- 7 нижняя передняя часть брюк
- 8 нижняя задняя часть брюк

Важно! Вырезать карман 6 по указанным линиям. Подрезать правую переднюю часть пояса и подкладки пояса 4 по средней передней линии.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 12 – откосок, размером 16 x 6 см (1 деталь);
- 13 – деталь шлевок, размером 35 x 2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой переднюю и заднюю части подкладки пояса 4 и 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать боковые карманы: наложить бахрому на лицевую сторону кармана на припуск входа в карман (А) внешней стороной и кистями вниз. Настрочить основу бахромы на припуск кармана. Отогнуть припуск входа в карман на изнаночную сторону, кисти бахромы направить наружу и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Заутюжить припуски по передней и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на верхнюю переднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке. Наметать карман по срезам передней части брюк.
2. Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов на 3 см.
3. Обработать застежку: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

4. Притачать кокетки к верхним задним частям брюк. Настрочить припуски шва по кокеткам.
5. Стачать верхние и нижние передние части брюк. Настрочить припуски швов по верхним частям.
6. Стачать верхние и нижние задние части брюк. Настрочить припуски швов по верхним частям.
7. Стачать шаговые срезы брюк. Настрочить припуски шва по передним частям брюк. Обработать боковые швы брюк.
8. Стачать средние срезы брюк на открытом участке.
9. Заутюжить продольные срезы детали шлевок на изнаночную сторону. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку по продольному сгибу детали. Разрезать полученную заготовку на 5 деталей. Приколоть концы шлевок к верхнему срезу брюк с лицевой стороны.
10. Стачать боковые срезы частей пояса и частей подкладки пояса в цельные детали.

Притачать пояс к верхнему срезу брюк, совмещая лицевые стороны деталей. Шов заутюжить на пояс. На лицевую сторону пояса наложить подкладку пояса лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез и срезы концов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб, прокладывая строчку в шов притачивания пояса. Проложить отделочную строчку по периметру пояса.

11. Верхние концы шлевок заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по верхнему краю пояса.
12. Настрочить бахрому на подгиб низа брюк с лицевой стороны, замыкая ее у шаговых швов. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону, отгибая кисти бахромы наружу.
13. На одном конце пояса обметать петлю, на другом конце пояса пришить пуговицу.



10 БРЮКИ


Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 1 см.
Длина по шаговому шву 73,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,60 м	1,60 м	1,65 м	1,75 м	1,80 м	1,80 м



Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 15 см, 1 пуговица, 2 застежки-молнии длиной по 14 см (для карманов) и 2 застежки-молнии длиной по 20 см (для низа брюк).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя передняя часть брюк
- 2 верхняя задняя часть брюк
- 3 кокетка задней части брюк
- 4 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 5 задняя часть пояса и подкладки пояса
- 6 подкладка переднего кармана
- 9 нижняя передняя часть брюк
- 10 нижняя задняя часть брюк
- 11 задний карман

Важно! Разрезать деталь 1 по указанной линии, чтобы получить боковую секцию верхней передней части брюк 1. Подрезать подкладку переднего кармана 6 по указанной линии, чтобы получить меньшую часть подкладки кармана. Подрезать правую переднюю часть пояса и подкладки пояса 4 по средней передней линии.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 12 – откосок, размером 16 x 6 см (1 деталь);
- 13 – деталь шлевок, размером 35 x 4 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Добавить припуски по 2 см на участках застежек у боковых срезов нижних задних частей брюк.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Продублировать прокладкой следующие детали:
- переднюю и заднюю части подкладки пояса 4 и 5;
- припуски к верхним краям задних карманов 11.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать боковые карманы с застежками-молниями: притачать боковую секцию передней части брюк к основной детали так, чтобы строчки перекрывали контрольные знаки входа в карман на 1 см с каждой стороны. Шов разутюжить. С лицевой стороны передней части брюк наметать застежку-молнию, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению вниз так, чтобы они перекрывали нижнюю линию разметки кармана. Поверх застежки-молнии наметать меньшую часть подкладки кармана. Притачать застежку-молнию и подкладку кармана к передней части брюк по разметке. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, свободную часть застежки-молнии – наружу, выправить шов и проложить по нему отделочную строчку. Надсечь припуск застежки боковой секции в углах в концах входа в карман. Заутюжить продольный и поперечный припуски на изнаночную сторону, приметать вторую часть застежки-молнии с изнаночной стороны к полученным краям кармана. С изнаночной стороны наметать большую часть подкладки кармана. С лицевой стороны проложить строчку в край по концам кармана и по верхнему краю, притачивая подкладку кармана и верхнюю ленту застежки-молнии. Расправить подкладку кармана и наметать ее по периметру на переднюю часть брюк. Проложить двойную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего срезов подкладки кармана.
2. Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов на 3 см.
3. Обработать застежку: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вы-

вернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

4. Притачать кокетки к верхним задним частям брюк. Настрочить припуски шва по кокеткам.
5. Обработать задние накладные карманы и соединить их с изделием: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на заднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке. В верхних углах кармана выполнить закрепки в виде треугольников.
6. Стачать верхние и нижние передние части брюк. Настрочить припуски швов по верхним частям.
7. Стачать верхние и нижние задние части брюк. Настрочить припуски швов по верхним частям.
8. Стачать боковые срезы до застежек.
9. Обработать застежки внизу боковых швов: притачать застежку-молнию к передней части брюк, шов настрочить в край. Заутюжить припуск застежки задней части брюк на изнаночную сторону по линии шва. Расправить края застежки, совмещая линии шва на задней и передней частях брюк; приколоть свободную ленту застежки-молнии к задней части брюк, прокладывая строчку с лицевой стороны детали на расстоянии 1,2–1,5 см.
10. Обработать шаговые швы брюк.
11. Стачать средние срезы брюк на открытом участке. Настрочить средний шов.
12. Заутюжить продольные срезы детали шлевок на изнаночную сторону. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку по продольному сгибу детали. Разрезать полученную заготовку на 5 деталей. Приколоть концы шлевок к верхнему срезу брюк с лицевой стороны.
13. Стачать боковые срезы частей пояса и частей подкладки пояса в цельные детали. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, совмещая лицевые стороны деталей. Шов заутюжить на пояс. На лицевую сторону пояса наложить подкладку пояса лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез и срезы концов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб, прокладывая строчку в шов притачивания пояса. Проложить отделочную строчку по периметру пояса.
14. Верхние концы шлевок заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по верхнему краю пояса.
15. Обработать низ брюк швом вподгибку с закрытым срезом.
16. На одном конце пояса обметать петлю, на другом конце пояса пришить пуговицу.



11 ЮБКА

Размеры 34–54.

Длина юбки 58 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,35 м	1,35 м	1,35 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 20 см, 2 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Н, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее полотнище юбки
- 2 заднее полотнище юбки
- 2а центральная часть задней обтачки верхнего среза юбки
- 2б боковая часть задней обтачки верхнего среза юбки
- 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 4 передняя обтачка верхнего среза юбки

Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 3. Скопировать отдельно детали обтачек 2а и 2б с заднего полотнища юбки 2 по указанным линиям. Объединить части обтачек в цельную деталь 2а+2б. Деталь 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – деталь шлевок, размером 28 x 2 см (1 деталь);
- 6 – завязывающийся пояс, размером 68,5 (70–71,5–73,5–75,5–77,5–79,5–82,5–85,5–88,5–91,5) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой детали обтачек верхнего среза юбки 2а+2б и 4.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы с отрезным бочком на переднем полотнище юбки: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Надсечь припуски шва в углу. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, и приколоть. Притачать бочок кармана к основной детали на участке цельнокроеного пояса (срезы В). Выполнить закрепки в начале (на уровне начала цельнокроеного пояса) и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Обработать вытачки на заднем полотнище юбки.
3. Стачать средние срезы заднего полотнища юбки до отметки застежки.
4. Обработать боковые швы юбки.
5. Обработать застежку-молнию в заднем среднем шве.
6. Стачать части обтачек верхнего среза юбки 4 и 2а+2б по боковым срезам в цельную деталь. На лицевую сторону юбки наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез. Шов подрезать до 6 мм и настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Подогнуть поперечные срезы обтачки на изнаночную сторону и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний

край обтачки к швам юбки с изнаночной стороны.

7. Заутюжить продольные срезы детали шлевок на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Разрезать полученную заготовку на 4 детали. Концы шлевок заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на участках, обозначенных буквами F, с лицевой стороны изделия.
8. Перегнуть юбку по линиям складки (G – внешний сгиб и H – внутренний сгиб). У сгибов обметать петли по разметке. Пришить пуговицы в соответствии с петлями: одну – с лицевой стороны юбки, другую – со стороны обтачки.
9. Стачать части завязывающегося пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя в продольном шве небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края и подшить края отверстия потайными стежками.
10. Подгиб низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайной строчкой.



12 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 91,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48	50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см						
1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м	2,00 м	2,10 м

Дополнительно: 1 застежка-молния длиной 50 см, 2,05–2,10–2,15–2,20–2,25–2,35–2,40–2,45–2,55–2,60–2,70 м эластичной окантовочной бейки шириной 2 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить без припусков: срезы горловины (В) и проймы (С) переда 1 и спинки 2, а также верхние (С) и нижние срезы рукава 3.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на перед и спинке.
2. Стачать средние срезы спинки до отметки застежки.
3. Выполнить застежку-молнию в заднем среднем шве платья.
4. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
5. Обработать продольные швы рукавов.
6. Втачать рукава в проймы изделия до контрольных знаков.
7. Обработать низ платья швом вподгибку.
8. Для обработки горловины отрезать кусок эластичной бейки длиной 56,5–58–59,5–60,5–62–63,5–65–66–67,5–69–70,5 см. Концы бейки заутюжить на изнаночную сторону. Перегнуть бейку вдоль посередине, обогнуть ею срез горловины и притачать (немного растягивая бейку) так, чтобы под строчку попали все слои.
9. Для обработки пройм и верхних срезов рукавов отрезать два куска эластичной бейки длиной 41–42–42,5–43–44–45–45,5–46,5–47,5–48,5–49 см. Стачать бейки по поперечным срезам и окантовать соответствующие срезы платья, как было сделано для горловины.
10. Для обработки нижних срезов рукавов отрезать два куска эластичной бейки длиной 32–33–34–35,5–37–38,5–40–42–44–46–48 см. Стачать бейки по поперечным срезам и окантовать нижние срезы рукавов, как было сделано для горловины.


Основной материал,
размеры 34–48

maat 34 t/m 48
1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал,
размеры 50–54

maat 50 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



13 БЛУЗКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 56,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
0,85 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,40 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Подрезать детали 1 и 2 до указанной длины.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать вытачки на перед и спинке.
2. Обработать средний шов спинки.
3. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
4. Обработать продольные швы рукавов.
5. Обработать швом вподгибку верхние и нижние срезы рукавов.
6. Втачать рукава в проймы изделия по разметке.
7. Застрочить верхние открытые срезы пройм на изнаночную сторону.
8. Обработать горловину швом вподгибку.
9. Обработать низ изделия швом вподгибку.

Основной материал,
размеры 50–54
maat 50 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал,
размеры 34–48

maat 34 t/m 48
1/2 stofbr. 70 cm



14 ЮБКА

Размеры 34–54.

Длина юбки 58 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48	50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см						
1,25 м	1,40 м	1,40 м	1,40 м	1,40 м	1,90 м	1,95 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 3 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее и заднее полотнища юбки


Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 2 - пояс, размером 40,5 (42–43,5–45,5–47,5–49,5–51,5–54,5–57,5–60,5–63,5) x 7 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Для размеров 50–54 проконтролировать наличие левых и правых деталей.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.



1. Для размеров 50–54: обработать средние швы переднего и заднего полотнищ юбки
2. Для всех размеров: обработать боковые швы юбки.
3. Припуски к боковым краям заутюжить по линиям С на изнаночную сторону и обработать швом вподгибку.
4. Стачать части пояса по боковым срезам в кольцо, оставляя открытым участок посередине внутренней стороны пояса в одном боковом шве.
5. Сложить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать пояс к верхнему срезу юбки.
6. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 74–77–80–84–88–92–96–102–108–114–120 см и продеть в пояс. Стачать концы тесьмы. При желании зашить отверстие в левом боковом шве пояса.
7. Подгиб низа юбки шириной 2 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

Основной материал, размеры 50–54

maat 50 t/m 54 stofbreedte 140 cm

Основной материал, размеры 38–48

maat 34 t/m 48 1/2 stofbr. 70 cm



15 ЮБКА

Размеры 34–54.

Длина юбки 74 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,60 м	2,65 м	2,70 м	2,75 м	2,80 м	2,85 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 20 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш G, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее полотнище юбки
- 2 заднее полотнище юбки
- 3 передняя/задняя часть пояса и подкладки пояса
- 4 подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Разрезать детали 1 и 2 по указанным линиям, чтобы получить центральные, средние и боковые клинья переднего 1а, 1б и 1с и заднего 2а, 2б и

2с полотнищ юбки соответственно.

Переднюю часть пояса 3 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- части подкладки пояса 3;
- участок застежки шириной 3 см и длиной больше длины застежки на 2 см на центральных клиньях заднего полотнища юбки 2а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы центральных клиньев 1а переднего полотнища юбки.
2. Притачать средние клинья 1б переднего полотнища юбки к центральным клиньям.
3. Обработать карманы в швах: наложить подкладку кармана на средний клин переднего полотнища юбки по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана и стачать срезы подкладки.
4. Притачать боковые клинья 1с переднего полотнища юбки к средним клиньям так, чтобы обтаченные края карманов не попали под строчки.
5. Стачать средние срезы центральных клиньев 2а заднего полотнища юбки до отметки застежки.
6. Притачать средние клинья 2б заднего полотнища юбки к центральным клиньям.
7. Притачать боковые клинья 2с заднего полотнища юбки к средним клиньям.
8. Обработать боковые швы юбки.
9. Стачать переднюю и задние части пояса, а также подкладки пояса по боковым срезам в цельные детали. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Шов настрочить по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить верхний край пояса.
10. Притачать пояс к верхнему срезу юбки, отгибая подкладку пояса, чтоб не попала под строчку. Шов заутюжить на пояс.
11. Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки/концам пояса так, чтобы звенья застежки оставались открытыми.
12. Подогнуть открытые срезы подкладки пояса на изнаночную сторону и вручную подшить сгибы: поперечные – к лентам застежки-молнии, продольный – к шву притачивания.
13. Обработать низ юбки швом вподгибку.



16 ПЛАТЬЕ


Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 99,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,35 м	1,45 м	1,65 м	1,65 м	1,85 м	2,25 м



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 левая часть переда
- 2 правая часть переда
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно! Объединить три части лекала 1 в цельную деталь. Объединить две части лекала 3 в цельную деталь.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заложить и сметать складки по разметке на левой части переда.
2. Стачать плечевые срезы изделия.
3. Срезы горловины/запаха платья, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.



4. Расположить части переда лицевыми сторонами вверх. Наложить левую часть переда поверх правой, совмещая средние линии, сметать боковые срезы и срезы пройм.
5. Обработать боковые швы изделия.
6. Обработать продольные швы рукавов.
7. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
8. Подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

17 МАЙКА


Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 56,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
0,95 м	0,95 м	1,00 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 левая часть переда
- 2 правая часть переда
- 3 спинка

Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Подрезать детали 1 и 3 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – обтачка проймы, размером 45,5 (47,5–49,5–51–53–54,5–56,5–58,5–61–63,5–65,5) x 3 см (2 детали).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заложить и сметать складки по разметке на левой части переда.
2. Стачать плечевые срезы изделия.
3. Срезы горловины/запаха изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
4. Расположить части переда лицевыми сторонами вверх. Наложить левую часть переда поверх правой, совмещая средние линии, сметать боковые срезы и срезы пройм.
5. Обработать боковые швы изделия.
6. Подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.




7. Обработать проймы: при необходимости, уточнить длину обтачки проймы и стачать ее в кольцо. Заутюжить обтачку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Обтачать обтачкой срез проймы, подрезать шов до 5 мм и настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край проймы. Настрочить внутренний сгиб обтачки.

18 ШОРТЫ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 2 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Эластичный материал, ширина 140 см					
0,65 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,80 м	0,90 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной 15 см, 1 брючный крючок и петля, 2,80 м эластичной окантовочной атласной бейки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Н, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть шорт
- 2 задняя часть шорт
- 3 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 4 задняя часть пояса и подкладки пояса

Важно! Подрезать правую переднюю часть пояса и подкладки пояса 3 по указанной линии.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – откосок, размером 16 х 6 см (1 деталь);
- 6 – декоративная листочка, размером 5 х 12,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Продублировать прокладкой следующие детали:
- переднюю и заднюю части подкладки пояса 3 и 4.
 - половину ширины декоративных листочек 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Каждую декоративную листочку перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы детали. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить края, заутюжить деталь вдоль посередине. Сметать и обметать продольные срезы листочки. Наложить листочку на переднюю часть шорт сгибом и внешней стороной вниз; притачать по разметке (линия С). Отогнуть листочку вверх. Настрочить концы листочки в край на основную деталь. Проложить отделочную строчку по шву притачивания листочки.
2. Стачать средние передние срезы шорт от застежки и не доходя до шаговых срезов на 3 см.
3. Обработать застежку: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части шорт. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки шорт так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроенной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроенной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.
4. Обработать вытачки на задних частях шорт.
5. Обработать шаговые швы шорт.
6. Окантовать атласной бейкой боковые и нижние срезы шорт.
7. Наложить изнаночными сторонами вниз окантованные передние боковые края шорт на лицевую сторону окантованных задних боковых краев и настрочить до шлиц.
8. Стачать средние срезы шорт на открытом участке.
9. Стачать боковые срезы частей пояса и частей подкладки пояса в цельные детали. Притачать пояс к верхнему срезу изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Шов заутюжить на пояс. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Припуски шва обтачивания подрезать до 6 мм и настрочить по подкладке в край, где возможно. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб в шов притачивания пояса.
10. Пришить брючный крючок и петлю на концы пояса.

жить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроенной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроенной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

4. Обработать вытачки на задних частях шорт.
5. Обработать шаговые швы шорт.
6. Окантовать атласной бейкой боковые и нижние срезы шорт.
7. Наложить изнаночными сторонами вниз окантованные передние боковые края шорт на лицевую сторону окантованных задних боковых краев и настрочить до шлиц.
8. Стачать средние срезы шорт на открытом участке.
9. Стачать боковые срезы частей пояса и частей подкладки пояса в цельные детали.

Притачать пояс к верхнему срезу изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Шов заутюжить на пояс. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Припуски шва обтачивания подрезать до 6 мм и настрочить по подкладке в край, где возможно. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб в шов притачивания пояса.

10. Пришить брючный крючок и петлю на концы пояса.



19 ПЛАТЬЕ


Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина от талии по средней линии спинки 100 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,70 м	2,75 м	2,80 м	3,00 м	3,25 м	3,40 м



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 правая часть переда
- 2 левая часть переда
- 3 спинка и подкладка спинки
- 4 подкладка правой части переда
- 5 подкладка левой части переда
- 6 переднее полотнище юбки
- 7 заднее полотнище юбки

Важно! Объединить четыре части лекала 6 в цельную деталь. Объединить две части лекала 7 в цельную деталь. Деталь 7 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие правых и левых деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заложить и заметать складки по разметке у плечевых срезов правой 1 и левой 2 частей переда (X). При желании, чтобы зафиксировать форму деталей, складки можно стачать с изнаночной стороны на длину ок. 5 см и заметать.
2. Заложить и заметать складки (X) по разметке у верхнего среза переднего полотнища юбки 6. При желании, чтобы зафиксировать форму детали, складки можно стачать с изнаночной стороны на длину ок. 5 см, и заметать.
3. С изнаночной стороны правой части переда стачать складку (D) от левого бокового среза на длину ок. 5 см и заметать припуск складки по стрелке (вторая складка (X) будет заложена позже).
4. Обработать вытачки на спинке 3 и подкладке спинки 3.
5. Стачать средние срезы спинки от линии шва горловины и таким же образом – средние срезы подкладки спинки.
6. Стачать плечевые срезы лифа платья и подкладки лифа. Швы разутюжить.
7. Сложить лиф и подкладку лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины. Подрезать припуски обтачного шва до 5 мм. Настрочить припуски шва по подкладке лифа. Вывернуть лиф на лицевую сторону и выправить обтачанный край горловины.
8. Одну за другой обтачать срезы пройм, как было сделано для горловины.
9. Сметать правые боковые срезы правой части переда и подкладки этой детали от проймы до линии низа лифа (C). Сметать левые

боковые срезы левой части переда и подкладки этой детали от проймы до линии низа лифа (C).

10. Наложить правую часть переда поверх левой части переда, совмещая средние линии. Приколоть драпировку (= левый боковой срез) правой части переда на участке складки (D) к левому боковому срезу левой части переда.
11. Сметать боковые и нижние срезы спинки и подкладки спинки.
12. Сметать нижние срезы переда и подкладки переда, отгибая припуски складок драпировки правой части переда, чтобы они не попали под строчку.
13. Притачать перед и спинку лифа к переднему и заднему полотнищам юбки платья соответственно, так, чтобы припуски складок драпировки правой части переда лифа не попали под строчку.
14. Заложить вторую складку (X) по разметке на драпировке (= левый боковой срез) правой части переда лифа. Расправить драпировку и наметать на левый боковой срез платья.
15. Стачать боковые срезы платья от пройм до шлиц на юбке, фиксируя драпировку у левого бокового шва.
16. Обработать края шлиц и низ изделия швом вподгибку.



20 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина от талии по средней линии спинки 74 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,20 м	2,25 м	2,50 м	2,70 м	2,85 м	2,90 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 правая часть переда
- 2 левая часть переда
- 3 спинка и подкладка спинки
- 4 подкладка правой части переда
- 5 подкладка левой части переда
- 6 переднее полотнище юбки
- 7 заднее полотнище юбки
- 8 рукав

Важно! Объединить четыре части лекала 6 в цельную деталь. Объединить две части лекала 7 в цельную деталь. Подрезать детали 6 и 7 до указанной длины. Деталь 7 выполнить в разворот.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие правых и левых деталей.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заложить и заметать складки по разметке у плечевых срезов правой 1 и левой 2 частей переда (X). При желании, чтобы зафиксировать форму деталей, складки можно стачать с изнаночной стороны на длину ок. 5 см и заметать.
2. Заложить и заметать складки (X) по разметке у верхнего среза переднего полотнища юбки 6. При желании, чтобы зафиксировать форму детали, складки можно стачать с изнаночной стороны на длину ок. 5 см, и заметать.
3. С изнаночной стороны правой части переда стачать складку (D) от левого бокового среза на длину ок. 5 см и заметать припуск



- складки по стрелке (вторая складка (X) будет заложена позже).
4. Обработать вытачки на спинке 3 и подкладке спинки 3.
 5. Стачать средние срезы спинки от линии шва горловины и таким же образом – средние срезы подкладки спинки.
 6. Сложить лиф и подкладку лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины. Подрезать припуски обтачного шва до 5 мм. Настрочить припуски шва по подкладке лифа. Вывернуть лиф на лицевую сторону и выправить обтаченный край горловины.
 7. Сметать правые боковые срезы правой части переда и подкладки этой детали от проймы до линии низа лифа (C). Сметать левые боковые срезы левой части переда и подкладки этой детали от проймы до линии низа лифа (C).
 8. Наложить правую часть переда поверх левой части переда, совмещая средние линии. Приколеть драпировку (= левый боковой срез) правой части переда на участке складки (D) к левому боковому срезу левой части переда.
 9. Сметать боковые и нижние срезы спинки и подкладки спинки.
 10. Сметать нижние срезы переда и подкладки переда, отгибая припуски складок драпировки правой части переда, чтобы они не попали под строчку.
 11. Притачать перед и спинку лифа к переднему и заднему полотнищам юбки платья соответственно, так, чтобы припуски складок драпировки правой части переда лифа не попали под строчку.
 12. Заложить вторую складку (X) по разметке на драпировке (= левый боковой срез) правой части переда лифа. Расправить драпировку и наметать на левый боковой срез платья.
 13. Стачать боковые срезы платья от пройм до низа, фиксируя драпировку у левого бокового шва.
 14. Стачать продольные срезы рукавов и втачать их в проймы.
 15. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.



21 ПЛАТЬЕ

Размеры 34–54.

Длина от талии по средней линии спинки 65 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал розового цвета, ширина 140 см					
2,50 м	2,60 м	2,65 м	2,75 м	2,85 м	2,95 м
Материал черного цвета, ширина 140 см					
1,70 м	1,70 м	1,70 м	1,70 м	1,70 м	1,70 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной 65 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подкладка переда
- 2 бейка переда – внешняя и внутренняя
- 3 спинка
- 3а подкладка спинки
- 4 бейка спинки – внешняя и внутренняя
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1, 3 и 5 в цельные детали. Деталь 2 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном и подкладочном материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой внутренние бейки переда и спинки 2 и 4.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на перед и подкладке переда.
2. Притачать внешнюю бейку переда к переду, надсекая припуски шва в углах. Притачать внутреннюю бейку переда к подкладке переда, надсекая припуски шва в углах.
3. Притачать части внешней бейки спинки к частям спинки, надсекая припуски шва в углах. Притачать части внутренней бейки спинки к

Материал черного цвета

zwart 1/2 stofbr. 75 cm



- подкладке частей спинки, надсекая припуски шва в углах.
4. Стачать средние срезы спинки от застежки до низа.
 5. Обработать части пояса: сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать все, кроме задних средних (D), срезы. Припуски шва обтачивания подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Сметать срезы D. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску среза D на участке для соборивания. Сосборить срезы пояса до ширины 7 см; равномерно распределить сборки. Наметать части пояса по средним срезам спинки по разметке.
 6. Притачать потайную застежку-молнию (подробности см. на стр. 24) к срезам застежки спинки, фиксируя части пояса строчками притачивания.
 7. Обработать боковые швы платья и подкладки платья.
 8. Обработать низ подкладки платья швом вподгибку.
 9. Сложить изделие и подкладку (с притачанными бейками) лицевыми сторонами внутрь, совместить и обтачать срезы горловины. Подрезать шов до 5 мм, настрочить припуски шва обтачивания

на внутренние детали. Отгнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтаченный край горловины. Заметать припуски пройм изделия и подкладки на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм (за один или за два приема), удаляя строчки заметывания. Подрезать швы до 5 мм, припуски швов настрочить на подкладку в край, где возможно. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтаченные края. С изнаночной стороны соединить между собой швы притачивания беек, где возможно.


10. Подогнуть срезы застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии.

Пришить нижний край подкладки к швам платья с изнаночной стороны.

11. Обработать низ платья швом вподгибку.

Материал розового цвета

roze 1/2 stofbr. 75 cm



22 ПЛАТЬЕ-КАФТАН

Размеры М (34–44) и XL (46–54).

Длина по средней линии спинки 147 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

М (34–44)	XL (46–54)
Материал темно-синего цвета, ширина 150 см	Материал темно-синего цвета, ширина 150 см
2,30 м	2,30 м
Материал голубого цвета, ширина 150 см	Материал голубого цвета, ширина 150 см
1,30 м	1,40 м
Материал черного цвета, ширина 150 см	Материал черного цвета, ширина 150 см
0,70 м	0,70 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 0,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя часть переда
- 1a обтачка отверстия для пояса на перед
- 2 нижняя часть переда
- 3 бейка горловины – внешняя и внутренняя
- 4 спинка

Важно! Объединить две части лекала 1 в цельную деталь. Объединить три части лекала 4 в цельную деталь. Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить кокетки переда и подкладку кокеток переда 1. Разрезать деталь 4 по указанным линиям, чтобы получить кокетку спинки и подкладку кокетки спинки 4. Деталь 3 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – манжета, размером 45,5 (48) x 6 см (2 детали);
- 6 – завязывающийся пояс, размером 10 x 140 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки отверстий на перед 1а;
- внутреннюю бейку горловины 3;
- участок размером 4 x 4 см в области угла выреза горловины на перед 1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать отверстия для пояса на перед: наложить обтачку отверстия для пояса лицевой стороной вниз на лицевую сторону перед по разметке и притачать, прокладывая строчку по внутренней линии А. Разрезать материалы внутри строчки, надсекая припуски к углам. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить края отверстия. Подогнуть внутрь внутренние срезы обтачки и настрочить сгибы в край.
2. Сложить кокетки перед и подкладку кокеток перед изнаночными сторонами внутрь, сметать по всем срезам и далее рассматривать как единые.
3. Притачать кокетки перед к переду.
4. Сложить внешнюю и внутреннюю бейки горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние (= горловины) срезы. Надсечь припуски шва в углу по средней линии перед. Подрезать припуски обтачного шва до 5 мм и настрочить их по внутренней бейке. Отогнуть внутреннюю бейку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и сметать открытые срезы детали. Втачать бейку в горловину перед, надсекая припуск шва в углу. Шов заутюжить на перед.
5. Стачать перед и нижнюю часть перед.
6. Подкладку кокетки спинки наложить лицевой стороной вниз на подкладку кокетки перед, совмещая верхние (плечевые) срезы (F). Кокетку спинки наложить лицевой стороной вниз на лицевую сторону кокетки перед, совмещая верхние (плечевые) срезы (F). Стачать верхние срезы кокеток и, не прерывая строчки, обтачать срезы горловины кокетки спинки. Подрезать припуски шва обтачивания горловины спинки до 5 мм и настрочить их по подкладке кокетки спинки в край. Отогнуть кокетку спинки и подкладку кокетки спинки, складывая детали изнаночными сторонами друг к другу; сметать нижние срезы (H) кокетки спинки и срезы отверстия для рук (J). Притачать кокетку спинки (оба среза) к спинке.
7. Стачать боковые срезы изделия (K) до шлиц.
8. Обработать манжеты: стачать манжету в

кольцо. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны изделия к срезу отверстия для руки (J), шов заутюжить на манжету. Подогнуть срез внутренней стороны манжеты на изнаночную сторону и подшить сгиб ко шву притачивания вручную или настрочить в шов.

9. Стачать части завязывающегося пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть пояс. Выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь срезы отверстия и подшить сгибы потайными стежками.
10. Обработать низ изделия и края шлиц швом вподгибку.


Материал черного цвета

zwart 1/2 stofbr. 75 cm




Материал голубого цвета

lichtblauw 1/2 stofbr. 75 cm



Материал темно-синего цвета


donkerblauw 1/2 stofbr. 75 cm



23 ПЛАТЬЕ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 110,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,95 м	1,95 м	2,00 м	2,15 м	2,40 м	2,50 м
Материал-компаньон, ширина 140 см					
0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 50 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед
- спинка
- переднее полотнище юбки
- заднее полотнище юбки
- вставка переда и подкладка вставки
- рукав

Важно! Объединить части лекал 3 и 4 в цельные детали. Разрезать детали 1 и 2 по указанным линиям, чтобы получить бейку горловины переда 1 и спинки 2 (внешние и внутренние).

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – передняя часть пояса, размером 35,5 (37–38,5–40,5–42,5–44,5–46,5–49,5–52,5–55,5–58,5) x 3 см (2 детали);
- 8 – задняя часть пояса, размером 17,25 (18–18,75–19,75–20,75–21,75–22,75–24,25–25,75–27,25–28,75) x 3 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой внутренние бейки горловины 1 и 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


- Сложить вставку переда и подкладку вставки лицевыми сторонами и обтачать верхние срезы, подрезать шов обтачивания до 5 мм и настрочить припуски шва по подкладке вставки. Отогнуть подкладку вставки на изнаночную сторону, выправить обтачанный край, сметать боковые срезы деталей.
- Обработать плечевые швы внешних и внутренних беек горловины. Сложить внешние и внутренние бейки горловины лицевыми сторонами внутрь, между ними, по разметке, расположить вставку, совмещая ее лицевую сторону с внешней бейкой переда, и обтачать срез горловины бейки, втачивая вставку. Подрезать шов обтачивания до 5 мм и настрочить его по внутренней бейке в край. Вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить шов обтачивания.

Основной материал




Материал-компаньон

gameerstof
1/2 stofbr. 70 cm



- Обработать вытачки на передне и спинке лифа платья.
- Обработать плечевые и боковые швы лифа платья.
- Притачать внешнюю бейку к лифу с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку. Подогнуть внутрь открытый срез внутренней бейки и подшить сгиб ко шву притачивания.
- Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску низа переда на отмеченных участках для ссбаривания детали. Ссбарить участки нижнего среза переда до ширины 4,5–5–5,5–5,5–6–6–6,5–7–7–7,5–7,5 см; равномерно распределить сборки.
- Стачать боковые срезы частей пояса и частей подкладки пояса в цельные детали. Подкладку пояса наложить лицевой стороной вниз на изнаночную сторону лифа и приметать. Пояс приметать лицевой стороной вниз с лицевой стороны лифа. Притачать пояс и подкладку пояса к низу лифа сквозной строчкой. Отогнуть пояс и подкладку пояса вниз, сметать нижние срезы деталей.
- Стачать средние срезы заднего полотнища юбки до отметки застежки.
- Обработать боковые швы юбки.
- Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску верхнего среза переднего и заднего полотнищ юбки платья на обозначенных участках для ссбаривания деталей. Ссбарить участок переднего полотнища юбки до ширины 15,5–16,5–17,5–18,5–19,5–20,5–21,5–22,5–23,5–24,5–25,5 см. Ссбарить участки заднего полотнища юбки до ширины 7,5–8–8,5–9–9,5–10–10,5–11–11,5–12–12,5 см каждый. Равномерно распределить сборки.
- Притачать юбку к лифу платья.
- Притачать застежку-молнию к срезам застежки спинки платья.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Втачать рукава в проймы изделия.
- Обработать низ платья швом вподгибку.



24 КОМБИНЕЗОН

Размеры 34–54.

Длина по шаговому шву 74,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44	46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см						
2,50 м	2,60 м	2,80 м	2,85 м	2,85 м	3,00 м	3,10 м
Основной материал (для поперечной раскладки), ширина 140 см						
2,45 м	2,55 м	2,60 м	2,80 м	2,90 м	3,20 м	3,50 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 0,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш E, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед лифа и подкладка переда
- спинка лифа и подкладка спинки
- передняя часть брюк
- задняя часть брюк
- подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 3 и 4 в цельные детали. Деталь 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 6 – бретель, размером 24,5 (25–25,5–26,5–27–28–28,5–29–30–30,5–31,5) x 2 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие правых и левых деталей.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Сложить каждую бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы. Вывернуть бретели, выправить обтачанные края.
2. Приколоть один конец бретелей к коротким верхним срезам (В) частей переда лифа с лицевой стороны. Другой конец бретелей приколоть к верхнему срезу (С) спинки лифа по разметке с лицевой стороны.
3. Сложить части переда лифа и подкладку частей переда лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы пройм, верхние срезы (втачивая бретели), и срезы горловины/запаха. Подрезать припуски швов обтачивания до 5 мм. Вывернуть части переда на лицевую сторону, выправить обтачанные края и пока отложить.
4. Сложить спинку лифа и подкладку спинки лифа лицевыми сторонами и обтачать верхние срезы (втачивая бретели). Подрезать припуски швов обтачивания до 5 мм. Вывернуть спинку на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
5. Стачать боковые срезы лифа и, не прерывая строчки, боковые срезы подкладки лифа. Сложить лиф и подкладку лифа изнаночными сторонами внутрь, сметать нижние срезы. Проложить отделочную строчку по краям пройм, горловине/запаху и верхнему краю спинки лифа. Наложить правую часть переда лифа на левую, совмещая средние линии. Сметать нижние срезы частей переда.

Основной материал


stofbreedte 140 cm



6. Обработать боковые карманы: наложить подкладку кармана на переднюю часть брюк комбинезона по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана и стачать срезы подкладки. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
7. Стачать боковые срезы брюк, так, чтобы обтачанные края входов в карманы не попали под строчки.
8. Обработать шаговые швы брюк.
9. Обработать средний шов брюк.
10. Притачать к лифу брюки комбинезона. На припуск шва по талии настрочить эластичную тесьму, растягивая ее.
11. Обработать низ брюк швом вподгибку.

Основной материал (поперечная раскладка)

streepstof stofbreedte 140 cm



25 ЖАКЕТ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 53,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,55 м	1,65 м	1,75 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м
Или кружево с фестонными краями, ширина 140 см					
1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,65 м	1,85 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Разрезать рукав 3 по указанной линии, чтобы получить манжету 3.

Для жакета из кружева: разрезать манжету 3 по линии сгиба; деталь 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 4 - вставка переда с цельнокроеным воротником, размером 65 (66–67–68–69–70–71–71,5–72,5–73,5–74,5) x 34 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

Для жакета из кружева: разложить детали на кружевном полотне в соответствии с планом раскладки, располагая детали манжет 3 и части вставки переда 4 указанными срезами вдоль фестонных краев кружевного полотна; проконтролировать наличие правых и левых деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Жакет из ткани

1. Обработать вытачки на перед.
2. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
3. Обработать низ изделия швом вподгибку.
4. Стачать задние средние срезы (Е) вставки переда с цельнокроеным воротником.
5. Сложить вставку переда вдоль посередине лицевой стороны внутрь и обтачать срезы низа (F). Вывернуть деталь, выправить обтаченные края и заутюжить ее вдоль посередине.
6. Притачать внешнюю сторону вставки переда с цельнокроеным во-

ротником к переду/горловине спинки с лицевой стороны. Шов заутюжить на вставку. Подогнуть продольный срез внутренней стороны вставки и настрочить сгиб в шов притачивания.

7. Обработать продольные швы рукавов.

8. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

9. Стачать манжеты в кольцо. Притачать внешнюю сторону манжет с лицевой стороны рукавов. Перегнуть манжеты лицевыми сторонами внутрь, подогнуть срезы внутренних сторон манжет на изнаночную сторону и настрочить сгибы в швы притачивания.

Жакет из кружева

10. См. п. 1–5 обработки жакета из ткани.

11. Притачать внутреннюю (без фестонов) сторону вставки переда с цельнокроеным воротником к переду/горловине спинки с изнаночной стороны. Шов заутюжить на вставку. Фестонный край внешней стороны вставки настрочить по шву притачивания с лицевой стороны.


12. См. п. 7–8 обработки жакета из ткани.

13. Стачать манжеты в кольцо.

14. На лицевую сторону рукавов наложить манжеты лицевыми сторонами вниз, совмещая срезы (К = прямые срезы), и притачать, швы заутюжить на рукава, манжеты отогнуть вниз.


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm



Кружево с фестонными краями

kantstof stofbreedte 140 cm



ИНСТРУКЦИИ К МОДЕЛИ 26
ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТР. 50–51

Ателье

РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН ЖУРНАЛОВ

Ателье MODEN susanna **ШИТЬЕ И КРОЙ**

а также книг, специальных выпусков и приложений к журналам по шитью

Все любимые журналы, как текущие номера, так и ранее вышедшие, вы можете приобрести в нашем розничном магазине.

Адрес: Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10. Часы работы: пн-чт с 10.00 до 17.00, пт с 10.00 до 16.00.
Телефон 8-495-775-14-33. Мы ждём вас!

Реклама

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуск на шов, равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна $3 \times 3 + 1 = 10$ см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2). Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4



Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки — спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.







Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.









Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.



Манжеты




По низу рукава заложить складки по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.



Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

► разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.



На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.