



Выкройка пуловера р.36-44(EU)

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 62 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 1,50—1,55—1,60—1,65—1,65 м шириной 150 см; кругловязаное полотно 0,30 м шириной 35/70 см для всех размеров: флизелин G 785; флизелин формбанд; шнур 1,00 м толщиной ок. 5 мм; 6 блочек с шайбами внутренним диаметром 5 мм; 2 декоративных наконечника для шнура; двойная игла для швейной машины; контрастные по цвету нитки для отделочных строчек.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна, в том числе ворсованной изнаночной стороной, и кругловязаное полотно.

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки.

На деталях 1 и 4 метки блочек поставлены для размера 36. Для размеров 38—44 сместить метки соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 0,7 см, на подгибки низа переда, спинки и рукавов — 3 см.


Раскрой:

Из трикотажного полотна:

- 1 Перед со сгибом 1х
- 2 Передняя половинка рукава 2х
- 3 Верхняя часть спинки, цельнокроеная с рукавом 2х
- 4 Нижняя часть спинки со сгибом 1 х
- 5 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
- 6 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х

Из кругловязаного полотна:

- 7 Вставка переда со сгибом 1 х



Прокладка (Флизелин G 7851: приутюжить прокладку к обтачкам горловины. Флизелин Формбанд приутюжить к срезам пройм переда, совместив цепной шов на флизелине с линией шва на детали кроя.

Пошив:

- Горловина переда. Обтачку горловины переда сложить с передом лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины. Припуски шва надсечь по линии середины переда. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.
- На вставке переда, на переда и на нижней части спинки пробить по разметкам блочки, предварительно приутюжив с изнаночной стороны по лоскутку прокладки. Цельнокроеную обтачку верха вставки заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба. Шнур разрезать пополам. Отрезки шнура подложить под обтачку верха вставки и приметать к боковым срезам. Передние концы шнуров вытянуть наружу через блочки. Вставку отстрочить по разметке для кулиски.
- Перед наложить изнаночной стороной на лицевую сторону вставки переда, совместив край горловины с линией совмещения. Край горловины приколоть. Перед отвернуть вверх, нижние срезы

обтачки горловины притачать к нижним срезам вставки переда. Перед отвернуть вниз, обтачку горловины и вставку приметать к боковым срезам переда.

- На верхней части спинки выполнить средний шов. Верхнюю часть спинки притачать к нижней части спинки. Припуски шва заутюжить вверх. С каждой стороны выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски швов заутюжить назад. Спинку и задние половинки рукавов отстрочить вдоль швов. Швы втачивания рукавов и горловина. Перед сложить с передней половинкой одного рукава лицевыми сторонами и приколоть, контрольные метки 1 и 2. Затем приколоть перед к передней половинке второго рукава. Обтачку горловины спинки сложить со спинкой лицевыми сторонами и приколоть к срезу горловины спинки и передним половинкам рукавов, при этом концы обтачки лежат поверх верхнего края вставки переда от поперечной метки. Рукава притачать к переду, а далее притачать обтачку к срезу горловины. Припуски шва вдоль горловины срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски швов притачивания рукавов отвернуть на рукава и приутюжить. Джемпер отстрочить вдоль швов притачивания рукавов и горловины.
- С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава.
- Припуски на подгибку низа переда, спинки и рукавов отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны изделия настрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см.
- На концы отрезков шнура надеть по декоративному наконечнику и пришить.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

1	Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas						2		3		4	
	N		L		K		Бюст Oberweite Tour de poitrine Bust Contorno busto		Талия Taillewaite Tour de taille Waist Contorno cintura		Бедра Hüftweite Tour des hanches Hip Contorno cadera	
	US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.	ins	cm	ins	cm	ins	cm
Рост 176 168 160	6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 1/2	82
	8	34	8	68	8	17	31 1/2	80	24 1/2	62	34	86
	10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 1/2	90
	12	38	12	76	12	19	34 1/2	88	27 1/2	70	37	94
	14	40	14	80	14	20	36 1/2	92	29 1/2	74	38 1/2	98
	16	42	16	84	16	21	37 1/2	96	30 1/2	78	40 1/2	102
	18	44	18	88	18	22	39 1/2	100	32 1/2	82	41 1/2	106
	20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 1/2	110
	22	48	22	96	22	24	43 1/2	110	36 1/2	92	45 1/2	116
	24	50	24	100	24	25	45 1/2	116	38 1/2	98	48	122
	26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 1/2	128
	28	54	28	108	28	27	50 1/2	128	43 1/2	110	52 1/2	134
	30	56	30	112	30	28	52 1/2	134	45 1/2	116	55 1/2	140
	32	58	32	116	32	29	55 1/2	140	48	122	57 1/2	146
	34	60	34	120	34	30	57 1/2	146	50 1/2	128	60	152

Размер выкройки для: платья, блузы, жакета, пальто определяют по обхвату груди,



Размер выкройки для: юбки и брюк по обхвату бедер



<https://vk.com/vyagemshyon>

1:1

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



→
1:2

2:1
↓



1:2

←
1:1

→
1:3

2:2
↓



1:3


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛЕВ,

1:2
←

→
1:4

2:3
↓





1:4

АЯ НИТЬ ШОВ

←
1:3

→
1:5

↓
2:4




1:5


←
1:4

→
1:6

2:5



1:6



←
1:5


→
1:7

2:6
↓

АЯ ИИТЪ



1:7



←
1:6


2:7
↓



Идеи Швейной
https://vk.com/vyagemshyom

2:1


1:1
↑



2:2
→


ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

ЛИНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ



2:2

1:2



2:1

2:3

3:2



2:3

1:3



2:2



2:4



3:3



Идеи для свадьбы
www.vyagemshyom.ru

2:4

1:4



2:3

2:5



2:5

1:5




←
2:4

→
2:6



2:6



1:6



2:5



2:7



2:7

1:7
↑

ДЛИННАЯ НИТЬ


2:6
←



3:2

2:2

3:3



3:3

2:3

3:2

ЛИНИЯ ПЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

СГИБ ТКАНИ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

