

burda style

Мода для полных весна–лето
Спецвыпуск 02/2017

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

401 А, В Платья •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54
Длина от талии 84 см.

Вам потребуется:

Платье А. Хлопчатобумажная ткань с принтом, растягивающаяся в поперечном направлении, 2,55–2,60–2,60–2,65–2,65–2,70 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Атлас, растягивающийся в поперечном направлении, 2,55–2,60–2,60–2,65–2,65–2,70 м шириной 140 см. Приклад — см. модель А.

Рекомендуемые ткани: держащие форму, биэластичные или растягивающиеся в поперечном направлении плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 3 и 3а склеить по линиям соединения. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 401 А и 401 В. Метки-стрелки складок на детали 1 вычерчены для размера 44. Для размеров 46–54 вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки приколоть к ткани. Деталь а вычертить прямо на ткани.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Платье А, В:

- | | |
|--|----|
| 1 Лиф переда | 2х |
| 2 Лиф спинки | 2х |
| 3 Переднее полотнище, цельнокроенное со шлевкой, со сгибом | 1х |
| 4 Заднее полотнище | 2х |
| 5 Задняя планка талии | 2х |
| 6 Задняя часть шлевки | 2х |
| 7 Обтачка горловины переда | 2х |
| 8 Обтачка горловины спинки | 2х |
| а) 2 косые обтачки срезов проймы длиной по 45–46–48–50–52–54 см и шириной по 3 см, включая припуски. | |



А, В

Детали 1–8

размер 44


размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

размер 54



Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм, при этом целый шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платье А, В

■ На частях лифа спинки и частях заднего полотнища стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

Задние планки талии притачать к частям лифа спинки и частям заднего полотнища. Припуски швов разутюжить.

■ На задних частях шлевки припуски по продольным срезам срезать до ширины 7 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Крайя отстрочить в край, настрачивая припуски. Короткие срезы задних частей шлевки присборить до ширины задних планок талии. Части задних шлевки наложить на задние планки талии изнаночной стороной к лицевой стороне, сметать короткие срезы.

■ Вдоль задних средних срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от нижней метки разреза до застежки на молнию.

■ Выполнить плечевые швы на платье и на обтачках. Припуски швов разутюжить.

■ Обтачки горловины приколоть к срезам горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Задние концы обтачки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза для застежки на молнию и приколоть к горловине. Припуски по краям разреза с тесьмами застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх обтачек к срезам горловины. Вдоль каждого среза горловины проложить по строчке. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скружений надсечь. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски швов близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Концы обтачек пришить к тесьмам застежки-молнии, внутренние срезы обтачек пришить к плечевым швам. Передние концы обтачек приметать к нижним срезам частей лифа переда.

■ По нижним срезам частей лифа переда заложить и сметать складки в направлении меток-стрелок. Правую часть лифа переда сколоть с левой частью изнаночной стороной к лицевой стороне, края горловины совместить изнутри и снаружи по линии совмещения.

■ На цельнокроенных шлевках переднего полотнища припуски надсечь наискосок в уголки. Припуски по продольным срезам цельнокроенных шлевки переднего полот-


нища срезать до ширины 7 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Крайя отстрочить в край, настрачивая припуски. Цельнокроенные шлевки от надсечек отвернуть вниз на передние полотнища лицевой стороной внутрь. Верхний срез юбки платья приколоть к нижнему срезу лифа платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив надсечки концов цельнокроенных шлевки с поперечными метками средних складок на лифе переда (цельнокроенные шлевки сложить до половины ширины изнаночной стороной внутрь). Небольшой свободный участок между шлевками таким же образом приколоть к нижнему срезу лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне. Юбку притачать к лифу. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз. Концы цельнокроенных шлевки переднего полотнища, как и концы задних частей шлевки, присборить. Левую цельнокроенную шлевку сложить с левым боковым срезом, конец приметать к боковому срезу выше поперечной метки изнаночной стороной к лицевой стороне. Правую цельнокроенную шлевку отвернуть вокруг левой шлевки к правому боковому срезу, конец приметать выше поперечной метки изнаночной стороной к лицевой стороне.

■ Каждую косую обтачку среза проймы сложить вдоль лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть вдоль среза проймы так, чтобы ее сгиб лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Вдоль проймы проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть в сторону и настрочить на припуски шва близко к шву.

■ Единой строчкой выполнить боковые швы платья и обтачек срезов пройм, совместив концы шлевки. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, проймы приутюжить. Сгибы обтачек срезов пройм с изнаночной стороны пришить к боковым и плечевым швам.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Цельнокроенные обтачки разреза заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

План раскладки



Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

