

burda

style

3/2015

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 А, В Блузки •

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от кулиски 21 см (кулиска лежит на талии).

Вам потребуется:

Блузка А. Бизластичное трикотажное полотно лане 1,55–1,55–1,60–1,65–1,65 м шириной 150 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,75–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 1,5 см; двойная игла швейной машины.
Блузка В. Трикотажное полотно с эластаном 1,75–1,75–1,80–1,80–1,80 м шириной 135 см. Приклад — см. блузка А.

Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

На детали 21 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Блузки А, В:



21 Перед 1х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Рукав 2х
24 Обтачка горловины переда со сгибом 1
25 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
а) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 9 см, в готовом виде 3 см, включая припуски;
б) обтачка для кулиски длиной 112–116–120–124–128 см и шириной 5 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Блузки А, В

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластич-



ным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ С изнаночной стороны переда застрочить складки от верхнего среза до меток-стрелок. Складки заложить в направлении меток-стрелок, глубины складок приутюжить на длину швов. Складки заметать вдоль верхнего среза и вдоль линии сгиба. Срез горловины переда присборить между метками-звездочками: справа от складок — до длины 13,5–14–14,5–15–15,5 см, слева от складок — до длины 2–2,2–2,5–2,7–3 см.

■ Срез горловины спинки присборить до длины 18–18,3–18,6–18,9–19,2 см. Верхние срезы рукавов (горловина) присборить до длины по 10,5–10,7–10,9–11–11,2 см.

■ Рукава втачать в проймы переда и спин-

ки, контрольные метки 1, 2 и 3. Припуски швов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку, начав строчку от шва передней складки и закончив строчку у шва боковой складки, на участке складок строчку не выполнять. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть поверх шва притачивания и настрочить на припуски шва близко к шву. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону. Складки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и приколоть к обтачке горловины, передний и боковой срезы притачать к обтачке, не закрепляя перед. Обтачку горловины пришить к припускам швов втачивания рукавов.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Продольные срезы обтачки для кулиски обметать. Обтачку приколоть к изнаночной стороне к переду и спинке поверх размеченных линий кулиски, начав/закончив у одного бокового шва. Концы обтачки подвернуть. С лицевой стороны проложить строчку точно по размеченным линиям кулиски, закрепляя обтачку. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 68–72–76–80–84 см.


■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

■ На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава.

Планы раскладки


Блузка А

Бизластичное трикотажное полотно лане шириной 150 см



Блузка В

Трикотажное полотно с эластаном шириной 135 см



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично! Асимметричный перед наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх.