

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 63 см.

Вам потребуется:

Тонкое трикотажное полотно с эластаном 1,50–1,50–1,65–1,70–1,80 м шириной 150 см; флизелин формбанд; двойная игла швейной машины. **Рекомендуемые ткани:** только тонкие трикотажные полотна с эластаном.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 21 перенести дважды, при этом обратите внимание на разные линии края для нижних краев правой и левой частей переда. На детали 21 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам горловин частей переда — 2 см, на подгибку низа — 4 см, на подгибку низа рукавов — 6 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).


Раскрой:

21	Правая часть переда	1x
21	Левая часть переда	1x
22	Спинка со сгибом	1x
23	Рукав	2x

а) обтачка горловины спинки длиной 32–32–33–33–34 см и шириной 4 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, а также к плечевым срезам частей переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали края.

Пошив:



Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

- На спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На частях переда заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

- Припуски по срезам пройм обеих частей переда заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии по 7 мм. На правой части переда нижний срез обметать оверлочными или зигзагообразными стежками.


- Левую часть переда наложить на правую часть переда изнаночной стороной к лицевой стороне, боковые срезы сметать ниже линий совмещения.

- Выполнить плечевые швы, при этом припуск по срезу горловины спинки выступает. Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

- Обтачку горловины спинки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить.

Детали 21–23

размер 36	
размер 38	
размер 40	
размер 42	
размер 44	



Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Проложить строчку вдоль среза горловины спинки. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх, концы обтачки подвернуть. Обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Горловину отстрочить на расстоянии 7 мм.


- На рукавах выполнить швы.

- Втачать рукава, припосадив их по окатам.

- Припуски на подгибку низа пуловера и низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой — припуск на подгибку низа пуловера на расстоянии 3 см, припуски на подгибку низа рукавов на расстоянии по 5 см.


План раскладки при ширине трикотажного полотна 150 см

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Правую (более короткую) часть переда наложить на лицевую сторону трикотажного полотна с надписями вверх, левую часть переда — стороной с надписями вниз.



burda Download-Schnitt


Modell 119 Burda Style 10/2012




Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a






1b

1c

2c

einhalten
TPNITOCALINTP



4a

22


3a


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ

2a

22





4c

3b

3c

2c


Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

4d


2d

3c

23



6b




5b

5a

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4b



6d


5c

4d

8a

7a

6a



8b

7b


6b

7a

21

Анстор
placement
lining COBMELEHINQ

Fadenlauf
straight grain
ДОНЕБАЯ ННТЪ



8c


Линия середины переда
center front
vordere Mitte

Талия
waist
ТАЛИЯ

7b

7c

6c



8d

links
left
ЛЕВАЯ СТОРОНА

right
ЛПВАЯ СТОРОНА

7c

6d

burda[®]

www.burdastyle.de

9a

8a

