

146 Рубашка для мальчика ••

5/2014

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 104, 110, 116, 122, 128
Длина по спинке 41–43–45–47–49 см.

Вам потребуется:

Ткань мадаполам 0,95–0,95–1,00–1,05–1,10 м шириной 112 см; флизелин G 785; 4–4–4–5–5 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: рубашечные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 146.

На детали 21 метки петель поставлены для размера 104. Для размеров 110–128 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 104. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных 2 петель для размеров 110 и 116 и 3 петель для размеров 122 и 128 поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. На детали 22 метка-стрелка складки вычерчена для размера 104. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа рубашки — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 3 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа!). Раскрой:

21 Полочка	2x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Кокетка со сгибом	2x
24 Рукав	2x
25 Воротник со сгибом	2x
26 Левый верхний карман	1x

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать нижний воротник.

Пошив:

• На спинке заложить и заметать бантовую складку в направлении меток-стрелок.

• Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек и спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов заутюжить на кокетку. Припуски по нижним срезам внутренней кокетки (вперед и сзади) заутюжить на изнаночную сторону.

• **Воротник.** Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы обтачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину рубашки от поперечной метки (контрольная метка 3).

• Внутреннюю кокетку наложить на уже притачанную внешнюю кокетку лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть к срезу горловины поверх воротника. Цельнокроеные с полочками подборта отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх воротника, концы подборта лежат на внутренней кокетке. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Подборта и внутреннюю кокетку отвернуть на изнаночную сторону. Борта приутюжить. Внутреннюю кокетку пришить к припускам швов притачивания внешней кокетки. Срезы пройм внешней и внутренней кокеток сметать. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.


• Рукава втачать в проймы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на рукав.

• С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 1,5 см и застрочить.

• Низ подборта еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа рубашки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.


• **Накладной карман.** Цельнокроеную обтачку верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону. Верхний край кармана отстрочить по разметке. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к левой полочке по разметке и настрочить в край. Верхние уголки кармана настрочить по периметрам маленьких треугольников.

• На левой полочке обметать петли.



Детали 21–26

размер 104 —
размер 110 —
размер 116 —
размер 122 —
размер 128 —



План раскладки при ширине ткани 112 см. Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.

