

115 Блузка

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 57 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный атлас 1,70–1,75–1,80–1,85–1,85 м шириной 150 см; флизелин G 785; 9 маленьких плоских пуговиц.

Рекомендуемые ткани: держащие форму блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 115.

На планке застежки обратите внимание на разные линии для правого и левого краев застежки. Но сначала правую и левую планки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

На детали 9 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 36. Метка нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см, припуски по продольным срезам цельнокроеных с планками застежки подборок не предусмотрены.

Раскрой:

1 Полочка	2x
2 Средняя часть спинки	2x
3 Боковая часть спинки	2x
4 Верхняя часть рукава	2x
5 Локтевая часть рукава	2x
6 Воротник со сгибом	2x
7 Стойка воротника со сгибом	2x
8 Баска со сгибом	1x
9 Планка застежки	2x

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. На спинке выполнить средний шов и рельефные швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе. Припуски среднего шва заутюжить в одну сторону, припуски рельефных швов заутюжить к линии середины спинки. Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов заутюжить на спинку.

■ Верхний и нижний срезы баски присборить до длины по 77–81–85–89–93 см. Баску сложить

по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, стачать верхние срезы и на концах баски короткие срезы. Баску притачать более приспособленной стороной вниз к нижним срезам полочек и спинки. Баску отвернуть вниз, припуски шва заутюжить вверх.

■ Припуски по срезам горловин полочек надсечь до размеченных линий швов притачивания планок застежки и заутюжить на изнаночную сторону от надсечек до средних срезов полочек.

■ Правый край застежки. Правую планку застежки притачать к правой полочке и баске. Припуски шва заутюжить на планку. Цельнокроеную планку для петель заутюжить по передней линии сгиба на изнаночную сторону. На планке обметать петли по разметке. Планку с петлями отвернуть по средней линии сгиба на лицевую сторону на цельнокроеный с планкой подборт. Планку с петлями вместе с подбортот отвернуть на планку застежки по линии сгиба подборта. У верхнего и нижнего концов планки проложить строчки от сгиба до шва притачивания планки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Планку с петлями вместе с подбортот отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез планки с петлями приколоть поверх шва притачивания планки. С лицевой стороны планку застежки отстрочить вдоль шва притачивания планки близко к шву. На правой полочке обметать петлю по разметке, закрепляя планку для петель.

■ Левый край застежки. Левую планку застежки притачать к левой полочке и баске. Припуски шва заутюжить на планку. Цельнокроеный подборт срезать до линии «левый край», подвернуть вдвое и приутюжить. Затем двойной подборт отвернуть на лицевую сторону, верху и внизу приколоть. У верхнего и нижнего концов планки проложить строчки от сгиба

до шва притачивания планки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Планку вывернуть. Внутренний срез планки приколоть. С лицевой стороны планку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

■ Воротник со стойкой. Детали воротника сложить лицевыми сторонами. Срезы обтачать. Воротник вывернуть, приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник. Стачать верхние и передние короткие срезы стойки, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Стойку воротника вывернуть. Внешнюю стойку втачать в горловину блузки, припуски шва заутюжить на стойку. Внутреннюю стойку подвернуть и приметать поверх шва втачивания внешней стойки. Стойку отстрочить по контуру в край/близко к шву втачивания.

■ Двухшовные рукава со шлицами. На каждом рукаве выполнить передний шов, контрольная метка 8. Припуски шва заутюжить на верхнюю часть рукава. На каждой верхней части рукава обтачку шлицы и припуск на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону и стачать на уголке наискосок (уголок конвертом). Припуски косого шва срезать до ширины 5 мм и разутюжить. На каждой локтевой части рукава припуск на подгибку низа притачать к продольному срезу припуска под шлицу. Припуск на подгибку низа рукава и обтачку переднего края шлицы отвернуть на изнаночную сторону. На переднем краю шлицы обметать петлю по разметке. На каждом рукаве выполнить локтевой шов выше метки шлицы. Припуски шва заутюжить на верхнюю часть рукава. Верхний конец шлицы отстрочить по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ Рукава втачать, приспособив их по окатам.

vk.com/burdaby

Детали 1–9


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



План раскладки

Х/бумажный атлас шириной 150 см

STOFFBRUCH



WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.