

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

133 Пинетки ••

Длина стопы 8, 9, 10 см

Вам потребуется:

Ткань мадаполам 0,30 м шириной 110 см; двусторонний клеевой волюменфлиз флизелин HN 650 0,30 м шириной 150 см; 12 блочек внутренним диаметром по 4 мм; косая бейка 0,40 м шириной 4 см (в готовом виде 2 см); саржевая лента 0,90 м шириной 1 см.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные ткани, дублированные волюменфлизом.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 22 метки блочек поставлены для самого маленького размера. Для остальных размеров метку верхней блочки сместить вверх соответственно линиям выкройки. Метка нижней блочки подходит для всех размеров. Метку третьей блочки поставить посередине между верхней и нижней метками.

Припуски:

На швы и по срезам — 1 см.

Раскрой:

21 Подошва

22 Боковая деталь


23 Язычок

Сначала вдоль кромки разложенной в один слой ткани выкроить 2 язычка (деталь 23). Остальную ткань сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Двусторонний клеевой волюменфлиз (размером 30 x 50 см) вложить между двумя слоями ткани и приутюжить постепенно через влажный проутюжильник, хорошо прижимая утюгом. Дать полностью остыть. Из дублированной волюменфлизом ткани выкроить 2 подошвы. Оставшийся лоскут ткани отстрочить ромбами размером по 1 x 1 см. Из отстроченного лоскута ткани выкроить 4 боковые детали и 2 язычка.

Пошив:

■ По 2 боковые детали каждой пинетки сложить лицевыми сторонами, выполнить передний средний шов от верха до уголка (контрольная метка 1). Припуски шва срезать до ширины 5 мм, обметать и разутюжить. По обеим сторонам от шва проложить отделочные строчки близко к шву.

■ Припуски по задним и верхним срезам боковых деталей срезать. Готовую косую бейку разрезать вдоль пополам. Половинки косой бейки разложить. Один продольный срез каждой косой бейки отвернуть к приутюженному сгибу и приутюжить. Другой продольный срез косой бейки приколоть к задним срезам и верхнему срезу боковых деталей каждой пинетки и притачать на расстоянии 5 мм. Косую бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, и приметать. С лицевой



стороны окантовочную бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

■ По одной дублированной и не дублированной волюменфлизом детали каждого язычка сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми прямые срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, язычок вывернуть. Нижние срезы язычка сметать.


■ Вдоль задних краев боковых деталей пинеток установить блочки по разметке.

■ На каждой пинетке задние края боковых деталей выложить друг возле друга встык и сметать от низа на длину ок. 2 см. Язычок подложить под задние края боковых деталей пинетки отстроченной стороной вверх, нижние срезы сметать. Задние края боковых деталей притачать к язычку от низа на длину по ок. 1 см, проложив строчки в уже имеющиеся отделочные строчки окантовки.

■ Боковые детали каждой пинетки вывернуть изнаночной стороной наружу. Подошву притачать к нижним срезам боковых деталей лицевой стороной к лицевой стороне. Обратите внимание на контрольные метки 1 и 2. Припуски шва срезать близко к строчке и обметать вместе.

■ Саржевую ленту разрезать на 2 части. На каждой пинетке выполнить шнуровку крест-накрест снизу вверх, продевая концы саржевой ленты через блочки.

План раскладки при ширине ткани 110 см



Ткань сложить согласно плану раскладки изнаночной стороной вовнутрь.