

Размеры 74, 80, 86, 92, 98

Длина по спинке 44–48–52–56–60 см.

Вам потребуется:

Трикотажное махровое полотно 0,90–0,95–1,00–1,05–1,10 м шириной 150 см; узорчатая ткань мадаполам 0,70 м шириной 114 см для всех размеров.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся махровые ткани, узорчатые хлопчатобумажные ткани для окантовки.

Припуски:

Все детали выкроить с припусками по контурам шириной 1,5 см.

Раскрой:

Из трикотажного махрового полотна:


- a) 2 полочки длиной по 44–48–52–56–60 см и шириной по 25–25,5–26–26,5–27 см;
- b) спинка длиной 44–48–52–56–60 см и шириной 36–37–38–39–40 см;
- c) 2 рукава шириной по 35–36–37–38–39 см и длиной по 12–15–18–21–24 см, в готовом виде 6–7,5–9–10,5–12 см;
- d) 2 детали капюшона длиной по 24–25–26–27–28 см и шириной по 23 см;
- e) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 140 см и шириной по 5 см;
- f) 2 кармана длиной по 13,5 см (из которых по 2,5 см — обтачки верхних срезов) и шириной по 10 см.

Из узорчатой ткани мадаполам:

- g) косая бейка для окантовки внешних срезов (халата и пояса) общей длиной 5,40–5,50–5,60–5,70–5,90 м шириной 4 см, включая припуски.

Пошив:

- Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сложить боковые срезы. Стачать плечевые срезы от боковых срезов на длину по 11,5–12–12,5–13–13,5 см (включая припуски). Сколоть боковые срезы. От плечевых швов вниз отмерить для пройм по 17,5–18–18,5–19–19,5 см, поставить метки. Выполнить боковые швы от поставленных меток до низа.
- Каждый рукав сложить лицевой стороной вовнутрь, совместив короткие срезы. Эти срезы стачать, при этом припуски по верхним и нижним срезам не стачивать. Припуски шва разутюжить.



Рукав сложить до половины длины изнаночной стороной вовнутрь, открытые срезы (срезы притачивания) сметать. Рукав приколоть к пройме, совместив шов рукава с боковым швом халата. Рукав притачать, начав/закончив строчку у совмещенных швов, не закрепляя припуски бокового шва.

• Детали капюшона сложить лицевыми сторонами, проложить строчку вдоль одного продольного среза (задний шов) и затем вдоль одного короткого среза (верхний шов), скруглив при этом уголок. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Капюшон приколоть к верхним срезам полочек и спинки (лицевой стороной к лицевой стороне) и притачать, прерывая строчку у плечевых швов и не закрепляя припуски плечевых швов.

• Припуски боковых швов, плечевых швов и шва притачивания капюшона обметать и разутюжить. Полочки и капюшон отстрочить по обеим сторонам от шва притачивания капюшона от срезов бортов до плечевых швов на расстоянии по 7 мм. • Припуски по нижнему срезу халата, срезам бортов и капюшона срезать. Детали косой окантовочной бейки стачать в одну длинную полосу. Косую бейку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Оба продольных среза косой окантовочной бейки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Бейку разложить и приколоть с лицевой стороны к внешним срезам халата, начав/закончив у одного бокового шва. На уголках на бейке заложить складочки, концы бейки подвернуть. Оставшуюся бейку срезать. Бейку притачать на расстоянии 1 см (при-


утюженный сгиб). Окантовочную бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания. С лицевой стороны бейку отстрочить, закрепляя внутренний край.

• Нижние уголки каждого кармана слегка скруглить. Цельнокроеную обтачку верхнего среза кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к полочке, расстояние до края борта — 13 см, до нижнего края — 6,5–9–11,5–14–16,5 см. Карман настрочить в край. Верхние уголки кармана настрочить по периметру маленьких треугольников.


• Детали завязывающегося пояса сложить изнаночными сторонами, припуски по контурам срезать, концы пояса скруглить. Срезы пояса окантовать косой бейкой.

Планы раскладки

Трикотажное махровое полотно шириной 150 см



Узорчатая ткань мадаполам шириной 114 см



Так стачиваются детали косой бейки в одну длинную полосу.



Трикотажное махровое полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Детали косой бейки выкроить из разложенной в один слой ткани мадаполам, изнаночная сторона ткани лежит сверху.