



ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,6
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на материале. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка материала может быть выполнена в сгиб (материал складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (материал раскладывается в один слой, как правило, лицевой стороной вверх). Сгиб материала обозначен пунктирной линией, кромки материала – сплошной линией.

Знак «ножницы», расположенный у края материала, означает, что следует разложить материал в сгиб лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа-вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линии контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.

- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).

- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.

- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.

- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.

- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью «vista» и относятся к среднему из приведенных размеров.

- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками.

РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить материал на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на материале по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и приколоть булавами.

- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из материала должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) 1-1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) 3-4 см, для краевых обтачек – ширина швов составляет 0,7-1 см.

- Рекомендуется проложить вручную строчки прямыми стежками по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ


Abertura	Вход; разрез
Centro	Середина; центр
Centro delante	Середина переда/переднего полотнища юбки
Centro delante doble	Середина переда, совместить со сгибом ткани
Centro detras	Середина спинки/заднего полотнища юбки
Centro detras doble	Середина спинки, совместить со сгибом ткани
Centro manga	Середина рукава
Cremallera	Застежка-молния
Cruze	Запах; наложение деталей
Delante	Перед; переднее полотнище юбки; передняя половинка брюк
Detras	Спинка; заднее полотнище юбки; задняя половинка брюк
Fondo pliegue	Основание складки/сгиб
Lado delante	Боковой срез переда/переднего полотнища юбки/ передней половинки брюк
Lado detras	Боковой срез спинки/заднего полотнища юбки/ задней половинки брюк
Lado derecho (delante)	Правая сторона (переда)
Lado izquierdo (delante)	Левая сторона (переда)
Linea de union patron	Линия соединения частей одного лекала
Manga	Рукав
Pliegue	Складка/сгиб
Recto hilo	Нить основы (долевая нить)

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ


.....	Линия меньшего размера
————	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
* * *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
⊥	Вход; разрез
⊥	Складка и ее направление
⊥	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⊥	Месторасположение кармана
⊥	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

Парад моделей


Модель 1
Размер 40-44-48




Модель 2
Размер 40-44-48




Модель 3
Размер 40-44-48




Модель 4
Размер 40-44-48




Модель 5
Размер 40-44-48




Модель 6
Размер 40-44-48




Модель 7
Размер 40-44-48




Модель 8
Размер 40-44-48




Модель 9
Размер 40-44-48




Модель 10
Размер 40-44-48




Модель 11
Размер 40-44-48




Модель 12
Размер 40-44-48




Модель 13
Размер 40-44-48




Модель 14
Размер 40-44-48




Модель 15
Размер 40-44-48




Модель 16
Размер 40-44-48




Модель 17
Размер 40-44-48




Модель 18
Размер 40-44-48



Модель 19
Размер 40-44-48




Модель 20
Размер 40-44-48




Парад моделей


Модель 21
Размер 40-44-48




Модель 22
Размер 40-44-48



Модель 23
Размер 40-44-48




Модель 24
Размер 40-44-48




Модель 25
Размер 40-44-48



Модель 26
Размер 40-44-48




Модель 27
Размер 40-44-48




Модель 28
Размер 40-44-48




Модель 29
Размер 50-54-58




Модель 30
Размер 50-54-58




Модель 31
Размер 50-54-58




Модель 32
Размер 50-54-58



Модель 33
Размер 50-54-58




Модель 34
Размер 50-54-58




Модель 35
Размеры на 10/12/14 лет




Модель 36
Размеры на 10/12/14 лет




Модель 37
Размеры на 10/12/14 лет




Модель 38
Размеры на 10/12/14 лет



Модель 39
Размеры на 10/12/14 лет



Модель 40
Размеры на 10/12/14 лет



- Перед раскроем основного материала следует измерить лекала деталей по основным конструктивным линиям (груди, талии, бедер и т.д.) и сравнить со своими размерными признаками, учитывая прибавки на свободное облегание.
- Рекомендуется изготовить макет модели изделия из макетного материала, выполнить примерку, внести изменения (если требуется) и только после этого выкроить детали изделия из основного материала. Если модель несложная, то можно склеить скотчем бумажные лекала деталей одной половины изделия, произвести примерку на фигуре и при необходимости внести необходимые изменения.
- Соединение деталей: детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настроены (по заутюженному шву прокладывается отделочная строчка), расстрочены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки).
- Обтачивание краев деталей: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и проложить по краям машинную строчку (т.е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5–7 мм, то его следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать припуски шва в углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками.
- Окантовывание срезов (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, равной примерно 3 см.

Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосу шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить стиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы.

- Шов вподгибку: заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом) или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с закрытым срезом).

- По умолчанию: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной по низу); строчки временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять острозаточенным мелом, обмылком, специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления, и в конце работы изделие подвергнуть окончательной утюжительной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце.

- Если изделие выполняется на подкладке, то ее детали выкраиваются в соответствии с деталями верха изделия без учета подбертов и обтачек. Детали подкладки следует выкраивать с припусками на швы. Сначала детали подкладки соединяются между собой. После этого подкладка уточняется по изделию, излишки материала подрезаются. Подкладка соединяется с изделием на машине или вручную потайными стежками. Подкладка по низу может быть соединена с изделием или быть отлетней (в последнем случае низ подкладки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом).

- Петли обметываются на готовом изделии там, где это предусмотрено по модели (застежка переда, манжеты, концы пояса и др.). Пуговицы пришиваются в соответствии с петлями.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ТРИКОТАЖЕМ

РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА

Конструкция моделей и технология обработки разработаны в соответствии с видом рекомендуемого материала. Поэтому следует использовать только указанный или подобный материал.

Следите за направлением петельных столбиков. Петли расположены вдоль кромок полотна. Указанное на деталях кроя направление нитей основы соответствует направлению петельных столбиков.

При работе с трикотажем крупной вязки используйте булавки со стеклянными головками, они не так легко проскальзывают в петли.

При раскрое материала не растягивайте трикотаж. При раскрое расположите материал на подложке, например на куске льняной ткани. В этом случае материал не будет скользить, и выкроить из него детали будет проще, чем на гладкой поверхности.

КАК ПЕРЕВЕСТИ НА ДЕТАЛИ КРОЯ ЛИНИИ С ЛЕКАЛ

В зависимости от вида материала линии можно перевести с помощью копировальной бумаги и специального реза для копирования. Сначала сделайте пробу на остатке материала, т.к. зубчатое колесико реза может повредить петли тонкого трикотажа. На трикотажных полотнах крупной вязки пунктирные линии не видны. Используйте или резец с гладким колесиком, или проводите по линиям тупой стороной лезвия ножа.

Нежелательно намечать линии на деталях изделия портновским мелом, т.к. от меловой пыли швейные иглы тулятся, а тупая игла может повредить петли трикотажа.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Чтобы получить эластичные швы, соединяйте детали мелкой зигзагообразной строчкой (длина стежка 3 мм, ширина стежка 0,5–1 мм). Существуют также специальные эластичные строчки. Подробнее о них вы можете узнать из инструкции к Вашей швейной машине.

Для сметывания деталей из деликатных трикотажных полотен используйте тонкие швейные нитки. Строчку выполняйте специальной иглой со скругленным острием, которая не повредит петли материала.

Чтобы плечевые швы не растягивались, стачивайте их, подкладывая под строчку косую бейку или специальную узкую кромку.

Края горловины и пройм в изделиях без воротника и рукавов или швы втачивания воротника и рукавов не должны растягиваться, поэтому рекомендуется обрабатывать эти края или швы с полоской клевого прокладочного материала (шириной ок. 1 см), которую приклеивают с изнаночной стороны деталей так, чтобы один срез полосы был совмещен с обрабатываемым срезом изделия.

Чтобы при выполнении надсечек петли не распускались, надо или приклеить с изнаночной стороны детали маленьким кусочек клевого прокладочного материала, или после надсечения припуска смазать срезы или специальным клеем, или бесцветным лаком для ногтей.

Срезы припусков на швы следует обязательно обметывать. Если срезы сильно растягиваются, то перед обметыванием приклейте узкую полоску клеющей ленты на срез припуска и обметывайте срез, прокладывая строчку рядом с лентой (если обметываете на оверлоке,

то ленту вместе с излишком припуска срежьте ножом машины, если обметываете зигзагообразной строчкой, то после обметывания излишки припуска вместе с лентой срежьте ножницами).

Край низа деталей или изделия останется эластичным, если застрочить подгиб низа с лицевой стороны специальной двойной иглой (2 верхние иглы, 1 нижняя игла). Лицевая сторона строчки – две параллельные линейные строчки, изнаночная сторона строчки – зигзаг.

При подшивании подгиба низа вручную рекомендуется выполнять подшивочную строчку крестообразными стежками («козлик»). Стежки должны быть слабозатянутыми (относительно) и не очень мелкими.


ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА

Температура нагрева поверхности подошвы утюга зависит от волокнистого состава материала, при работе со смешанными материалами ориентируйтесь на более чувствительное к повышенной температуре волокно.

Возьмите себе за правило перед утюжительной обработкой обязательно проводить пробу на ненужном куске материала.

По возможности утюжьте трикотаж вдоль петельных столбиков, а не вдоль петельных рядов.

Трикотаж с рельефной структурой, например трикотаж в резинку, утюжьте на махровом полотенце или на чем-нибудь подобном, не прижимая утюг к материалу.



Лист-вкладыш 1. Сторона А.

Синяя линия

Количество деталей – 10

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,90 x 1,40 м шерстяного полотна. 1,30 x 1,40 м подкладочного материала. 6 крючков. Клеевой прокладочный материал. Верхние плечевые накладки.

РАСКРОЙ

Выкроить из шерстяного полотна:

1. Кокетка переда – 2 детали
2. Центральная часть переда – 2 детали
3. Боковая часть переда – 2 детали
4. Центральная часть спинки – 2 детали
5. Боковая часть спинки – 2 детали
- 6 и 7. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали
8. Верхний накладной карман-портфель – 2 детали
9. Средний накладной карман – 2 детали
10. Нижний накладной карман-портфель – 2 детали

2 прямоугольника 11,5 x 8 см плюс припуски (для клапана верхнего кармана)

2 прямоугольника 12 x 10 см плюс припуски (для клапана среднего кармана)

2 прямоугольника 15 x 12 см плюс припуски (для клапана нижнего кармана)

2 полосы 4 x 31 см и 2 полосы 4 x 38 см плюс припуски (для боковых деталей карманов-портфелей)

Подборт – 2 детали (скопировать с деталей 1 и 2, предварительно соединив их по срезам)

Обтачка горловины спинки (ширина детали – 3,5 см – скопировать со спинки)

Выкроить из подкладочного материала:

Детали 3, 4, 5, 6, 7

Детали 1 и 2 до подборта

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом подборта, обтачку горловины спинки и половину ширины клапанов карманов. При желании продублировать части переда целиком для лучшей формоустойчивости.

■ Обработать вытачки на частях переда.

■ Обработать средние накладные карманы: заутюжить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону и подшить потайными стежками или застрочить. Заутюжить припуск по нижнему срезу кармана на изнаночную сторону. На лицевую сторону части переда наложить карман лицевой стороной вниз, задним срезом по направлению к срезу борта, совместить линию разметки кармана на перед и линию шва кармана; притачать карман по переднему краю. Отогнуть карман в сторону среза рельефа, совместить и сметать срез рельефа переда и задний срез кармана. Настрочить нижний край кармана на перед. Обработать рельефы переда, втачивая задние срезы карманов.

■ Обработать клапаны (для всех карманов): перегнуть клапан лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы (если клапан выкроен цельным по нижнему краю, как в этой модели). Сложить клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний и боковые срезы (если клапан состоит из двух деталей). Подрезать швы (шов) обтачивания до 5 мм. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края, приутюжить деталь. По модели: закрепить края кармана слабозатянутыми ручными стежками, прокладывая их с изнаночной стороны детали или проложить по краям клапана отделочную строчку. Сметать открытые срезы детали.

■ Обработать накладные карманы-портфели (верхние и нижние): притачать боковую деталь кармана к боковым и нижнему срезу накладного кармана-портфеля, шов настрочить по боковой детали в край. Заутюжить припуск по верхнему

краю кармана на изнаночную сторону и подшить потайными стежками или застрочить. Заутюжить открытый продольный срез боковой детали на изнаночную сторону. На лицевой стороне основной детали наметить контуры кармана и по ним настрочить в край заутюженный край боковой детали кармана-портфеля. У верхнего края кармана заложить боковую деталь складками и выполнить сквозные закрепки, фиксируя складки.

■ Наметать клапаны верхних карманов поверх накладных карманов, совмещая срезы частей переда и верхние срезы клапанов. Притачать кокетки переда, втачивая клапаны, к частям переда, швы заутюжить на кокетки.

■ Обметать верхние срезы клапанов средних и нижних накладных карманов. На лицевую сторону частей переда, над карманами, наложить клапаны внешними сторонами и обметанными срезами вниз. Притачать клапаны, отогнуть их на карманы, швы приутюжить и закрепить незаметными стежками.

■ Обработать рельефы и средний шов спинки.

■ Обработать боковые и плечевые швы жакета.

■ Обработать борта и горловину обтачным швом: стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. На лицевую сторону жакета наложить подборт/обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, горловины и нижние углы бортов. Шов подрезать до 5 мм и настрочить по внутренним деталям в край. Отогнуть подборт/обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

■ Обработать втачные рукава с передним и локтевым швами: стачать части рукава по передним срезам; разутюжить шов. Приклеить полосу клеевого материала на подгиб низа рукава с изнаночной стороны. Стачать части рукава по локтевым срезам, выполняя посадку в области линии локтя из верхней части рукава, если это предусмотрено моделью. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на


подгиб низа рукава и подшить вручную потайными стежками. Втачать рукава в проймы с посадкой по окату на участке между передним и первым задним контрольными знаками.

■ Пришить плечевые накладки к припускам швов пройм и плечевым швам.


■ Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.


■ Пришить крючки на край правого борта со стороны подборта. Выполнить нитяные петли для крючков на левом краю борта.

ШЕРСТЯНОЕ ПОЛОТНО



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ





Лист-вкладыш 1. Сторона А

Розовая линия

Количество деталей – 3

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,70 x 0,80 м крепа с вышивкой.

0,80 x 1,10 м крепа без вышивки.
Пуговица.**РАСКРОЙ**

Выкроить из крепа с вышивкой:

1. Перед – 1 деталь со сгибом (выкраивать так, чтобы вышивка располагалась параллельно линии низа детали)

2. Рукав – 2 детали (выкраивать так, чтобы вышивка располагалась параллельно линии низа детали)

Выкроить из крепа без вышивки:

3. Спинка – 1 деталь со сгибом
Полосы шириной 2 см плюс припуски (для окантовки горловины)**ПОШИВ**

■ Обработать плечевые швы блузки.


■ Втачать рукава в открытые проймы.

■ Одной строчкой стачать боковые срезы блузки и нижние срезы рукавов.



■ Окантовать срезы застежки спинки. Окантовать срезы горловины, подгибая поперечные срезы бейки у краев застежки. На одном конце застежки выполнить нитяную петлю, на другом пришить пуговицу.

■ Обработать низ блузки и рукавов швом вподгибку.

КРЕП С ВЫШИВКОЙ



КРЕП БЕЗ ВЫШИВКИ



Лист-вкладыш 1. Сторона В

Синяя линия

Количество деталей – 5

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,70 x 1,40 м смесового полотна. Застежка-молния. Крючок и петля. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1-1а. Передняя половинка брюк – 2 детали

2-2а. Задняя половинка брюк – 2 детали

3. Бейка входа в карман – 2 детали

4. Боковая часть бокового кармана передней половинки брюк, цельнокроеная с подкладкой кармана – 2 детали

5. Пояс – 4 детали

Подкладка кармана передней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 1)

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

5 полос 2 x 6 см плюс припуски (для шлевок)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом бейку входа в карман и 2 детали пояса.

■ Обработать вытачки на задних половинках брюк.

■ Обработать карманы: наложить подкладку кармана на переднюю половинку брюк, совместив изнаночные стороны деталей, совместить срезы входа в карман; сметать. Со стороны подкладки кармана наложить бейку входа в карман лицевой стороной вниз, совместить и обтачать срезы входа в карман. Подрезать шов обтачивания до 5 мм и настрочить его в край по основной детали. Отогнуть бейку на лицевую сторону основной детали и выправить обтачанный край. Подогнуть внутренний срез бейки на изнаночную сторону и настрочить его в край на основную деталь. Наложить переднюю половинку брюк на боковую часть кармана по раз-


метке и стачать срезы подкладки. Выполнить закрепки в начале и конце кармана.

■ Стачать боковые, шаговые и средние срезы брюк (оставить в переднем среднем шве нестачанным участок для застежки-молнии).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом: отогнуть на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку застежки по внешнему краю застежки изделия (или, если ее нет, обтачать обтачкой этот срез застежки) и заметать или приутюжить. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез; вывернуть, выправить, приутюжить. Заутюжить припуск по внутреннему краю застежки изделия на изнаночную сторону; подложить под заутюженный край ленту застежки-молнии и притачать ее к изделию, прокладывая строчку в край. С лицевой стороны расправить края застежки и сколоть их. С изнаночной стороны приколоть свободную ленту закрытой застежки-молнии к обтачке верхней стороны застежки изделия и притачать ее только к обтачке. Проложить с лицевой стороны изделия сквозную отделочно-закрепляющую строчку по намеченной линии. Приметать откосок с изнаноч-

ной стороны внутреннего края застежки поверх застежки-молнии и притачать его в шов притачивания ленты застежки-молнии.

■ Обработать притачной пояс со шлевками: стачать части пояса в единую деталь по поперечным срезам (если, по модели, пояс состоит из частей). Уточнить длину пояса в соответствии с длиной верхнего среза изделия. Если требуется, срезать припуск для переходного пояса (оставляя припуск на шов об-



тачивания) с левой или правой стороны пояса (по модели). Обработать края пояса: если пояс цельный по верхнему краю – перегнуть его вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы; если пояс со швом по верхнему краю, то – сложить внешней и внутренней частями пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Затем подрезать припуски швов до ширины 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы и углы,

приутюжить. Перегнуть каждую шлевку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы; вывернуть, выправить шов, приутюжить. Приметать шлевки к верхнему срезу брюк с лицевой стороны лицевой стороной вниз (для этой модели: 2 шлевки – спереди, 3 – сзади, при этом одна из них располагается на заднем среднем шве). Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешнюю часть пояса к верхнему срезу брюк (шлевки


падают под строчки). Заутюжить припуски шва притачивания пояса вверх, на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез внутренней части пояса, настрочить сгиб в шов притачивания пояса и приутюжить. Можно заранее обметанный продольный срез внутренней части пояса настрочить в шов притачивания внешней части пояса без подгибания среза. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть внутрь открытые срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок на верхний край пояса.

■ **Обработать отвороты (отложные манжеты) по низу брюк:** заутюжить на изнаночную сторону низ брюк по линии разметки (пунктир) и застрочить (или подшить вручную) припуск на подгиб низа. Отогнуть нижние края брюк (отвороты) на лицевую сторону по стрелкам. Прикрепить отвороты незаметными строчками к швам брюк.

■ **Установить/пришить крючок и петлю на концы пояса.**

4

Блузка



Лист-вкладыш 1. Сторона В.

Розовая линия

Количество деталей – 7

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

0,75 x 1,40 м креп-шелка розового цвета. 1,25 x 1,40 м креп-шелка белого цвета.

0,45 x 1,40 м креп-шелка синего цвета. Верхние плечевые накладки, обтаченные подкладкой. 8 пуговиц. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из материала розового цвета:

1. Перед – 1 деталь со сгибом

Выкроить из материала белого цвета:

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

Выкроить из материала синего цвета:

4. Планка застежки: 1 деталь (правая планка застежки) – целиком, 1 деталь (левая планка застежки) – до линии E-F.

5. Воротник – 2 детали со сгибом

6. Манжета – 2 детали

7. Планка застежки рукава – 2 детали

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым про-

кладочным материалом одну деталь воротника, планки застежки переда и рукавов и половину ширины манжет.

■ **Притачать внешнюю сторону правой планки застежки к правому срезу застежки переда,** сложив детали лицевыми сторонами внутрь; надсечь припуск в конце строчки, шов заутюжить на планку. Перегнуть планку лицевой стороной внутрь по линии EF и обтачать нижний выступающий конец планки. Надсечь припуски шва в углу и подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Вывернуть обтачанный конец планки на лицевую сторону и выправить его края. Подрезать выступающий участок левой планки застежки, оставляя припуск на шов, ниже поперечной пунктирной линии со знаком F. Притачать внешнюю сторону левой планки к левому срезу застежки переда, сложив детали лицевыми сторонами внутрь; надсечь припуск в конце строчки, шов заутюжить на планку. Заутюжить на изнаночную сторону продольные срезы внутренних сторон планок застежки и настрочить сгибы в швы притачивания внешних сторон планок. Расправить планки, совмещая средние линии застежки, и притачать нижние срезы планок к нижнему срезу застежки переда, отгибая обтачанный конец правой планки, чтобы не попал под строчку. Обметать на внутренней части правой планки петли по разметке. Отогнуть внешнюю часть правой планки на внутреннюю, совмещая линию EF со швом притачивания правой планки, приутюжить и выполнить закрепки между петлями. Обтачанный конец правой планки

настрочить на перед, строчкой в виде прямоугольника.


■ **Обработать плечевые и боковые швы блузки.**

■ **Обработать рукава с притачными манжетами и застежками с планками:** на рукаве выполнить застежку: разрезать рукав по намеченной линии и застрочить задний срез застежки узким швом вподгибку с закрытым срезом (или по модели – окантовать задний срез). Обработать верхний конец планки (по модели – или обтачать, или заутюжить припуски планки на изнаночную сторону). Притачать, совместив лицевые стороны деталей, к переднему срезу застежки рукава внешнюю сторону планки, шов притачивания заутюжить на планку; внутреннюю сторону планки отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть открытый срез внутренней планки на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания. Отогнуть планку на застроченный край застежки, расправить и настрочить по краю верхний конец планки на рукав (по модели – горизонтальной строчкой, строчкой в край или строчкой в виде конверта). Если предусмотрено моделью – заложить складки по нижнему срезу рукава (или – присборить рукав по нижнему срезу). Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы (или в соответствии с моделью – сложить части манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы и срезы концов). Подрезать швы/шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Внешнюю сторону манже-


ты притачать к нижнему срезу рукава, шов заутюжить на манжету. Срез внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить сгиб в шов притачивания. При желании проложить отделочную строчку по краям манжеты. Втачать рукава в проймы.

■ **Обработать воротник стойку:** сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и верхнему срезу. Шов подрезать до 5 мм,

КРЕП-ШЕЛК РОЗОВОГО ЦВЕТА



КРЕП-ШЕЛК БЕЛОГО ЦВЕТА



КРЕП-ШЕЛК СИНЕГО ЦВЕТА



воротник вывернуть, выправить обтаченные края. Втачать внешний воротник в горловину изделия (знаки А); припуск шва заутюжить на воротник. Подогнуть внутрь срез внутреннего воротника и настрочить в шов втачи-

вания внешнего воротника. При желании проложить отделочную строчку по обработанным краям воротника.


■ Обметать петли на правом конце воротника и на концах манжет; пришить пуговицы на левый

конец воротника, левую планку застежки и на концы манжет.

■ Обработать низ изделия швом вподгибку.

■ Пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам блузки с изнаночной стороны.

5 Брюки



Лист-вкладыш 2. Сторона А.

Синяя линия

Количество деталей – 5

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,50 x 1,40 м материала в полосу. 0,20 x 0,40 м подкладочного материала. Застежка-молния для застежки брюк. 2 застежки-молнии (для низа брюк). Застежка-молния (для накладного кармана). Крючок и петля.

РАСКРОЙ

Выкроить из материала в полосу:

1-1а. Передняя половинка брюк – 2 детали

2-2а. Задняя половинка брюк – 2 детали

3. Боковая часть бокового кармана передней половинки брюк, цельнокроеная с подкладкой кармана – 2 детали

4. Накладной карман задней половинки брюк – 1 деталь

5. Пояс – 2 детали

Прямоугольник 3,5 x 12 см плюс припуски (для листочки накладного кармана)

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

4 полосы 3 x 5 см плюс припуски (для шлевок)

Часовой карман (скопировать с детали 3)

Выкроить из подкладочного материала:

Подкладка кармана передней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 1)

ПОШИВ

■ Застрочить на изнаночную сторону двойной строчкой припуск по верхнему срезу часового кармана. Заутюжить на изнаночную сторону боковые срезы кармана и настрочить его на боковую часть правого бокового кармана передней половинки брюк.

■ **Обработать боковые карманы:** обтачать подкладкой кармана срез входа в карман. При необходимости надсечь

припуски шва на фигурных участках, вывернуть, выправить обтаченный край. По модели – проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить по разметке переднюю половинку брюк на боковую часть кармана, цельнокроеную с подкладкой кармана, и приколоть. Стачать срезы подкладки кармана; выполнить закрепки у концов кармана.

■ Обработать вытачки на задних половинках брюк.

■ Притачать застежку-молнию к верхнему срезу накладного кармана и нижнему срезу листочки этого кармана; швы настрочить по основным деталям. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем срезам кармана и настрочить карман на правую заднюю половинку брюк.

■ Стачать боковые, шаговые и средние срезы брюк (оставить в переднем среднем шве и внизу боковых швов нестачанными участки для застежек-молний).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. **модель 3.**


■ Обработать притачной пояс со шлевками – см. **модель 3.**

■ Притачать застежки-молнии к открытым участкам боковых срезов изделия. Обработать низ брюк швом вподгибку, подгибая


припуски у застежек-молний.

■ Пришить крючок и петлю на концы пояса.


ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



МАТЕРИАЛ В ПОЛОСКУ



6 Платье



Лист-вкладыш 2. Сторона А.

Розовая линия

Количество деталей – 6

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

3,10 x 1,40 м вуали. 1,20 м косой бейки (для окантовки горловины). Эластичные нитки. Нитки для вышивки.

РАСКРОЙ

1. Перед лифа – 1 деталь со сгибом

2. Спинка лифа – 1 деталь со сгибом

3. Верхний ярус юбки – 2 детали со сгибом

4. Бейка переднего и заднего полотнищ юбки – 2 детали со сгибом

5. Нижний ярус юбки – 2 детали со сгибом

6. Рукав – 2 детали

ПОШИВ

■ Выполнить вышивку на перед лифа, рукавах и верхнем ярусе юбки.

■ Обработать вытачки на перед лифа.

■ Обработать плечевые и боковые швы лифа.


■ Окантовать вырез горловины косой бейкой. Окантовать косой бейкой срез горловины, подгибая поперечные срезы бейки внутрь у краев выреза горловины.

- Обработать продольные швы рукавов.
- Обработать низ рукавов узким швом вподгибку. Сосборить каждый рукав, проложив машинную строчку эластичными нитка-


- ми по разметке (линия R-S) – ширина рукава линии низа должна уменьшиться примерно на 13 см.
- Втачать рукава в проймы.
- Обработать боковые швы верхнего и нижнего ярусов юбки, а

также бейки юбки. Присборить нижний ярус юбки по верхнему срезу. Последовательно соединить детали юбки по соответствующим срезам. Присборить верхний срез юбки и притачать

- к нижнему срезу лифа.
- Обработать низ изделия, как было сделано для рукавов.



7 Платье



Лист-вкладыш 2. Сторона В.
Синяя линия
Количество деталей – 11

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

3,90 x 1,40 м непромокаемое полотно. 2 кнопки. Верхние плечевые накладки, обтянутые подкладкой. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Перед – 2 детали
- 2-2а. Спинка – 2 детали
3. Кокетка – 4 детали
4. Отлетная кокетка переда – 2 детали
5. Отлетная кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
- 6 и 7. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали
8. Погоны – 2 детали
9. Воротник – 2 детали со сгибом
10. Стойка воротника – 2 детали со сгибом
11. Пата рукава – 4 детали
1. Прямоугольник 4 x 18 см плюс припуски (для паты воротника)
2. Прямоугольника 4 x 14 см плюс припуски (для листочки кармана)

2 полосы 10 x 100 см плюс припуски (для пояса)

Подкладка кармана – 4 детали (скопировать с детали 1)

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка переднего и нижнего срезов отлетной кокетки переда – 2 детали шириной 3 см

Обтачка нижнего среза отлетной кокетки спинки – 1 деталь шириной 3 см

6 прямоугольников 2 x 5 см плюс припуски (для шлевок рукавов и погон)

2 прямоугольника 2 x 6 см плюс припуски (для шлевок на боковых швах изделия)


ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом подборта, детали обтачек отлетных кокеток, по одной детали воротника и стойки воротника, 2 детали погон и пат рукавов и половину ширины пояса.

■ На частях переда обработать **прорезной карман с листочкой с втачными концами**: наметить месторасположение кармана на основной детали. Вырезать полосу прокладочного материала шириной ок. 4–5 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1,5–2 см с каждой стороны (= долевик). Продублировать долевиком участок входа в карман. Если в деталях кроя нет листочки, то – выкроить из основного материала деталь для листочки в виде прямоугольника (нить основы – как на основной детали). Длина листочки в крое равна длине входа в карман плюс припуски на швы по 1–1,5 см с каждой

стороны, ширина – удвоенной ширине листочки в готовом виде плюс припуски на швы по 1 см с каждой стороны. Продублировать половину ширины листочки полоской клеевого материала. Перегнуть листочку лицевой стороной наружу и приутюжить. На листочке наметить линии, определяющие ее ширину и длину в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки наложить часть подкладки кармана (по модели – из подкладочного материала), лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей и приметать подкладку. К линии разметки кармана приложить и приметать листочку с подкладкой кармана, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали, листочка расположена сгибом по направлению к низу основной детали (или к середине детали, в зависимости от модели). Вторую часть подкладки кармана (по модели – из основного материала) лицевой стороной вниз наложить на лицевую сторону основной детали по направлению к листочке и приметать. Притачать листочку с подкладкой и подкладку кармана из основного материала к основной детали так, чтобы расстояние между строчками было равно ширине листочки в готовом виде; длина строчек равна длине входа в карман; припуск на шов со стороны большей части подкладки кармана должен составлять 1 см. Разрезать основную деталь между строчками в два приема от середины в обе стороны, делая диагональные надсечки к

концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону детали кармана, выправить швы, отогнуть листочку вверх (или в сторону



бокового среза, если карманы расположены вертикально). Стачать части подкладки кармана по срезам, закрепляя концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков (при необходимости подрезать излишки подкладки кармана).

■ Стачать части спинки по средним срезам от горловины до шлицы.

■ **Обработать шлицу:** отогнуть припуск внешней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать нижний угол шлицы. Отогнуть припуск внешней стороны шлицы на изнаночную сторону и выправить обтачанный угол. Отогнуть подгиб низа внутренней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть припуск подгиба низа на изнаночную сторону, выправить обтачанный угол. Застрочить продольный срез припуска внутренней стороны шлицы так, чтобы он был продолжением обтачанного края шлицы. Наложить внешнюю сторону шлицы на припуск внутренней стороны шлицы, расправить края и

проложить с лицевой стороны сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы.

■ Обработать боковые швы: изделия, отлетных кокеток и их обтачек.

■ На лицевую сторону отлетной кокетки изделия наложить ее обтачку и обтачать внешние срезы детали. Шов подрезать до 5 мм и настрочить по обтачкам, где возможно. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону кокетки и выправить обтачанные края. Настрочить внутренний срез обтачки, прокладывая строчку с лицевой стороны кокетки. Наметать кокетку изнаночной стороной вниз на лицевую сторону изделия по всем срезам. Притачать кокетки к верхним срезам спинки и переда, швы заутюжить на кокетки. Подогнуть на изнаночную сторону продольные срезы подкладки кокеток и настрочить сгибы в швы притачивания кокеток.

■ **Обработать шлевки:** перегнуть каждую шлевку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы; подрезать шов до 3–4 мм, вывернуть, выправить шов,

приутюжить. Или – заутюжить шлевку вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить внутрь продольные срезы детали; застрочить сгибы шлевки.

Подогнуть внутрь концы шлевок и по разметке настрочить соответствующие шлевки на: кокетки, рукава и на боковые швы у линии талии.

■ Обработать борта и воротник с отрезной стойкой, а также низ изделия по аналогии с описанием к модели 27.

■ Обработать передние и локтевые швы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.

■ Втачать рукава в проймы.

■ **Обработать погоны, паты рукавов и пату воротника:** сложить две детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие для вывертывания. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить края. Подогнуть внутрь открытые срезы шва и подшить потайными стежками. По модели – проложить отделочную строчку по краям детали.

■ Продеть погоны в плечевые шлевки, перегибая посередине, и пришить сдвоенные концы погон к изделию короткой закрежкой.


■ Пришить/установить кнопки на концы паты воротника и на стойку воротника. Паты рукавов продеть в шлевки рукавов, наложить фигурный конец паты на прямой конец и скрепить короткой закрежкой.

■ **Обработать пояс:** если пояс состоит из частей – стачать части между собой, подрезать швы до 5 мм, разутюжить припуски. Перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшой участок для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть срезы отверстия внутрь и подшить потайными стежками. По модели – проложить отделочную строчку по краям пояса. Продеть пояс в боковые шлевки.

■ Пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам изделия.

8

Брюки



Лист-вкладыш 2. Сторона В

Розовая линия

Количество деталей – 4

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2 x 1,40 м хлопчатобумажного полотна. 1,10 м эластичной тесьмы шириной 3 см. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1-1а. Передняя половина брюк – 2 детали

2-2а. Задняя половина брюк – 2 детали

3. Передняя часть пояса – 1 деталь со сгибом

4. Задняя часть пояса – 1 деталь со сгибом

Подкладка кармана – 4 детали (скопировать с детали 1)

2 полосы 2 x 14 см плюс припуски (для листочки кармана)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины передней части пояса.

■ На каждой передней половине брюк обработать прорезной карман с листочкой с втачными концами по аналогии с описанием к модели 7. Наметать верхние срезы подкладки карманов на верхний срез основной детали.


■ Стачать боковые, шаговые и средние срезы брюк.


■ Заложить и зафиксировать складки по верхним срезам передних половинок брюк.

■ Стачать детали пояса в кольцо по поперечным срезам, оставляя

отверстия посередине внутренней стороны пояса для вдевания эластичной тесьмы. Швы заутюжить на переднюю часть пояса. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, шов заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса. Настрочить сгиб по шву притачивания пояса. Продеть в полученную кулиску на задней части пояса эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и закрепить концы тесьмы вертикальными строчками, прокладывая их по швам соединения частей пояса.

■ Застрочить на изнаночную сторону припуски по нижним срезам брюк, формируя кулиски и оставляя небольшие открытые участки около шаговых швов для вдевания эластичной тесьмы. Продеть в кулиски эластичную тесьму, концы ее стачать, открытые участки застрочить.





Лист-вкладыш 3. Сторона В

Синяя линия

Количество деталей – 8

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,20 x 1,40 м хлопчатобумажного полотна. 2,20 м тесьмы с вышивкой, с фестонным краем, шириной 12 см. 8 маленьких пуговиц. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из хлопчатобумажного полотна:

1. Планка застежки – 2 детали
2. Перед – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

6. Стойка – 1 деталь со сгибом
2 полосы 2 x 15 см плюс припуски (для окантовки разреза внизу рукава)

Выкроить из тесьмы с вышивкой:

7. Оборка – 2 детали (знаки J-E-B-C) для верхней оборки, 2 детали (целиком) – для нижней оборки

8. Нижний угол оборки – 2 детали (знаки C-B-K) для верхней оборки, 2 детали (целиком) – для нижней оборки

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины планок застежки, воротника и манжет.

■ Обработать вытачки на частях переда.

■ Обработать все оборки: притачать бельевым двойным (или запошивочным) швом нижний угол оборки к нижнему срезу оборки. Наложить верхнюю оборку на нижнюю оборку, совместить и сшить передние срезы (без фестонов, знаки E-X). Наметать оборки на части переда по разметке.

■ Обработать планки застежки: притачать внешнюю сторону

планки с лицевой стороны части переда (втачивая оборки), шов заутюжить на планку. Заутюжить планку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить продольный срез внутренней стороны планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания.

■ Обработать плечевые и боковые швы блузки.

■ Обработать рукава с манжетами – см. модель 15.

■ Обработать воротник-стойку: перегнуть стойку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов (если, как в этой модели, стойка цельная по верхнему краю). Или (если стойка состоит из двух деталей) сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и верхнему срезу. Подрезать швы/шов обтачивания до 5 мм, вывернуть стойку на лицевую сторону и выправить края. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия


с лицевой стороны; шов заутюжить на воротник. Подогнуть на изнаночную сторону срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания внешнего воротника. По модели – проложить отделочную строчку по краям стойки.

■ Обработать низ блузки швом вподгибку.

■ На правой планке, правом конце стойки и на концах манжет обметать петли. Пришить пуговицы в соответствии с петлями.



ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ПОЛОТНО

ALGODÓN 1,20 M



ТЕСЬМА С ВЫШИВКОЙ

BORDADO SUIZO 2,20 M



Лист-вкладыш 3. Сторона В

Розовая линия

Количество деталей – 6

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,15 x 1,40 м двустороннего двухслойного шерстяного материала. Кнопка для пальто. Верхние плечевые накладки, обтанутые подкладкой.

РАСКРОЙ

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
- 3 и 4. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали
5. Подкладка кармана: 2 детали целиком (верхняя деталь подкладки кармана), 2 детали – до линии R-S (нижняя деталь подкладки кармана)

6. Воротник – 1 деталь со сгибом

2 полосы 2,5 x 15,5 см плюс припуски (для листочки кармана)

ПОШИВ

■ Эта модель выполняется из двуслойного материала, поэтому соединять детали (вытачки, боковые, плечевые, задний средний швы, швы рукавов и другие) можно обычными соединительными швами (взаутюжку или вразутюжку) или, при желании, можно выполнить эксклюзив-


ную двустороннюю обработку швов: расслоить срез одной детали на удвоенную ширину шва, например, на 2 см. К одному слою притачать вторую деталь (ширина шва 1 см), шов заутюжить на первую деталь. Срез второго слоя первой детали подогнуть внутрь на ширину шва (1 см) и сгиб подшить вручную мелкими прочными потайными стежками так, чтобы сгиб перекрывал строчку притачивания.

■ Обработать вытачки на частях переда.

■ На каждой части переда обработать карман с листочкой с втачными концами по аналогии с описанием к модели 7.

■ Обработать средний шов спинки и плечевые швы пальто.

■ Обработать края бортов и нижние срезы частей переда: надсечь припуск шва у точки уступа (знак А) на ширину шва.



70 CM

Расслоить на удвоенную ширину шва срезы бортов (от надсечки у точки уступа) и низа переда. Подогнуть внутрь срезы обоих слоев и скрепить сгибы между собой вручную мелкими прочными потайными стежками.

- Расслоить боковые срезы спинки и притачать к внешним слоям детали боковые срезы частей переда. Швы заутюжить

на спинку. Срезы внутренних слоев спинки подогнуть внутрь и подшить сгибы к швам вручную мелкими прочными потайными стежками.

- Подогнуть подгиб низа спинки на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- Расслоить на удвоенную ширину шва все срезы воротника. С изнаночной стороны изделия на-

ложить воротник внешней стороной вниз и втачать внешний слой воротника в горловину изделия, шов заутюжить на воротник; воротник отогнуть наружу. Подогнуть внутрь открытый срез горловины внутреннего слоя воротника, а также оба слоя по концам и отлету детали. Подшить сгиб горловины ко шву втачивания, а сгибы по концам и


отлету соединить между собой, как было сделано для бортов.

- Обработать передние и локтевые швы рукавов.
- Подогнуть подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками.
- Втачать рукава в проймы.
- Пришить кнопку на края бортов.

11

Брюки

ЛЕГКО
ОШИТЬ



Лист-вкладыш 3. Сторона А

Синяя линия

Количество деталей – 3

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,90 x 1,40 м эластичного шерстяного полотна. 0,25 x 0,40 м подкладочного материала. Застежка-молния. Крючок и петля. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из шерстяного полотна:

1. Передняя половинка брюк – 2 детали
2. Задняя половинка брюк – 2 детали
3. Пояс – 4 детали

Подкладка кармана – 2 детали (скопировать с детали 1)

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

Выкроить из подкладочного материала:

Подкладка кармана – 2 детали (скопировать с детали 1)

ПОШИВ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом 2 детали пояса.
- Обработать вытачки на задних половинках брюк.
- Обработать боковые швы изделия и карманы в боковых швах: обтачать одной частью подкладки кармана срез входа в карман на передней половинке брюк между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана передней половинки брюк на изнаночную сторону основной детали по линии шва (= край кармана) и приутюжить. Если предусмотрено по модели, то проложить отделочную строчку по краю кармана. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совместить боковые срезы передней половинки брюк и подкладки кармана; расправить и приколоть подкладку. Стачать срезы подкладки кармана и выполнить закрепки в концах кармана. Стачать боковые срезы брюк, не захватывая край кармана.
- Стачать шаговые и средние срезы брюк (оставить в переднем среднем шве нестачанный участок для застежки-молнии).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. модель 3.

■ Обработать притачной пояс: стачать части пояса в единую деталь по поперечным срезам (если, по модели, пояс состоит из частей). Уточнить длину пояса в соответствии с длиной верхнего среза изделия. Если требуется, подрезать припуск для переходного пояса (оставляя припуск на шов обтачивания) с левой или правой стороны пояса (по модели). Обработать края пояса: если пояс цельный по верхнему краю – перегнуть его вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы; если пояс со швом по верхнему краю, то – сложить внешнюю и внутреннюю части пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Затем подрезать припуски швов до ширины 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы и углы, приутюжить. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешнюю часть пояса к верхнему срезу изделия, шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез внутренней части пояса, настрочить сгиб в шов притачивания пояса. Можно заранее обметанный продольный срез внутренней части пояса настрочить в шов притачивания внешней части пояса без подгибания среза. По модели – проложить отделочную строчку по краю пояса.


■ Обработать низ брюк швом вподгибку.


■ На концах пояса пришить крючок и петлю.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ШЕРСТЯНОЕ ПОЛОТНО





Лист-вкладыш 2. Сторона В. Голубая линия

Количество деталей – 7

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,80 x 1,40 м шерстяного габардина.
1,80 x 1,40 м подкладочного материала. 5 пуговиц. Верхние плечевые накладки. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из габардина:

1-1а. Перед – 2 детали (левая часть переда – до линии цельнокроеной планки)

2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3 и 4. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали

5. Клапан: 2 детали целиком (для клапана) и 2 детали – от линии R-S (для подкладки клапана)

6. Накладной карман – 2 детали
Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка горловины спинки – 1 деталь (скопировать с детали 2)

Выкроить из подкладочного материала:

7. Внутренняя планка застежки – 1 деталь

Выкроить из подкладочного материала:

Детали 3, 4, 6

Деталь 1 до начала участка подборта

Деталь 2 до начала участка обтачки горловины спинки

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт, обтачку горловины спинки и клапаны карманов. При желании можно продублировать части переда целиком для лучшей формоустойчивости.

■ Обработать клапаны карманов: на детали клапана (большая де-

таль) обработать рамки ложного кармана. Для этого выкроить из основного материала две обтачки (по две на каждый карман) 15 x 4 см. На лицевую сторону клапана встык друг к другу и к линии разметки наложить лицевыми сторонами вниз обтачки. Притачать обтачки, прокладывая строчки на расстоянии, равном ширине рамки в готовом виде (здесь: 5 мм). Разрезать основную деталь между строчками с диагональными надсечками в концах. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону и выметать из них рамки кармана шириной по 5 мм каждая. Сметать рамки встык. С изнаночной стороны стачать концы кармана, прокладывая строчки вдоль основания углов припусков. Подрезать излишки припусков обтачек, оставляя припуски по 1 см по всем краям. Сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы (строчка начинается и заканчивается у линии шва R-S). Шов обтачивания подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Закрепить края клапана слабозатянутыми стежками изнутри детали. Заутюжить на изнаночную сторону открытые срезы клапана и пока отложить.

■ Обработать накладные карманы с подкладкой и соединить их с изделием: притачать подкладку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижним сторонам на 2 мм. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва (т.е. сместить шов его в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. В этой

модели: наметать карман на перед и пришить его к основной детали мелкими прочными потайными стежками. По модели – настрочить карман машинной строчкой.

■ Наложить клапаны выше накладных карманов и наметать заутюженные края. Настрочить клапаны, прокладывая строчки по верхнему краю клапана, по его боковым краям и по линии R-S. Также закрепить рамки ложного кармана, прокладывая строчки точно в швы притачивания обтачек.

■ Обработать плечевые и боковые швы изделия.

■ Обработать борта (с потайной застежкой), горловину и низ изделия: обработать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Подрезать левую часть переда и левый подборт по линии A-B (= край борта), оставляя припуск на шов обтачивания. Притачать внутреннюю планку к срезам застежки правой части переда (знаки EE и CC), швы заутюжить на планку. Сложив изделие и подборта с обтачкой лицевыми сторонами внутрь, обтачать срезы бортов, горловины и нижних углов бортов (левый борт – по всей длине; правый борт – от точки А до начала потайной застежки, затем обтачать срез борта на нижнем участке от конца потайной застежки до точки В и после этого обтачать нижний угол борта). Подрезать шов обтачивания до 5 мм. Заутюжить припуски потайной застежки с притачанной планкой на изнаночную сторону по линии A-B. Обметать петлю на потайной застежке со стороны подборта. Стачать верхние и нижние срезы припусков потайной застежки и внутренней планки. Выправить обтачанные края изделия. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Проложить вдоль правого края борта отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 5 см от края борта. Выполнить закрепки между петлями, чтобы застежка не раскрывалась. Обметать петлю у горловины на правом краю борта.

■ Обработать втачные рукава с передним и локтевым швами и


втачать их в проймы – см. модель 1.

■ Пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам изделия.


■ Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.


■ Пришить пуговицы на левый борт.

ГАБАРДИН



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



**Лист-вкладыш 3. Сторона В.**

Голубая линия

Количество деталей – 6

Размер 40
 Размер 44
 Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,50 x 1,40 м хлопчатобумажного полотна. Застежка-молния. Пуговица. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Передняя половинка брюк – 2 детали

2. Задняя половинка брюк – 2 детали

3. Боковая часть бокового кармана передней половинки брюк, цельнокроеная с подкладкой кармана – 2 детали

4. Накладной карман задней половинки брюк – 2 детали

5. Передняя часть пояса – 4 детали

6. Задняя часть пояса – 2 детали со сгибом

Подкладка кармана передней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 1)

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

5 полос 2 x 4,5 см плюс припуски (для шлевков)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом детали пояса.

■ Обработать вытачки на задних половинках брюк.

■ **Обработать накладные карманы** на задних половинках

брюк: отогнуть на лицевую сторону припуск по верхнему срезу кармана по пунктирной линии и обтачать верхние углы кармана; вывернуть, выправить швы, углы и приутюжить, одновременно заутюживая припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Подшить потайной строчкой или застрочить на машине (для этой модели) припуск по верхнему срезу кармана. Настрочить карман на основную деталь изделия (для этой модели: двойной машинной строчкой).

■ Обработать боковые карманы – см. модель 5.

■ Стачать шаговые срезы брюк; швы настрочить двойной отделочной строчкой.



■ Стачать боковые и средние срезы брюк (оставить в переднем среднем шве нестачанный участок для застежки-молнии).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. модель 3.

■ Обработать притачной пояс со шлевками – см. модель 3.

■ Обработать низ брюк швом вподгибку.

■ Обметать петлю; пришить пуговицу на концах пояса.

**Лист-вкладыш 1. Сторона А.**

Голубая линия

Количество деталей – 10

Размер 40
 Размер 44
 Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

3,35 x 1,40 м непромокаемого курточного материала синего цвета. 2,45 x 1,40 м курточного материала серого цвета (подкладка). Разъемная застежка-молния с металлическими звеньями длиной 70 см (застежка переда). 2 застежки-молнии с металлическими звеньями длиной 26 см (карманы). 7 кнопок. 1,20 м шнура (для завязки кули-

ски капюшона). 2 наконечника (для завязки кулиски капюшона). Клеевой прокладочный материал. 0,30 м эластичной тесьмы шириной 4 см.

РАСКРОЙ

Выкроить из материала синего цвета:

1-1a-1b. Перед, цельнокроеный с передней частью рукава: 1 деталь целиком (правая часть переда), 1 деталь – до линии C-D (левая часть переда, оставить припуск на шов по срезу)

2-2a-2b. Спинка, цельнокроеная с задней частью рукава – 2 детали

3. Отлетная кокетка переда – 2 детали

4. Отлетная кокетка спинки – 1 деталь со сгибом

5. Манжета – 2 детали

6. Боковая часть капюшона – 2 детали

7. Центральная часть капюшона – 1 деталь со сгибом

8. Карман – 2 детали

9. Воротник – 1 деталь: внешний воротник со сгибом по средней

линии (левый конец детали располагается на линии середины переда – знак С) + 1 деталь: внутренний воротник со сгибом по средней линии (оба конца детали располагаются на линии середины переда – знак С)

10. Козырек капюшона – 2 детали со сгибом

Часть детали 9 – 1 деталь: правый конец внутреннего воротника (от знака С до знака А)

2 квадрата 20 x 20 см плюс припуски (для клапанов)

Выкроить из материала серого цвета:

Подборт правого борта (знаки А-С-D)

Детали 2, 3, 4, 6, 7

Деталь 1 до линии середины

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом детали козырька.

■ Обработать накладные карманы на частях переда с застежками-молниями: притачать застежку-молнию к боковому (наклонному) срезу кармана;

заутюжить шов на карман и настрочить. Заутюжить все срезы кармана на изнаночную сторону. Настрочить свободную ленту застежки-молнии и собственно карман по верхнему, переднему и нижнему краям на часть переда по разметке.

■ Обработать клапаны (см. модель 1), притачать их над карманами и настрочить швы.

■ Обработать средние швы спинки и подкладки спинки.

■ Обработать верхние (плечевые) швы цельнокроеных рукавов изделия и подкладки.

■ Втачать внешний воротник в горловину изделия: от знака А (справа) до знака С (слева). Втачать внутренний воротник в горловину подкладки.

■ Притачать правый конец внутреннего воротника к верхнему срезу подборта правого борта. На внутренний срез полученной детали (начиная от верхнего края воротника) с лицевой стороны наметать правую часть застежки-молнии внешней стороной вверх, звеньями – к внешнему срезу подборта.

■ Притачать подборт к правой части подкладки переда, втачивая застежку-молнию. Шов заутюжить на подкладку, звенья застежки отогнуть в противоположную сторону.

Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, воротника, нижние срезы и все срезы шлиц частей переда (до линий боковых швов), нижний срез спинки и все срезы шлиц спинки (до линий боковых швов). Швы обтачивания подрезать до 5 мм, надсечь припуски во всех углах. Вывернуть изделие на лицевую сторону и выправить обтаченные края.

■ Стачать (от шлиц) боковые срезы изделия/нижние срезы рукавов и боковые срезы подкладки/нижние срезы подкладки рукавов, оставляя в одном из швов отверстие для вывертывания.

■ Проложить отделочную строчку в край по обтаченным краям изделия; по низу строчку проложить на расстоянии 3 см.

■ Настрочить левую часть застежки-молнии на край борта/конец воротника левой части переда на расстоянии 1 см от него с лицевой стороны детали.

■ Установить головки кнопок на припуски шлиц спинки, отогнуть припуски шлиц спинки по линиям краев шлиц (как продолжение боковых швов) на изнаночную сторону и настрочить внутренние края припусков шлиц (таким образом, головки кнопок с лицевой стороны не будут видны). Установить основания кнопок на припуски шлиц частей переда.

■ Обработать притачные манжеты с эластичной тесьмой: стачать манжету в кольцо по поперечным срезам. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Стачать срезы манжеты на участке кулиски (между знаками E-F), прокладывая строчку на расстоянии 8-9 мм от срезов, при ширине припусков на шов 1 см. Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной

длины, продеть ее в кулиску и настрочить концы тесьмы сквозными поперечными строчками у концов кулиски (знаки E-F). Сметать открытые срезы манжеты. Вывернуть рукав и подкладку рукава, располагая их лицевыми сторонами друг к другу, между ними расположить манжету и притачать ее, соединяя все детали. Вывернуть рукав на лицевую сторону, манжету отогнуть вниз.

■ Застрочить отверстие в боковом шве подкладки.

■ Обработать отлетную кокетку изделия и капюшон: стачать плечевые срезы отлетных кокеток (материал синего цвета) и подкладки кокеток (материал серого цвета). Притачать центральную часть капюшона к боковым частям капюшона (материал синего цвета). Аналогично обработать подкладку капюшона (материал серого цвета). Установить блочки для шнура в области кулиски капюшона. Втачать капюшон в горловину отлетной кокетки, шов разутюжить. Втачать подкладку капюшона в горловину подкладки отлетной кокетки, шов разутюжить.

■ Установить головки кнопок на правом краю застежки подкладки кокетки/капюшона. Установить основания кнопок на левом краю застежки кокетки/капюшона.


■ Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы; шов подрезать до 5 мм, вывернуть, выправить обтаченный край и проложить по нему отделочную строчку. Приметать козырек к переднему срезу капюшона (знаки К) с лицевой стороны. Сложить кокетку/капюшон и подкладку этой детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, втачивая козырек и оставляя в шве небольшое отверстие для вывертывания. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить край. Скрепить между собой швы капюшона (в области макушки) и швы горловины кокетки с изна-

ночной стороны. Подогнуть край открытого участка и подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку по краям капюшона и кокетки (исключая участки настрачивания кокеток на парку: от внешних вертикальных краев до пунктирных линий разметки). Проложить сквозную строчку вдоль переднего края капюшона по разметке (пунктир),


формируя кулиску. Настрочить на изделие отлетную кокетку по разметке, прокладывая строчки по пунктирным линиям и по внешним краям кокетки. Также настрочить горловину спинки отлетной кокетки на изделие.

■ Продеть шнур в кулиску и закрепить на его концах наконечники.

МАТЕРИАЛ СИНЕГО ЦВЕТА




МАТЕРИАЛ СЕРОГО ЦВЕТА



15 Блузка

ЛЕГКО СШИТЬ



Лист-выкладка 4. Сторона А

Синяя линия

Количество деталей – 3

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,30 x 1,40 м крепа. 2 пуговицы. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Перед – 1 деталь со сгибом

2. Спинка – 2 детали

3. Рукав – 2 детали

2 прямоугольника 10 x 24 см плюс припуски (для манжет)

2 бейки шириной 2 см плюс припуски (для окантовки застежки рукава)

Бейка шириной 2 см плюс припуски (для окантовки горловины)


ПОШИВ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины манжет.
- Обработать средний шов спинки, плечевые и боковые швы блузки.
- **Обработать рукава с манжетами:** обработать продольный шов (или по модели – швы) рукава. Выполнить застежку: разрезать рукав по намеченной линии и застрочить на изнаночную сторону срезы (или обработать их окантовочным швом, используя косую бейку, выкроенную из основного материала). Если необходимо по модели, при-

шить рукав по нижнему срезу или заложить складки по нижнему срезу рукава. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороны внутрь и обтачать концы (или, если манжета состоит из двух деталей: сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы и концы). Подрезать припуски швов/шва обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края; приутюжить. Внешнюю сторону манжеты притачать к нижнему срезу рукава, шов заутюжить на манжету. Срез внутренней стороны манжеты заутюжить на изнаноч-


ную сторону и настрочить в шов притачивания или по шву притачивания, в край по манжете. По модели – проложить отделочную строчку по краям манжеты.

- Втачать рукава в проймы.
- Обработать срез горловины окантовочным швом, замыкая бейку или у заднего среднего шва, или у левого плечевого шва.
- Обработать низ блузки швом вподгибку.
- На концах манжет обметать петли; пришить пуговицы.



16

Брюки



Лист-вкладыш 1. Сторона А.

Оранжевая линия

Количество деталей – 4

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,50 x 1,50 м материала без рисунка. 0,30 x 1,50 м материала в полоску. Застежка-молния. Крючок и петля. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из материала без рисунка:

1-1а. Передняя половинка брюк – 2 детали

2. Боковая часть бокового кармана передней половинки брюк, цельнокроеная с подкладкой кармана – 2 детали

3-3а. Задняя половинка брюк – 2 детали

Подкладка кармана передней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 1)

Подкладка кармана задней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 3 от верхнего среза детали) + 2 де-

тали (скопировать с детали 3 от входа в карман)

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

Выкроить из материала в полоску:

4. Пояс – 4 детали, выкроить по косой

Обтачка верхнего среза передней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 1 и выкроить по косой)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом обтачки верхнего среза передних половинок брюк и 2 детали пояса.

■ Обработать боковые карманы – см. модель 5.

■ Обработать вытачки на задних половинках брюк.

■ На каждой задней половинке брюк **обработать прорезной карман в рамку в поясных изделиях:** наметить месторасположение кармана. Для обтачки выкроить из основного материала прямоугольник шириной 8-9 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1,5-2 см с каждой стороны. Наложить обтачку на левую сторону основной детали лицевой стороной вниз, совмещая продольную линию середины обтачки с линией разметки кармана. Притачать обтачку, прокладывая строчку в виде прямоугольника; при этом расстояние между продольными сторонами строчки равно удвоенной ширине рамок, а между поперечными – длине входа в карман. Разрезать вход

в карман между строчками в два приема – от середины к концам, не дорезая до них примерно на 0,8-1 см; в концах выполнить разрезы под углом 45 градусов к углам, не доходя до них на 0,1-0,2 см. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выметать из нее рамки и закрепить нижнюю рамку, прокладывая строчку в шов притачивания. Соединить строчкой косых стежков направленные рамки встык друг к другу. Притачать меньшую часть подкладки кармана к нижнему срезу обтачки. С изнаночной стороны наложить большую часть подкладки кармана (по модели – из основного материала) лицевой стороной вниз по разметке, совмещая верхний срез подкладки с верхним срезом основной детали. Прикрепить подкладку кармана ко шву притачивания верхней рамки. Стачать части подкладки кармана, фиксируя рамки в концах кармана.

■ Стачать боковые срезы брюк от верхних срезов до шлиц.


■ Стачать шаговые и средние срезы брюк (оставить в переднем среднем шве недостающим участком для застежки-молнии).

■ Стачать части пояса и части обтачки пояса в цельные детали по задним средним срезам. Притачать пояс к верхнему срезу брюк и к коротким вертикальным участкам (знаки C-D), надсекая припуски шва в углах.


■ **Обработать верхний срез изделия обтачным швом и застежку-молнию:** стачать части обтачки верхнего среза изделия в цельную деталь (в этой модели – притачать обтачки

верхнего среза передних половинок брюк к обтачке пояса; далее везде: обтачка верхнего среза изделия). Уточнить длину и форму обтачки верхнего среза изделия; притачать передний срез обтачки к цельнокроеному припуску (обтачке) внешней стороны застежки (в этой модели – левой). Сложив изделие и обтачку лицевыми сторонами внутрь (перегибая изделие по линии края внешней стороны застежки), обтачать верхний срез изделия; шов подрезать до 5 мм. Отогнуть обтачку верхнего среза и цельнокроеный припуск (обтачку) внешней стороны застежки на изнаночную сторону

МАТЕРИАЛ В ПОЛОСКУ



МАТЕРИАЛ БЕЗ РИСУНКА



изделия, выправить обтачанный край и заутюжить край застежки. Заутюжить верхние припуски лент застежки-молнии внутрь. Притачать застежку-молнию к внутренней стороне застежки изделия, отгибая обтачку верхнего среза. Закрывать застежку-молнию, расправить края застежки изделия и настрочить свободную ленту застежки-молнии только на цельнокроеный припуск внешней стороны за-

стежки. Проложить с лицевой стороны изделия отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего среза припуска внешней стороны застежки. Перегнуть откосок лицевой стороны внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть откосок на лицевую сторону и выправить края, заутюживая деталь вдоль посередине. Притачать с изнаночной стороны откосок к внутренней стороне застежки


изделия поверх застежки-молнии. Подогнуть открытый поперечный срез обтачки верхнего среза внутрь и подшить сгиб ко шву притачивания откоска. По модели – проложить отделочную строчку вдоль верхнего края изделия. С изнаночной стороны прикрепить внутренний край обтачки верхнего среза к швам изделия или, если предусмотрено, настрочить внутренний срез обтачки машинной строч-

кой, прокладывая ее с лицевой стороны.

■ Пришить крючок и петлю на концы пояса.

■ Отогнуть подгиб низа брюк на лицевую сторону и обтачать края шлиц на ширину подгиба низа. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону, выправить обтачанные края шлиц. Подшить подгиб низа брюк и, при необходимости, края шлиц потайными стежками вручную.

17 Жакет



Лист-вкладыш 3. Сторона А.

Розовая линия

Количество деталей – 3

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,70 x 1,40 м смесового полотна. Разъемная застежка-молния длиной 50 см.

РАСКРОЙ

1. Перед – 2 детали (сначала выкроить два прямоугольника длиной 65 см и шириной 90 см, после обработки складок выкроить детали переда)

2. Спинка – 1 деталь (сначала

выкроить прямоугольник длиной 65 см и шириной 180 см, после обработки складок выкроить деталь спинки)

3. Рукав – 2 детали

Бейка шириной 3 см плюс припуски (для окантовки горловины)

ПОШИВ

■ Обработать нижние срезы прямоугольников для переда и спинки (= нижние края переда и спинки) швом вподгибку с закрытым срезом. На прямоугольниках выполнить плиссировку в специализированной мастерской. Глубина складок 2,5 см.

■ Заметать складки по всей длине. Наложить на прямоугольники лекала переда и спинки соответственно, совмещая их нижние края с обработанными краями плиссированных деталей; выкроить части переда и спинки (со сгибом по средней линии) с припусками на швы по всем срезам.

■ С изнаночной стороны стачать складки от плечевых срезов до горизонтальных пунктирных линий разметки, прокладывая строчки по сгибам складок.

■ Обработать плечевые и боковые швы изделия.


■ Обработать продольные швы рукавов.

■ Обработать низ рукавов швом вподгибку.


■ Втачать рукава в проймы.

■ Притачать застежку-молнию к срезам бортов частей переда. Звенья застежки отогнуть наружу, швы заутюжить на основные детали и настрочить.

■ Окантовать срез горловины изделия, подгибая поперечные срезы бейки внутрь у краев застежки.



18 Брюки



Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,25 x 1,50 м эластичной искусственной кожи или замши. Застежка-молния. Пуговица. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Верхняя часть передней половинки брюк – 2 детали

2. Нижняя часть передней половинки брюк – 2 детали

3. Бочок передней половинки

брюк – 2 детали

4. Центральная часть верхней части задней половинки брюк – 2 детали

5. Боковая часть верхней части задней половинки брюк – 2 детали

6. Нижняя часть задней половинки брюк – 2 детали

7. Пояс – 1 деталь со сгибом

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

Обтачка застежки (скопировать с детали 1)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины пояса и обтачку застежки.

■ Притачать бочки передних половинок брюк к основным деталям, верхние части передних половинок брюк – к нижним частям. Швы разутюжить.

■ Последовательно соединить части задних половинок брюк по соответствующим срезам в цельные детали.

■ Стачать боковые, шаговые и средние срезы брюк (оставить

Лист-вкладыш 4. Сторона В.

Синяя линия

Количество деталей – 7


в переднем среднем шве нестачанным участком для застежки-молнии).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. модель 3.

■ Обработать притачной пояс – см. модель 11.


■ На концах пояса обметать петлю; пришить пуговицу.

■ При желании обработать низ брюк швом вподгибку.



19

Блузка



Лист-вкладыш 3. Сторона В.
Оранжевая линия

Количество деталей – 5

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,35 x 1,50 м жатого материала.
13 пуговиц, обтянутых материалом верха. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Перед – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали со сгибом
5. Стойка воротника – 2 детали со сгибом

Прямоугольник 6 x 54 см плюс припуски (обтачка застежки переда)

2 прямоугольника 8 x 24 см плюс припуски (для манжет)

2 бейки 2 x 12 см плюс при-

пуски (для окантовки разрезов внизу рукавов)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом по одной детали воротника и стойки воротника и половину ширины манжет и обтачки застежки переда.

■ Разложить перед на столе лицевой стороной вверх и начертить линию застежки (длина 26 см) вдоль средней линии, слева от нее, на расстоянии 2 см. Разрезать перед по этой линии.

Притачать обтачку застежки к срезам застежки переда, располагая детали лицевыми сторонами внутрь (ширина шва притачивания со стороны переда = 4-5 мм, а к концу застежки ширина шва со стороны переда уменьшается до минимально возможного значения). Отогнуть обтачку наружу, шов заутюжить на обтачку. Заутюжить обтачку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить открытый продольный срез обтачки на изнаночную сторону. Настрочить полученный сгиб по шву притачивания обтачки, таким образом получены: левая планка и правая обтачка застежки. Расправить края застежки,

отгибая правую обтачку/левую планку на изнаночную сторону переда. Обметать 10 петель на правой стороне застежки с интервалом 1,5 см.

■ Обработать плечевые и боковые швы блузки.


■ Обработать рукава с манжетами – см. модель 15.

■ Обработать отложной воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа): сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (т.е. внешние срезы). Подрезать шов обтачивания до 5 мм, воротник вывернуть, выправить обтачанные края; по модели – проложить отделочную строчку по краям воротника. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки расположить обработанный воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, совместить и обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник. Стойку вывернуть, воротник отогнуть наружу. Втачать стойку воротника в горловину: внешнюю деталь стойки и изделие сложить лицевыми сторонами внутрь и, совмещая срезы и контрольные знаки, втачать ее в горловину, припуск шва

заутюжить на стойку. Подогнуть на изнаночную сторону срез внутренней детали стойки и настрочить на 0,1 см от подогнутого края, перекрывая шов втачивания внешней стойки на 0,1 см.


■ Обработать низ изделия швом вподгибку.

■ Обметать петли на правом конце стойки воротника и на концах манжет; пришить пуговицы на левую планку, на левый конец стойки воротника и на концы манжет.



20

Брюки



Лист-вкладыш 2. Сторона А.
Голубая линия

Количество деталей – 4

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2 x 1,50 м плотного денима. 0,40 x 1 м подкладочного материала.

5 x 40 см толстой кожаной ленты. 2 пуговицы, обтянутые кожей. Застежка-молния. Кнопка.

РАСКРОЙ

Выкроить из денима:

1. Передняя половинка брюк – 2 детали
2. Боковая часть бокового кармана передней половинки брюк, цельнокроеная с подкладкой

кармана – 2 детали

3. Задняя половинка брюк – 2 детали

Обтачка переднего кармана (ширина детали – 3 см)

Обтачка верхнего среза брюк (скопировать с деталей 2 и 3, предварительно соединив боковые стороны вытачки детали 3)

Выкроить из кожи:

4. Пата – 2 детали (оставить припуск только по прямому концу детали)

Выкроить из подкладочного материала:

Подкладка кармана передней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 1)

Подкладка кармана задней половинки брюк: 2 детали – скопировать с детали 3 от верхнего среза детали, 2 детали – скопировать с детали 3 от входа в карман

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым подкладочным материалом детали обтачки верхнего среза изделия и обтачки передних карманов.

■ Стачать средние срезы передних половинок брюк. Шов настрочить.

■ Обработать передние карманы: притачать подкладку кармана к внутреннему срезу обтачки переднего кармана, шов настрочить по подкладке. Обтачать полученную деталью срез входа в карман. Шов надсечь на фигурных участках. Отогнуть обтачку с подкладкой на изнаночную сторону, выправить вход в карман и проложить по нему отделочную строчку. Наложить переднюю половинку брюк изнаночной стороной вниз на лицевую сторону боковой части кармана по

разметке и приколоть. Наложить пату из кожи изнаночной стороной вниз на лицевую сторону боковой части, располагая прямой конец паты под обтачным краем кармана, и закрепить пату, прокладывая машинную строчку точно по отделочной строчке, проложенной по краю кармана. Стачать средние срезы подкладки карманов и средние срезы боковых частей карманов, цельнокроеных с подкладкой карманов (швы соответствуют среднему шву передних половинок брюк). Расправить детали и стачать срезы подкладки обоих карманов за один прием. Сметать открытые срезы изделия и деталей карманов.

■ Обработать выточки на задних половинках брюк.

■ На каждой задней половинке брюк обработать прорезной карман с листочкой с втачными концами по аналогии с описанием к модели 7. Наметать верхние срезы подкладки карманов на основную деталь так, чтобы верхний срез подкладки позже был перекрыт внутренним срезом обтачки верхнего среза.

■ Стачать задние средние срезы брюк и настрочить шов. Стачать боковые и шаговые срезы брюк (оставить в левом боковом шве нестачанным участок для застежки-молнии).


■ Притачать застежку-молнию.

■ Стачать части обтачки верхнего среза в цельную деталь. На лицевую сторону брюк наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез изделия. Шов подрезать до 7 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачный край. Подогнуть поперечные срезы обтачки и подшить края к лентам застежки-молнии. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего края брюк и вдоль внутреннего края обтачки.


■ Обработать низ брюк швом вподгибку.

■ Расправить правую пату и пришить ее свободный конец на заднюю часть брюк; сверху пришить одну пуговицу. На конец левой паты пришить вторую пуговицу с лицевой стороны и одну часть кнопки с изнаночной стороны. Вторую часть кнопки пришить на заднюю часть брюк с лицевой стороны.

ДЕНИМ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ




КОЖА



21

Блузка



Вид сзади 4. Сторона В

Розовая линия

Количество деталей – 3

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,40 x 1,50 м хлопчатобумажной вуали. 2 пуговицы. Клеевой подкладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Перед – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
2 прямоугольника 23 x 8 см плюс припуски (для планок за-

стежки перед)

2 прямоугольника 24 x 12 см плюс припуски (для манжет)

2 бейки 2 x 14 см плюс припуски (для окантовки застежки внизу рукава)

Бейка шириной 3 см плюс припуски (для окантовки горловины)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым подкладочным материалом половину ширины планок застежки перед и манжет.

■ Обработать несквозную застежку с планками (застежку в стиле поло): наложить планки застежки на лицевую сторону перед лицевой стороной вниз, совместить вертикальные срезы и притачать внешние стороны планок к срезам застежки. Припуски швов заутюжить на планки. Надсечь припуск шва в нижних углах застежки на угол, к концам

строчек притачивания планок. Если планки с уступами, то – перегнуть планки по линиям внешних сгибов лицевой стороной внутрь и обтачать уступы планок. Вывернуть планки, выправить швы обтачивания, заутюжить вдоль посередине. Подогнуть продольные срезы внутренних сторон планок на изнаночную сторону так, чтобы подогнутые края закрывали строчки притачивания планок на 0,1–0,2 см, и настрочить их по сгибам на расстоянии 0,1–0,2 см от подогнутых краев. Наложить правую планку на левую (или, наоборот, по модели), совместить линии середины, с изнаночной стороны притачать планки к нижнему срезу застежки перед.

■ Застрочить складки (5 мм) по линиям разметки на перед.

■ Обработать плечевые и боковые швы блузки.


■ Обработать рукава с манжета-


ми – см. модель 15.

■ Окантовать срез горловины, подгибая поперечные срезы бейки у краев планки.

■ Обработать низ изделия швом вподгибку.

■ Обметать петли и пришить пуговицы на концах манжет.



**Лист-вкладыш 3. Сторона В.****Зеленая линия****Количество деталей – 4**

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,20 x 1,50 м хлопчатобумажного полотна с рисунком. Застежка-молния. 2 крючка и петли. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Центральная часть передней половинки брюк – 2 детали

2. Боковая часть передней половинки брюк – 2 детали

3. Задняя половинка брюк – 2 детали

4. Пояс – 1 деталь со сгибом

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

Подкладка кармана – 4 детали (скопировать с детали 1)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины пояса и откоса застежки.

■ Обработать вытачки на задних половинках брюк.

■ Обработать карманы в швах и рельефы со складками на передних половинках брюк: обтачать одной частью подкладки кармана вход в карман на центральной части передней половинки брюк между знаками А-В. Надсечь припуск к концам строчки, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Притачать вторую

часть подкладки кармана к боковой части передней половинки брюк. Сложить центральную и боковую части передней половинки брюки лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы рельефа от верхнего среза до кармана, затем стачать подкладку кармана и после этого – срезы припусков складки, не доходя до низа брюк на 10 см. Заложить припуск складки от знака В в сторону центральной части передней половинки брюк и пришить верхние срезы припусков складки к подкладке кармана. Наметать срезы подкладки кармана на основную деталь.



■ Обработать боковые, шаговые и средний (до застежки) швы изделия.

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. **модель 3**.

■ Обработать притачной пояс – см. **модель 11**.

■ Обработать низ брюк швом вподгибку. Стачать срезы припусков складок на открытых участках у низа.

■ Пришить крючки и петли на концы пояса.

**Лист-вкладыш 2. Сторона А.****Оранжевая линия****Количество деталей – 3**

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1 x 1,40 м шелка. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Перед – 1 деталь со сгибом

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

Обтачки горловины переда и спинки – скопировать с деталей 1 и 2

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом детали обтачки горловины переда и спинки.

■ Обработать плечевые швы блузки и обтачки горловины.

■ На лицевую сторону блузки наложить обтачку горловины лицевой стороной вниз и обтачать


срез горловины. Шов подрезать до 5 мм и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Пришить внутренний край обтачки к швам блузки.


■ Обработать боковые швы блузки.

■ Обработать продольные швы рукавов.

■ Втачать рукава в проймы.

■ Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.





Лист-вкладыш 4. Сторона А.

Розовая линия

Количество деталей – 9

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,80 x 1,50 м плотной вискозы.
Застежка-молния. 2 крючка и
петли. Клеевой прокладочный
материал.

РАСКРОЙ

1. Верхняя часть передней половинки брюк – 2 детали
2. Средняя часть передней половинки брюк – 2 детали
3. Нижняя часть передней половинки брюк – 2 детали
4. Боковая часть бокового кармана передней половинки брюк, цельнокроеная с подкладкой кармана – 2 детали
5. Задняя половинка брюк – 2 детали
6. Боковой накладной карман-портфель – 2 детали со сгибом
7. Клапан накладного кармана-портфеля – 4 детали
8. Клапан кармана задней половинки брюк – 4 детали
9. Пояс – 2 детали

Подкладка кармана передней половинки брюк – 2 детали (скопировать с детали 1)

Подкладка кармана задней

половинки брюк: 2 детали скопировать с детали 5 от верхнего среза детали, 2 детали – скопировать с детали 5 от входа в карман

3 полосы 7 x 12 см плюс припуски (для шлевок)

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом 2 детали клапанов накладных карманов, 2 детали клапанов карманов задних половинок брюк, шлевки и половину ширины деталей пояса.

■ Обработать боковые карманы – см. модель 5.

■ Обработать выпачки на задних половинках брюк.

■ На каждой задней половинке брюк **обработать карманы с клапанами**: сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы (если, в соответствии с моделью, нижние углы клапанов закругленные, то следует надсечь припуски швов на углах), вывернуть, выправить швы, углы и приутюжить. Или (если, в соответствии с моделью, клапан состоит из одной детали): перегнуть клапан кармана вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы; клапан вывернуть, выправить швы, приутюжить. Наметить месторасположение кармана на основной детали. На лицевую сторону основной детали наложить по разметке клапан лицевой стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать. Отогнуть припуск шва притачивания клапана и встык ко шву прило-

жить меньшую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз; притачать, прокладывая строчку на расстоянии, равном ширине рамки (7 мм). Строчки должны быть равной длины, начинаться и заканчиваться они должны на одном уровне. Разрезать основную деталь между строчками, выполняя диагональные надсечки к концам строчек. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выметать из нее рамку шириной 7 мм. Закрепить рамку, прокладывая строчку в шов притачивания. Закрепить концы кармана, прокладывая строчку вдоль основания углов припусков. Вторую часть подкладки притачать ко шву притачивания клапана. Стачать срезы подкладки кармана.

■ Последовательно соединить части передних половинок брюк по поперечным срезам; швы настрочить.

■ Обработать боковые швы брюк.

■ **Обработать накладной карман-портфель с клапаном**: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу кармана. Перегнуть карман лицевой стороной внутрь, и стачать срезы у нижних углов (знаки СС и DD). Строчки закончить у линий швов, чтобы припуски оставались открытыми. Вывернуть углы, выправить их. Заутюжить складку вдоль боковых и нижних краев кармана. Заутюжить открытые срезы кармана по боковым и нижним краям. Настрочить карман на изделие по разметке. Обработать клапан, как было сделано для задних карманов, притачать клапан над карманом, шов настрочить.

■ Стачать шаговые и средние срезы брюк (оставить в пере-



днем среднем шве нестачанным участок для застежки-молнии).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. модель 3.

■ Обработать три широкие шлевки: перегнуть шлевку лицевой стороной внутрь и стачать вертикальные срезы, шов разутюжить. Вывернуть деталь на лицевую сторону, располагая шов с внутренней стороны посередине (ширина готовой шлевки = 6 см). Наметать шлевки внешними сторонами вниз на лицевую сторону брюк (одна – сзади посередине, две – спереди), затем обработать притачной пояс со шлевками (см. модель 3).

■ Обработать низ брюк швом вподгибку.

■ Пришить крючки и петли на концы пояса.



Лист-вкладыш 1. Сторона В.

Голубая линия

Количество деталей – 11

Размер 40

Размер 44

Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,85 x 1,50 м хлопчатобумажного габардина. 0,25 x 1,20 м искусственной кожи. 1,75 x 1,50 м подкладки в клетку. Крючок и петля (для стойки воротника). 2 прямоугольные пряжки, обтянутые кожей, шириной 3 см (для пат рукавов). Прямоуголь-

ная пряжка, обтянутая кожей, шириной 6 см (для пояса). 23 пуговицы. 10 блочек. Верхние плечевые накладки. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из габардина:

1-1а. Перед – 2 детали

2-2а. Бочок – 2 детали

3-3а. Спинка – 2 детали

4. Отлетная кокетка переда – 2 детали

5 и 6. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали

7. Листочка кармана – 2 детали

8. Воротник – 1 деталь со сгибом

9. Стойка воротника – 2 детали со сгибом

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Подкладка кармана – 2 детали (скопировать с деталей 1+2)

2 прямоугольника 6 x 28 см плюс припуски (для погон)

2 полосы 6 x 45 см плюс припуски (для пат рукавов)

6 полос 2 x 5 см плюс припуски (для плечевых шлевок и шлевок рукавов)

Прямоугольник 12 x 140 см плюс припуски (для пояса)

3 полосы 2 x 8 см плюс припуски (для боковых шлевок)

Выкроить из искусственной кожи:

10. Съемный воротник – 2 детали со сгибом

11. Стойка съемного воротника – 2 детали со сгибом

Выкроить из подкладки:

Детали 2, 3, 5, 6, 8 (= нижний воротник)

Деталь 1 до начала участка подборта

Подкладка кармана – 2 детали

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом подборта, листочки карманов, паты рукавов, погоны, пояс и по одной детали воротника и стойки воротника из габардина и искусственной кожи.

■ Стачать срезы рельефов переда, швы настрочить.

■ **Обработать отлетную кокетку:** сложить отлетную кокетку переда и ее подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать передний и нижний (= внешние) срезы. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть кокетку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку (по модели). Обметать петлю в углу кокетки (по модели). Наметать отлетную кокетку на лицевую сторону левой части переда по открытым срезам.

■ На каждой части переда **обработать карман с листочкой** (с настрочными концами): наметить месторасположение кармана на основной детали.

Вырезать полосу прокладочного материала шириной 6 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 2 см с каждой стороны (= долевик). Продублировать долевиком участок входа в карман (предотвратит растяжение входа в карман). Перегнуть листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы; подрезать припуски швов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные концы и заутюжить листочку вдоль посередине. Для этой модели: обметать петлю на листочке по разметке. На листочке наметить линию, определяющую ее ширину в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки наложить часть подкладки кармана (по модели – из прокладочного материала) лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей и притачать подкладку, смещая строчку на 1 мм в сторону срезов деталей относительно линии, определяющей ширину листочки в готовом виде. К линии разметки кармана приложить листочку с подкладкой кармана, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали и сгибом по направлению к нижнему (или – к переднему, если карман вертикальный) срезу детали. Вторую часть подкладки кармана (по модели – из основного материала) приметать напротив листочки, совмещая лицевые стороны подкладки и основной детали. Притачать детали (расстояние между строчками – 1–1,2 см). Разрезать основную деталь между строчками в два приема от середины в обе стороны, выполняя диагональные надсечки к концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону детали кармана, выправить швы, отогнуть листочку вверх (или в сторону бокового среза, если карман вертикальный). Стачать части подкладки кармана по срезам, закрепляя концы кармана. При необходимости подрезать излишки подкладки кармана. Вручную пришить концы листочки прочными потайными стежками к основной детали или настрочить.

■ Стачать срезы рельефов спинки, швы настрочить.

■ Стачать средние срезы спинки от горловины до шлицы. Шов и припуски шлицы заутюжить.

Средний шов настрочить до шлицы. Обработать шлицу в заднем среднем шве спинки по аналогии с **моделью 7**.

■ Обработать плечевые швы изделия.

■ Обработать борта и воротник с отрезной стойкой, а также низ изделия – **см. модель 27**.

■ Обработать все шлевки (**см. модель 7**). Подогнуть внутрь концы шлевок и настрочить их на плечевые швы (по одной на каждое плечо), на верхние части рукавов (по две на каждую верхнюю часть рукава), на рельефы и средний шов спинки на уровне линии талии (три шлевки).

■ Обработать втачные рукава с передним и локтевым швами и втачать их в проймы – **см. модель 1**.

■ Подрезать оба конца погон в виде углов. Обработать погоны и соединить их с изделием, пришив на совмещенные концы пуговицы (**см. модель 7**).

■ Пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам изделия.

■ Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.

■ Подрезать один конец каждой паты рукава в виде угла. Сложить паты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме прямых поперечных срезов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним отделочную строчку. Установить одну блочку у открытого конца паты для шпеняка пряжки. Установить две блочки у обработанного конца паты. Продеть шпенек пряжки в блочку, подогнуть открытый срез паты и застрочить у перекладки пряжки. Продеть пату в шлевки рукава и застегнуть.


■ Обработать пояс с пряжкой по аналогии с обработкой пат рукавов (устанавливая 4 блочки).

■ Пришить крючок и петлю на стойку основного воротника.


■ Обметать петли на правом краю борта. Обметать две петли на левом краю борта: одну верхнюю, вторую – на талии. Пришить «рабочие» пуговицы на левую часть переда с лицевой стороны, на правую часть переда (две штуки) со стороны подборта/подкладки; пришить отделочные пуговицы на правую часть переда. Пришить пуговицы на карманы и на перед под отлетной кокеткой.

■ Обработать съемный воротник со стойкой: притачать детали стойки воротника к деталям воротника (знаки С). Швы разутюжить. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшой открытый участок для вывертывания у нижнего среза. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края, подогнуть срезы отверстия внутрь и заметать. Проложить


ГАБАРДИН



ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



ПОДКЛАДКА В КЛЕТКУ




отделочную строчку по всем краям воротника, застрачивая открытый участок в шве. Обме-

тать петли на стойке съемного воротника. Пришить пуговицы на стойку основного воротника.

Пристегнуть воротник.

26

Платье



Лист-вкладыш 3. Сторона А.

Голубая линия

Количество деталей – 17

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,50 x 1,50 м плотного кружева. 0,20 x 1,50 м искусственной кожи. 16 пуговиц. Металлические крючок и петля для стойки воротника. 2 прямоугольные пряжки шириной 4 см (паты рукавов). Прямоугольная пряжка шириной 5 см (пояс). 17 блочек

РАСКРОЙ

Выкроить из кружева:

1. Верхняя центральная часть переда – 2 детали
2. Верхняя боковая часть переда – 2 детали
3. Верхняя часть бочка переда – 2 детали
4. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть переда – 2 детали
7. Нижняя боковая часть переда – 2 детали
8. Нижняя часть бочка переда – 2 детали
9. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
10. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
- 11 и 12. Верхние детали верхней и нижней частей рукава – по 2 детали
- 13 и 14. Нижние детали верхней и нижней частей рукава – по 2 детали
15. Погоны – 2 детали
16. Воротник – 2 детали со сгибом
17. Стойка воротника – 2 детали

со сгибом

Подкладка кармана – скопировать с деталей 1+2

Внутренняя кокетка спинки – соединить детали 4+5 и выкроить верхнюю часть этой детали 2 раза до линии C-D-E

2 полосы 4 x 35 см (для размера 40)/4 x 31 см (для размера 44)/4 x 33 см (для размера 48) плюс припуски (для паты рукавов)

4 полосы 3 x 5 см плюс припуски (для шлевок рукавов)

2 прямоугольника 4 x 16 см плюс припуски (для листочек карманов)

Полоса 5 x 150 см плюс припуски (для пояса)

Полоса 3 x 6 см плюс припуски (для шлевки на талии)

Выкроить из кожи:

Бейка лацкана и борта – 2 детали (скопировать с детали 1)

Внутренние детали погонов, листочек карманов, паты рукавов и пояса – так же, как из основного материала

ПОШИВ

■ На нижних центральных частях спинки обработать края шлицы: отогнуть подгиб низа внутренней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать швом шириной 1 см продольный срез припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону выправить угол и застрочить припуск (1 см) по внутренней стороне шлицы так, чтобы край являлся продолжением обтачанного угла. Обработать нижний угол внешней стороны шлицы. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по внешней стороне шлицы и подшить. Проложить строчку в край по сгибу внешней стороны шлицы. Наложить на припуск внутренней стороны шлицы край внешней стороны и сметать верхние срезы.

Стачать средние срезы верхних центральных частей спинки, шов настрочить в край. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки (фиксируя припуски шлицы) между собой, шов настрочить по верхней части.

■ Последовательно стачать

остальные верхние и нижние части изделия между собой; швы настрочить по верхним деталям в край.

■ Обработать рельефы переда и спинки, швы настрочить в край.

■ На каждой части переда обработать карман с листочкой (с настрочными концами) – см. модель 25.

■ Обработать нижний срез внутренней кокетки спинки швом вподгибку (можно окантовать косой бейкой). Наметать внутреннюю кокетку на изнаночную сторону спинки по открытым срезам и далее рассматривать деталь, как единую.

■ Обработать плечевые и боковые швы изделия.

■ Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.


■ Наложить бейки лацканов и бортов на лицевую сторону частей переда лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов и лацканов до точек уступов (знаки А). Надсечь припуски у точек уступов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм. Отогнуть бейки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Надсечь припуски беек в углах лацканов, припуски открытых продольных срезов беек подогнуть внутрь и настрочить сгиб в край (можно настрочить внутренние срезы беек без подгибания срезов и затем подрезать излишки припусков вдоль строчек настрачивания). Проложить строчки в край по обработанным краям бортов/лацканов.

■ Обработать обтачные петли по разметке на правом борте и две петли на левом борте – одну верхнюю и одну по талии: выкроить обтачки петель из кожи (по две на каждую петлю) в виде прямоугольников, длина которых равна длине петли + припуски с обеих сторон, шириной по 3 см. На лицевую сторону основной детали наложить обтачки лицевыми сторонами вниз, встык друг к другу и к линии разметки. Проложить две параллельные строчки на расстоянии 3 мм от срезов обтачки/линии разметки,


длина строчек равна длине петли. Разрезать основную деталь между строчками с диагональными надсечками к концам строчек. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону основной детали, выправить рамки из обтачек шириной по 3 мм. Совместить края рамок встык и закрепить концы петель, прокладывая тройные строчки с изнаночной стороны по основанию углов припусков. Закрепить рамки петель, прокладывая строчки точно в швы их притачивания. С изнаночной стороны подрезать излишки припусков обтачек и настрочить их внешние срезы по периметру.

■ Притачать детали стойки воротника к нижним срезам верхнего и нижнего воротников; разутюжить припуски швов.

КРУЖЕВО



КОЖА



Сложить полученные верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет (внешние срезы); подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть, выправить обтачанные края, приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину изделия с изнаночной стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить сгиб в шов втачивания верхнего воротника.

■ Подрезать один конец каждого погона в виде угла. Сложить погоны попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме прямых поперечных срезов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть

детали на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним отделочную строчку в край. Обметать петлю на фигурном конце погона. Наметать погоны на плечевые швы изделия, совмещая со срезами пройм открытые концы погон.

■ Обработать шлевки рукавов (см. модель 7). Подогнуть концы шлевок и настрочить на нижние детали рукавов по разметке.

■ Соединить верхние и нижние детали частей рукавов по поперечным срезам, швы настрочить в край по верхним деталям. Обработать продольные швы рукавов.

■ Подогнуть подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

■ Втачать рукава в проймы, фиксируя погоны.

■ Подрезать один конец каждой паты рукава в виде угла. Сложить паты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме прямых поперечных срезов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним отделочную строчку. Установить одну блочку у открытого конца паты для шпепка пряжки. Установить 4 блочки у обработанного конца паты. Продеть шпепек пряжки в блочку, подогнуть открытый срез паты и застрочить у перекладки пряжки. Продеть пату в шлевку рукава и застегнуть.

■ Пришить крючок и петлю на стойку воротника.


■ Пришить «рабочие» пуговицы на левую часть переда с лицевой стороны, на правую часть переда (две штуки) с изнаночной стороны под «рабочими» пуговицами; пришить отделочные пуговицы на правую часть переда. Пришить пуговицы на плечевые швы под погонями.

■ Обработать шлевки по талии и настрочить их на боковые швы в области линии талии.

■ Обработать пояс с пряжкой по аналогии с обработкой паты рукавов (устанавливая 7 блочек) и продеть его в шлевки.

27

Платье



Голубая линия

Количество деталей – 9

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,75 x 1,50 м габардина. 1,75 x 1,50 м подкладочного материала. Верхние плечевые накладки. 15 пуговиц (по желанию пуговицы могут быть двух разных диаметров – см. фото, или одного диаметра). Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из габардина:

- 1-1а. Перед – 2 детали
2. Отлетная кокетка переда – 2 детали
3. Спинка – 2 детали
- 4 и 5. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали
6. Пата и погон – 4 детали
7. Листочка кармана – 2 детали
8. Воротник – 2 детали со сгибом
9. Стойка воротника – 2 детали со сгибом – 2 детали (скопировать с детали 1)

Подкладка кармана – 2 детали

ли (скопировать с детали 1)

2 прямоугольника 7 x 14 см плюс припуски (для плечевых шлевок)

Выкроить из подкладочного материала:

Детали 3, 4, 5

Деталь 1 до начала участка подборта

Подкладка кармана – 2 детали

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт, листочки карманов, половину ширины погон и паты, а также по одной детали воротника и стойки воротника.

■ На каждой части переда обработать карман с листочкой (с настрочными концами) – см. модель 25.

■ Обработать отлетную кокетку переда и соединить ее с левой частью переда (см. модель 25).

■ Обработать средний шов спинки, плечевые и боковые швы изделия.

■ Обработать погоны и паты рукавов: перегнуть деталь вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать продольный срез и один поперечный срез (в этой модели в виде угла). Подрезать шов до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону. Выправит края, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям и обметать петлю на конце (по модели). Наметать паты рукавов на верхние части рукавов (знаки C-D). Обработать передние и



локтевые швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

■ Обработать борта и воротник с отрезной стойкой: стащить части нижнего воротника по задним средним срезам (если, в зависимости от модели, нижний воротник состоит из 2 частей). Притачать детали стойки воротника к нижним срезам верхнего и нижнего воротников; разутюжить припуски швов (настрочить или расстрочить – по модели). Сложить полученные верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет (внешние срезы); подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть, выправить обтачанные края, приутюжить. На лицевую сторону изделия наложить подборт лицевыми

сторонами внутрь и обтачать срезы бортов/лацканов до точек уступов лацканов (знаки А) и нижние углы бортов. Надсечь припуски шва к концам строчек у точек уступов, подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборт на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, приутюжить. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную или застрочить (по модели). Втачать

ГАБАРДИН

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



нижний воротник в горловину изделия, верхний воротник – в горловину подбортов до плечевых срезов, швы разутюжить, расправить воротники и соединить между собой швы горловины с изнаночной стороны. Если изделие без подкладки, то заутюжить припуск шва по горловине спинки на воротник, затем подогнуть внутрь открытый срез верхнего воротника на этом участке и настрочить (или подшить потайными подшивочными стежками) в шов втачивания нижнего воротника; приутюжить. Если изделие с подкладкой, то срез верхнего воротника после соединения его с подкладкой пришить ко шву горловины

спинки с изнаночной стороны.

■ Перегнуть плечевые шлевки лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы, оставляя посередине открытые участки для вывертывания. Не вывертывая шлевки на лицевую сторону, разутюжить шов и расположить его вдоль посередине внутренней стороны деталей. Обтачать открытые срезы шлевок. Подрезать швы до 5 мм. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края, приутюжить. Подшить края отверстия потайными стежками.

■ На лицевую сторону изделия наложить погоны (середина деталей совмещается с плечевыми швами) внешними сторонами

вниз, срезами – к воротнику так, чтобы срезы перекрывали швы пройм на 3 см; настрочить срезы погон на изделие. Поверх настроенных срезов погон наложить плечевые шлевки, перекрывая швы настрачивания, и наметать. При этом внешние края шлевок располагаются на расстоянии 1–1,5 см от швов пройм. Настрочить продольные края шлевок на изделие. Отогнуть погоны поверх шлевок. Пришить пуговицы на плечевые швы изделия в соответствии с петлями на погонах и пристегнуть погоны.

■ Пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам изделия.

■ Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.

■ Обметать петли на правом краю борта по разметке. Обметать две петли на левом краю борта: одну верхнюю (декоративная), вторую – на талии. Пришить «рабочие» пуговицы на левую часть переда с лицевой стороны (верхняя пуговица – для пристегивания отлетной кокетки); на правую часть переда в области линии талии со стороны подборт/подкладки; пришить отдельные пуговицы на правую часть переда. Пришить пуговицы на рукава (по две штуки для регулирования ширины рукавов патами).

28

Платье



Лист-вкладыш 2. Сторона А

Зеленая линия

Количество деталей – 12

Размер 40
Размер 44
Размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,90 x 1,50 м непромокаемого шелка. 1,75 x 1,50 м подкладочного материала. 4 пуговицы. Верхние плечевые накладки. 14 пуговиц. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из шелка:

1. Центральная часть переда – 2 детали (левая часть переда – выкроить вдоль пунктирной линии, без цельнокроеных припусков потайной застежки)

2. Верхняя боковая часть переда – 2 детали

3. Нижняя боковая часть переда – 2 детали

4. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом

5. Боковая часть спинки – 2 детали

6 и 7. Верхняя и нижняя части

рукава – по 2 детали

8. Отлетная кокетка переда – 2 детали

9. Отлетная кокетка спинки – 1 деталь со сгибом

10. Листочка – 2 детали

11. Воротник – 2 детали со сгибом

12. Стойка воротника – 2 детали со сгибом

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1 и выкроить левый подборт вдоль пунктирной линии, без цельнокроеных припусков потайной застежки)

Обтачка горловины спинки – 1 деталь (скопировать с детали 4)

2 прямоугольника 12 x 29 см (для размера 40)/12 x 31 см (для размера 44)/12 x 33 см (для размера 48) плюс припуски (для пат рукавов)

Полоса 12 x 150 см плюс припуски (для пояса)

2 полосы 2 x 8 см плюс припуски (для шлевок пояса)

Бейка 2 x 9 см плюс припуски (для вешалки)

Выкроить из подкладочного материала:

Детали 3, 4, 5, 6, 7

Деталь 1 до начала участка подборта

Разрезать лекало 2 по линии C-D, отделив подкладку кармана, и выкроить каждую деталь по 2 раза

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт, половину ширины пат рукавов, листочки, пояс и по од-


ной детали воротника и стойки воротника.

■ Заутюжить листочки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. Приметать листочки к верхним срезам нижних боковых частей переда (знаки C-D), располагая листочки внешними сторонами и сгибами вниз. Поверх листочек наложить подкладку карманов из подкладочного материала, приколоть и притачать детали. Отогнуть листочки вверх, подкладку карманов вниз, выправить швы. Наложить нижние боковые части переда на верхние части переда, цельнокроеные с подкладкой карманов, совместить знаки C-D и приколоть. Стачать

срезы подкладки кармана; настрочить срезы листочки на припуски швов основных деталей (позже срезы листочек попадут в швы рельефов переда и боковые швы).


■ Обработать рельефы переда и спинки изделия.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



75 CM

ШЕЛК



75 CM


- Обработать плечевые и боковые швы изделия и отлетной кокетки.
- Заутюжить подгиб низа отлетной кокетки на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Наложить отлетную кокетку изнаночной стороной на лицевую сторону изделия, совместить и сметать срезы горловины, пройм, лацканов/бортов.
- Притачать детали стойки воротника к нижним срезам верхнего и нижнего воротников; разутюжить припуски швов. Сложить полученные верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет (внешние срезы); подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть, выправить обтачанные края, приутюжить и проложить по краям воротника отделочную строчку. Сметать срезы горловины воротника.

- Заутюжить вешалку вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить продольные срезы внутрь и застрочить сгибы.
- Вметать воротник в горловину изделия. Со стороны верхнего воротника, центруя относительно средней линии спинки, приметать концы вешалки к шву горловины.
- Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. На лицевую сторону изделия наложить подборт/обтачку лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов/лацканов (на правой части переда строчку превратить на участке потайной застежки), горловины (втачивая воротник и вешалку) и нижних углов бортов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм. Отогнуть воротник наружу, подборта – на изнаночную сторону, выправить

- обтачанные края; цельнокроевые припуски потайной застежки заутюжить на изнаночную сторону так, чтобы сгибы являлись продолжением линии края борта. Обметать петли на внутренней стороне потайной застежки по разметке. Стачать внутренние срезы цельнокроевых припусков потайной застежки. Между петлями выполнить короткие сквозные закрепки. Заметать на изнаночную сторону и подшить потайными стежками подгиб низа изделия. Проложить отделочную строчку по краям лацканов изделия. Проложить сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов припусков потайной застежки по разметке.
- Обработать локтевые швы рукавов. Обработать паты рукавов (см. **модель 27**) и приметать их к передним срезам рукавов по

- разметке. Обработать передние швы рукавов, втачивая паты. Пришить концы пат к рукавам сквозными закрепками. Подогнуть подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- Втачать рукава в проймы.
- Пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам изделия.
- Обработать шлевки, как была обработана вешалка. Подогнуть поперечные срезы шлевок внутрь и настрочить детали на линию талии на боковые швы.
- Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.
- Пришить пуговицы на левый край борта.
- Обработать пояс (см. **модель 7**) и продеть его в шлевки.

29 Накет



Лист-вкладыш 4. Сторона В.
Голубая линия
Количество деталей – 7

Размер 50
Размер 54
Размер 58

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,10 x 1,50 м шерстяного полотна. 1,55 x 1,40 м подкладочного материала. Крючок и петля. Верхние плечевые накладки. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

Выкроить из шерстяного полотна:

1. Верхняя часть переда + воротник – 2 детали
2. Нижняя часть переда – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Бочок – 2 детали
- 5 и 6. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали
7. Клапан – 4 детали

Подборт + воротник – 2 детали (скопировать с деталей 1+2)

Подкладка кармана – 2 детали (скопировать с детали 2)
Выкроить из подкладочного материала:
Детали 3, 4, 5, 6
Детали 1 и 2 до начала участка подборта
Подкладка кармана – 2 детали


ПОШИВ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт + воротник и по одной детали клапанов.
- Притачать бочки к верхним частям переда, швы разутюжить. Стачать полученные верхние части переда и нижние части переда, исключая входы в карманы (строчки стачивания должны перекрывать контрольные знаки начала и конца кармана на 1 см). Подрезать припуски вдоль входов в карманы и сметать срезы встык. Выкроить две полосы из клеевого прокладочного материала (= долевки) длиной ок. 19-20 см, шириной 6 см и приклеить их, центруя на области входов в карманы.
- На частях переда обработать карманы с клапанами и рамками: выкроить из основного материала верхнюю обтачку (прямоугольник 17 x 5 см). На лицевую сторону основной детали снизу от прореza, встык к нему, при-


метать подкладку кармана из основного материала лицевой стороной вниз. С другой стороны от прореza, встык к нему, приметать обтачку кармана лицевой стороной вниз. Притачать подкладку и обтачку параллельными строчками на расстоянии 7 мм от прореza кармана, прокладывая их между контрольными знаками. Разрезать карман между строчками с диагональными надсечками к их концам. Отогнуть подкладку и обтачку на изнаночную сторону. Выметать рамки из обтачки и подкладки шириной по 7 мм. Закрепить нижнюю рамку, прокладывая строчку в

шов ее притачивания. Сметать рамки встык. С изнаночной стороны закрепить концы кармана, прокладывая тройные строчки по основанию углов припусков. Обработать клапан (см. **модель 1**), расположить его между рамками кармана и приметать к шву притачивания верхней обтачки. С изнаночной стороны наложить подкладку кармана из подкладочного материала лицевой

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ШЕРСТЯНОЕ ПОЛОТНО



стороной вниз и притачать ко шву притачивания верхней от-
тачки, одновременно притачивая
клапан. Стачать срезы подклад-
ки кармана.

■ Обработать средний шов
спинки.

■ Обработать плечевые швы жа-
кета и задние рельефы.

■ Обработать воротник,
цельнокроеный с частями
переда: стачать части ворот-
ника, цельнокроеного с частями
переда, по задним средним сре-
зам; шов разутюжить. Надсечь
припуски швов переда в углах

горловины. Втачать воротник в
горловину спинки. Стачать ча-
сти воротника, цельнокроеного
с подбортами, по задним сред-
ним срезам; шов разутюжить.
На лицевую сторону изделия
наложить подборт/воротник
лицевой стороной вниз и обта-
чать срезы бортов, воротника и
нижних углов бортов. Подре-
зать припуски шва обтачивания
до ширины 5 мм, вывернуть,
выправить обтаченные края,
приутюжить. Если изделие с
подкладкой, то шов горловины
спинки разутюжить и пришить

срез стойки воротника, цель-
нокроеного с подбортами, ко
шву втачивания после соедине-
ния подкладки с подбортами и
срезом стойки воротника. Если
изделие без подкладки, то шов
горловины спинки заутюжить
на воротник, подогнуть внутрь
припуск по срезу стойки ворот-
ника, цельнокроеного с подбор-
тами, и подшить сгиб вручную
потайными стежками ко шву
втачивания воротника. Проло-
жить отделочную строчку по
краям воротника и бортов, если
это требуется по модели. Зау-

тюжить подгиб низа изделия на
изнаночную сторону и подшить
потайными стежками.

■ Обработать втачные рукава с
передним и локтевым швами и
втачать их в проймы – см. мо-
дель I.

■ Пришить плечевые накладки
к швам пройм и плечевым швам
изделия.


■ Целиком обработать подклад-
ку и соединить ее с изделием.

■ Пришить крючок и петлю на
края бортов.

30

Юбка

ЛЕГКО
СШИТЬ



Лист-вкладыш 1. Сторона В.

Оранжевая линия

Количество деталей – 1

Размер 50

Размер 54

Размер 58

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,70 x 1,50 м хлопчатобумажно-
го материала с рисунком. 1,20 м
эластичной тесьмы шириной 4
см.

РАСКРОЙ

I-1а. Переднее и заднее полот-
нища юбки – 2 детали со сгибом
Полоса шириной 8 см и дли-
ной 120 см (для размера 50)/128
см (для размера 54)/136 см (для
размера 58) плюс припуски (для
пояса)

ПОШИВ

■ Обработать боковые швы
юбки.


■ Заложить и заметать встречные
складки по верхнему срезу изде-
лия по разметке.

■ Обработать притачной
пояс с эластичной тесь-
мой: стачать пояс в кольцо по
поперечным срезам, оставляя в
одном из швов посередине вну-
тренней стороны отверстие для
продевания эластичной тесьмы.

Притачать внешнюю часть пояса
к верхнему срезу изделия, шов
заутюжить на пояс. Перегнуть
пояс вдоль посередине изнаноч-
ной стороной внутрь, заутюжить
на изнаночную сторону про-
дольный срез внутренней части
пояса. Настрочить сгиб в шов
притачивания пояса, образуя
кулиску. Продеть в полученную

кулиску эластичную тесьму, от-
регулировать ее длину, стачать
концы, открытый участок под-
шить потайными стежками. Рас-
тягивая пояс, проложить по нему
три отделочные строчки на рав-
ном расстоянии одна от другой
(по модели).


■ Обработать низ юбки швом
вподгибку.



31

Нилет

ЛЕГКО
СШИТЬ



Размер 50

Размер 54

Размер 58

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,35 x 1,50 м хлопка с рисунком.
Упаковка тесьмы.

РАСКРОЙ

1. Перед – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь со сгибом


ПОШИВ

■ Обработать вытачки на частях
переда.

■ Обработать плечевые швы жи-
лета.

■ Надсечь припуски боковых
швов у концов шлиц на спинке.
Обработать узким швом впод-
гибку срезы пройм, бортов,
горловины, боковые срезы/сре-
зы шлиц и низ частей переда, а
также срезы шлиц и низ спинки.
Настрочить на обработанные
края тесьму, подгибая ее концы
внутрь.


■ Наложить боковые края пере-
да на боковые срезы спинки и
настрочить.



Лист-вкладыш 2. Сторона В.

Оранжевая линия

Количество деталей – 2



Лист-вкладыш 3. Сторона А.

Оранжевая линия

Количество деталей – 2

Размер 50
 Размер 54
 Размер 58

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2,30 x 1,50 м креп-шелка. 0,65 м эластичной тесьмы шириной 4 см. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Внешний слой передней половинки брюк – 2 детали

2-2а-2б-2с-2д. Брюки

Прямоугольник шириной 9 см и длиной 60 см (для размера

50)/64 см (для размера 54)/68 см (для размера 58) плюс припуски (для передней части пояса)

Прямоугольник шириной 9 см и длиной 61 см (для размера 50)/65 см (для размера 54)/69 см (для размера 58) плюс припуски (для задней части пояса)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины передней части пояса.

■ Обработать швом вподгибку с закрытым срезом передние продольные срезы деталей брюк от знаков В до низа.

■ Обработать швом вподгибку с закрытым срезом боковые продольные срезы внешнего слоя передних половинок брюк от знаков А до низа; от верхнего среза деталей до знаков А припуски заутюжить на изнаночную сторону. Наложить внешний слой передних половинок брюк изнаночной стороной на лицевую сторону брюк, совмещая срезы, контрольные знаки (А и В), и настрочить заутюженные участки внешнего слоя на брю-



ки от верхних срезов до знаков А. Сметать верхние и передние срезы до знаков В (далее рассматривать детали, как единые).

■ Обработать шаговые и средние швы брюк.

■ Обработать швом вподгибку с закрытым срезом нижние срезы брюк.

■ Обработать притачной пояс с эластичной тесьмой сзади: стачать части пояса в единую деталь по боковым срезам. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, шов заутю-

жить на пояс. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороны внутрь. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса. Настрочить сгиб в шов притачивания пока только задней части пояса, образуя кулиску. Продеть в полученную кулиску эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и закрепить концы тесьмы в области боковых швов. Настрочить сгиб внутренней стороны передней части пояса в шов притачивания пояса.



Лист-вкладыш 4. Сторона В.

Оранжевая линия

Количество деталей – 5

Размер 50
 Размер 54
 Размер 58

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,70 x 1,50 м батиста в полоску. 8 пуговиц. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1-1а. Перед: 1 деталь (правая часть переда) – целиком, 1 деталь (левая часть переда) – до

линии С-Д, без припуска

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

4. Воротник – 2 детали со сгибом

5. Стойка воротника – 2 детали со сгибом

2 прямоугольника 10 x 33 см (для размера 50)/10 x 34 см (для размера 54)/10 x 35 см (для размера 58) плюс припуски (для манжет)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом припуск застежки правой части переда от линии F-G до переднего среза (= внутренняя планка), по одной детали воротника и стойки воротника.


■ Обработать край застежки левой части переда: дважды заутюжить припуск застежки на изнаночную сторону и застрочить внутренний сгиб.

■ Обработать потайную застежку на правой части переда: заутюжить на изнаночную сторону припуск застежки по линии С-Д и обметать петли по разметке. Заутюжить на изнаночную сторону припуск застежки по линии А-Е и закрепить припуски сквозной временной строчкой, прикладывая ее по линии F-G, при этом передний срез припуска застежки попадает под строчку. С лицевой стороны переда проложить машинную строчку по временной строчке, фиксируя внутреннюю планку. Отогнуть внутреннюю планку в сторону края застежки и приутюжить.

■ Обработать плечевые и боковые швы блузки.

■ Обработать продольные швы рукавов. Присборить рукава по нижним срезам до длины манжет. Стачать каждую манжету в кольцо по поперечным срезам. Притачать внешние стороны

манжет к нижним срезам рукавов, швы заутюжить на манжеты. Срезы внутренних сторон манжет подогнуть внутрь и настрочить в швы притачивания.



Втачать рукава в проймы.

■ Обработать отложной воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа) – см. модель 19.

■ Обработать низ изделия швом


вподгибку.

■ Обметать петлю на правом конце стойки воротника; слева пришить пуговицы.

34

Брюки

ЛЕГКО
СШИТЬ



Лист-вкладыш 4. Сторона А.

Оранжевая линия

Количество деталей – 6

Размер 50

Размер 54

Размер 58

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

2 x 1,50 м эластичного хлопчатобумажного полотна. Застежка-молния. Металлическая пуговица. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Передняя половинка брюк – 2 детали

2-2а. Задняя половинка брюк – 2 детали

3. Кокетка задней половинки брюк – 2 детали

4. Накладной карман передней половинки брюк – 2 детали

5. Накладной карман задней половинки брюк – 2 детали

6. Пояс – 4 детали

5 прямоугольников 2 x 5 см плюс припуски (для шлевок)

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

Обтачка застежки (скопировать с детали 1)

ПОШИВ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом 2 детали пояса.

■ На каждой передней и задней половинках брюк обработать

накладные карманы – см. модель 13.

■ Притачать кокетки задних половинок брюк к верхним срезам задних половинок брюк; проложить двойную отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны.


■ Стачать боковые, шаговые и средние срезы брюк (оставить в переднем среднем шве недостающим участок для застежки-молнии).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. модель 3.

■ Обработать притачной пояс со шлевками – см. модель 3.

■ Обработать низ брюк швом вподгибку.


■ На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.



35

Жакет

ЛЕГКО
СШИТЬ



Лист-вкладыш 1. Сторона А.

Зеленая линия

Количество деталей – 3

Размер на 10 лет

Размер на 12 лет

Размер на 14 лет

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,10 x 1,40 м трикотажного полотна с рисунком.

РАСКРОЙ

1. Перед – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка горловины спинки – 1 деталь (скопировать с детали 2)

ПОШИВ


■ Обработать плечевые швы жакета.


■ Втачать рукава в открытые проймы.

■ Одной строчкой стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов.

■ Стачать подборт и обтачку горловины спинки по плечевым срезам. На лицевую сторону жакета наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, горловины и нижних углов бортов. Швы подрезать до 7 мм и настрочить по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края.

■ Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону и застрочить. При желании настрочить внутренний срез подбортов/обтачки на изделие или подшить потайными стежками.





Лист-выкройки 1. Сторона А

Зеленая линия

Количество деталей – 2

Размер на 10 лет

Размер на 12 лет

Размер на 14 лет

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1 х 2 м тюля. 1 х 1,20 м хлопчатобумажного полотна. 0,10 х 1,20 м трикотажного полотна с блестящей поверхностью. 0,70 м эластичной тесьмы шириной 3 см.

РАСКРОЙ

Выкроить из тюля:

2 прямоугольника (внешняя юбка) шириной 38 см и длиной 1,70 м (для размера на 10

лет)/1,80 м (для размера на 12 лет)/1,90 м (для размера на 14 лет) плюс припуски

Выкроить из хлопчатобумажного полотна:

1. Нижняя юбка – 2 детали со сгибом

2. Внутренний пояс – 1 деталь со сгибом

Выкроить из трикотажа:

Деталь 2 (внешний пояс)

ПОШИВ

■ Стачать каждый прямоугольник из тюля в кольцо по боковым срезам. Наложить один слой внешней юбки (из тюля) на другой, совместить и присборить верхние срезы.

■ Обработать боковые швы нижней юбки.





■ Обработать низ нижней юбки швом вподгибку.

■ Наложить внешнюю юбку на лицевую сторону нижней юбки, совместить и сметать верхние срезы.

■ Стачать внешний пояс в цель-

ную деталь по боковым срезам. Стачать внутренний пояс в цельную деталь по боковым срезам, оставляя посередине шва отверстия для продевания эластичной тесьмы. Сложить пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы, шов подрезать до 7 мм и настрочить по внутреннему поясу. Притачать внешний пояс с лицевой стороны юбки, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез внутреннего пояса на изнаночную

сторону и настрочить сгиб в шов притачивания. Продеть внутрь пояса эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и стачать в кольцо. При желании подшить края отверстия потайными стежками.



Лист-выкройки 2. Сторона В

Зеленая линия

Количество деталей – 5

Размер на 10 лет

Размер на 12 лет

Размер на 14 лет

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,45 х 1,40 м непромокаемого материала. 0,50 х 1,40 м трикотажного полотна в резинку с золотистыми полосками. 1,45 х 1,40 м флиса (для подкладки). Аппликация (для спинки).

РАСКРОЙ

Выкроить из непромокаемого материала:

1. Перед – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

Подкладка кармана – 4 детали (скопировать с детали 1)

Выкроить из трикотажного полотна:

4-4а. Планка горловины/застежки – 2 детали

5. Пояс – 1 деталь со сгибом

2 прямоугольника 11 х 19,5 см (для размера на 10 лет)/11 х 19,5 см (для размера на 12 лет)/11 х 20 см (для размера на 14 лет) плюс припуски (для манжет)

Выкроить из флиса:

Детали 1, 2, 3



ПОШИВ

■ На каждой части переда **обработать прорезной карман в рамку**: наметить месторасположение кармана на основной детали. Вырезать полосу прокладочного материала шириной ок. 4 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1–2 см с каждой стороны (= долевик). Продублировать долевиком участок входа в карман (предотвратит растяжение входа в карман). Для обтачки выкроить из основного материала прямоугольник

шириной ок. 9 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1,5–2 см с каждой стороны. Наложить обтачку на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз, совмещая продольную линию середины обтачки с линией разметки кармана. Притачать обтачку, прокладывая строчку в виде прямоугольника; при этом расстояние между продольными сторонами строчки равно удвоенной ширине рамок, а между поперечными – длине входа в карман. Разрезать вход в карман между строчками, в два приема от середины к концам, не дорезая до них примерно на 0,8–1 см; в концах выполнить разрезы под углом 45 градусов к углам, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть об-

тачку на изнаночную сторону, и выметать из нее рамки. В концах кармана шов выметывается так, чтобы обтачка не была видна с лицевой стороны. Закрепить нижнюю рамку, прокладывая строчку в шов ее притачивания. С изнаночной стороны притачать одну часть подкладки кармана (по модели – из подкладочного материала) к нижнему срезу обтачки, а вторую – ко

НЕПРОМОКАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
И ФЛИС



шву притачивания верхней рамки. Стачать части подкладки кармана, одновременно закрепляя обтачки в концах кармана.

■ Выполнить аппликацию на спинке.

■ Обработать боковые швы изделия и подкладки (в одном из швов подкладки оставить отверстие для вывертывания).

■ Обработать вытачки и продольные швы рукавов и подкладки рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, подкладку

рукавов в проймы подкладки.

■ Стачать манжеты в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине, приметать к нижним срезам рукавов с лицевой стороны и пока отложить.

■ Стачать задние средние срезы планки горловины/застежки. Перегнуть планку горловины/застежки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края, заутюжить де-

таль вдоль посередине.

■ Притачать к планке (знаки А-В) передние концы пояса, начиная и заканчивая строчки у линий швов, чтобы припуски оставались открытыми. Заутюжить пояс вдоль посередине. Сметать срезы планки/пояса.

■ На лицевую сторону куртки наложить планку с поясом лицевой стороной вниз, совместить срезы и приметать, немного растягивая пояс.


■ Сложить куртку и подкладку

лицевыми сторонами внутрь, совместить и обтачать срезы бортов и низа, втачивая планку и пояс соответственно. Вывернуть куртку на лицевую сторону, выправить края, отгибая трикотажные детали наружу. Аналогично обработать низ рукавов с манжетами.

■ Подшить отверстие в боковом шве подкладки потайными стежками или застрочить сгибы в край.

38

Шорты



Лист-выкройки 1. Сторона В

Зеленая линия

Количество деталей – 6

Размер на 10 лет

Размер на 12 лет

Размер на 14 лет

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

0,90 x 1,40 м хлопчатобумажного полотна. 0,25 x 0,30 м хлопчатобумажного подкладочного материала. Белая репсовая лента 3 x 140 см (для пояса). Застежка-молния. Крючок и петля. 0,50 м эластичной тесьмы шириной 3 см.

РАСКРОЙ

Выкроить из хлопчатобумажного полотна:

1. Передняя половинка шорт + цельнокроеная шлевка – 2 детали

2. Задняя половинка шорт – 2 детали

3. Боковая часть бокового кармана передней половинки шорт, цельнокроеная с подкладкой кармана – 2 детали

4. Подкладка кармана передней половинки шорт – 2 детали

5. Передняя часть пояса – 4 детали

6. Задняя часть пояса – 2 детали со сгибом

Прямоугольник шириной 6 см и длиной, равной длине за-

стежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

2 полосы 4 x 3,5 см плюс припуски (для задних шлевков)

ПОШИВ

■ Обработать боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман от знака J. Надсечь припуски шва на фигурных участках, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край кармана, заутюживая на изнаночную сторону внутреннюю часть цельнокроенной шлевки (вертикально вверх от точки J). Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман до знака J. Наложить по разметке переднюю половинку шорт на боковую часть кармана, цельнокроеную с подкладкой кармана, и приколоть, совмещая знаки J и одноименные срезы. Стачать срезы подкладки кармана.

■ С изнаночной стороны передних половинок шорт стачать складки (линии А и С), припуски заутюжить по стрелкам. Надсечь припуски швов в углах S и заутюжить внутреннюю часть каждой цельнокроенной шлевки на изнаночную сторону. Подшить срезы (R-S) внутренних частей цельнокроенных шлевков слабо-затянутыми косыми стежками вручную так, чтобы они были незаметны с лицевой стороны.

■ Стачать боковые, шаговые и средние срезы шорт (оставить в переднем среднем шве неза-

молнии).

■ Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. модель 3.

■ Застрочить вертикальные срезы задних шлевков на изнаночную сторону. Наметать шлевки на задние половинки шорт с лицевой стороны, располагая детали лицевыми сторонами вниз.

■ Стачать части пояса и подкладку пояса в единые детали по поперечным срезам. С лицевой стороны притачать пояс к верхним срезам шорт (отгибая цельнокроенные шлевки на передних половинках, чтобы не попали под строчки, на этих участках пояс притачивается к верхним срезам подкладки карманов). Шов заутюжить на пояс. Отогнуть цельнокроенные шлевки передних половинок шорт и задние шлевки на пояс и наметать верхние срезы деталей. На лицевую сторону пояса наложить подкладку пояса лицевой стороной вниз и обтачать верхние срезы (втачивая верхние срезы всех шлевков) и срезы концов пояса. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить края. Подогнуть продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить пока только сзади, между боковыми швами. Продеть в полученную кулиску эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и настрочить концы тесьмы сквозными поперечными строчками на уровне


боковых швов. Продольные края подкладки передних частей пояса настрочить в шов притачивания пояса (на участках шлевков строчка прокладывается на уровне шва пояса).

■ Обработать отверстия (отложные манжеты) по низу шорт – см. модель 3.

■ Застрочить на изнаночную сторону поперечные срезы репсовой ленты (= пояс) или оплести их, если лента выработана из синтетических нитей. Продеть пояс в шлевки и завязать спереди.


■ Пришить крючок и петлю на концы пояса.

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ





Лист-выкладш 4. Сторона В.

Зеленая линия

Количество деталей – 8

Размер на 10 лет

Размер на 12 лет

Размер на 14 лет

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,50 x 1,40 м батиста. 1,20 м тесьмы шириной 1,5 см. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Перед и спинка: 2 детали – перед (выкроить целиком), 1 деталь со сгибом по средней линии (см. разметку) – спинка



2. Кокетка переда – 2 детали
 3. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
 4. Планка застежки переда – 2 детали
 5. Рукав – 2 детали
 6. Манжета – 2 детали
 7. Воротник – 2 детали со сгибом
 8. Стойка воротника – 2 детали со сгибом
- 2 бейки 2 x 16 см плюс припуски (для окантовки застежки внизу рукава)

ПОШИВ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины планок застежки переда и манжет, а также по одной детали воротника и стойки воротника.
- Присборить по верхним срезам части переда от передних срезов до знаков С, присборить спинку между знаками D.

- Притачать кокетки переда к частям переда, кокетку спинки – к спинке.
- Обработать боковые и плечевые швы блузки.
- Притачать внешние стороны планок застежки переда с лицевой стороны частей переда. Швы заутюжить на планки. Заутюжить планки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить на изнаночную сторону продольные срезы внутренних сторон планок и настрочить сгибы по швам притачивания в край. Проложить отделочную строчку по краям планок.
- Обработать отложной воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа) – см. модель 7.
- Обработать рукава с манжетами – см. модель 15.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.
- Обметать петли на правой

планке, правом конце стойки воротника и на концах манжет. Пришить пуговицы на левую планку, на левый конец стойки и на концы манжет.

ЛЕГКО
СШИТЬ

Лист-выкладш 3. Сторона А.

Зеленая линия

Количество деталей – 5

Размер на 10 лет

Размер на 12 лет

Размер на 14 лет

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,30 x 1,20 м крепа. Ок. 4 м втачного канта. 0,40 м эластичной тесьмы шириной 4 см. Потайная застежка-молния. Клеевой прокладочный материал.

РАСКРОЙ

1. Передняя половинка шорт – 2 детали
 2. Задняя половинка шорт – 2 детали
 3. Передняя отлетная деталь – 1 деталь
 4. Передняя часть пояса – 2 детали со сгибом
 5. Задняя часть пояса – 2 детали со сгибом
- 2 полосы 7 x 90 см плюс припуски (для банта)

ПОШИВ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом по одной детали передней и задней частей пояса.
- Заутюжить по пунктирной линии на изнаночную сторону припуск по переднему срезу отлетной детали и подшить потайными стежками. Аналогично обработать низ отлетной детали. Наложить отлетную деталь на правую переднюю половинку шорт, совместить и сметать боковые срезы деталей.
- Стачать шорты по боковым срезам, втачивая отлетную деталь (оставить в левом боковом шве недостающим участком для застежки-молнии).
- Стачать шаговые и средние срезы шорт.
- Наметать верхний срез отлетной детали на верхний срез шорт.
- Обработать правый боковой шов внешней и внутренней деталей пояса. Притачать внешнюю деталь пояса к верхнему срезу шорт с лицевой стороны, втачивая в шов втачной кант. Шов заутюжить на пояс, видимую часть канта отогнуть вниз. Сложить внешнюю и внутреннюю дета-

- ли пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез пояса, втачивая в шов кант. Подрезать припуски швов на разную ширину, чтобы уменьшить толщину шва, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить край, приутюжить.
- Притачать застежку-молнию от верхнего края пояса.
- Заутюжить на изнаночную сторону поперечные и продольный срез внутренней детали пояса. Настрочить сгиб в шов притачивания пока только задней части пояса, образуя кулиску. Вдеть в полученную кулиску эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и закрепить концы тесьмы в области боковых швов сквозными поперечными строчками. Настрочить сгиб внутренней детали передней части пояса в шов притачивания пояса. Подшить потайными стежками поперечные края внутренней детали пояса к лентам застежки-молнии.
- Обработать низ шорт швом вподгибку.
- Обработать детали банта: разрезать обе полосы

для банта поперек посередине. Сложить попарно детали и закруглить передние концы. Сложить детали попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме прямых поперечных, втачивая в швы втачной кант. Швы подрезать на разную ширину, чтобы уменьшить толщину краев. Вывернуть детали на лицевую сторону, отогнуть кант наружу. Выправить обтачанные края. Подогнуть поперечные срезы деталей внутрь и подшить сгибы потайными стежками. Настрочить концы банта на переднюю часть пояса. Завязать бант.

