

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина по спинке ок. 102 см.

Таблица размеров для высоких женщин приведена на стр. 72.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно 2,50–2,50–2,55–2,55–2,60 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,80–1,80–1,85–1,85–1,85 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 пуговица; подплечники.

Рекомендуемые ткани: пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 125. Детали 21 и 22 удлинить на указанную величину. С детали 21 подборт и мешковину кармана перенести как отдельные детали. Мешковина кармана подходит для всех размеров. На спинке обратите внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы. Но сначала правую и левую части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.


Раскрой:

Из шерстяного сукна:



- | | |
|---------------------------------------|----|
| 21 Полощка | 2x |
| Подборт | 2x |
| Мешковина кармана | 2x |
| 22 Спинка | 2x |
| 23 Боковая часть | 2x |
| 24 Верхняя часть рукава | 2x |
| 25 Локтевая часть рукава | 2x |
| 26 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 27 Лацкан | 2x |

Из подкладочной ткани: деталь 21 за вычетом ширины подборта, деталь 22 за вычетом обтачки горловины спинки, без припусков по краям шлицы и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание, детали 23–25, а также мешковины карманов (деталь 21).

Прокладка: см. детали и участки деталей на



Детали 21–27



плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

- На полочках стачать нагрудные вытачки. Глубины вытачек разрезать посередине, а для больших размеров срезать близко к строчкам, раз-

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер		68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облежание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

утожить, слабины у вершин вытачек сужить. Боковые части притачать к полочкам, оставив в швах открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

- Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину из подкладочной ткани — к полочке, мешковину из основной ткани — к боковой части. Мешковину кармана из основной ткани притачать точно по размеченной линии шва. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припуску на расстоянии 7 мм от линии шва. Мешковины заутюжить вперед, уравнивать и стачать.

- Средний шов по спинке и шлицы — см. модель 123.

- Выполнить рельефные швы по спинке и плечевые швы. Подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам.

- Детали лацкана сложить лицевыми сторонами,

внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Лацкан вывернуть, края приутюжить. На нижнем конце лацкана обметать петлю по разметке. Срезы притачивания лацкана приметать вместе к правой полочке (контрольная метка 7).

- Борта и горловина — см. модель 123. При этом на правой полочке закрепить строчкой лацкан.
- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
- Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.
- Подкладка, к пальто притачать подкладку, подгибку низа — см. модель 123.
- Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.
- На правой полочке обметать петлю по разметке.

План раскладки

Шерстяное сукно шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

