

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 А, В Пуловеры ••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина по спинке ок. 53 см.

Рукав 7/8 (на ок. 10 см короче стандартного).

Вам потребуется:

Пуловер А. Трикотажное полотно с эластаном 1,15–1,20–1,20–1,20 м шириной 150 см; флизелин формбанд; двойная игла швейной машины.

Пуловер В. Трикотажное полотно с эластаном 1,25–1,25–1,30–1,35–1,35 м шириной 125 см. Приклад — см. пуловер А.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 128.

Деталь 4 разрезать по вычерченной линии шва = спинка и кокетка спинки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера и низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

Пуловеры А, В:

2 Перед	2х
3 Боковая часть переда	2х
4 Спинка	2х
4 Кокетка спинки	2х
6 Верхняя часть рукава	2х
7 Локтевая часть рукава	2х


а) обтачка горловины длиной 48–49–50–51–52 см и шириной 4 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин, пройм, а также вдоль плечевых срезов переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Дополнительно флизелин формбанд приутюжить вдоль краев разреза переда.

Пошив:

Пуловеры А, В


Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластич-



Планы раскладки


Пуловер А

Трикотажное полотно с эластаном шириной 150 см



Пуловер В

Трикотажное полотно с эластаном шириной 125 см



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

ным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ На частях переда стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда.

■ Выполнить средний шов по переду ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить. Припуски по краям разреза переда заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 1 см и застрочить, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек.

■ Боковые части переда притачать к переду. Припуски шва заутюжить на перед.

■ Выполнить средний шов по спинке. Кокетку спинки притачать к спинке. Припуски швов заутюжить на кокетки.

■ Выполнить боковые и плечевые швы.

■ Припуск по срезу горловины срезать до ширины 1 см. Обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска. Обтачку притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх, концы обтачки подвернуть. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ Верхние части рукавов притачать к локтевым частям рукавов, контрольная метка 6. Припуски швов заутюжить на верхние части рукавов. Выполнить нижние швы рукавов, контрольная метка 7. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 3 см.

■ **Втачать рукава.** Верхний срез каждого рукава втачать в пройму от уголка к уголку. Припуски переда и спинки надсечь в уголках наискосок. Рукава втачать в проймы ниже уголков. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава до начала скрутки пройм.

■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой или пришить вручную незатянутыми стежками.