



**1 СОРОЧКА** стр. 12

размеры на 2/3/4/5 лет




**2 КАРДИГАН** стр. 13

размеры на 2/3/4/5 лет



**3 БРЮКИ** стр. 13

размеры на 2/3/4/5 лет




**4 КУРТКА-БОМБЕР** стр. 14

размеры на 9/10/11/12 лет




**5 БРЮКИ** стр. 15

размеры на 9/10/11/12 лет




**6 КУРТКА** стр. 17

размеры на 5/6/7/8 лет



**7 ЮБКА** стр. 17

размеры на 5/6/7/8 лет




**8 ПОЛУПАЛЬТО** стр. 18

размеры на 9/10/11/12 лет



**9 БЛУЗКА** стр. 19

размеры на 9/10/11/12 лет




**10 ЮБКА** стр. 19

размеры на 9/10/11/12 лет




**11 БОЛЕРО** стр. 24

размеры на 5/6/7/8 лет




**12 БРЮКИ** стр. 24

размеры на 5/6/7/8 лет




**13 БЛУЗКА** стр. 25

размеры на 5/6/7/8 лет




**14 КУРТКА** стр. 26

размеры на 7/8/9/10 лет



**15 БЛУЗКА** стр. 26

размеры на 7/8/9/10 лет




## Степени сложности

- для НАЧИНАЮЩИХ
- ■ для ПРАКТИКУЮЩИХ
- ■ ■ для ТЕХ, КТО ШЬЕТ ДАВНО И УВЕРЕННО
- ■ ■ ■ для СПЕЦИАЛИСТОВ
- ■ ■ ■ ■ для СПЕЦИАЛИСТОВ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ




16 БРЮКИ стр. 26

размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■




17 ДЖЕМПЕР стр. 33

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■



18 БРЮКИ стр. 33

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■




19 КУРТКА стр. 34

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■




20 БРЮКИ стр. 34

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■




21 СОРОЧКА стр. 35

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■




22 БРЮКИ стр. 36

размеры на 5/6/7/8 лет ■ ■ ■




23 ДЖЕМПЕР стр. 37

размеры на 5/6/7/8 лет ■ ■ ■




24 ДЖЕМПЕР стр. 37

размеры на 5/6/7/8 лет ■ ■ ■




25 ДЖЕМПЕР стр. 42

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■




26 БЕРМУДЫ стр. 43

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■



27 КУРТКА-БОМБЕР стр. 44

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■




28 САРАФАН стр. 45

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■




29 ЖАКЕТ стр. 46

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■




30 ДЖЕМПЕР стр. 46

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■



31 ЮБКА стр. 47

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■





# ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

## Как перенести лекало детали


**1** Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

|                                   |           |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Мод. 10 зеленый контур: размер 40 | — — — — — | Мод. 22 зеленый контур: размер 40 | — — — — — |
| размер 42                         | — — — — — | размер 42                         | — — — — — |
| размер 44                         | — — — — — | размер 44                         | — — — — — |
| размер 46                         | — — — — — | размер 46                         | — — — — — |

**2** К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (А, В, С, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


**Внимание!** Все лекала приведены без припусков на швы и подгибы.

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




**3** Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

### КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




**5** Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

### КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



**4** На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

### КАК ПЕРЕНЕСТИ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ



**6** Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно перенести все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

— участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

← — — — — — →  
участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

Δ A  
— точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует перенести обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

### diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

— направление, в котором закладывается припуск складки.

— место расположения и размер петли или кармана.

○ место пришивания пуговицы.

## Словарь терминов


|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbottonatura          | — застежка на петли и пуговицы                                                                                   |
| Altezza                | — ширина                                                                                                         |
| Alto                   | — верх                                                                                                           |
| Aperto                 | — открытый, не подлежащий обработке                                                                              |
| Apertura               | — передняя (открывающаяся) часть, вход в карман                                                                  |
| Applicazione           | — наклеивание, прикрепление                                                                                      |
| Appoggio               | — наложение детали поверх другой детали                                                                          |
| Arricare               | — собрать                                                                                                        |
| Bordo                  | — прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...) |
| Canalina               | — кулиса для вставки косточки                                                                                    |
| Cappuccio              | — капюшон                                                                                                        |
| Centrale               | — средний, центральный                                                                                           |
| Centro dietro intero   | — середина спинки или задней части (сгиб)                                                                        |
| Centro dietro cucitura | — средний срез спинки или задней части                                                                           |
| Coulisse               | — кулиса                                                                                                         |
| Destro (destra)        | — правый, правая                                                                                                 |
| Diritto filo (D. filo) | — направление долевой нити                                                                                       |
| Doppio intero          | — сгиб                                                                                                           |
| Elastico               | — растягивающийся, эластичный                                                                                    |
| Finachino              | — бочок бокового кармана                                                                                         |
| Fianco                 | — боковая часть, бочок                                                                                           |
| Fodera                 | — подкладка                                                                                                      |
| Fondo                  | — низ                                                                                                            |
| Impuntura              | — строчка                                                                                                        |
| Inizio                 | — начало                                                                                                         |
| Inserire (ins.)        | — вставить, продеть                                                                                              |
| Intero                 | — сгиб, цельный, необрезной (край)                                                                               |
| Lampo                  | — застежка-молния                                                                                                |
| Lato                   | — сторона, край                                                                                                  |
| Lato rimagliato        | — обработанный край трикотажного полотна                                                                         |
| Linguetta              | — язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)                                                            |
| Metatura               | — метр                                                                                                           |
| Molleggiare            | — выполнить посадку                                                                                              |
| Motivo applicazione    | — аппликация                                                                                                     |
| Paramontura            | — внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроенный припуск и др.)                                             |
| Parte                  | — часть                                                                                                          |
| Passante               | — шлевка                                                                                                         |
| Piegare                | — согнуть                                                                                                        |
| Pateletta              | — клапан (кармана)                                                                                               |
| Pelo                   | — мех, ворс                                                                                                      |
| Sacchetto tasca        | — подкладка кармана                                                                                              |
| Scollo                 | — горловина                                                                                                      |
| Secondo                | — второй                                                                                                         |
| Sinistro (sinistra)    | — левый, левая                                                                                                   |
| Sopracollo             | — верхний воротник                                                                                               |
| Sottocollo             | — нижний воротник                                                                                                |
| Spacco                 | — прорезь на детали для застежки (шлицы)                                                                         |
| Spalla                 | — плечо                                                                                                          |
| Tasca                  | — карман (обычно накладной или боковой)                                                                          |
| Taschino               | — маленький карман, прорезной карман                                                                             |
| Trapuntatura           | — выстегивание                                                                                                   |



## КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


### Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




### Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



### Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки ниже линии бедер.



### Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок ниже линии колена.




## ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегаия.

### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

| ВОЗРАСТ, ЛЕТ               | 2    | 3  | 4    | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|----------------------------|------|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| РОСТ, см                   | 92   | 98 | 104  | 110 | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  | 146  | 152  |
| Обхват груди               | 54   | 56 | 58   | 60  | 62   | 65   | 68   | 71   | 74   | 77   | 80   |
| Обхват талии               | 48   | 50 | 52   | 54  | 56   | 58   | 60   | 62   | 64   | 66   | 68   |
| Обхват бедер               | 58   | 60 | 62   | 64  | 66   | 68   | 71   | 74   | 77   | 80   | 83   |
| Дуга плечевого пояса сзади | 26   | 27 | 28   | 29  | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
| Длина спины до талии       | 23   | 24 | 25   | 26  | 27   | 28   | 29   | 30,5 | 32   | 35   | 36,5 |
| Длина переда до талии      | 25   | 26 | 27   | 28  | 29,5 | 31   | 32,5 | 34   | 35,5 | 37   | 38,5 |
| Длина рукава               | 31,5 | 34 | 36,5 | 39  | 41   | 43,5 | 46   | 48,5 | 51   | 53,5 | 56   |

## КАК СНЯТЬ РАЗМЕРЫ С РЕБЕНКА



Когда снимают размеры ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и от плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.



# СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


## КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

### СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.

### ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обматываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.



### ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




### ЗАПОШИВочный ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуск шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.



### ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




### ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




### ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).




### ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом обтачивания швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




### ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивая срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



### ПРИТАЧНОЙ ПОЯС

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.






## ШЛЕВКИ

Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край. Разрезать полосу на равные части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнять срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




## ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и выметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




## ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).



## ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полоски, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




## ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




## РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




## ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачки кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



## ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




## ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивать срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




## КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.



## КАРМАН В ШВЕ


Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).






## ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подбор (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подбор (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




## ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4–0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6–2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборе прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).




## НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить бочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).



## КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками. Застрочить незастроченный участок кулиски (В). Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.




## КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.
- Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.
- Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекало, и только после этого выкроить изделие из основного материала.


## ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).




## ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, обтачивая и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы. На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить.



## СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками сверху (немного ниже среза горловины) и в низу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низ рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наметывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа изделия на 1,5–2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа изделия) отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В). Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припуску шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков, или притачивается на машине.



- Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромок уравнивать), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкции.
- Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадала с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.
- Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и заутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.
- Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.



# 1 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года  
 — на 3 года  
 — на 4 года  
 — на 5 лет



Длина по средней линии спинки сорочки:  
 42 (43,5-45-46,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,20 (1,30-1,40-1,50) м хлопковой шотландки с эффектом потертости, ширина – 140 см • 40 см (2/3 года), 45 см (4 года/5 лет) легкого клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 10 перламутровых пуговиц в тон, диаметр – 12 мм

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, брильянтин (материал, похожий на поплин, но блестящий за счет мелкого вытканного блестящего узора), тонкая фланель.

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей В и С.

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| КОКЕТКА СПИНКИ            | 9 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ  |
| СПИНКА                    | 10                                                                 |
| ПЕРЕД                     | 11                                                                 |
| СТОЙКА                    | 12 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ВОРОТНИК                  | 13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| РУКАВ                     | 14                                                                 |
| КЛАПАН КАРМАНА            | 15                                                                 |
| КАРМАН                    | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11                                 |
| МАНЖЕТА                   | B = 8,5 X 16,5 (17-17,5-18) CM                                     |
| ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА | C = 2 X 14 CM                                                      |


### ПЛАН РАСКЛАДКИ

**ВНИМАНИЕ!** Раскладывать детали следует так, чтобы после обработки клетки шотландки совмещались по линиям швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 15; лекало детали 9 разложить два раза на материале в разворот), как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 15 и половину лекала детали В (лекала деталей 12 и 13 разложить на материале в разворот), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см; добавить 1,5 см на подгибы низа и 2 см на подгибы карманов. Выкроить без припусков цельнокроеный подборт переда.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. • Отогнуть цельнокроеный подборт каждой части переда на изнаночную сторону и настрочить. • Застрочить припуск по верхнему краю карманов на изнаночную сторону и заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам. Наложить карманы по разметке на




перед сорочки и настрочить двойной строчкой. • Сложить попарно детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Вывернуть клапаны, выправить швы обтачивания и проложить двойную строчку по краям. • Притачать клапаны карманов по разметке над накладными карманами. Подрезать припуски швов и настрочить швы притачивания клапанов. • Обработать складку на спинке сорочки (10). • Наложить внешнюю деталь кокетки спинки (деталь 9, выкроенная диагонально) на внутреннюю деталь кокетки спинки (деталь 9, выкроенная вдоль долевой нити). Вложить верхний срез спинки между двух деталей кокетки спинки и соединить строчкой. Вывернуть детали кокетки спинки, уравнивая срезы кокеток и зафиксировать их. • Обработать плечевые швы изделия. С лицевой стороны проложить двойную строчку. • Выполнить застёжку рукавов с окантованными срезами. • Втачать, совмещая контрольные знаки, рукава в проймы. Заутюжить припуски на пройму. Проложить отделочную строчку. • Обработать нижний шов рукавов и боковые швы изделия. • Обработать и втачать в горловину воротник с отрезной стойкой. Проложить двойную отделочную строчку по краям воротника. • Заложить складки на рукавах в указанном направлении. • Обработать и притачать притачные манжеты. • Обметать по разметке петли на левой стороне переда, на передней части манжет, на клапанах карманов и на левой части стойки. • Пришить пуговицы в соответствии с петлями. • Заказать в специализированной мастерской печать надписи на Ваш выбор на левой стороне переда сорочки.

# 2 КАРДИГАН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года  
 — на 3 года  
 — на 4 года  
 — на 5 лет



Длина по средней линии спинки кардигана:  
 37,5 (39-40,5-42) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 55 см (2/3 года), 65 см (4 года/5 лет) двустороннего трикотажа (лицевая сторона – бордовая, изнаночная – серая) шириной 140 см • 25 см двустороннего трикотажа (лицевая сторона – синяя, изнаночная – серая) шириной 140 см • 1,10 (1,15-1,20-1,25) м двустороннего трикотажа в резинку 1/1 (лицевая сторона – бордовая, изнаночная – серая) с одним обработанным краем, ширина – 6 см • 1,10 м (2/3 года), 1,20 (4 года/5 лет) двустороннего трикотажа (лицевая сторона – синяя, изнаночная – серая) в вертикальную резинку 1/1 с двумя обработанными краями, ширина – 4 см (борта и горловина) • 4 пуговицы синего цвета, диаметр – 20 мм • шерстяная нить бордового цвета • моток шерстяных ниток серого цвета для вышивки

**ВНИМАНИЕ!** Эту модель следует шить только из указанного материала, используя иглу и тип машинной строчки, предназначенные для работы с эластичными материалами, и для обметывания срезов использовать оверлок.

Эта модель может быть связана вручную на спицах или на вязальной машине.

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника лекала детали С.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                     | 16                                 |
| ПЕРЕД                      | 17                                 |
| РУКАВ                      | 18                                 |
| 1-АЯ ВСТАВКА ЛЕВОГО РУКАВА | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18 |
| 2-АЯ ВСТАВКА ЛЕВОГО РУКАВА | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18 |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА          | C = 8 X 20 CM                      |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекал деталей А и В, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.







## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На лицевую сторону переда наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и притачать одну сторону подкладки кармана по разметке к переднему кардигану. Прорезать вход в карман по линии разметки. Вывернуть подкладку кармана на изнаночную сторону. Сложив подкладку кармана лицевой стороной внутрь, притачать ее свободный срез к другому краю входа в карман. С изнаночной стороны стачать боковые срезы подкладки кармана, закрепляя углы кармана. ● Разрезать по линиям разметки для вставок деталь левого рукава на три части, добавляя по 1 см на припуски швов. ● Последовательно стачать части левого рукава. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. Швы разутюжить. С обеих сторон от шва выполнить вышивальную строчку «рыбья кость» (см. фото). ● Подогнав по размеру, отрезать, добавляя 1 см на припуски швов, от двустороннего трикотажа в резинку (бордовый/серый шириной 6 см) следующие куски: 1 кусок для пояса спинки, мы советуем: 28 (29-30-31) см; 2 куса для пояса переда, мы советуем: 12,5 (13-13,5-14) см; 2 куса для манжет, мы советуем: 13,5 (14-14,5-15) см. ● Слегка растянуть каждую манжету до размера нижнего среза рукава. Притачать манжеты. ● Наложить на лицевую сторону соответствующих частей пояса спинку и перед лицевой стороной вверх и настрочить фигурной строчкой накладным швом с открытыми срезами, слегка растягивая пояс. ● Обработать нижний шов рукавов и боковые швы изделия. ● Отрезать кусок двустороннего трикотажа в резинку (синий/серый шириной 4 см) в соответствии с длиной бортов и горловины. Мы советуем: 97 (100,3-103,6-106,9) см. Обработать поперечные края полученной обтачки бортов и горловины коротким декоративным зигзагом. ● Притачать обтачку к бортам переда и горловине спинки кардигана, начиная от угла одного борта и следуя до угла другого борта. По шву, отогнутому на изделие (не на обтачку), проложить фигурную строчку. ● Посредине обтачки левого борта обметать четыре вертикальные петли размером 2,5 см на расстоянии 4 см одна от другой, начиная на расстоянии 1,5 см от низа кардигана. ● Пришить пуговицы на обтачке правого борта в соответствии с петлями. ● По желанию украсить кардиган в нескольких местах, вышивая нитками серого цвета крестики, треугольники и косые стежки.

ДВУСТОРОННИЙ ТРИКОТАЖ БОРДОВОГО ЦВЕТА




ДВУСТОРОННИЙ ТРИКОТАЖ СИНЕГО ЦВЕТА



## 3 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- на 2 года
- на 3 года
- на 4 года
- на 5 лет



Длина по боковому шву от линии талии:  
57 (60-63-66) см

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,20 (1,25-1,30-1,35) м хлопковой шотландки шириной 140 см ● 30 см хлопкового полотна в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 1 застежка-молния из вороненого металла, длина – 9 см (застежка брюк) ● 2 застежки-молнии из вороненого металла, длина – 8 см (карманы) ● 1 пуговица в форме гвоздика из вороненого металла, диаметр – 15 мм ● 6 декоративных заклепок из вороненого металла, диаметр – 10 мм

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовая ткань), бумазея, габардин, бархат.

## ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей D, E, F.

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                        | 19                                 |
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК                | 20                                 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                      | 21                                 |
| СРЕДНЯЯ ВСТАВКА + КАРМАН                     | 22                                 |
| ВНУТРЕННЯЯ ВСТАВКА                           | 23                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 24                                 |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                                | 25                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 |
| МАЛЕНЬКИЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ КАРМАН             | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ               | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21 |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ              | D = 7 X 11 CM                      |
| ПОЯС                                         | E = 7 X 63,5 (64,7-65,9-67,1) CM   |
| ШЛЕВКИ                                       | F = 2 X 43 CM                      |
| ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА                      | G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25 |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ


**ВНИМАНИЕ!** Раскладывать детали следует так, чтобы после обработки клетки шотландки совмещались по линиям швов.

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 22; кроме лекал деталей B, C, D, E и F, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб маленького переднего правого кармана и 2,5 см на подгиб низа брюк.


## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать кокетку к задним половинкам брюк и настрочить швы двойной строчкой. ● На задних накладных карманах выполнить вытачки и настрочить швы. Обтачать верхний срез карманов обтачкой (G) и после вывертывания – настрочить внутренний срез обтачки на карман, прокладывая строчку с лицевой стороны. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на задние половинки брюк по разметке и настрочить двойной строчкой. ● Отогнуть на изнаночную сторону 2 см по верхнему срезу внешней детали средней вставки с карманом (22). Подложить одну ленту застежки-молнии под заутюженный край вставки так, чтобы звенья выступали наружу. С лицевой стороны проложить строчку в край. Наложить изнаночной стороной вниз деталь вставки с застежкой-молнией на лицевую сторону детали вставки без застежки-молнии, уравнивая срезы, и зафиксировать по всем срезам (при этом верхняя лента застежки-молнии уравнивается с верхним срезом вставки). ● Притачать вставки (карманы) к передним половинкам брюк. Заутюжить припуски на переднюю половинку брюк. Проложить отделочную строчку в край. ● Притачать внутренние вставки (23) к передним половинкам брюк. ● Обработать горизонтальные вытачки на передних и задних половинках брюк и заутюжить их вниз. ● Застрочить припуск по верхнему срезу маленького кармана на изнаночную сторону двойной строчкой, заутюжить припуски по боко-

ХЛОПКОВАЯ ШОТЛАНДКА



ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО





вым и нижней сторонам. Настрочить маленький карман по разметке на правый бочок передней половинки брюк. • Бочки передней половинки (А) наложить лицевой стороной вверх на лицевую сторону соответствующих бочков передней половинки с подкладкой кармана (24) и настрочить внутренний срез бочков зигзагообразной строчкой. • На передних половинках брюк выполнить карман с отрезным бочком. • Стачать средние срезы задних половинок брюк и настрочить двойной строчкой. • Так же стачать средние срезы передних половинок брюк до застежки. • Выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой (на мужскую сторону). • Обработать боковые швы. • Обработать шаговые швы брюк. С лицевой стороны проложить двойную строчку. • Обработать верхний срез притачным поясом. Обработать шлевки и настрочить их на брюки. • Застрочить подгиб низа брюк. • На левом краю пояса обметать петлю. На правом краю пояса пришить пуговицу. • Закрепить края передних карманов и маленького правого переднего кармана, установив заклепки.

## 4 КУРТКА-БОМБЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— на 9 лет  
— на 10 лет  
— на 11 лет  
— на 12 лет



Длина по средней линии спинки куртки:  
47 (48,5-50-51,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,10 (1,15-1,25-1,30) м тяжелого эластичного хлопкового трикотажа шириной 140 см • 1,05 (1,10-1,20-1,25) м тяжелого шерстяного трикотажа контрастного цвета (подкладка), ширина – 140 см • 15 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см • 1,20 (1,25-1,30-1,35) м трикотажа в тон в резинку 1/1 с эластичным краем, ширина – 14 см • 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 43 (44-45-46) см • аппликация в виде эмблемы по Вашему выбору

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, флис, синель (эластичные).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника лекало детали В. Для выкраивания подкладки использовать лекало капюшона от контрольного знака; лекала спинки, переда и рукавов – без изменений.

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| СПИНКА            | 21                                 |
| ПЕРЕД             | 22                                 |
| РУКАВ             | 23                                 |
| КАПЮШОН           | 24                                 |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА | А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22 |
| ОБТАЧКА КАРМАНА   | В = 3 X 12 CM                      |


#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали В. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для обтачки кармана и по 1 см во всех остальных случаях.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• **ВНИМАНИЕ!** Советуем использовать иглу и тип машинной строчки, предназначенные для работы с эластичными материалами. • Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • На передке куртки выполнить прорезные карманы с одной обтачкой. • Настрочить на левую часть переда по разметке аппликацию строчкой в край. • Обработать плечевые швы. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. Разутюжить припуски и расстрочить швы. • Обработать нижний шов рукавов и боковые швы изделия. • Стачать средние срезы двух частей капюшона. Разутюжить припуски и расстрочить шов. • Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала без отделочных строчек. • Притачать подкладку к припуску по переднему краю капюшона. Заутю-


жить припуски на подкладку и настрочить строчкой в край. • Втачать капюшон в горловину (вместе с подкладкой). • Отрезать, добавляя 1 см на припуски швов, от трикотажа с эластичным краем следующие куски: 1 кусок для пояса спинки длиной 36 (37,5-39-40,5) см; 2 куса для пояса переда по 18 (18,75-19,5-20,25) см; 2 куса для манжет по 15 (15,5-16-16,5) см. • Стачать манжеты в кольцо. Вывернуть манжеты и сложить пополам. Приметать манжеты к низу рукавов, сложив детали лицевыми сторонами внутрь. Сложить подкладку и рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать подкладку к срезу низа рукавов (одновременно притачивая манжеты). • Обработать боковые швы пояса изделия. Один срез пояса притачать к нижнему срезу куртки из основного материала, другой – к нижнему срезу подкладки. • Притачать застежку-молнию к бортам переда. Притачать подкладку к бортам переда. • С изнаночной стороны стачать между собой припуски швов притачивания пояса. • Проложить отделочную строчку по бортам. Вручную подшить подогнутый срез горловины подкладки ко шву втачивания капюшона.



## 5 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— на 9 лет  
— на 10 лет  
— на 11 лет  
— на 12 лет



Длина по боковому шву от линии талии:  
77,5 (81-84,5-88) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,70 (1,75-1,80-1,85) м хлопкового вельвета в мелкий рубчик, ширина – 140 см • 30 см хлопкового полотна в тон (подкладка передних карманов), ширина – 140 см • 95 (100-105-110) см тонкой шерстяной фланели в тон, ширина – 140 см • 60 (65-70-75) см эластичной тесьмы, ширина – 2 см • 15 см ленты-липучки в тон, ширина – 2 см • 90 см эластичного шнура контрастного цвета • 3 пуговицы в форме гвоздика, диаметр – 17 мм • 4 металлические блочки, диаметр – 10 мм • 2 зажима-фиксатора по размеру эластичного шнура • нить для вышивания контрастного цвета

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовая ткань), бумазая, габардин (эластичные в поперечном направлении).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей С, Е, F, G, L. Для фланелевой подкладки использовать лекало передней половинки, соединенное с соответствующим бочком, от разметки подгиба, укороченное на 2 см; лекало верхней части задней половинки, соединенное с соответствующей нижней частью задней половинки и кокеткой задней половинки, от разметки подгиба, укороченное на 2 см.



|                                                      |                                                                   |   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК                        | 1 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |   |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК                  |                                                                   | 2 |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК                   |                                                                   | 3 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                              |                                                                   | 4 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ + ПОДКЛАДКА КАРМАНА         |                                                                   | 5 |
| КЛАПАН БОКОВОГО КАРМАНА                              |                                                                   | 6 |
| ГУЛЬФИК                                              |                                                                   | 7 |
| БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНОК      |                                                                   | 8 |
| СРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ        |                                                                   | 9 |
| СРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ         | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9                                 |   |
| ЛЕВАЯ ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ                               | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4                                 |   |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ                      | C = 14 X 7 CM                                                     |   |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                             | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5                                 |   |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                | E = 3,5 X 7 CM                                                    |   |
| ПРАВЫЙ БОКОВОЙ КАРМАН                                | F = 13 X 13,5 CM                                                  |   |
| ОБТАЧКА НИЗА БРЮК                                    | G = 9 X 37,5 (39,5-41,5-43,5) CM                                  |   |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                                        | H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2                                 |   |
| ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА                              | I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2;                                |   |
|                                                      | ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ВЕРХНИМ КРАЕМ       |   |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ КЛАПАНА БОКОВОГО ПРАВОГО КАРМАНА | L = 3 X 6 CM                                                      |   |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекал деталей 6, 7, 9, А, В, С, F и L, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. На хлопковом полотне, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 5, как показано на схеме. На фланели, сложенной в сгиб, разложить соответствующие лекала деталей подкладки, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см по верхнему срезу бокового правого кармана.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Притачать одну сторону соответствующей обтачки (I) к заднему карману (H). Отогнуть половину ширины обтачки на изнаночную сторону. Подогнуть припуск открытого среза. Проложить строчку в край в шов притачивания обтачки, закрепляя заутюженные наверх припуски. ● Отрезать кусок ленты-липучки по размеру отмеченного отрезка на задней половинке брюк. Разъединить ленту. Приколоть жесткую часть ленты изнаночной стороной на лицевую сторону задней половинки брюк. Настрочить, проложив строчку в край. Так же вторую часть ленты настрочить на внутреннюю сторону обтачки кармана. Затем по центру ленты проложить строчки в форме «Х». ● Наложить изнаночной стороной карман по разметке на лицевую сторону задней половинки брюк. Подогнуть боковые припуски кармана. Настрочить карман двойной строчкой. ● На передних половинках брюк проложить по линии разметки двойную отделочную строчку. ● На правой стороне передней половинки брюк выполнить контрастными нитками вышивку по Вашему выбору. ● Наложить изнаночной стороной вниз соответствующую декоративную деталь (E) на лицевую сторону передней половинки брюк между контрольными знаками вдоль линии верхнего среза переднего кармана. Подогнуть припуски декоративной детали (кроме верхнего припуска). Настрочить, прокладывая строчку в край. Затем по центру декоративной детали проложить строчки в форме «Х». ● Соединить бочок В с подкладкой кармана 5 по внутреннему срезу зигзагообразной строчкой. На передних половинках брюк выполнить карманы с отрезным бочком. ● Обработать шаговые швы. ● Обработать средний шов от верхнего среза задней половинки до застёжки на передней половинке брюк. Заутюжить шов налево и проложить по нему с лицевой стороны строчку в край. ● Притачать кокетку (1) к задней половинке брюк. Заутюжить их на кокетку. С лицевой стороны проложить строчку в край. ● Обработать боковые швы. Заутюжить их на заднюю половинку. С лицевой стороны проложить двойную строчку. ● Украсить правую половину брюк, проложив (рядом с местом притачивания бокового кармана) двойную строчку вокруг сплошной линии разметки, формируя таким образом прямоугольник. ● Наложить и настрочить декоративную деталь клапана бокового кармана (L) на клапан, как ранее было выполнено для декоративных деталей передних карманов. Следует подогнуть все припуски декоративной детали при настрочивании. Декоративные строчки в форме «Х» не прокладывать. ● По разметке контрастной нитью выполнить вышивку на клапане бокового кармана. ● Сложить клапан пополам и обтачать поперечные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону. Проложить по контуру клапана двойную строчку. ● Прикрепить один кусок ленты-липучки по разметке на боковом кармане. Другой кусок ленты-липучки такого же размера прикрепить к внутренней стороне клапана бокового кармана. ● Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю бокового кармана. ● Наложить боковой карман по разметке из-

наночной стороной на лицевую сторону брюк. Подогнуть припуски по боковой и нижней сторонам и настрочить двойной строчкой. ● Притачать клапан бокового кармана по разметке, подрезать припуски шва и настрочить шов притачивания клапана. ● Обработать застёжку: обтачать обтачкой В левую сторону застёжки. Гульфик 7 сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь; обметать внешние срезы и обметать петли. Наложить гульфик на обтачку В и зафиксировать. Проложить сквозную строчку по разметке, настрачивая внешние срезы обтачки и гульфика. Откосок С перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обметать нижний и продольный срезы. Притачать откосок к правой стороне застёжки. ● Стачать обтачку низа брюк (G) в кольцо. Вывернуть обтачку и сложить пополам. Надеть обтачку, отогнутую вверх, на низ брюк. Притачать обтачку (шов стачивания обтачки совпадает с шаговым швом). Затем подогнуть припуск по низу брюк на изнаночную сторону, при этом обтачка будет выступать относительно низа брюк. Застрочить подгиб низа. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. Обработать швом вподгибку участок застёжки на подкладке. ● Вывернуть брюки из основного материала на изнаночную сторону. Надеть подкладку на брюки так, чтобы изнаночные стороны подкладки и брюк, из основного материала были внутри. Подогнуть припуски нижнего среза брюк из подкладочного материала таким образом, чтобы они совпали со швом притачивания обтачки низа брюк и подшить вручную. Приметать подкладку по линии талии к брюкам. ● Притачать соответствующие средние части пояса передней половинки брюк к соответствующей боковой части пояса. Заутюжить припуски на среднюю часть пояса. ● Установить металлические бочки по разметке на боковых частях пояса задней и передней половинки брюк. ● Подложить, продевая в бочки и в зажимы-фиксаторы с лицевой стороны пояса, эластичный шнур под пояс. Закрепить шнур строчками в швы стачивания частей пояса. ● Подготовить и выполнить притачной пояс со следующими изменениями: не выполнять выступающую часть пояса; до притачивания открытого среза пояса вдеть эластичную тесьму (эластичную тесьму отрезать на 4 см короче длины боковой части пояса передней и задней половинки брюк); закрепить края эластичной тесьмы строчкой в край с лицевой стороны в шов стачивания средних частей пояса передней половинки брюк. ● Обметать петлю на левом краю пояса. ● Пришить пуговицы в соответствии с петлями.

## ХЛОПКОВЫЙ ВЕЛЬВЕТ В МЕЛКИЙ РУБЧИК



## ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО






## 6 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— на 5 лет  
 - на 6 лет  
 - на 7 лет  
 - на 8 лет



Длина по средней линии спинки куртки:  
 41 (42-43,5-45) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 (1,05-1,15-1,20) м однотонного эластичного легкого хлопкового ворсистого трикотажного полотна шириной 140 см ● 40 см эластичного легкого хлопкового трикотажного полотна шириной 90 см ● 25 см легкого хлопкового трикотажного полотна в резинку 1/1 в тон, ширина – 140 см ● 70 см хлопковой тесьмы саржевого плетения в тон, ширина – 1,5 см ● 70 см хлопковой тесьмы в тон, ширина – 2 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 34 (35-36-38) см

#### ДЛЯ ОТДЕЛКИ:

● 2 вида нитей для вышивания двух разных цветов, контрастных тону основного материала ● стразы на термоклейкой основе

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, легкий флис, синель (эластичные).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей С, D, E, F, G, H.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| СПИНКА                  | 1                                 |
| ПЕРЕД                   | 2                                 |
| КАПЮШОН                 | 3                                 |
| РУКАВ                   | 4                                 |
| КАРМАН                  | 5                                 |
| ПОДБОРТ                 | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2 |
| ПОДКЛАДКА КАПЮШОНА      | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3 |
| ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ | C = 2 X 34 (35-36,5-38) CM        |
| ОБТАЧКА КАРМАНА         | D = 2 X 12 CM                     |
| ОБТАЧКА КАПЮШОНА        | E = 3 X 58,5 (59-59,5-60) CM      |
| ПОЯС ПЕРЕДА И СПИНКИ    | F = 12 X 32 (33-34-35) CM         |
| МАНЖЕТА                 | G = 12 X 17 (18-19-20) CM         |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ       | H = 1 X 17 (17,5-18-18,5) CM      |


#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекала детали H, которое разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● **ВНИМАНИЕ!** Советуем использовать иглу и тип машинной строчки, предназначенные для работы с эластичными материалами, и для обметывания срезов использовать оверлок.  
 ● Вышить контрастными нитями надпись и номер на двух частях переда, центрируя вышивку и разделив ее пополам. Затем украсить цифры, установив стразы на термоклейкой основе.  
 ● Заложить маленькие складки на срезе входа в карман. Сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку кармана (D). Притачать обтачку к срезу входа в карман и обметать срезы. Наложить карман изнаночной стороной налицевую сторону переда по разметке. Подогнуть припуски верхнего и бокового срезов. Настрочить (в край) карманы на перед.  
 ● Обработать плечевые швы.  
 ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки.  
 ● Обработать боковые швы и нижний шов рукавов.  
 ● Притачать одну сторону пояса (F) к нижнему срезу переда и спинки, а другую – к нижнему срезу подбортов. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть изделие.  
 ● Сложить пополам лицевой стороной внутрь обтачки застежки-молнии (C). Обтачать нижние срезы. Вывернуть обтачки (лицевой стороной наружу). Наложить обтачки на ленты застежки-молнии и приметать. Приметать обтачки с молнией к бортам переда от горловины до середины ширины пояса. Обтачать борта подбортами, одновременно обтачать и половину ширины пояса. Вывернуть, выправить швы, приутюжить. Проложить отделочные строчки (ок. 7 мм) по бортам изделия.  
 ● Стачать средние срезы двух частей капюшона (3) и подкладки капюшона.  
 ● Притачать одну сторону обтачки капюшона (E) к переднему срезу капюшона. Заутюжить припуски на капюшон.  
 ● Наложить изнаночной стороной вниз тесьму саржевого плетения (длина тесьмы совпадает с длиной обтачки


капюшона) на лицевую сторону открытого среза обтачки капюшона. Настрочить в край сквозной строчкой. Наложить и приметать хлопковую тесьму (шириной 2 см) изнаночной стороной на лицевую сторону подкладки капюшона. Подложить под свободный край тесьмы саржевого плетения 5 мм тесьмы (шириной 2 см). Проложить строчку в край. Совместить капюшон и подкладку капюшона, отогнув половину обтачки капюшона. Втачать капюшон и подкладку в горловину изделия, располагая срезы между передом и подбортами. Окантовать открытые срезы горловины обтачкой H.  
 ● Стачать манжеты в кольцо. Вывернуть. Сложить манжеты пополам лицевой стороной наружу. Растянуть в достаточной мере для того, чтобы притачать их к нижнему срезу рукавов (шов стачивания манжеты совпадает с передним швом рукава).



## 7 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 5 лет  
 - на 6 лет  
 - на 7 лет  
 - на 8 лет



Длина юбки по средней линии заднего полотнища:  
 31 (33-35-37) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 (85-90-95) см смесового хлопка в полоску, ширина – 140 см ● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м легкого однотонного смесового хлопкового полотна шириной 140 см ● 35 см смесового хлопка в клетку контрастного цвета, ширина – 140 см ● 35 см смесового хлопка в шотландскую клетку контрастного цвета, ширина – 140 см ● 35 см смесового хлопка с узором из кружков контрастного цвета, ширина – 140 см ● 60 см (5/6 лет), 65 см (7/8 лет) эластичной тесьмы шириной 2 см ● 6 перламутровых пуговиц в тон, диаметр – 12 мм ● 1 лаковый поясok контрастного цвета



**ВНИМАНИЕ!** Советуем использовать обрезки для указанных материалов в клетку и с узором из кружков или же косую бейку согласно размерам деталей.

**МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХЛОПКУ В ПОЛОСКУ:**

шелковый бархат, материал в гусиную лапку, «Принц Уэльский», габардин.

**МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:**

тафта, шандунг (род чесучи).

**МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛАМ В КЛЕТКУ И МАТЕРИАЛУ С УЗОРОМ ИЗ КРУЖКОВ:**

сатин, легкий креп, тафта.

**ЛЕКАЛА**

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, В, С, D, Е.

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ | 6                            |
| ВНЕШНЯЯ ОБОРКА                         | 7                            |
| ДЕТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОЗОЧКИ        | 8                            |
| ВНУТРЕННЯЯ ОБОРКА                      | 9                            |
| ПОЯС                                   | A = 68 (70-73-76) X 7 CM     |
| ВЕРХНИЙ ВОЛАН                          | B = 45 (53-61-69) X 1,5 CM   |
| КАНТ НИЗА ЮБКИ                         | C = 29,5 (30-31-32) X 1,5 CM |
| НИЖНИЙ ВОЛАН                           | D = 53 (57-63-69) X 6 CM     |
| ШЛЕВКИ                                 | E = 2,5 X 40,5 CM            |

**ПЛАН РАСКЛАДКИ**


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (три раза лекала деталей 6, 8, В, С и D; два раза лекала деталей 7 и 9; кроме лекал деталей А и Е, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы и подгибы воланов по 1 см.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

● Стачать вертикальные срезы частей переднего/заднего полотнища юбки (6) таким образом, чтобы получилось кольцо. ● Соединить в кольцо части верхнего волана (В), нижнего волана (D) и части оборок (7, 9). ● Обработать верхний срез верхнего волана швом вподгибку. С помощью мелких наметочных стежков собрать нижний срез волана до размера низа юбки. Накладывая кант низа юбки (С), приметать, отогнув волан вверх и равномерно распределив сборку, верхний волан изнаночной стороной к лицевой стороне нижнего среза юбки. ● Обработать нижний срез нижнего волана, как было выполнено для верхнего волана. Также собрать нижний волан до размера нижнего среза внутренней оборки. ● Сосборить внешнюю оборку на отмеченных отрезках до размера внутренней оборки. ● Наложить, отогнув вверх, нижний волан изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней оборки. Наложить внешнюю оборку на нижний волан (боковые швы оборок совпадают) и стачать. Заутюжить припуски на внутреннюю оборку. Вывернуть изделие. С лицевой стороны проложить по припускам строчку в край. Вывернуть оборки изнаночной стороной внутрь. Отогнуть волан вниз. Сметать верхние срезы внутренней и внешней оборок (боковые швы и контрольные знаки совпадают). ● Притачать сметанные верхние срезы оборок к низу юбки, совмещая швы и контрольные знаки. ● Сложить пополам изнаночной стороной внутрь каждую из деталей для изготовления розочек (8). Сосборить с помощью мелких наметочных стежков по разметке совмещенные срезы детали. Подтягивая наметочную нитку и закручивая деталь, сформировать розочку. Закрепить розочку стежками, выполненными вручную. В середину розочки пришить пуговицу. Закрепить розочки по разметке на внешней оборке, соблюдая последовательность: розочка из материала в клетку, розочка из материала в шотландскую клетку и розочка из материала с узором из кружков. ● Стачать пояс в кольцо. Вывернуть деталь. Притачать один срез пояса к верхнему срезу юбки (линия талии). Шов стачивания пояса совпадает со средней линией заднего полотнища юбки. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть изделие. Подогнать по размеру и отрезать кусок эластичной тесьмы, добавляя припуски на шов. Мы советуем: 50 (52-55-58) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону. Растянув, вложить внутрь эластичную тесьму. Притачать свободный срез пояса, проложив строчку в шов притачивания. Затем, растягивая эластичную тесьму, проложить по середине пояса двойную строчку. ● Обработать 5 шлевок. Настроить шлевки по разметке на юбку и пояс.


**МАТЕРИАЛ В ПОЛОСКУ**

ALTEZZA cm 140




**ОДНОТОННЫЙ МАТЕРИАЛ**

ALTEZZA cm 150




**МАТЕРИАЛ В КЛЕТКУ**

ALTEZZA cm 140




**МАТЕРИАЛ В ШОТЛАНДСКУЮ КЛЕТКУ**

ALTEZZA cm 140



**МАТЕРИАЛ С УЗОРОМ ИЗ КРУЖКОВ**

ALTEZZA cm 140



**8 ПОЛУПАЛЬТО ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ**

**ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ**

- на 9 лет
- на 10 лет
- на 11 лет
- на 12 лет



ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ ПОЛУПАЛЬТО:  
60,5 (62-63,5-65) CM

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

- 1,80 (1,90-2-2,10) м шерстяного сукна шириной 140 см
- 25 см плотной подкладки в тон, ширина – 140 см
- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м подкладки в тон, ширина – 140 см
- 1 разъемная вставка с двойным замком в тон, длина – 58 (59-61-62) см
- 2 застежки-молнии длиной 12 см (шлицы рукавов)
- 2 металлические кнопки диаметром 15 мм
- пара небольших верхних плечевых накладок (плечиков)

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

ткань в елочку или ткань диагонального/саржевого переплетения, ткань в гусиную лапку, ткань в клетку «Принц Уэльский», бархат.

**ЛЕКАЛА**

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей В и С. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, соединенное с соответствующей вставкой, добавив для свободы движений 2 см вдоль средней линии; лекало переда, соединенное с соответствующей вставкой без подборта; лекало бочка без подкладки кармана; лекало частей рукава – без изменений. Укоротить низ подкладки полупальто и рукавов на 2 см.



|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| СПИНКА                    | 1                                 |
| ВСТАВКА СПИНКИ            | 2                                 |
| ПЕРЕД                     | 3                                 |
| ВСТАВКА ПЕРЕДА            | 4                                 |
| БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 5                                 |
| ВОРОТНИК                  | 6                                 |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА      | 7                                 |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА       | 8                                 |
| ПОДБОРТ                   | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3 |
| ПОЯС                      | B = 4 X 85 (88-91-94) CM          |
| ШЛЕВКИ                    | C = 3 X 50 CM                     |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА         | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5 |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале и плотной подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекала детали C, которое разложить на материале в разворот), как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале; среднюю линию лекала спинки разместить на сгибе. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 4 см на подгибы. Выкроить без припусков деталь для шлевок.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы двух частей спинки и настрочить шов (7 мм).
- Обработать плечевые швы стачным швом в разутюжку. Так же стачать плечевые срезы вставки спинки и вставки переда (2, 4).
- Притачать вставки соответственно к спинке и переду полупальто. Надсечь припуски в углах. Заутюжить припуски соответственно на спинку и на перед. С лицевой стороны проложить по припускам отделочную зигзагообразную строчку.
- Притачать бочок к переду полупальто, оставляя открытыми участки входа в карманы. Притачать подкладку кармана из подкладочного материала (D) к срезу входа в карман вставки переда. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, формируя край кармана. Проложить отделочную строчку (7 мм) от края входа в карман. Стачать подкладку карманов. С лицевой стороны проложить строчку по швам рельефов (7 мм) – до и после участка входа в карман.
- Притачать бочок к спинке полупальто и настрочить шов (7 мм).
- Обработать 4 шлевки. Стачать каждую шлевку в кольцо. Настрочить на изделие по разметке.
- Соединить все детали подкладки пальто между собой, при стачивании локтевых срезов подкладки рукавов оставить участки шлиц открытыми; пока подкладку рукавов не втачивать в проймы подкладки.
- Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов.
- Втачать воротник из основного материала в горловину спинки и переда. Воротник из подкладочного материала втачать в горловину подбортов/подкладки. Приметать части застежки-молнии к бортам переда. Наложить подборт на перед, совместив лицевые стороны деталей, срезы и контрольные знаки. Обтачать борта изделия, нижние углы бортов и срезы воротника. Вывернуть, выправить швы обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по бортам и воротнику. С изнаночной стороны закрепить швы втачивания воротников между собой.
- Обработать локтевой шов рукавов до участка шлицы. Притачать застежку-молнию к шлицам рукавов.
- Втачать рукава в проймы.
- С изнаночной стороны прикрепить плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швам проймы.
- Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
- Заутюжить подгиб низа рукавов и низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайной строчкой.
- Подогнуть нижние срезы подкладки изделия и рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками к припускам подгибов. На участке шлицы рукавов припуски подкладки подогнуть на изнаночную сторону и тоже подшить вручную к лентам застежек-молний.
- Установить головки кнопок (с углублением) на внутренней стороне правой части пояса: первую – в 3 см от края, вторую – на расстоянии примерно 6 см от первой.
- Сложить две части пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать по контуру, оставляя открытым участок для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону. Подшить потайными стежками открытый участок. Проложить отделочную строчку (7 мм) по краям пояса.
- Вдеть пояс в шлевки и установить основания кнопок (с выступом) на другом краю пояса в соответствии с головками кнопок.




### ШЕРСТЯНОЕ СУКНО



## 9 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- на 9 лет
- на 10 лет
- на 11 лет
- на 12 лет



Длина по средней линии спинки блузки:  
50,5 (52-53,5-55) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 (1,35-1,45-1,50) м хлопка с цветочным рисунком, ширина – 140 см
- 20 см легкого клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 7 перламутровых пуговиц в тон рисунку основного материала, диаметр – 12 мм
- 3 другие пуговицы в тон рисунку основного материала, диаметр – 10 мм

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, брильянтин (материал, похожий на поплин, но блестящий за счет мелкого вытканного блестящего узора), тонкая фланель.

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей.

|                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОКЕТКА СПИНКИ         | 22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                                                                            |
| СПИНКА                 | 23                                                                                                                                                            |
| ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА     | 24                                                                                                                                                            |
| СТОЙКА                 | 25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                                                                            |
| ВОРОТНИК               | 26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                                                                            |
| РУКАВ                  | 27                                                                                                                                                            |
| МАНЖЕТА                | 28                                                                                                                                                            |
| ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА | 29                                                                                                                                                            |
| ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА    | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 С ЗАКРЫТОЙ СКЛАДКОЙ ДЛЯ ПЛАНКИ ЗАСТЕЖКИ; ОБРЕЗАТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ 24 ПО КОНТРОЛЬНОЙ ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ ПРАВОУЮ ЧАСТЬ ПЕРЕДА |
| КАРМАН                 | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24                                                                                                                            |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб так, чтобы можно было разложить лекала указанных деталей (два раза лекало детали 28), а лекала деталей 24, A и B разложить на материале в разворот, как показано на






схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 28 (лекала деталей 25 и 26 разложить на материале в разворот), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов, переднего среза рукавов, среза проймы переда, спинки и рукавов и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3,5 см на припуск по верхнему краю кармана и 1,5 см на подгиб низа. Выкроить без припусков продольный срез припуска на обработку застежки.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Отогнуть цельнокроенный припуск на обработку планки застежки левой части переда на изнаночную сторону. Заложить складку, вкладывая внутрь срез припуска. С лицевой стороны застрочить складку. Заутюжить складку в сторону бокового среза. Проложить отделочную строчку (6 мм) от края борта. ● Отогнуть на изнаночную сторону цельнокроенный припуск на обработку правой части переда и застрочить. ● Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу кармана, заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на перед по разметке и настрочить по линиям разметки на кармане. ● На лицевую сторону спинки наложить кокетку спинки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, зафиксировать. На изнаночную сторону спинки наложить подкладку кокетки лицевой стороной вниз и притачать кокетки к спинке. Вывернуть, совмещая изнаночные стороны кокеток, настрочить шов притачивания (6 мм). Уравнивая срезы кокеток и сметать их. ● Обработать плечевые швы изделия, настрочить швы (6 мм). ● Выполнить застежку рукава с планкой. ● Втачать рукава в проймы, швы пройм настрочить. ● Обработать боковые швы изделия и нижний шов рукавов. ● Обработать и втачать в горловину воротник с отрезной стойкой, прокладывая отделочные строчки по краям. ● Заложить складку на рукавах. ● Обработать и соединить с рукавами притачные манжеты, прокладывая отделочные строчки по краям. ● Обметать петли по разметке на левой стороне переда, на передней стороне манжет и на левой стороне стойки. Внимание! Первая петля на передке и вторые петли на манжетах предназначены для пуговиц меньшего диаметра. ● Пришить пуговицы в соответствии с петлями.



## 10 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— на 9 лет  
— на 10 лет  
— на 11 лет  
— на 12 лет



Длина юбки по боковой правой линии полотнища: 30,5 (31,5-33,5-35,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 см (9/10 лет), 65 см (11/12 лет) шерсти с рисунком «Принц Уэльский», ширина – 140 см ● 30 см (9/10 лет), 35 см (11/12 лет) шерсти

в клетку в тон, ширина – 150 см ● 30 см (9/10 лет), 35 см (11/12 лет) шерсти в мелкую гусиную лапку в тон, ширина – 140 см ● 25 см (9/10 лет), 30 см (11/12 лет) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 25 см (9/10 лет), 30 см (11/12 лет) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 35 см эластичной тесьмы шириной 3,5 см ● 115 (120-125-130) см бархатной ленты контрастного цвета, ширина – 1 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 12 см

#### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ «ПРИНЦУ УЭЛЛЬСКОМУ»:

шотландка, костюмная ткань в мелкую белую полоску.

#### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШЕРСТИ В КЛЕТКУ:

однотонный материал, материал с рисунком.

#### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШЕРСТИ В МЕЛКУЮ ГУСИНУЮ ЛАПКУ:

твид, бархат.

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника детали А.

|                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОЯС (КОКЕТКА) ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА   | 30 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                                                                                                        |
| ПОЯС (КОКЕТКА) ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА | 31 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                                                                                                        |
| ЧАСТЬ ПРАВОГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ       | 32                                                                                                                                                                                        |
| ПОДКЛАДКА ПОЯСА (КОКЕТКИ)          | 33                                                                                                                                                                                        |
| ЛЕВОЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ               | A = 100,5 (105-109,5-114) X 14,5 (15,5-17,5-19,5) CM;<br>РАЗМЕТИТЬ СКЛАДКИ 22 (23-24-25) СКЛАДКИ ШИРИНОЙ 3 CM,<br>НА РАССТОЯНИИ 1,5 CM ОДНА ОТ ДРУГОЙ, В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ ОТСТУПЫ ПО 1,5 CM |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

**ВНИМАНИЕ!** Раскладывать детали следует так, чтобы после обработки клетки на материале совмещались по линиям швов.


На шерсти с рисунком «Принц Уэльский», сложенной в сгиб так, чтобы можно было разложить лекала деталей 30 и 31 (два раза лекала детали 32); лекала деталей 31 и 32 разложить еще раз на материале в разворот диагонально, как показано на схеме. На шерсти в клетку, сложенной в сгиб так, чтобы можно было разложить лекала детали 32, лекала детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На шерсти в гусиную лапку, сложенной в сгиб, разложить лекала детали 32, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб кромками встык, разложить два раза лекала детали 33, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить целиком лекала прямых и диагональных деталей 30 и 31, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2 см на подгиб переднего края левого полотнища и частей правого полотнища юбки. Верхний срез левого полотнища юбки выкроить без припусков.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом внешние части пояса, выкроенные диагонально. ● Обработать верхний срез левого полотнища (А) коротким декоративным зигзагом. ● Обработать низ, передний и задний продольные края левого полотнища юбки швом вподгибку. ● Обработать складки на левом полотнище юбки. ● Сформировать правое полотнище юбки, стачивая его части (32) в последовательности материалов: «Принц Уэльский», материал в гусиную лапку, материал в клетку, дважды «Принц Уэльский», материал в клетку, материал в гусиную лапку, «Принц Уэльский». ● Обработать низ, передний и задний продольные края правого полотнища юбки швом вподгибку. ● Обработать складки правого полотнища юбки. ● Совместить две части наружного пояса (выкроенные диагонально). Выполнить боковые швы, оставляя слева открытым отрезок для втачивания застежки-молнии. Аналогично соединить части внутреннего пояса. ● Притачать правое полотнище к соответствующему участку нижнего среза правой стороны внешнего пояса, совмещая контрольные знаки, совмещая лицевые стороны деталей. ● Наложить изнаночной стороной вниз верхний срез левого полотнища на лицевую сторону нижнего среза внешнего пояса на участке между контрольными знаками и наметать. ● Наложить изнаночной стороной вниз ленту с лицевой стороны на шов притачивания полотнищ юбки к поясу. Концы ленты оставить выступающими в качестве завязок в соответствии с контрольным знаком по центру переднего полотнища юбки. Настрочить ленту в край, прокладывая строчки по ее сторонам. Завязать концы ленты бантиком. ● Выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. ● Обработать боковые швы подкладки. Обработать нижний срез подкладки швом вподгибку. ● Притачать подкладку к нижнему срезу внутреннего пояса. ● Подогнав




по размеру, отрезать кусок эластичной тесьмы. Мы советуем: 27 (28-29-30). • Сложив юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачив верхний срез, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Подогнуть припуски застежки на изнаночную сторону и подшить потайной строчкой к лентам застежки-молнии. • Вложить по линии талии эластичную тесьму. Закрепить строчками по боковым швам. Растянуть эластичную тесьму и проложить по ней строчку на расстоянии 5 мм от шва линии талии. Затем закрепить эластичную тесьму строчкой на расстоянии 3,5 см от линии талии.



## 11 БОЛЕРО ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— на 5 лет  
— на 6 лет  
— на 7 лет  
— на 8 лет



Длина по средней линии спинки БОЛЕРО:  
25,5 (27-28,5-30) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 70 (75-80-85) см эластичного хлопкового джерси шириной 140 см • 2 пуговицы в тон, диаметр – 18 мм

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, синель, флис (эластичные).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника лекало детали А.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| СПИНКА                                   | 31 |
| ПЕРЕД                                    | 32 |
| БЕЙКА И ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ         | 33 |
| БЕЙКА И ОБТАЧКА БОРТА И ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА | 34 |
| РУКАВ                                    | 35 |
| БЕЙКА И ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ              | 36 |


A = 30 (31-32-33) X 3,5 CM

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 33 и 34), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгибы рукавов.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• **ВНИМАНИЕ!** Советуем использовать иглу и тип машинной строчки, предназначенные для работы с эластичными материалами, и для обметывания срезов использовать оверлок. • Сосборить перед по разметке. Обработать плечевые швы. • Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. • Обработать боковые швы изделия и нижний шов рукавов. • Соединить между собой в цельные детали все бейки и обтачки. Сложить полученные детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешним срезам. Настрочить с лицевой стороны припуск шва обтачивания на обтачку (2 мм). Вывернуть полученную деталь изнаночной стороной внутрь, приутюжить. • Притачать полученную деталь к бортам переда, горловине и низу изделия. Шов настрочить в край. • Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. С лицевой стороны застрочить двойной строчкой. • Обметать петли по разметке на правой стороне переда. Пришить пуговицы в соответствии с петлями на левой стороне переда.



## 12 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— на 5 лет  
— на 6 лет  
— на 7 лет  
— на 8 лет



Длина по боковому шву от линии талии:  
60 (63,5-67-70,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 90 (95-100-105) м в небольшой степени эластичного в поперечном направлении хлопкового вельвета в мелкий рубчик с рисунком, ширина – 140 см • 30 см хлопкового полотна в тон (подкладка) шириной 140 см • 10 см легкого клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 1,30 (1,35-1,40-1,45) м лакового канта в тон темного рисунка основного материала шириной 3 см • 30 см бархатной ленты на тон темнее тона темного рисунка основного материала, ширина – 1 см • 35 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 1,7 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 8 см • 1 металлический крючок для брюк • 2 пуговицы в тон по размеру петель эластичной тесьмы (приблизительный диаметр – 10 мм) • аппликация из термоклейких стразов на Ваш выбор

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовая ткань), бумазая, габардин.

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей C, D, F.

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                        | 25                                 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                      | 26                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 27                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27 |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА                            | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26 |



|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ПОЯС                            | C = 30,9 (31,5-32,1-32,7) X 7 CM   |
| ШЛЕВКИ                          | D = 2 X 35 CM                      |
| ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ | E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26 |
| ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ  | F = 6 X 10 CM                      |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекал деталей D, E и F, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали C, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на шлицы и подгиб низа брюк.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. • Обработать вытачки. • Наложить изнаночной стороной вниз бочок переда (A) на лицевую сторону соответствующего бочка переда с подкладкой кармана (27). Настрочить внутренний срез бочка зигзагообразной строчкой. • На передних половинках брюк выполнить карман с отрезным бочком. • Сложить пополам изнаночной стороной внутрь лаковый кант. Приметать, отогнув к середине детали, кант по всей длине бокового среза передних половинок брюк до начала шлицы. • Обработать боковые швы (до шлицы). Обработать шаговые швы. • Совмещая линии и швы, выполнить средний шов от линии талии задней половинки брюк до застежки брюк. • Выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой. • Обработать шлевки. • Обметать две вертикальные петли (2 см) в соответствии с боковыми линиями на внутренней детали пояса для вдевания эластичной тесьмы. • Подготовить и выполнить притачной пояс со следующими изменениями: не выполнять выступающую часть пояса; до притачивания открытого среза пояса установить на концах пояса части металлического крючка (крючок – на правой стороне внутреннего пояса, петлю – на левой стороне внешнего пояса). • Заутюжить подгиб низа брюк и припуски по шлицам на изнаночную сторону и застрочить по контуру. • Вдеть эластичную тесьму через петли в пояс задней половинки брюк. В 2 см от вертикальных петель пришить пуговицы. Петли эластичной тесьмы надеть на пуговицы. • На левую переднюю половинку брюк приклеить аппликацию из стразов. • Украсить правый край пояса бантиком из бархатной ленты.



## 13 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ГОЛУБЫМИ ЛИНИИ

|       |          |
|-------|----------|
| ----- | на 5 лет |
| ----- | на 6 лет |
| ----- | на 7 лет |
| ----- | на 8 лет |

Длина по средней линии спинки блузки:  
37,5 (39-40,5-42) см



## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 (1,55-1,65-1,70) м хлопкового поплина в мелкую клетку, ширины – 140 см • 45 см (5/6 лет), 50 см (7/8 лет) легкого клею прокладочного материала шириной 140 см • 9 перламутровых пуговиц в тон, диаметр – 12 мм

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, брильянтин (материал, похожий на поплин, но блестящий за счет мелкого вытканного блестящего узора), тонкая фланель, сатин.

## ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей C, D, E, F, G, H, I, L.

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| КОКЕТКА СПИНКИ                                        | 21                                 |
| СПИНКА                                                | 22                                 |
| БОЧОК СПИНКИ                                          | 23                                 |
| ПЕРЕД                                                 | 24                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДА                                          | 25                                 |
| ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА                                | 26                                 |
| ВОРОТНИК                                              | 27                                 |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                                  | 28                                 |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                                   | 29                                 |
| ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА                                | 30                                 |
| МАЛЕНЬКАЯ «МАНИШКА»                                   | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 |
| БОЛЬШАЯ «МАНИШКА»                                     | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 |
| МАНЖЕТА                                               | C = 10,5 X 20 (21-22-23) CM        |
| ВОЛАН БОРТА МАЛЕНЬКОЙ «МАНИШКИ»                       | D = 3 X 30 (30,5-31-31,5) CM;      |
| СКРУГЛИТЬ НИЖНИЙ УГОЛ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ПРЯМОУГОЛЬНИКА |                                    |
| ВОЛАН ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ МАЛЕНЬКОЙ «МАНИШКИ»             | E = 3 X 35 (35,75-36,5-37,25) CM   |
| ВОЛАН ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ БОЛЬШОЙ «МАНИШКИ»               | F = 3 X 40 (40,75-41,5-42,25) CM   |
| ВОЛАН ВОРОТНИКА                                       | G = 1,3 X 85 (85,8-86,6-87,4) CM   |
| ВОЛАН НИЖА БЛУЗКИ                                     | H = 2 X 65 (66-67-68) CM           |
| ВОЛАН РУКАВА                                          | I = 1,5 X 22,5 (23,1-23,7-24,3) CM |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ                                       | L = 1,5 X 32 (32,8-33,6-34,4) CM   |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

**ВНИМАНИЕ!** Раскладывать детали следует так, чтобы после обработки клетки совмещались по линиям швов.


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала указанных деталей (два раза лекало детали 21, 27 и I; кроме лекал деталей G и L, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 26, 27 и половину лекала детали C, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 5 мм по внешним срезам воланов.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. • Притачать бочки (25, 23) к соответствующим деталям спинки и переда. С лицевой стороны проложить по швам строчку в край. • Стачать средние срезы двух частей спинки. Разутюжить шов и расстрочить. • Обработать внешние срезы всех воланов швом вподгибку. Сосборить воланы до размеров тех срезов, к которым они будут притачаны. • Притачать воланы (F) к внешним краям большой «манишки» (B). Заутюжить швы на «манишку». Наложить изнаночной стороной вниз «манишку» по разметке на лицевую сторону переда. Настрочить, закрепляя строчкой в край также припуски шва притачивания воланов. Затем приметать «манишку» вместе с воланами по внешнему контуру, обрезая излишки в районе горловины и плечевых срезов. Притачать воланы (E) к маленькой «манишке» (A). Заутюжить припуски на «манишку». Наложить изнаночной стороной маленькую «манишку» по разметке на лицевую сторону большой «манишки». Наложить изнаночной стороной вниз на лицевую сторону маленькой «манишки» воланы борта маленькой «манишки» (D). Приметать все детали к срезам бортов переда. • Соединить со спинкой обе части кокетки, располагая спинку между ними. Проложить по шву строчку в край. Совместить открытые срезы кокеток и сметать их. • Обработать плечевые швы изделия. • Выполнить на рукавах застежку с планкой. • Наложить воланы (I) изнаночной стороной на лицевую сторону нижней части рукавов. Приметать вдоль верхнего среза рукавов. Сосборить верхнюю часть рукава по разметке до размера верхнего среза нижней части рукава. • Притачать нижнюю часть рукавов к нижнему срезу верхних частей рукавов. Заутюжить швы вверх. С лицевой стороны проложить по ним строчку в край. • Совмещая контрольные знаки, втачать рукава в проймы. • Обработать боковые швы изделия и нижний шов рукавов. • Притачать волан (H) к нижнему срезу блузки. Заутюжить шов вверх. С лицевой стороны проложить по шву строчку в край. • Притачать одну сторону планок застежки к переду. Сложить каждую планку застежки, отогнув на лицевую сторону, пополам по ширине и обтачать



уступы и нижние срезы; вывернуть, выправить швы, приутюжить. Подогнуть внутренние срезы планок на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край сквозной строчкой. • Обтачать внешние срезы воротника, вкладывая в шов подготовленный волан (G). • Втачать воротник в горловину (обе детали) и окантовать шов бейкой (L). Шов настрочить. • Сосборить нижние срезы рукавов до размера манжеты. • Обработать и соединить с рукавами *притачные манжеты*. • Обметать петли по разметке на правой планке застежки и переднем краю манжет. • Пришить пуговицы в соответствии с петлями.



## 14 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

|       |           |
|-------|-----------|
| —     | на 7 лет  |
| - - - | на 8 лет  |
| · · · | на 9 лет  |
| —     | на 10 лет |

Длина по средней линии спинки куртки:  
41 (42,5-44-45,5) см



### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,70 (1,80-1,90-2) м плотного хлопкового полотна шириной 150 см
- 1,70 (1,80-1,90-2) м хлопковой тесьмы в тон, ширина – 3 см
- 40 см хлопковой тесьмы в тон, ширина – 7 мм
- 5 см ленты-липучки в тон, ширина – 2 см
- 50 см эластичной тесьмы шириной 2 см
- 1 разъемная застежка-молния длиной 39 (40-42-43) см
- 2 застежки-молнии в тон, длина – 10 см (накладные карманы)
- 7 пуговиц из вороненого металла в форме гвоздиков, диаметр – 18 мм
- 4 кнопки из вороненого металла, диаметр – 15 мм

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бумазея, деним (джинсовая ткань), бархат.

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, D, F, H, I, L, M. Для выкраивания подкладки использовать лекало капюшона от контрольного знака; лекала спинки, переда и рукавов – без изменений.

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| КОКЕТКА СПИНКИ                          | 20 |
| СПИНКА                                  | 21 |
| ПЕРЕД                                   | 22 |
| ПЛАНКА ЛЕВОГО БОРТА                     | 23 |
| ГУЛЬФИК (ДЕТАЛЬ С ПЕТЛЯМИ) ЛЕВОГО БОРТА | 24 |
| ПОГОНЫ                                  | 25 |
| ВОРОТНИК                                | 26 |
| НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА              | 27 |

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                                      | 28                                  |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                                       | 29                                  |
| ВСТАВКА ШЛИЦЫ РУКАВА                                      | 30                                  |
| КАРМАН ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА                        | 31                                  |
| 1-Й МАЛЕНЬКИЙ КАРМАН ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА          | 32                                  |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ ПРАВОГО ПЛЕЧА                         | 33                                  |
| МАЛЕНЬКИЙ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН                           | 34                                  |
| ПЛАНКА ПРАВОГО БОРТА                                      | A = 7 X 42 (43,4-44,8-46,2) CM      |
| ПОДБОРТ                                                   | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22  |
| ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                               | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22  |
| ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                                 | D = 4 X 11 (11,4-11,8-12,2) CM      |
| ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ НАКЛАДНОЙ КАРМАН                           | E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22  |
| КЛАПАН ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                           | F = 10 X 9 CM                       |
| ЯЗЫЧОК ПЛАНКИ ЛЕВОГО БОРТА                                | G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23  |
| ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО КАРМАНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРАВОГО РУКАВА | H = 8 X 13 CM                       |
| КАПАН МАЛЕНЬКОГО КАРМАНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРАВОГО РУКАВА     | I = 7,5 X 8 CM                      |
| ОБТАЧКА МАЛЕНЬКОГО КАРМАНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРАВОГО РУКАВА   | L = 2 X 6,5 CM                      |
| 2-ОЙ МАЛЕНЬКИЙ КАРМАН ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА         | M = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 32; |
| КАПАН КАРМАНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА                 | N = 7 X 14 CM                       |
| ОБТАЧКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                          | O = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22  |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 25, 26 и C; кроме лекал деталей 24, 31, 32, 33, 34, A, E, F, H, I, L, M, N и O, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для продольных срезов обтачки маленького кармана верхней части правого рукава (L), по 1,5 см для бортов и срезов притачивания кокетки спинки, боковых и плечевых срезов и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб вставки рукава (30) и по 2 см на подгибы маленьких карманов и кармана верхней части левого рукава (31).

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Разрезать тесьму шириной 7 мм на четыре одинаковые части. Затем продеть каждый из кусков тесьмы в отверстие замка молнии. Закрепить тесьму машинной закрепкой. • ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН ПЕРЕДА: На перед куртки выполнить карман с листочкой (детали C и D). • ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С КЛАПАНОМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРАВОГО РУКАВА: На верхней части правого рукава выполнить *прорезной карман с одной обтачкой*. На клапан кармана правого рукава (I) настрочить (на 5 мм от края в готовом виде) отрезок тесьмы вдоль средней линии. Установить на тесьме головки кнопок (с углублением). Отгнуть половину ширины клапана на лицевую сторону, обтачать боковые стороны клапана. Вывернуть, выправить шов, приутюжить и проложить отделочную строчку по краям клапана. Притачать клапан по разметке на верхней части правого рукава и настрочить шов притачивания. Затем по контуру притачивания клапана проложить отделочную строчку. Установить основания кнопок (с выступом) на верхней части рукава в соответствии с головками кнопок. • МАЛЕНЬКИЙ КАРМАН И НАКЛАДНОЙ КАРМАН С КЛАПАНОМ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА: Застрочить верхний припуск маленького кармана (34) на изнаночную сторону швом вподгибку с закрытым срезом. Стачать нижние углы кармана. Перегнуть по разметке и застрочить (2 мм) внешний контур кармана. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана. Настрочить маленький карман (34) на карман переда (E) по разметке. Обтачку (O) притачать к застежке молнии (длиной 10 см), застежку-молнию притачать к боковой стороне левого переднего кармана (E). Подогнуть на изнаночную сторону припуски по верхней стороне кармана (E) и застрочить. Заутюжить припуски по боковым (с одной стороны это срез обтачки (O)) и нижней сторонам кармана (E) и настрочить его по разметке на левую часть переда. Обработать клапан левого переднего кармана (F) как клапан (I) и притачать его к переду по разметке. • МАЛЕНЬКИЕ КАРМАНЫ И КАРМАН С КЛАПАНОМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА: Обработать верхние срезы карманов 32, M и 31 швом вподгибку. Заутюжить припуски по боковым и нижним сторонам всех карманов. Настрочить одну сторону ленты-липучки на 2-й маленький карман (M) (позже – на клапан кармана (N)). Наложить 2-й маленький карман (M) на 1-й маленький карман (32), эти карманы наложить на карман верхней части левого рукава (31) и настрочить по контуру двойной строчкой. Стачать углы кармана 31. Перегнуть по разметке и застрочить (2 мм) внешний контур кармана 31. Притачать застежку-молнию (длиной 10 см) к передней боковой стороне кармана 31, подогнув верхние и нижние срезы лент застежки на изнаночную сторону. Настрочить карман 31 по разметке на левый рукав (с передней стороны кармана настрачивается лента застежки-молнии). Обработать клапан (N) и настрочить на него вторую сторону липучки (с внутренней стороны клапана). Притачать клапан по разметке и настрочить шов. • КУРТКА: Наложить



декоративную деталь (33), предварительно заутюжив ее внешние срезы на изнаночную сторону, по разметке на правую часть переда и настрочить швом шириной 5 мм. • Стачать части спинки между собой, шов настрочить двойной строчкой. • Притачать кокетку спинки, шов настрочить двойной строчкой. • Стачать плечевые и боковые срезы, швы настрочить двойной строчкой. • Сложить детали погон (25) попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы. Вывернуть детали на лицевую сторону и проложить двойную строчку по краям и одну строчку посередине детали. Наложить погоны на плечевые швы, зафиксировать. • Настрочить тесьму (шириной 3 см) строчкой в край с лицевой стороны на припуск подгиба низа куртки и отогнуть тесьму на изнаночную сторону куртки. • Втачать внешний воротник в горловину верха куртки, внутренний – в горловину подбортов. • Планку правого борта (А) и гульфик левого борта перегнуть лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть, выправить швы, приутюжить и проложить отделочную строчку по краям (на гульфике – только по переднему срезу). На гульфике обметать петли по разметке. • Обработать обтачным швом края язычка планки левого борта (G), обметать на нем петлю и настрочить на внешнюю сторону планки левого борта по разметке. Сложить детали планки левого борта лицевыми сторонами внутрь и обтачать передний, верхний и нижний срезы, вывернуть, выправить, приутюжить и проложить отделочную строчку по переднему краю. Наложить гульфик на внутреннюю сторону планки левого борта и закрепить, поставив сквозные машинные за-крепки по разметке. Скрепить верхние и нижние края гульфика и планки левого борта сквозными строчками. Приметать соответствующие части застежки-молнии: на внешнюю сторону планки правого борта (А) и на внешнюю сторону гульфика левого борта (24). • Приметать, соответственно, подготовленные детали к правой и левой части переда, располагая их обработанными краями по направлению к боковым швам куртки. • На лицевую сторону куртки наложить подборт с воротником лицевой стороной вниз, уравнять срезы и обтачать (отгибая тесьму, настроченную на припуск низа куртки) борта (втачивая все детали и застежку-молнию), концы и верхний срез воротника. Вывернуть, выправить швы, приутюжить. Отогнуть тесьму по низу куртки на изнаночную сторону, перекрывая нижний срез подбортов, подогнуть ее боковые срезы и настрочить открытый край тесьмы на куртку строчкой в край. Проложить отделочную строчку по бортам и краям воротника. • Притачать две нижние части рукавов (27, 29) к соответствующим срезам верхней части рукавов (28) до шлицы. Разутюжить припуски и проложить по ним строчки на расстоянии 7 мм от шва (настрочить швы). Стачать нижние срезы рукавов. • Настрочить тесьму на нижний срез рукавов, как было выполнено для низа куртки. Не прокладывать закрепляющую строчку. • Застрочить припуск по нижнему срезу вставок шлицы рукава (30) на изнаночную сторону. Приме- тать ленты застежек молний к краям шлицы, подложить под застежки-молнии подготов- ленные вставки шлиц рукава и настрочить по сгибам. Ото- гнуть тесьму на изнаночную сторону, предварительно подогнув поперечные срезы. Подогнуть по размеру и вло- жить кусок эластичной тесь- мы, подогнанной по размеру, и закрепить срезы эластич- ной тесьмы у краев шлицы. Проложить строчку на рас- стоянии 2,5 см от края низа рукавов, закрепляя тесьму. • Усилить верхний конец шлицы, настрочив в край прямоуголь- ник из тесьмы (с подогну- тыми поперечными срезами). • Втачать рукава в проймы, со- вмещая контрольные знаки. С лицевой стороны проложить двойную строчку. • Устано- вить пуговицы в соответствии с петлями.



# 15 блузка ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— на 7 лет  
— на 8 лет  
— на 9 лет  
— на 10 лет



Длина по средней линии спинки блузки:  
43 (44,5-46-47,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,10 (1,15-1,25-1,30) м хлопкового поплина в вертикальную полоску, ширина – 140 см • 25 см однотонного хлопкового поплина шириной 140 см • 20 см легкого клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 9 перламутровых пуговиц в тон, диаметр – 12 мм

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, брильянтин (материал, похожий на поплин, но блестящий за счет мелкого вытканного блестящего узора), тонкая фланель.

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей В, С.

|                           |                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОКЕТКА СПИНКИ            | 10 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                                                                          |
| СПИНКА                    | 11                                                                                                                                                          |
| ПРАВая ЧАСТЬ ПЕРЕДА       | 12                                                                                                                                                          |
| СТОЙКА                    | 13                                                                                                                                                          |
| ВОРОТНИК                  | 14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                                                                          |
| РУКАВ                     | 15                                                                                                                                                          |
| ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА        | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 С ЗАКРЫТОЙ СКЛАДКОЙ ДЛЯ ПЛАНКИ ЗАСТЕЖКИ; ОБРЕЗАТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ 12 ПО КОНТРОЛЬНОЙ ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ ЛЕВУЮ ЧАСТЬ ПЕРЕДА |
| МАНЖЕТА                   | B = 11 X 21 (22-23-24) CM                                                                                                                                   |
| ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА | C = 2 X 14 CM                                                                                                                                               |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале в полоску, сложенном в сгиб лицевой стороной внутрь так, чтобы можно было разложить лекала указанных деталей (кроме лекал деталей 12 и А, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. На однотонном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 13), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 13 и в половину ширины лекало детали В (лекало детали 14 разложить на материале в разворот), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 1,5 мм на подгиб низа. Выкроить без припусков продольный срез припуска на обработку застежки.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Отогнуть цельнокроенный припуск на обработку планки застежки правой части переда на изнаночную сторону. Заложить складку, вкладывая внутрь срез припуска. С лицевой стороны застрочить складку. Заутюжить складку в сторону бокового среза. Проложить отделочную строчку (5 мм) от края борта. • Отогнуть на изнаночную сторону цельнокроенный припуск на обработку левой части переда и застрочить. • Обработать вытачки. • Заложить складки на спинке в указанном направлении. Проложить по ним с лицевой стороны двойную строчку. • На лицевую сторону спинки наложить кокетку спинки лицевой стороной вниз, уравнять срезы, зафиксировать. На изнаночную сторону спинки наложить подкладку кокетки лицевой стороной вниз и притачать кокетки к спинке. Вывернуть, совмещая изнаночные стороны кокеток, настрочить шов притачивания (5 мм). Уравнять срезы кокеток и сметать их. • Обработать плечевые швы и настрочить их (5 мм). • На рукавах выполнить *застежку с окантованными срезами*. • Сосборить срез оката рукава. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. • Обработать боковые швы и нижний шов рукавов. • Вышить Ваши инициалы на левом конце воротника. • Обработать и соединить с изделием *воротник с отрезной стойкой*, прокладывая отделочную строчку на расстоянии 5 мм от краев воротника. • Заложить складки низа рукавов. Обработать и соединить с рукавами *притачные манжеты*. • Обметать петли по разметке на правой стороне переда, на передней стороне манжет и на правой стороне стойки воротника. • Пришить пуговицы в соответствии с




петлями.



## 16 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- на 7 лет
- на 8 лет
- на 9 лет
- на 10 лет



Длина по боковому шву от линии талии:  
64 (67,5-71-74,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,30 (1,35-1,40-1,45) м легкого твида шириной 140 см • 80 (85-90-95) см подкладки в тон, ширина – 140 см • 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 1 (1,05-1,10-1,15) м шелкового канта контрастного цвета • 50 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 1,7 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 8 см • 1 пуговица в тон, диаметр – 15 мм • 2 пуговицы в тон по размеру петель эластичной тесьмы (приблизительный диаметр – 10 мм)

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бархат, сукно, деним (джинсовая ткань), бумазая, габардин.

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей E, F, G. Для выкраивания подкладки передней половинки использовать лекало детали 17, соединенное с лекалом детали A, до пунктирной линии в области колена; для задней половинки использовать лекало детали 16 до пунктирной линии.

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                             | 16                                 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                           | 17                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 18                                 |
| КЛАПАН ЗАДНЕГО КАРМАНА                            | 19                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК                     | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18 |
| ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                         | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                                     | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16 |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ                    | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ                   | E = 6 X 9,5 CM                     |
| ПОЯС                                              | F = 72 (73,2-75,6-78) X 6,5 CM     |
| ШЛЕВКИ                                            | G = 2 X 43 CM                      |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два

раза лекало детали 19; кроме лекал деталей D, E, F и G, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 18 и подкладку задней и передней половинок брюк, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 19 (лекало детали F разложить на материале в разворот), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхних краев задних карманов и 3 см на подгиб низа брюк.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Наложить изнаночной стороной каждый бочок передней половинки (A) на лицевую сторону соответствующего бочка передней половинки с подкладкой кармана (18) и настрочить внутренний срез зигзагообразной строчкой. • Настрочить на каждый бочок передней половинки с подкладкой кармана (18) внутренний срез обтачки переднего кармана (B) зигзагообразной строчкой. Обтачать вход каждого кармана с прокладыванием в шов канта. Наложить передние половинки брюк на бочки (18) по разметке, уравнивать срезы и стачать подкладку карманов. • Застрочить припуск по верхнему краю задних карманов, заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам на изнаночную сторону. Наложить карманы на задние половинки брюк по разметке и настрочить. Сложить попарно детали клапанов и обтачать по боковым и нижнему срезам; вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать клапаны по разметке над накладными карманами, швы настрочить. • Стачать средние срезы задних и передних (до застежки) срезов брюк. Швы настрочить. • Выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой на мужскую сторону. • Обработать боковые и шаговые швы. • Соединить детали подкладки, как было выполнено для изделия из основного материала (в области застежки застрочить припуски на изнаночную сторону). Обработать нижние срезы подкладки швом в подгибку. Вывернуть брюки из основного материала на изнаночную сторону. Надеть на них брюки из подкладочного материала изнаночной стороной к изнаночной стороне брюк из основного материала. Приметать подкладку по линии талии. • Обметать на внутренней стороне пояса вертикальные петли (2,5 см) по боковым линиям для вдевания эластичной тесьмы. • Приколоть, отогнув вниз, кант по размеру среза







**ВНИМАНИЕ!** Все лекала деталей даны без припусков на швы.

к срезу линии талии брюк. Затем обработать и соединить с брюками притачной пояс. • Обработать пять шлевок и настрочить их на пояс, подгибая срезы. • Обработать низ брюк с двойными манжетами. Прикрепить края манжет над швами брюк незаметными стежками. • Вдеть эластичную тесьму в пояс задней половинки брюк, продевая через обметанные петли. • Пришить пуговицы на внутренней стороне пояса в 2 см от петель. Закрепить эластичную тесьму, надевая петли на пуговицы. • Обметать петлю на левом краю пояса. На правом краю пришить пуговицу в соответствии с петлей.

## 17 ДЖЕМПЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года  
— на 3 года  
— на 4 года  
— на 5 лет



Длина по средней линии спинки джемпера:  
39 (40,5-42-43,5) см

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

• 50 см (2/3 года), 60 см (4 года/5 лет) эластичного хлопкового трикотажа коричневого цвета, ширина – 140 см • 50 см (2/3 года), 60 см (4 года/5 лет) эластичного хлопкового трикотажа светло-зеленого цвета, ширина – 140 см • 30 см эластичного хлопкового трикотажа кремового цвета, ширина – 140 см • 15 см эластичного хлопкового трикотажа темно-зеленого цвета, ширина – 140 см (или обрезки) • 1 воротник из коричневого трикотажа в резинку с полоской кремового цвета вдоль обработанного края, длина – 32 см, ширина – 6 см • 2 прозрачные пуговицы диаметром 12 мм • нитки для вышивания коричневого цвета • 1 эмблема

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**  
джерси, флис (эластичные).

**ЛЕКАЛА**

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника лекало детали В.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                        | 13                                 |
| ВСТАВКА ПЛЕЧА СПИНКИ          | 14                                 |
| ПЕРЕД                         | 15                                 |
| ВСТАВКА ПЛЕЧА ПЕРЕДА          | 16                                 |
| СРЕДНЯЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА        | 17                                 |
| РУКАВ                         | 18                                 |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА        | 19                                 |
| ОБТАЧКА ЛЕВОГО КРАЯ ЗАСТЕЖКИ  | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 |
| ОБТАЧКА ПРАВОГО КРАЯ ЗАСТЕЖКИ | B = 5 X 12,5 CM                    |

**ПЛАН РАСКЛАДКИ**

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (лекала деталей 17, А и В разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 3 см на подгибы.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

• **ВНИМАНИЕ!** Советуем использовать иглу и тип машинной строчки, предназначенные для работы с эластичными материалами, и для обметывания срезов использовать оверлок.  
• На правой части переда вышить нитками контрастного цвета надпись (на той же высоте, где будет расположена аппликация). Вышить круглую эмблему в нижней части правого рукава. Настрочить готовую эмблему по контуру строчкой в край. • Притачать плечевые вставки (14, 16) к соответствующим частям переда и спинки. Заутюжить припуски соответственно на перед или спинку. С лицевой стороны проложить фигурную строчку; строчку выполнять коричневой ниткой. • Стачать средние срезы двух деталей бейки горловины переда. Вывернуть полученную деталь. Сложить бейку пополам изнаночной стороной внутрь по линии края в готовом виде. Притачать бейку к горловине переда. С лицевой стороны проложить строчку в край. • Обработать застежку-поло на средней вставке переда (17). • Подложить среднюю вставку (17) под бейку переда, зафиксировать по плечевым срезам. • Обработать плечевые швы изделия. • Втачать


воротник в горловину переда, растягивая его. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. • Обработать боковые швы и передний шов рукавов. • Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. С лицевой стороны проложить фигурную строчку. • Обметать петли по разметке на средней вставке переда и пришить пуговицы.



## 18 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года  
— на 3 года  
— на 4 года  
— на 5 лет



Длина по боковому шву от линии талии:  
52 (55-58-61) см

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

• 1 (1,05-1,10-1,15) м хлопкового вельвета шириной 140 см • 30 см тяжелой атласной подкладки контрастного цвета, шириной – 140 см • 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 80 см хлопковой косой бейки в тон, ширина – 1,5 см • 50 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 1,7 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 10 см • 1 металлическая пуговица в виде гвоздика, диаметр – 18 мм • 2 пуговицы в тон по размеру петель эластичной тесьмы (приблизительный диаметр – 10 мм) • 2 металлические кнопки диаметром 15 мм • 4 металлические заклепки диаметром 10 мм • 1 металлическая пряжка с перекладиной, высота – 3 см (размер пояса), ширина – 2,5 см • 1 металлическая пластинка размером 18 x 8 мм

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

сукно, деним (джинсовая ткань), бумазая, габардин.

**ЛЕКАЛА**

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей D, F, G, H, I.



|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | 1                                  |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ               | 2                                  |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                | 3                                  |
| ВЕРХНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ | 4                                  |
| ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ     | 5                                  |
| СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ             | 6                                  |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ              | 7                                  |
| БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА                    | 8                                  |
| КЛАПАН ЗАДНЕГО КАРМАНА                       | 9                                  |
| ПРАВЫЙ ПОЯСОК                                | 10                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8  |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                                | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2  |
| ЛЕВЫЙ ПОЯСОК                                 | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10 |
| ПОЯС                                         | D = 64 (66-68-70) X 3,5 CM         |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ               | E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4  |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ              | F = 12 X 8 CM                      |
| ШЛЕВКИ                                       | G = 2 X 43 CM                      |
| ШЛЕВКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КОКЕТКИ                 | H = 2 X 3,5 CM                     |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 9; кроме лекал деталей D, E, F, G, H, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 8 и в половину длины лекало детали D, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 9 (лекала деталей 10, C и целиком лекало детали D разложить на материале в разворот). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхних краев задних карманов и 3,5 см на подгиб низа брюк.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Наложить изнаночной стороной вниз бочок передней половинки (A) на лицевую сторону соответствующего бочка передней половинки с подкладкой кармана (8) и настрочить внутренний срез зигзагообразной строчкой. ● Притачать верхнюю боковую часть передней половинки (5) к верхней центральной части (4). Разутюжить припуски и расстрочить швы. Так же притачать среднюю часть передней половинки (6) к нижнему срезу полученной верхней части, а к нижнему срезу средней части притачать нижнюю часть передней половинки (7). ● На передних половинках брюк выполнить карман с отрезным бочком. ● Притачать нижнюю часть задней половинки (3) к нижнему срезу верхней части задней половинки брюк (2), как ранее было выполнено для частей передней половинки брюк. ● Сложить пополам шлевку (H). Стачать продольные срезы. Вывернуть и проложить по продольным сторонам строчку в край. Наложить шлевку по разметке на левую сторону кокетки задней половинки брюк (1). Подогнуть края шлевки и настрочить их. ● Обработать обтачным швом внешние срезы обоих поясков. Вдеть средний край левого пояса в пряжку и застрочить припуск. Вдеть поясик в шлевку левой стороны кокетки и наметать пояски на брюки. ● Притачать соответствующую часть кокетки к верхнему срезу задней половинки брюк. С лицевой стороны проложить двойную строчку по швам, отогнув пояски наверх. ● Застрочить по верхнему срезу задних карманов (B) на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на задние половинки брюк по разметке и настрочить. ● Сложить попарно детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы, вывернуть и проложить отделочную строчку по краям. Притачать клапаны по разметке над карманами и настрочить швы. ● Стачать средние срезы двух частей задней половинки брюк. С лицевой стороны проложить двойную строчку. ● Стачать средние срезы двух частей передней половинки брюк до застежки, как было выполнено для задней половинки. ● Выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой на мужскую сторону. ● Обработать боковые швы и настрочить швы двойной строчкой. ● Обработать шаговые швы. ● Обметать на внутренней стороне пояса (D) вертикальные петли (2,5 см) над входом в передние карманы для вдевания эластичной тесьмы. ● Обработать нижний срез пояса из подкладочного материала, окантовав его косой бейкой по размеру среза. ● Сложить пояс из основного и подкладочного материала лицевой стороной внутрь, обтачать верхний и боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить и притачать к верхнему срезу брюк. ● Обработать и настрочить шлевки на брюки. ● Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. ● Вдеть эластичную тесьму в пояс, продевая через петли. ● Пришить пуговицы на внутренней стороне пояса в 2 см от петель. Закрепить эластичную тесьму, надевая петли на пуговицы. ● Обметать петлю на левом краю пояса. На правом краю при-

шить пуговицу в форме гвоздика в соответствии с петлей. ● Установить декоративные металлические заклепки на краях карманов. ● Установить головки кнопок (с углублением) по разметке на клапанах карманов. Установить основания кнопок (с выступом) на карманах в соответствии с головками кнопок. ● Украсить вход в правый карман, установив посредине металлическую пластинку.



## 19 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

|       |           |
|-------|-----------|
| ----- | на 9 лет  |
| ----- | на 10 лет |
| ----- | на 11 лет |
| ----- | на 12 лет |



Длина по средней линии спинки куртки:  
45,5 (47-48,5-50) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,40 (1,45-1,55-1,60) м однотонной эластичной непромокаемой ткани, ворсистой с изнаночной стороны, ширина – 140 см
- 1 разъемная застежка-молния в тон с двойным замком, длина – 40 (41-43-44)
- клей для ткани (в виде карандаша)

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственный материал под северного оленя, искусственная тонко выделанная замша.

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                        | 20                                 |
| ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ           | 21                                 |
| ПЕРЕД                         | 22                                 |
| ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА           | 23                                 |
| КАПЮШОН                       | 24                                 |
| РУКАВ                         | 25                                 |
| МАНЖЕТА                       | 26                                 |
| ПОДБОРТ                       | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22 |
| ПЕРЕДНИЙ КАРМАН               | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22 |
| КАРМАН РУКАВА                 | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25 |
| МАЛЕНЬКИЙ КАРМАН РУКАВА       | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25 |
| ОБТАЧКА ВХОДА В КАРМАН РУКАВА | E                                  |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

**ВНИМАНИЕ!** Прежде чем раскроить материал, следует изготовить макет из макетного материала и внести при необходимости изменения.




На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекал деталей С, D и E, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для бортов и соответствующих срезов обтачек, переднего края капюшона; для срезов входа в карманы; для срезов горловины переда, спинки и рукава; для срезов пройм; для боковых срезов спинки и соответствующих срезов обтачек; для нижних срезов переда, спинки и переднего кармана. Остальные срезы выкроить точно и аккуратно без припусков.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Не делать наметку и не скалывать булавками, т.к. на материалах останутся следы от проколов иглой. При прокладывании строчек использовать длинные стежки (3 или 4 мм).


● Соединять детали накладным швом, на лицевую сторону одной детали наложить другую деталь лицевой стороной вверх, склеить клеем для тканей, а затем настрочить. ● Отогнуть на изнаночную сторону припуск входа в передний карман (B), приклеить его, а потом застрочить. Наложить карман изнаночной стороной вниз на перед и настрочить не подгибая срезы, можно предварительно приклеить припуски на ширине 1 см. ● Отогнуть на изнаночную сторону припуск входа в передний карман (D), приклеить его, а потом застрочить. Настрочить маленький карман на лицевую сторону кармана рукава (C). Настрочить обтачку с лицевой стороны по разметке, проложив строчку по контуру обтачки и по контурам входа в карман. Вырезать припуск входа в карман. Настрочить карман (C) на левый рукав. ● Соединить верхний срез внешней стороны обтачки низа (21) с нижним срезом спинки. Таким же образом соединить соответствующую обтачку (23) с передом и манжету (26) с рукавом. ● Соединить рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) с проймами переда и спинки. ● Соединить боковые срезы переда со спинкой, и нижние срезы рукава с соответствующими обтачками. ● Стачать свободные срезы обтачки низа переда и нижние срезы подбортов. ● Подложить подборт изнаночной стороной под изнаночную сторону переда. Отогнуть обтачку низа на изнаночную сторону. Подогнуть припуски по бортам. Вложить соответствующие ленты застежки-молнии так, чтобы звенья выступали наружу. Проложить строчки вдоль, бортов соединяя все слои. ● Отогнуть половину ширины манжет и пояса на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания. ● Стачать средние срезы двух частей капюшона (24). Вывернуть деталь. Разутюжить припуски и приклеить их к капюшону. ● Отогнуть припуск переднего среза капюшона на изнаночную сторону и застрочить его. ● Соединить капюшон с горловиной спинки, переда и рукава. ● Заказать в специализированной мастерской печать рисунка по Вашему выбору посредине спинки и в верхней части левой стороны переда.



## 20 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет  
 — — — — — на 10 лет  
 — — — — — на 11 лет  
 — — — — — на 12 лет



Длина по боковому шву от линии талии:  
 79,5 (83-86,5-90) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м эластичной в поперечном направлении хлопковой ткани в клетку шириной 140 см ● 25 см хлопкового полотна в тон (подкладка) шириной 140 см ● 50 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 12 см ● 1 пуговица, диаметр – 18 мм ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 15 мм ● 2 пуговицы в тон по размеру петель эластичной тесьмы (приблизительный диаметр – 15 мм)

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовая ткань), бумазая, габардин, бархат (эластичные в поперечном направлении).

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, С и Н.

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                        | 9                                  |
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | 10                                 |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ КОКЕТКИ                  | 11                                 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                      | 12                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 13                                 |
| КЛАПАН ЗАДНЕГО КАРМАНА                       | 14                                 |
| СРЕДНЯЯ ШЛЕВКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ              | 15                                 |
| ПОЯС                                         | A = 8 X 67,5 (69,9-72,3-74,7) CM   |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ               | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ              | C = 14 X 7 CM                      |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13 |
| ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                    | E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                                | F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9  |
| МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН             | G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13 |
| ШЛЕВКИ                                       | H = 34 X 2,4 CM                    |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 14; кроме лекал деталей 11, А, В, С и Н, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхнего края маленького правого переднего кармана и 3 см на обработку верхнего края задних карманов и подгиб низа брюк.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы двух частей кокетки задней половинки брюк (10). Наложить декоративную деталь кокетки (11) изнаночной стороной на лицевую сторону кокетки по разметке, подогнуть боковые припуски и настрочить. ● Застрочить припуск по верхнему краю задних карманов (F), заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам карманов; настрочить карманы по разметке на задние половинки брюк. ● Обработать клапаны и настрочить над карманами. Швы настрочить. ● Застрочить верхний припуск маленького правого переднего кармана (G), подогнуть на изнаночную сторону боковой срез и настрочить маленький карман на правый бочок (D) зигзагообразной строчкой по внутреннему срезу и отделочной строчкой – по боковому. ● Наложить изнаночной стороной бочки (D) на лицевую сторону соответствующих бочков с подкладкой кармана (13). Настрочить внутренние срезы зигзагообразной строчкой. Аналогично настрочить обтачки (E) на бочки с подкладкой (13). Обтачать подготовленной деталью (13) входы в карманы по разметке. Вывернуть, выправить швы, проложить по краям карманов отделочную строчку и обметать петли. Наложить передние половинки брюк на бочки по разметке и стачать подкладку карманов. ● Стачать средние срезы двух задних половинок брюк и настрочить шов. ● Притачать кокетку к задней половинке брюк и настрочить шов. ● Стачать средние срезы двух частей передней половинки до застежки, настрочить строчкой в край. ● Подготовить и выполнить застежку с подкройной обтачкой (на мужскую сторону). ● Выполнить боковые швы. С лицевой стороны проложить двойную строчку. ● Выполнить шаговые швы. ● Обработать шлевки; заднюю шлевку – обтачным швом. ● Обметать на вну-








## 22 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- на 5 лет
- на 6 лет
- на 7 лет
- на 8 лет

Длина по боковому шву от линии талии:  
66,5 (70-73,5-77) см



#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м эластичного в поперечном направлении хлопкового вельвета шириной 140 см
- 30 см хлопкового полотна в тон (подкладка) шириной 140 см
- 70 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 2 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 10 см
- 1 металлическая кнопка, диаметр – 20 мм
- 2 пуговицы контрастного цвета по размеру петель эластичной тесьмы (приблизительный диаметр – 15 мм)
- 6 декоративных металлических заклепок диаметром 10 мм
- нить контрастного цвета для отделочных строчек

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовая ткань), бумазая, габардин (эластичные в поперечном направлении).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей F, G и H.

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                        | 27                                 |
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | 28                                 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                      | 29                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 30                                 |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                                | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27 |
| ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА                  | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30 |
| МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН             | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30 |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ               | E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29 |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ              | F = 7 X 12 CM                      |
| ПОЯС                                         | G = 7,5 X 70,5 (71,7-72,9-74,1) CM |
| ШЛЕВКИ                                       | H = 2 X 43 CM                      |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекал деталей D, E, F, H и G, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхнего края маленького правого переднего кармана задних карманов и 2,5 см на подгиб низа брюк.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Притачать кокетку задней половинки (28) к задним половинкам брюк. Слицевой стороны проложить по швам двойную строчку.
- Застрочить припуск по верхнему краю всех накладных карманов. Проложить по разметке двойные отделочные строчки, украсив таким образом задние карманы. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам всех накладных карманов.
- Наложить изнаночной стороной вниз карманы на соответствующие основные детали и настрочить.
- Наложить изнаночной стороной каждый бочок переда (C) налицевую сторону соответствующего бочка переда с подкладкой кармана (30). Настрочить внутренние срезы зигзагообразной строчкой.
- На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком.
- Стачать средние срезы задних половинок брюк. Настрочить шов.
- Стачать средние срезы передних половинок до застежки. Обработать застежку с подкройной обтачкой на мужскую сторону.
- Обработать боковые швы. Слицевой стороны проложить строчку в край от линии талии до линии бедер (ок. 14 см).
- Обработать шаговые швы.
- Обработать шлевки.
- Обметать на внутренней стороне пояса (G) по краям пояса (в 8 см от левого края и в 12,5 см от правого края) вертикальные петли (2,5 см) для вдевания эластичной тесьмы.
- Обработать и соединить с изделием притачной пояс.
- Застрочить подгиб низа брюк.
- Вдеть эластичную тесьму в пояс, продевая ее через петли. Пришить пуговицы на внутренней стороне пояса у краев эластичной тесьмы.
- Обметать ложную петлю на левом конце пояса и установить кнопку: головку кнопки (с углублением) – на левом конце пояса, основание кнопки (с выступом) – на правом конце.
- Закрепить края передних карманов и маленького правого переднего кармана, установив металлические декоративные заклепки.


## ХЛОПКОВЫЙ ВЕЛЬВЕТ

ALTEZZA cm 140



## ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО


ALTEZZA cm 140



## 23 ДЖЕМПЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- на 5 лет
- на 6 лет
- на 7 лет
- на 8 лет



Длина по средней линии спинки джемпера:  
43 (44,5-46-47,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,10 (1,15-1,20-1,25) м однотонного эластичного хлопкового трикотажа в резинку 1/1, ширина – 140 см
- 25 см эластичного хлопкового трикотажа в резинку 1/1 контрастного цвета, ширина – 90 см
- 10 см хлопкового трикотажа в резинку 1/1 в тон, ширина – 90 см

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, флис (эластичные).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей B, C.

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА                      | 11                                                                 |
| ПЕРЕД                       | 12                                                                 |
| ВОРОТНИК-ВСТАВКА            | 13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ВОРОТНИК                    | 14                                                                 |
| РУКАВ                       | 15                                                                 |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ СПИНКИ  | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11                                 |
| ШЛЕВКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕДА | B = 6 X 8 CM                                                       |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ    | C = 20 (20,5-21-21,5) X 1 CM                                       |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб (материал контрастного цвета – кромками встык), разложить лекала деталей (кроме лекал деталей B и C, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2,5 см на подгибы.




## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Вырезать из материала контрастного цвета надпись на Ваш выбор. Наложить надпись на середину переда и настрочить по контуру зигзагообразной строчкой. • Наложить декоративную деталь (А) изнаночной стороной вниз на лицевую сторону спинки по разметке. Подогнуть припуски по внешним срезам. Настрочить в край. Выполнить плечевые швы. • Стачать средние срезы обеих деталей воротника-вставки (13), обтачать срез горловины воротника-вставки (13), вывернуть, выправить шов, приутюжить. Сложить воротник (14) по сгибу лицевой стороной внутрь и наложить на воротник-вставку, совмещая контрольные знаки, зафиксировать по срезам. Стачать верхние срезы воротника. Вывернуть обе детали изнаночной стороной внутрь. Втачать подготовленный воротник-вставку в горловину. Окантовать обтачкой горловины (С) шов по горловине спинки. Проложить отделочную фигурную строчку по шву горловины переда. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки, и настрочить швы. • Обработать боковые швы и нижние швы рукавов. • Сложить деталь шлевки (В) пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону. • Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. С лицевой стороны застрочить двойной строчкой. • Наложить шлевку по разметке на левую сторону переда. Подогнуть верхний припуск шлевки и приколоть его. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону вместе со шлевкой. Застрочить подгиб низа двойной строчкой, закрепляя также шлевку. • В специализированной мастерской заказать печать контрастного рисунка по Вашему выбору на спинке.


### ХЛОПКОВЫЙ ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 140




### ХЛОПКОВЫЙ ТРИКОТАЖ КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА

ALTEZZA cm 90



### МАТЕРИАЛ В РЕЗИНКУ

ALTEZZA cm 90



## 24 ДЖЕМПЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— на 5 лет  
— на 6 лет  
— на 7 лет  
— на 8 лет



Длина по средней линии спинки джемпера:  
45 (46,5-48-49,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,10 (1,15-1,20-1,25) м эластичного коричневого джерси шириной 140 см • 35 (40-45-50) см эластичного белого джерси шириной 140 см • 15 см эластичного бежевого джерси шириной 140 см • 40 см белого трикотажа в резинку 1/1 в тон, ширина – 6 см • 110 см эластичного белого шнура шириной 1 см • 1 (1,05-1,10-1,15) м легкой белой хлопковой тесьмы шириной 1,5 см • 1 эмблема по Вашему выбору • 2 металлические блочки диаметром 12 мм

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, синель, флис (эластичные).

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей.

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА                                          | 16                                                                 |
| ПЕРЕД                                           | 17                                                                 |
| БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА                          | 18                                                                 |
| СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА                          | 19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                            | 20                                                                 |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                             | 21                                                                 |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20                                 |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАПЮШОНА      | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19                                 |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (кроме лекал деталей А и В, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2,5 см на подгибы нижней части рукава. Выкроить без припусков низ переда и спинки.



### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Наложить декоративную деталь верхней части рукава (А) изнаночной стороной на лицевую сторону верхней части левого рукава (20) по разметке. Подогнуть срезы декоративной детали. Настрочить двойной строчкой. • Заутюжить припуск по низу на верхних частях рукавов. Наложить верхние части рукавов на нижние и настрочить с лицевой стороны двойной строчкой. • Обработать плечевые швы. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. • Обработать боковые швы и нижний шов рукавов. • Настрочить декоративную деталь (В) на среднюю часть капюшона (19), подгибая внешние срезы детали (В). Притачать среднюю часть капюшона к соответствующим срезам боковых частей капюшона (18). С лицевой стороны проложить двойную строчку по швам. • Установить по разметке на боковых частях капюшона металлические блочки для вдевания шнура. • Отогнуть на изнаночную сторону цельнокроенный припуск по переднему срезу капюшона и застрочить двойной строчкой, формируя кулиску для эластичного шнура. • Отрезать кусок трикотажа в резинку длиной 32 (33-34-35) см, добавляя припуски на швы. Стачать кусок трикотажа в кольцо. Вывернуть. • Втачать капюшон вместе с трикотажной обтачкой в горловину. С лицевой стороны спинки проложить строчку по шву на расстоянии 8 мм от шва. С лицевой стороны переда проложить строчку по шву на расстоянии 3 мм от шва. • Застрочить подгиб низа рукавов двойной строчкой. • Окантовать тесьмой срез низа изделия. • Вдеть эластичный шнур через металлические блочки в кулиску капюшона. • Заказать в специализированной мастерской печать контрастного рисунка с надписью на переднем джемпера. • Наложить эмблему изнаночной стороной на лицевую сторону правой части переда. Настрочить в край.






**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.**



## 25 ДЖЕМПЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- на 2 года
- на 3 года
- на 4 года
- на 5 лет



Длина по средней линии спинки джемпера:  
32 (33,5-34,5-35) см

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

• 45 см (2/3 года), 50 см (4 года/5 лет) эластичного джерси в горизонтальную полоску, ширина – 140 см • 45 (50-55-60) см эластичного джерси в горошек, ширина – 140 см • 10 см эластичного джерси в тон основного материала, ширина – 140 см • 1 плоская жемчужная бусина в тон (на термоклейкой основе), диаметр – 5 см • нити двух цветов по расцветке материала

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

трикотаж, синель, флис (эластичные).

**ЛЕКАЛА**

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, В, С, D.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| СПИНКА                      | 1                          |
| ПЕРЕД                       | 2                          |
| КОРОТКИЙ РУКАВ              | 4                          |
| ДЛИННЫЙ РУКАВ               | 3                          |
| ОБОРКА НИЗА ПЕРЕДА И СПИНКИ | A = 31 (32-33-34) X 3,5 CM |
| ДЕТАЛЬ ДЛЯ ПРАВОГО БАНТИКА  | B = 20 X 2,5 CM            |
| ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ         | C = 37 (38-39-40) X 2 CM   |
| ОКАНТОВКА КОРОТКОГО РУКАВА  | D = 21 (22-23-24) X 2 CM   |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб (основной материал – кромками к центру), разложить лекала деталей (кроме лекала детали С и дважды лекала детали 4, которые разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2 см на подгибы. Выкроить без припусков нижний срез короткого рукава, горловину, деталь для бантика и нижний срез оборки.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Вышить гладью ниткой светлого цвета бантик в верхней части левой стороны переда. Затем выполнить контур рисунка ниткой темного цвета. В середине бантика установить жемчужную бусину на термоклейкой основе. • По разметке отделать декоративной строчкой перед (см. фото). • Обработать плечевые швы. • Окантовать горловину окантовкой горловины (С). • Сосборить срез низа коротких рукавов. • Окантовать нижний срез коротких рукавов окантовкой (D). • Наложить каждый короткий рукав изнаночной стороной вниз на лицевую сторону длинного рукава и зафиксировать. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. • Обработать боковые швы и нижний шов рукавов. • Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону двойной строчкой. Стачать оборку низа (А) в кольцо. Обработать нижний срез коротким декоративным зигзагом. Подложить оборку под подогнутый низ изделия и настрочить сквозной двойной строчкой. • Обметать срезы детали для бантика (В) коротким декоративным зигзагом. Завязать бантик и пришить к переду (см. фото).



## 26 БЕРМУДЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- на 2 года
- на 3 года
- на 4 года
- на 5 лет



Длина по боковому шву от линии талии: 27,5 (29,5-31,5-33,5) см

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

• 80 см (2/3 года), 90 см (4 года/ 5 лет) эластичного в поперечном направлении хлопкового бархата шириной 140 см • 25 см хлопкового



атласа в тон, ширина – 140 см • 25 см хлопка в тон, ширина – 140 см • 80 см хлопковой косой бейки в тон, ширина – 1 см • 40 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 1,7 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 8 см • 3 пуговицы в тон, диаметр – 20 мм • 2 прозрачные пуговицы по размеру петель эластичной тесьмы (приблизительный диаметр – 15 мм)

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовая ткань), бумазая, габардин (эластичные в поперечном направлении).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей В, С, D, E, G.

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА                             | 5                                  |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА                           | 6                                  |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 7                                  |
| КЛАПАН ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА               | 8                                  |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ                     | А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7  |
| ПОЯС                                         | В = 65,8 (67,4-69-70,6) X 4,5 CM   |
| КУЛИСКА ПОЯСА                                | С = 22,3 (22,9-23,5-24,1) X 9 CM   |
| ОТВОРОТ (МАНЖЕТА)                            | Д = 41,1 (42,3-43,5-44,7) X 5,5 CM |
| ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЯС                            | Е = 108,4 (109,2-110-110,8) X 7 CM |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ               | Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6  |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ              | Г = 6 X 9,5 CM                     |


#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (половину лекала детали В – на атласе; кроме лекал деталей В, F и G, которые разложить на бархате в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Наложить изнаночной стороной вниз каждый бочок переда (А) на лицевую сторону соответствующего бочка переда с подкладкой кармана (7) и настроить по внутреннему срезу зигзагообразной строчкой. • На передней половинке бермуд выполнить карман с отрезным бочком. • Наложить клапаны (8) из атласа на клапаны из бархата. Обтачать по боковым и нижней сторонам. Вывернуть, выправить швы, приутюжить и проложить строчку по краям клапанов (7 мм). • Стачать средние срезы задних половинок бермуд. Проложить по шву двойную строчку. Также обработать средние срезы (до застежки) передних половинок изделия. • Выполнить застежку с подкройной обтачкой на мужскую сторону. • Обработать боковые швы. С лицевой стороны проложить строчку в край от среза талии до уровня линии бедер (приблизительно на расстоянии 15 см). Обработать шаговые швы. • Обработать боковые срезы кулиски (С) швом вподгибку. • На лицевую сторону бермуд наложить кулиску лицевой стороной вниз (от кармана до кармана), уравнивая срез талии на бермудах и продольный срез кулиски, приметать. Поверх кулиски таким же образом приметать пояс (В) из основного материала. Притачать сквозной строчкой к бермудам пояс и кулиску. Заутюжить шов притачивания на пояс. Уравнивая верхние срезы пояса и кулиски и зафиксировать. • На боковых линиях атласного пояса обметать вертикальные петли (2 см) для вдевания эластичной тесьмы. Окантовать открытый срез атласного пояса косой бейкой. На лицевую сторону притачанного пояса наложить атласный пояс, обтачать боковые и верхнюю сторону, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Закрепить в шов притачивания пояса внутренний окантованный край атласного пояса. • Вдеть эластичную тесьму в пояс, продевая через петли. Пришить пуговицы на внутренней стороне пояса по краям эластичной тесьмы на расстоянии 2 см от петель. Петли эластичной тесьмы надеть на пуговицы. • Сложить пополам декоративный пояс (Е). Обтачать по контуру (концы обтачать на угол), оставляя открытым участок для вывертывания. Вывернуть, выправить швы, приутюжить. Подшить открытый участок пояса потайными стежками. Вдеть декоративный пояс в кулиску. • Стачать отвороты (D) низа бермуд в кольцо. Притачать отвороты к нижнему срезу бермуд (шов стачивания отворота совпадает с шаговым швом). Заутюжить припуски наверх. Перегнуть отвороты по линии разметки и прикрепить внутренний срез отворотов в шов притачивания. Отогнуть отвороты на лицевую сторону и прикрепить вручную их верхние края к бермудам. • Обметать петлю на левом краю пояса. Пришить пуговицу на правом краю пояса. • Закрепить клапаны, пришив пуговицы.


БАРХАТ



АТЛАС



ХЛОПОК



## 27 КУРТКА-БОМБЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

#### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет  
 — — — — — на 10 лет  
 — — — — — на 11 лет  
 — — — — — на 12 лет



Длина по средней линии спинки куртки:  
 50 (51,5-53-54,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,15 (1,20-1,30-1,35) м легкого трикотажного полиэстера шириной 140 см • 40 см легкого трикотажного полиэстера в резинку 1/1, ширина – 140 см • 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 50 (51-53-54) см • серебряная нить для вышивания

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, легкий флис, синель.

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, D, E, F, G.

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| КОКЕТКА СПИНКИ             | 1                                                                        |
| СПИНКА                     | 2                                                                        |
| БОЧОК СПИНКИ               | 3                                                                        |
| КОКЕТКА ПЕРЕДА             | 4                                                                        |
| ПЕРЕД                      | 5                                                                        |
| БОЧОК ПЕРЕДА               | 6                                                                        |
| РУКАВ                      | 7                                                                        |
| СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДА | А = 15 X 6,5 CM                                                          |
| ПОДБОРТ                    | В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ 4 И 6 |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА          | С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ 4 И 6 |
| ОБТАЧКА КАРМАНА            | Д = 4 X 10 CM                                                            |
| ПОЯС                       | Е = 15 X 29 (30,5-32-33,5) CM                                            |
| ВОРОТНИК                   | Г = 16 X 34 (34,8-35,6-36,4) CM                                          |
| МАНЖЕТА                    | Г = 15 X 17 (18-19-20) CM                                                |



## ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали С; кроме лекала детали F, которое разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Притачать соответствующие бочки (3, 6) к переду и спинке и настрочить швы в край.
- На указанных отрезках собрать верхние срезы переда и спинки до размера соответствующих кокеток (1, 4).
- Притачать спинку и перед к соответствующим кокеткам, как было выполнено при притачивании бочков, заутюживая припуски на кокетки.
- Вышить в левой части кокетки переда Ваше имя серебряной нитью.
- На переде куртки выполнить *прорезные карманы с одной обтачкой*.
- Обработать плечевые швы.
- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки.
- Обработать нижний шов рукавов и боковые швы.
- Втачать одну сторону воротника (слегка растягивая воротник) в горловину изделия, а другую – в горловину подбортов.
- Притачать средние части пояса переда (А) к поперечным срезам пояса (Е). Заутюжить припуски на обтачку низа. Притачать одну сторону полученной детали пояса к нижнему срезу переда и спинки, а другую – к нижнему срезу подбортов.
- Приметать части застежки-молнии к бортам, развернув их звеньями к боковым швам. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и подборта, уравнивая срезы, швы, контрольные знаки, и обтачать срезы бортов, концов воротника и передние концы пояса, втачивая застежку-молнию. Вывернуть, выправить швы. Проложить отделочную строчку по бортам куртки на расстоянии 7 мм.
- Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону. Растягивая, притачать открытый срез обтачки в шов притачивания. Аналогично обработать открытый срез воротника.
- Стачать манжеты в кольцо. Сложить манжеты пополам лицевой стороной внутрь. Притачать оба среза манжет к срезам низа рукавов, растягивая манжеты.


ТРИКОТАЖНЫЙ ПОЛИЭСТЕР

ALTEZZA cm 140



ТРИКОТАЖНЫЙ ПОЛИЭСТЕР В РЕЗИНКУ 1/1

ALTEZZA cm 140



## 28 САРАФАН ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— на 9 лет  
— на 10 лет  
— на 11 лет  
— на 12 лет



Длина по средней линии спинки САРАФАНА ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 42,5 (43,5-44,5-45) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,20 (2,25-2,30-2,35) м легкого вельвета в мелкий рубчик из смесового хлопка в горошек, ширина – 150 см • 5 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сукно, ткань в елочку или ткань саржевого переплетения, ткань в гусиную лапку, ткань в клетку «Принц Уэллский».

### ЛЕКАЛА


Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, В, С и D.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| СПИНКА САРАФАНА   | 8                                |
| БОЧОК СПИНКИ      | 9                                |
| ПЕРЕД САРАФАНА    | 10                               |
| БОЧОК ПЕРЕДА      | 11                               |
| ОБОРКА НИЗА       | 12                               |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ | A = 48 (48,7-49,4-50,3) X 1,5 CM |
| ОБТАЧКА ПРОЙМЫ    | B = 35 (36,5-38-39,5) X 1,5 CM   |
| РЮШИ ПЕРЕДА       | C = 4 X 30 CM                    |
| РЮШИ ОБОРКИ НИЗА  | D = 5 X 50 (52-54-56) CM         |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (четыре раза лекала деталей 12 и D; кроме лекал А и С, которые разложить на материале в разворот), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2 см на подгиб низа оборки низа изделия. Выкроить без припусков продольные срезы рюшей.

ALTEZZA cm 150






## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обрезать левую часть спинки сарафана по линии разметки на среднем срезе (срез застежки спинки сарафана), добавляя 1 см на припуски. ● Притачать бочки (9, 11) к соответствующим срезам переда и спинки сарафана. С лицевой стороны проложить по швам строчку в край. ● Стачать средние срезы двух частей переда и настрочить шов в край. ● Соединить части спинки до застежки. ● Обработать плечевые швы. ● Отогнуть цельнокроенные припуски застежки спинки на лицевую сторону. Сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку горловины (А), накладывая края обтачки на цельнокроенные припуски застежки. Притачать обтачку, с одновременным обтачиванием уступа застежки. Подрезать припуски горловины. Отогнуть припуски застежки с обтачкой на изнаночную сторону. Настрочить внутренний край обтачки. ● Обработать проймы по аналогии с обработкой горловины. ● Обработать боковые швы. ● Стачать средние и боковые срезы частей оборки (12). Обработать нижний срез оборки швом вподгибку. ● Притачать оборку к нижнему срезу сарафана, совмещая средние и боковые швы. ● Обработать внешние срезы рюша коротким декоративным зигзагом. ● Сосборить рюши переда (С) до размера, обозначенного на переднем сарафана. Наложить изнаночной стороной вниз рюши на лицевую сторону переда сарафана по разметке и настрочить. ● Стачать части рюша оборки низа (D) в кольцо. Обработать внешние срезы рюша оборки низа (D) коротким декоративным зигзагом. Сосборить рюш. Притачать рюш к изделию, прокладывая строчку в шов притачивания оборки. ● Обметать по разметке на левой стороне спинки сарафана петли. Пришить на правой стороне пуговицы.

## 29 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года  
— на 3 года  
— на 4 года  
— на 5 лет



Длина по средней линии спинки жакета:  
29 (30-31-32) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 45 см (2/3 года), 55 см (4 года/5 лет) однотонного эластичного шерстяного трикотажа шириной 140 см ● 1,15 (1,20-1,25-1,30) м шерстяного трикотажа в резинку 1/1 с эластичным краем, ширина – 2,5 см ● 2,70 (2,75-2,80-2,85) м шерстяного трикотажа в вертикальную резинку 1/1 с обработанными краями, ширина – 2 см (завязки и обтачки бортов и горловины) ● 40 см эластичного шнура (шляпной резинки) диаметром 3 мм

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, флис (эластичные).

**ВНИМАНИЕ!** Эта модель может быть связана вручную или на вязальной машине.

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей.

|        |    |
|--------|----|
| СПИНКА | 10 |
| ПЕРЕД  | 11 |
| РУКАВ  | 12 |


#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. ● Отрезать куски трикотажа в резинку с эластичным краем, добавляя 1 см на припуски: кусок длиной 22 (23-24-25) см для обтачки низа спинки, два куска по 24 (25-26-27) см для обтачки низа переда, два куска по 15,2 (15,6-16-16,4) см для обтачки низа рукавов. ● Притачать, слегка растягивая, соответствующие обтачки к нижним срезам переда, спинки и рукавов. ● Отрезать, подогнав по размеру, два куска эластичного шнура. Мы советуем: 13,4 (14,2-15-15,8) см. Продеть эластичный шнур через петли в обтачку нижнего среза рукавов. Закрепить шнур у боковых срезов обтачек. ● Обработать боковые швы и нижние швы рукавов, оставляя открытый участок в правом боковом шве для продевания завязки. Обра-


ботать края открытого участка швом вподгибку. ● Наложить на борта отрезки трикотажной полосы с обработанными краями (по размеру среза борта). Настрочить строчкой в край. Отогнуть полосы на изнаночную сторону и прикрепить их подогнутые нижние срезы к нижнему краю обтачки низа. ● Аналогично обработать горловину изделия, оставляя с левой стороны переда завязку длиной 78 (79-80-81) см, а с правой стороны переда завязку длиной 64 (64,5-65-65,5) см. При желании можно настрочить внутренний край трикотажной полосы или пришить его вручную потайной строчкой.



## 30 ДЖЕМПЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года  
— на 3 года  
— на 4 года  
— на 5 лет



Длина по средней линии спинки джемпера:  
37 (38,5-40-41,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (2/3 года), 1 м (4 года/5 лет) однотонного эластичного хлопкового джерси шириной 140 см ● 15 см атласа в тон, ширина – 140 см  
**ДЛЯ ОТДЕЛКИ:** купить по Вашему выбору стразы на термоклейкой основе, перламутровые бусины на термоклейкой основе, блески (пайетки) и серебристые бусины цилиндрической формы для украшения надписи, печать которой на переднем джемпера можно заказать в специализированной мастерской

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, флис (эластичные).

#### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника лекала детали А.

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА                   | 16                                                                  |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ | 17                                                                  |
| ПЕРЕД                    | 18                                                                  |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА | 19                                                                  |
| РУКАВ                    | 20                                                                  |
| ДЕТАЛЬ ДЛЯ БАНТИКА       | А = 49 (49,5-50-50,5) X 7 CM;<br>БОКОВЫЕ СРЕЗЫ СРЕЗАТЬ В ФОРМЕ УГЛА |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

**ВНИМАНИЕ!** Для джерси следуйте схеме согласно выбранному возрасту.

На материалах, сложенных в сгиб (джерси – кромками встык), разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 17 и 19), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2,5 см на подгиб низа.



#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать плечевые швы. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукавов) в проймы, совмещая контрольные знаки. ● Обработать боковые швы и нижний шов рукавов. ● Застрочить подгиб низа двойной строчкой. ● Отрезать 14 см от детали для бантика (А) – получена левая часть бантика. Сложить пополам каждую деталь для бантика. Стачать по продольной и фигурной стороне, вывернуть, приутюжить. ● Обметать петли по разметке на внешней стороне обтачки горловины переда (19). Стачать плечевые срезы всех частей обтачки горловины переда и обтачки горловины спинки. Наложить внутреннюю обтачку горловины на внешнюю обтачку горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть, выправить






шов, приутюжить. Вдеть детали бантика через петли. Прикрепить их к плечевым швам обтачки. Завязать бантик. ● Притачать совмещенные припуски обтачки к срезу горловины. ● В специализированной мастерской заказать печать надписи по Вашему выбору на переднем джемпера. Затем украсить надписи, установив блестящие, цилиндрические бусины, стразы и перламутровые бусины на термоклеякой основе.



## 31 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года  
— на 3 года  
— на 4 года  
— на 5 лет



Длина юбки по средней линии заднего полотнища: 22,5 (24,5-26,5-28,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 (75-85-90) см смесовой шерсти в горошек, ширина – 140 см ● 50 см (2/3 года), 55 см (4 года/5 лет) смесового хлопка в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 15 см атласа в тон, ширина – 140 см ● 40 см эластичной тесьмы шириной 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 12 см

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

костюмный материал в мелкую белую полоску, материал в гусиную лапку, ткань в клетку «Принц Уэльский», бархат, габардин.

### ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей В, С, D, E.

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| КОКЕТКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА                     | 13                                 |
| ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ                              | 14                                 |
| БОЧОК ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА                       | 15                                 |
| ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ                            | 16                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА + ПОДКЛАДКА КАРМАНА | 17                                 |
| ПОДКЛАДКА КОКЕТКИ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА           | 18                                 |
| ПОДКЛАДКА КОКЕТКИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА         | 19                                 |
| ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА         | 20                                 |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА                             | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16 |
| ПОЯС                                          | B = 27 (27,8-28,7-29,5) X 7 CM     |
| ШЛЕВКИ                                        | C = 28 X 2,5 CM                    |
| ОБТАЧКА НИЗА ЮБКИ                             | D = 35 (36-37-38) X 4 CM           |
| ЛЕНТА                                         | E = 58,6 (59,4-60,2-61) CM         |


### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 20; кроме лекала детали С, которое разложить на материале в разворот), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать соответствующие бочки (15) к заднему полотнищу, швы настрочить (8 мм). ● Притачать кокетку (13) к заднему полотнищу юбки. Заутюжить припуски на кокетку и настрочить швы (8 мм). ● На переднем полотнище выполнить карманы с отрезным бочком. ● Стачать средние срезы двух частей заднего полотнища до застежки. ● Заложить в указанном направлении складки переднего полотнища. Затем с лицевой стороны проложить строчку на расстоянии 8 мм от шва. ● Стачать средние срезы двух частей переднего полотнища, шов настрочить. ● Обработать боковые швы. С лицевой стороны проложить по швам строчку в край. ● Сосборить нижний срез юбки до размера обтачки низа (D). ● Притачать один продольный срез пояса к верхнему срезу юбки. Заутюжить припуски на пояс. ● Выполнить на заднем полотнище юбки застежку-молнию, притачанную на машине (застежка переходит на пояс). ● Соединить средние и боковые срезы подкладки кокетки (18, 19), оставляя участок застежки открытым. Притачать к нижнему срезу подкладки кокетки подкладку переднего/заднего полотнища юбки (20). ● Вывернуть юбку на изнаночную сторону. Надеть подкладку изнаночной стороной на изнаночную сторону юбки из основного материала. Выполняя посадку, сметать нижние срезы и срезы по талии. Подогнуть припуски отрезка для застежки на подкладке. Потайными стежками подшить припуски к лентам застежки-молнии. ● Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам внутренней стороны пояса. Разрезать эластичную тесьму на два куска по 14,8 (15,2-15,6-16) см. Наложить каждый кусок (один – по правой стороне, другой – по левой стороне) от среднего среза пояса на заднем полотнище до уровня средней шлевки на переднем полотнище. Настрочить концы тесьмы на внутреннюю сторону пояса. Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону юбки и настрочить продольный край пояса в шов притачивания, одновременно закрепляя подкладку. Вручную подшить боковые края пояса к лентам застежки-молнии. ● Стачать в кольцо обтачку низа. Притачать к срезу низа юбки, объединенной с подкладкой, одну сторону обтачки. Вторую сторону обтачки перегнуть на изнаночную сторону и настрочить ее продольный край (обметанный или подогнутый) в шов притачивания. ● Обработать шлевки и настрочить их на изделие по разметке. ● Сложить пополам ленту (E). Обтачать по внешнему контуру, обрабатывая поперечные края в виде угла и оставив отверстие в шве для вывертывания. Вывернуть деталь на лицевую сторону. Подшить потайными стежками открытый участок. Вдеть ленту в шлевки пояса. Завязать бантом.


СМЕСОВОЙ ШЕРСТИ  
ALTEZZA cm 140



СМЕСОВОГО ХЛОПКА  
ALTEZZA cm 140



АТЛАСА





## Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

### Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

### Цельнокроенная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.




Рис. 1




Рис. 2

### Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.




Рис. 1




Рис. 2

### Потайная застежка с цельнокроенной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки равным утроенной ширине планки плюс припуск на шов равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна  $3 \times 3 + 1 = 10$  см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

### Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2). Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4