


1 ЖАКЕТ стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




2 БРЮКИ стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




3 ПЛАТЬЕ стр. 3

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■




4 ЖАКЕТ стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




5 ЛЕГИНСЫ стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



6 БЛУЗКА стр. 5

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




7 БРЮКИ стр. 5

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




8 БЛУЗКА стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



9 ПЛАТЬЕ стр.

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




10 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




11 ПАЛЬТО стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



12 ЮБКА стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




13 ПЛАТЬЕ стр. 9

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




14 ТОЛСТОВКА стр. 10

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■




15 ЮБКА стр. 10

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■




16 КУРТКА стр. 11

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




17 ЮБКА стр. 11

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■



18 ЮБКА стр. 12

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом

19 БЛУЗКА стр. 13


размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

**20 ПАЛЬТО** стр. 14


размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

**21 ТОП** стр. 15

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

**22 БРЮКИ** стр. 15


размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

**23 ПЛАТЬЕ** стр. 15


размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

**25 ЛЕГИНСЫ** стр. 16


размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

**26 ПЛАТЬЕ** стр. 17


размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

**24 ПАЛЬТО** стр. 16


размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

**27 БОЛЕРО** стр. 18


размеры на 3/4/5/6 лет ■ ■ ■

**28 БЛУЗКА** стр. 18


размеры на 3/4/5/6 лет ■ ■ ■

**29 ЮБКА** стр. 18

размеры на 3/4/5/6 лет ■ ■ ■

**30 КУРТКА** стр. 19


размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■

**31 ЮБКА** стр. 19


размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■

**32 ПЛАТЬЕ** стр. 19


размеры на 3/4/5/6 лет ■ ■ ■

**33 ПЛАТЬЕ** стр. 20

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■ ■

**34 ЖИЛЕТ** стр. 20

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■ ■

**35 БЛУЗКА** стр. 21

размеры на 3/4/5/6 лет ■ ■ ■

**36 ЮБКА** стр. 21


размеры на 3/4/5/6 лет ■ ■ ■

**37 ЖАКЕТ** стр. 22


размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**38 БРЮКИ** стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**39 ЖАКЕТ** стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**40 БРЮКИ** стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как перенести лекало детали


1 Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

Мод. 10 зеленый контур:	размер 40	-----	Мод. 22 зеленый контур:	размер 40	-----
	размер 42	-----		размер 42	-----
	размер 44	-----		размер 44	-----
	размер 46	-----		размер 46	-----

2 К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (А, В, С, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




3 Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




5 Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



4 На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ПЕРЕНЕСТИ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ



6 Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно перенести все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

--- участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

←→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

▲▲ точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует перенести обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

→ направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●→ направление, в котором закладывается припуск складки.

— место расположения и размер петли или кармана.

○ место пришивания пуговицы.

Словарь терминов

Abbottonatura	— застежка на петли и пуговицы
Altezza	— ширина
Alto	— верх
Aperto	— открытый, не подлежащий обработке
Apertura	— передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	— наклеивание, прикрепление
Appoggio	— наложение детали поверх другой детали
Arriccare	— соборить
Bordo	— прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	— кулиса для вставки косточки
Cappuccio	— капюшон
Centrale	— средний, центральный
Centro dietro intero	— середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	— средний срез спинки или задней части
Coulisse	— кулиса
Cucire	— строчка, шить
Davanti	— перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	— правый, правая
Dietro	— спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	— направление долевой нити
Doppio intero	— сгиб
Elastico	— растягивающийся, эластичный
Finachino	— бочок бокового кармана
Fianco	— боковая часть, бочок
Fodera	— подкладка
Fondo	— низ
Impuntura	— строчка
Inizio	— начало
Inserire (ins.)	— вставить, продеть
Intero	— сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	— застежка-молния
Lato	— сторона, край
Lato rimagliato	— обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	— язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	— рукав
Manichino	— короткий рукав
Metatura	— метраж
Molleggiare	— выполнить посадку
Motivo applicazione	— аппликация
Orlo	— подгиб
Paramontura	— внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроенный припуск и др.)
Parte	— часть
Passante	— шлевка
Piegare	— согнуть
Pateletta	— клапан (кармана)
Pelo	— мех, ворс
Qui	— тут, здесь
Sacchetto tasca	— подкладка кармана
Scalfo	— пройма
Scollo	— горловина
Secondo	— второй
Sinistro (sinistra)	— левый, левая
Sopracollo	— верхний воротник
Sottocollo	— нижний воротник
Spacco	— прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	— плечо
Tagliare	— разрезать, надсечь
Tasca	— карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	— маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	— выстегивание

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.



ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуск шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроенная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроенная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуск шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуск шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивать срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосу для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полоски, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.




КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подвороте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).




НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли либо установить бочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия в изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).



КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками. Застрочить незастроченный участок кулиски (В). Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.




КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.
- Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.
- Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.

На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками сверху (немного ниже среза горловины) и в низу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подворотов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подворотов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наматывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В). Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.



1 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48



Длина по средней линии спинки:
54 (55,5-57-58,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м эластичного полиэстерового однотонного джерси, выстеганного ромбами, ширина – 150 см ● 30 см подкладки в тон, ширина – 90 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон с крупными металлическими звеньями, длина – 46 (47,5-49-50,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

стеганый материал на подкладке, неопрен, плюш, двухслойное трикотажное полотно, шенилл (вид жаккардовой ткани); искусственная кожа (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

СПИНКА	9
ПЕРЕД	10
БОЧОК СПИНКИ	11
БОЧОК ПЕРЕДА	12
РУКАВ	13
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = 15 X 4 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали С, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см, добавить по 1,5 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать боочки к срезам частей спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на середину деталей. ● На части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить обтачку пополам изнаночной стороной внутрь, приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 1 см, помня, что обтачка будет сформирована после выворачивания; продолжить как в инструкции; после того как обтачка будет сформирована, настрочить в край шов притачивания обтачки; стачать срезы подкладки кармана; с лицевой стороны настрочить в край верх входа в карман, прошивая все слои. Закрепить поперечные края входов в карманы обметочными стежками.


● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и подборта. Заутюжить припуски на спинку. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● По разметке наложить подборт с обтачкой горловины спинки на части переда. Обтачать нижние срезы. Выполнить шов горловины. Отогнуть подборт с обтачкой на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа. ● Подогнуть внутрь припуски срезов бортов изделия и подборов. Вложить между ними ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого борта. Вывернуть. Настрочить на расстоянии 1 см, продолжая строчку и по горловине изделия. ● Застрочить двойной строчкой подгиб низа изделия и низа рукавов.



2 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48



Длина по боковой линии от линии талии:
109,5 (111-112,5-114) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м легкого эластичного шерстяного твида с контрастным переплетением, ширина – 150 см ● 15 см твида более темного оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 140 см ● 15 см клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см ● 4 пуговицы под перламутр, диаметр – 20 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТВИДУ:

твил, сукно в мелкую полоску, материал с рисунком «гусиная лапка», материал в клетку «Принц Уэльский», габардин, буклированная шерсть, креп-сатин, атлас, бархат (легкие и эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТВИЛУ:

двойной креп, фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), габардин, буклированная шерсть, креп-сатин, атлас, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7+7A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА БОКОВОГО КАРМАНА	9
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	10
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	11
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. На твиле, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 10 и 11, как на твиле. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать вытачки на задних половинках брюк. Заутюжить от середины детали. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман строчкой на расстоянии 8 мм. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● Выполнить средние срезы задних и передних половинок изделия. Разутюжить припуски. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Выполнить шаговые швы одной строчкой. ● Стачать правый боковой срез частей пояса. Разутюжить припуски. ● Притачать внешнюю часть пояса к верхнему срезу изделия. Заутюжить обработанные припуски наверх. Проложить отделочную строчку по нижнему контуру пояса. Обработать зигзагом нижний срез внутренней части пояса. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием,


ШЕРСТЯНОЙ ТВИД

ALTEZZA cm 150



ТВИЛ

ALTEZZA cm 140




данным в Справочнике по шитью, от середины пояса до контрольного знака. Отогнуть пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски пояса на участке застежки-молнии. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии, к припускам правого бокового шва изделия и к припускам шва по средней линии изделия. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить подгиб невидимой машинной строчкой или закрепить потайными стежками вручную. ● Пришить пуговицы вдоль линии входа в карман в соответствии с разметкой.

3 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 45 (46-47-48) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,45 (1,50-1,55-1,60) м однотонного эластичного смесового шерстяного трикотажа, ширина – 150 см ● 45 см эластичного тюля, дублированного искусственной кожей, ширина – 90 см ● 45 см (разм. 38/40), 50 см (разм. 42/44) эластичной тесьмы шириной 2,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

джерси или плюш (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭЛАСТИЧНОМУ ТЮЛЮ:

двойной креп, фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), габардин, буклированная шерсть, креп-сатин, атлас, бархат (эластичные, расшитые или с аппликацией).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника детали А и В.

СПИНКА	1+1A
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	2
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	3
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	4
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	5
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ЛИФА	7
ВСТАВКА ПЛЕЧА/РУКАВА	8
МАНЖЕТА	A = 18 (19-20-21) X 5 CM
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПЕРЕДА	B = 26,5 (27-27,5-28) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Перед раскроем скрепите части искусственной кожи, центруя рисунок на сгибе!


На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов горловины и продольных срезов обтачки горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны спинки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Сосборить обозначенный участок бочка переда лифа с помощью коротких наметочных стежков до размера соответствующего участка верхнего среза переднего полотнища юбки. ● Притачать бочок к верхнему срезу юбки, равномерно распределяя сборку. Заутюжить припуски вниз. ● Притачать центральную часть переда лифа к бочку переда с юбкой, надсесть припуски в углах. Заутюжить обработанные вертикальные припуски к центру, а припуски у основания центральной части – вниз. ● Втачать заднюю и переднюю части рукава в проймы. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Притачать вставку плеча/рукава к срезам задней и передней части рукава, продолжая притачивать ее и к припускам плечевых срезов спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на середину детали. ● При-

ШЕРСТЯНОЙ ТРИКОТАЖ


ALTEZZA cm 150



тачать нижнюю часть рукава к низу верхней части. Заутюжить припуски вниз. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать нижние срезы рукава до размера соответствующих срезов манжеты. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать обтачку горловины в кольцо. Сложить обтачку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и притачать оба среза обтачки к срезу горловины. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить ее внутренний сгиб в край. ● Стачать манжету в кольцо. Разутюжить припуски. Сложить манжету вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче ширины манжеты. Мы советуем 17 (18-19-20) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Вложить в манжету. Сметать верхние срезы манжеты. ● Притачать верхние срезы манжеты к низу рукава, равномерно распределяя сборку. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

ТЮЛЬ, ДУБЛИРОВАННЫЙ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ


ALTEZZA cm 90



4 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки: 51,5 (53-54,5-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 м (разм. 40/42), 1,10 м (разм. 44/46) однотонного шерстяного твила шириной 140 см ● 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) материала с крупным рисунком «гусиная лапка» в тон шириной 150 см ● 1,05 м (разм. 40/42), 1,10 м (разм. 44/46) атласа контрастного цвета (подкладка) шириной 140 см ● 1 застежка-клевант с перламутровой пуговицей, длина в закрытом виде – 17 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТВИЛУ:

диагональ, буклированная шерсть, букле, бархат.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТКАНИ С КРУПНЫМ РИСУНКОМ «ГУСИНАЯ ЛАПКА»:

твил, костюмная ткань, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), узорчатая ткань.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА + РУКАВ	9+9A
ПЕРЕД + РУКАВ	10
ВОРОТНИК	11 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА БОРТА И НИЗА ПЕРЕДА	12
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА НИЗА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	14
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 12), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на твиле, добавить 2 см на складку к средней линии спинки для удобства в движении. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать боковые срезы обтачек борта и низа переда и низа спинки. Разутюжить обработанные припуски. ● Совместить внутреннюю и внешнюю обтачки борта и низа переда и низа спинки. Обтачать по линии низа и краю борта. Вывернуть. Сметать открытые срезы. ● Выполнить плечевые швы, продолжая строчку по средним срезам частей цельнокроеного рукава. Затем выполнить

ШЕРСТЯНОЙ ОДНОТОННЫЙ ТВИЛ

ALTEZZA cm 140



боковые швы и нижний шов рукава. Разутюжить припуски. ● Наложить внешней стороной совмещенные продольные срезы обтачки низа изделия и борта на лицевую сторону срезов бортов и низа и притачать. Заутюжить обработанные горизонтальные припуски вверх, а вдоль края борта – от центра. ● Совместить внутренний и внешний воротники. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать лицевой стороной внутренний воротник в срез горловины с изнаночной стороны. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего воротника. Закрепить в край к припускам втачивания внутреннего воротника. ● Стачать обтачку низа задней и передней части рукава в кольцо, надсечь шов в углах, припуски разутюжить. Сложить обтачку низа вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать обтачку к низу рукава. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Выполнить соединение подкладки с изделием, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Разъединить застежку-клевант: на левой стороне воротника в соответствии с разметкой пришить часть застежки с пуговицей, на правой стороне воротника в соответствии с разметкой пришить часть застежки с петлей.




часть срезы задних и передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 72 (76-80-84) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. ● Стачать пояс в кольцо. Сложить пояс вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Вложить в пояс эластичную тесьму. Притачать совмещенные припуски пояса к срезу линии талии брюк. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить строчкой на расстоянии 5 мм. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Установить заклепки на боковых краях бочков. ● Сложить завязку вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по внешнему контуру (кроме поперечных срезов с одной стороны). Вывернуть. ● По разметке установить люверсы на обтачке вдоль линии разреза. ● Вдеть завязку в люверсы, как на корсете.

6 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46



Длина по средней линии спинки:
56,5 (58-59,5-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м (разм. 40/42), 1,30 м (разм. 44/46) однотонного хлопкового полотна шириной 150 см ● 25 см контрастного хлопкового полупла шириной 140 см ● 15 см клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 плоская эллипсовидная пуговица в точ основного материала, диаметр – 10 x 7 мм (воротник) ● 6 плоских эллипсовидных пуговиц контрастного цвета, диаметр – 10 x 7 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХЛОПКОВОМУ ПОЛОТНУ:

поплин, пике, шандунг (вид чесучи), легкий хлопковый атлас.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:

пике, легкий хлопковый атлас, велюр, шандунг (вид чесучи) (контрастные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

КОКЕТКА СПИНКИ	16
СПИНКА	17
ПЕРЕД	18
РУКАВ	19
ВОРОТНИК	20
МАНЖЕТА	21
А = 28 (29-30-31) X 5 CM	


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 20), как показано на схемах. На клевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 20 и А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы бортов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроенный подборт части переда на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● В указанном направлении заложить складки на спинке. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Совместить внутренний и внешний воротники. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать лицевой стороной

ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО
ALTEZZA cm 150



ХЛОПКОВЫЙ ПОПЛИН ЧЕРНОГО ЦВЕТА



5 ЛЕГИНСЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по боковой линии от линии талии:
103 (104,5-106-107,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) однотонного эластичного джерси шириной 140 см ● 75 (80-85-90) см эластичной тесьмы шириной 4,5 см ● 16 металлических люверсов, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, шенилл (вид жаккардовой ткани) (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	16+16А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	17+17А
ОБТАЧКА РАЗРЕЗА НИЗА БРЮК	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 17
ЗАВЯЗКА РАЗРЕЗА НИЗА БРЮК	В = 45 X 2 CM
ПОЯС	С = 47,5 (49,5-51,5-53,5) X 7 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали В), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа леггинсов и обтачки разреза.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы до участка разреза. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк и разутюжить около разреза. ● По разметке наложить обтачку разреза низа брюк лицевой стороной на изнаночную сторону изделия. Выполнить швы вдоль линии разреза. Подрезать припуски в углах. Подогнуть обтачку на лицевую сторону. Подогнуть припуски открытых срезов обтачки внутрь. Закрепить припуски к задней и передней половинке брюк потайными стежками вручную. ● Ста-



продублированный воротник в срез горловины с изнаночной стороны. Заутюжить припуск наверх. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуск открытого среза непродублированного воротника. Закрепить в край к припускам втачивания продублированного воротника. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сосборить обозначенный участок оката рукава с помощью коротких наметочных стежков до размера соответствующего участка среза проймы. Аналогично собрать срезы низа рукавов до размера манжет. ● Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. Обработать совмещенные припуски. ● Стачать манжету в кольцо. Притачать манжеты к низу рукавов, как было сделано для воротника. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке обметать петли на правой части переда и на правой стороне воротника. Пришить пуговицы на левой части переда и на левой стороне воротника в соответствии с петлями. ● В специализированной мастерской заказать печать рисунка в виде брызг и полос на левом плече переда и спинки. В качестве альтернативы можно нанести такой же рисунок золотой краской или специальными фломастерами для ткани.

7 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по боковой линии от линии талии:
95 (96,5-98-99,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) однотонного эластичного хлопкового атласа, ширина – 150 см ● 20 см хлопкового полотна в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 1 застежка-молния с крупными металлическими звеньями в тон, длина – 9 см ● 2 застежки-молнии с крупными металлическими звеньями в тон, длина – 10 см ● 1 металлическая лакированная пуговица «гвоздик», диаметр – 18 мм ● 9 металлических лакированных заклепок, диаметр – 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), диагональ, фламандское полотно, шандунг (вид чесучи), сукно, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В и Е.

КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	8
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9А
ЗАДНИЙ КАРМАН	10
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	11+11А
ПОЯС	12
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	13
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = 10 X 7 CM
БОЧОК	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ШЛЕВКИ	Е = 40 X 2 CM
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Ф = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 12). Лекала деталей А, В, Д и Е разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия и на подгиб задних карманов и 1,5 см на подгиб маленького правого переднего кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок изделия обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. С лицевой стороны настрочить в край. ● Притачать кокетки задних половинок изделия к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь 1 см припуска и закрепить с изнаночной стороны обметочными стежками вручную. ● Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. Затем проложить вторую строчку: в верхней части кармана на расстоянии 1 см, постепенно уменьшая расстояние к низу до 5 мм. ● Обработать подгиб маленького правого переднего кармана, как было сделано для заднего кармана. ● Изнаночной стороной наложить по разметке маленький карман на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуски вертикальных срезов кармана. Застрочить аналогично строчке на заднем кармане. Приметать нижний срез маленького кармана к срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую


сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагом, а затем – обычной строчкой. Таким же образом наложить обтачку переднего кармана на подкладку переднего кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагом, а затем – обычной строчкой. ● На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман двойной строчкой, расширяющейся к боковому шву аналогично строчке на заднем кармане. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам изделия. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить прямой строчкой. ● На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая шов притачивания обтачки правой стороны застежки строчкой в край, а внутренний контур обтачки правой стороны застежки – двойной строчкой. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки изделия. Настрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы до участков разреза. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 14 см) в край. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделывать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Совместить внешний и внутренний пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке, добавляя на припуски, обрезать правые части поясов. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по контуру. Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Отогнуть шлевки наверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. Аналогично закрепить низ шлевок. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Заутюжить припуски на участке разреза на изнаночную сторону, подрезая их в углах у основания. Снизу подколоть ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были видны. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков с каждой стороны разреза. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по контуру разреза. ● Обметать по разметке петлю на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой стороне пояса в соответствии с петлей. ● Укрепить углы передних и задних карманов, установив заклепки.

ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО



ЭЛАСТИЧНЫЙ ХЛОПКОВЫЙ АТЛАС

ALTEZZA cm 150



8 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по средней линии спинки:
72,5 (74-75,5-77) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м однотонного эластичного креп-саatina из чистого шелка, ширина – 150 см ● 20 см клевого прокладочного материала, ширина – 140 см ● 3 перламутровые пуговицы в тон, диаметр – 10 мм


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, жатка ИЛИ прозрачные: шифон, вуаль, жоржет и органза (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

СПИНКА	7
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	8
ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	9




СТОЙКА	10
ВОРОТНИК	11
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	12
РУКАВ	13
МАНЖЕТА	14
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	A = 3 X 0,5 CM
ОБТЯЖКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	B = 8 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! Для этой модели в качестве лицевой стороны используйте матовую сторону креп-сатина. На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 10, 11 и 14). Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схемах. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 11 и 14 (два раза лекала детали 10), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали.
- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Обработать срезы средней линии спинки на участке разреза швом вподгибку.
- Выполнить средний шов спинки *запущивочным швом*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить обработанные припуски налево.
- Заутюжить подгиб низа внутренней части переда на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Таким же образом обработать низ и край борта внешней части переда, формируя внизу угол.
- Наложить правую часть внешнего переда изнаночной стороной на лицевую сторону левой части внешнего переда. Таким же образом совместить части внешнего и внутреннего переда. Сметать совмещенные срезы.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Подготовить и выполнить на рукаве *застежку рукава с планкой*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, обрабатывая внутренний срез застежки обтачкой застежки рукава, сложенной вдоль пополам изнаночной стороной внутрь.
- Заложить складки низа рукавов в указанном направлении. Закрепить строчкой вдоль среза.
- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Обработать нижний срез спинки, как было выполнено для частей переда.
- Подготовить и выполнить *притачные манжеты*, не прокладывая отделочные строчки по контуру манжет.
- Сложить деталь для изготовления навесной петли вдоль лицевой стороны внутрь. Стачать продольные срезы. Подрезать припуски до 7,5 мм. Вывернуть. Отстрочить в край. Сложить деталь, формируя петлю по размеру пуговицы. Приколоть петлю, отогнутую на середине, по разметке к левой задней части стойки и приметать.
- Подготовить и выполнить *воротник с отрезной стойкой*, со следующими изменениями: стачать две детали воротника, не прокладывая отделочных строчек по контуру. Затем стачать средние задние срезы стойки; обтачать детали стойки по контуру. Вывернуть, отогнуть петлю к центру.
- Обметать петли по разметке на передних краях манжет. Пришить пуговицы на задних краях манжет в соответствии с петлями. Пришить пуговицу на правой задней стороне стойки в соответствии с петлей.



9 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 117 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,00 м эластичного тюля с градиентной вышивкой однотонными ветвями и контрастными цветами, повторяющимися каждые 1,5 м, ширина – 90 см ● 55 см (разм. 40/42), 60 см (разм.



44/46) гладкого эластичного тюля в тон, ширина – 150 см ● 2,80 м шерстяного эластичного габардина в тон, ширина – 90 см ● 10 см трикотажного эластичного полотна в резинку 1x1 в тон, ширина – 140 см ● 85 (90-95-100) см атласной ленты в тон, ширина – 1,5 см ● 2,25 (2,30-2,40-2,45) м атласной ленты в тон, ширина – 10 см ● 1 ограниченная плоская пуговица в тон, диаметр – 10 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РАСШИТОМУ И ГЛАДКОМУ ТЮЛЮ:

шифон, органза, кружево (сочетая расшитую ткань с гладкой и с трикотажем для отделки).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), твил, шерстяная ткань, креп-сатин, атлас, бархат (легкие и эластичные).


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D и E.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
КОКЕТКА ПЕРЕДА	2
РУКАВ	3
ВНЕШНЯЯ СПИНКА	4+4A
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	5+5A
ВНУТРЕННЯЯ СПИНКА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4+4A
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5+5A
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	C = 20,5 (21-21,5-22) X 2 CM
ОКАНТОВКА ВЫРЕЗА ЗАСТЕЖКИ КОКЕТКИ СПИНКИ	D = 17 X 2 CM
ОКАНТОВКА ПРИПУСКОВ ВТАЧИВАНИЯ РУКАВА	E = 41,5 (43-44,5-46) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! Раскладывать лекала деталей следует так, чтобы низ лекал внешних переда и спинки платья приходился на часть материала с насыщенной вышивкой. На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (лекало детали D разложить



на трикотаже в разворот), как показано на схеме. Выкроить с припусками на швы по 2 см верхние срезы внутренней спинки и внутреннего переда и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить боковые швы внешних частей платья. Заутюжить припуски на спинку. Аналогично выполнить боковые швы внутренних частей платья. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска атласной ленты шириной 10 см по размеру низа спинки и переда. Стачать ленту в кольцо. Заутюжить подгиб низа внешнего платья на лицевую сторону. Изнаночной стороной наложить атласную ленту на низ лицевой стороны внешнего платья и настрочить вдоль линии низа в край. Настрочить открытую продольную сторону ленты в край. Аналогично подготовить и притачать атласную ленту шириной 10 см по низу рукава, не стачивая ленту в кольцо. ● Заутюжить подгиб низа внутреннего платья на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Для застежки разрезать кокетку спинки по средней линии от линии горловины до контрольного знака. Сложить окантовку застежки спинки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы выреза застежки спинки. ● Наложить части кокеток, отогнутые вниз, лицевой стороной на лицевую сторону частей внешнего платья. Надеть сверху внутреннее платье. Притачать кокетки. Отогнуть внутренние части с кокетками вверх, а припуски вниз. Отрезать, добавляя на припуски, два куска атласной ленты шириной 1,5 см по размеру линии притачивания кокеток, притачать вдоль шва притачивания кокеток к внешнему платью, закрепляя припуски. Отогнуть внутреннее платье вниз. Закрепить свободные края ленты строчкой в край, прошивая все слои. ● Выполнить плечевые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку. ● Окантовать соответствующей окантовкой (С) срез горловины изделия, как было сделано для выреза застежки спинки. ● Выполнить нижний шов рукава. ● Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. Окантовать припуски втачивания рукавов, как было сделано для выреза застежки спинки. ● Выполнить навесную петлю из ниток на левой стороне окантовки горловины. Пришить пуговицу на правой стороне в соответствии с навесной петлей.

10 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 118 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ВНИМАНИЕ! Эта модель выполнена из купонного двухцветного (красно-черного) трикотажа. Если вы не смогли найти такой вид ткани, необходимо приобрести около 45 см черного трикотажного полотна и около 1,45 м красного трикотажного полотна и соединить их, как показано на схеме. ● 1,80 м эластичного ламинированного трикотажного полотна красного цвета с купоном черного цвета, ширина – 160 см ● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м тюля в тон купону (черный) с фестонами и атласной вышивкой в тон, ширина – 150 см ● 80 (85-90-95) см эластичной трикотажной ламинированной тесьмы в резинку 1х1 в тон купону (черный), ширина – 10 см ● 1,10 м эластичного трикотажного подкладочного материала в тон тюлю, ширина – 160 см ● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м кружевной тесьмы с фестонами в тон трикотажной подкладке, ширина – 1 см ● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м ленты из искусственного меха, имитирующего норку, с длиной ворса 2,5-3 см, ширина – 1 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 40 (40,5-41-41,5) см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

джерси с плюшевой или бархатной поверхностью (эластичные, сочетая с эластичной тесьмой и трикотажной подкладкой).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РАСШИТОМУ ТЮЛЮ:

шифон, органза, кружево (эластичные и расшитые, с фестонами).



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С, D и Е.


СПИНКА ЛИФА	13
ПЕРЕД ЛИФА	14
ВНЕШНЯЯ ЮБКА	15+15А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНУТРЕННЯЯ ЮБКА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	В = 23,5 (24-24,5-25) X 2 CM
ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	С = 20 (20,25-20,5-20,75) X 2 CM
ОКАНТОВКА ПРОЙМЫ	D = 22,5 (23,3-24,1-24,9) X 1,5 CM
ПОЯС	E = 34 (36-38-40) X 2 CM
ВНЕШНЯЯ СПИНКА ЛИФА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД ЛИФА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОДКЛАДКА ЮБКИ	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! При раскрое приколоть лекала частей лифа на ламинированном трикотаже, центрируя линию начала купона.


На ламинированном трикотаже, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей А, С и D), как показано на схеме, обращая внимание на цвет. На лицевой стороне расшитого тюля в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала детали 15), центрируя фестоны, низ деталей 15 должен приходиться на фестоны, а низ деталей F и G должен приходиться на фестоны с противоположной стороны, как показано на схеме. На лицевой стороне трикотажной ламинированной тесьмы в разворот разложить два раза лекало детали E), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб кромками встык, разложить два раза лекало детали H, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см, добавить 1 см

РАСШИТЫЙ ТЮЛЬ



ТРИКОТАЖНАЯ ТЕСЬМА

ТРИКОТАЖНАЯ ПОДКЛАДКА




на подгиб низа внутренней юбки. Выкроить без припусков срезы горловины и проймы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Наложить части внешней переда и спинки лифа изнаночной стороной на лицевую сторону переда и спинки лифа из трикотажа. Настрочить в край верхний срез вдоль линии фестонов. Затем сметать оставшиеся открытые срезы всех лифов. ● Сложить окантовку застежки спинки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы застежки частей спинки. ● Соединить две части спинки лифа вдоль средней линии, подколоть снизу, центрируя, застежку-молнию; с лицевой стороны настрочить в край шов притачивания окантовок. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Затем таким же образом стачать боковые срезы внешней юбки, внутренней юбки и подкладки юбки. ● Сложить окантовку горловины пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы горловины, вкладывая с лицевой стороны ленту из искусственного меха. Настрочить открытую продольную сторону ленты в край. ● Стачать окантовку проймы и части лент из искусственного меха в кольцо и обработать проймы, аналогично обработке горловины. ● Подогнуть внутрь припуск низа внутренней юбки. Застрочить прямой строчкой. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок кружевной тесьмы по размеру низа подкладки юбки. Стачать тесьму в кольцо. Надеть тесьму изнаночной стороной на лицевую сторону низа подкладки юбки. Настрочить двойной строчкой. ● Надеть внутреннюю юбку изнаночной стороной на лицевую сторону подкладки юбки. Аналогично надеть внешнюю юбку на внутреннюю. Сметать верхние срезы. ● Стачать детали пояса в кольцо. Притачать верхним срезом пояс к нижнему срезу лифа. Обработать припуски зигзагообразной строчкой. Аналогично притачать нижним срезом пояс к совмещенным верхним срезам юбок.

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 160



11 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина пальто по средней линии спинки: 85,5 (87-88,5-90) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15-2,20-2,25) м смесовой шерстяной ткани с фантазийным двухцветным геометрическим рисунком, ширина — 150 см ● 1,55 м (разм. 40/42), 1,65 м (разм. 44/46) подкладки в тон шириной 140 см ● 1,20 м (разм. 40/42), 1,30 м (разм. 44/46) клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 70 см синтепона для подокатников, ширина — 5 см ● 40 см (разм. 40/42), 45 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы шириной 2,5 см ● 1 катушка эластичных ниток в тон ● 5 металлических пришивных кнопок, диаметр — 25 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шанель (костюмная ткань с переплетением многоцветных нитей), ткань с орнаментом «гусиная лапка», твил, диагональ, букле, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало переда от разметки подборт; лекала подкладки кармана из подкладочной ткани — лекало подкладки кармана от разметки линии входа в карман, лекала спинки и частей рукава — без изменений. Укоротить лекала подкладки спинки, переда и рукавов на 2 см. Начертить в виде прямоугольников детали D и E.

СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД	2+2A
СТОЙКА	3
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	4
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА

ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2+2A
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2+2A
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ОБТАЧКА КАРМАНА	D = 18,5 X 9 CM
ХЛЯСТИК	E = 20,5 (21,5-22,5-23,5) X 18 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 3), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 2, 3, 4, A и D и нижние части лекал 1, 5 и 6 шириной 4 см для дублирования припусков по низу. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● На части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку, приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 2-2,5 мм, помня, что обтачка (4,5 см) будет сформирована после выворачивания. ● Для хлястика отрезать, добавляя на припуски 1 см, кусок эластичной тесьмы чуть короче указанного размера. Мы советуем 31 (33-35-37) см. С изнаночной стороны спинки наложить эластичную тесьму по разметке и притачать, растягивая, вдоль продольных сторон. Закрепить на концах стежками «вперед-назад иголкой». ● Сложить деталь для хлястика вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть, центрируя шов. Наложить хлястик изнаночной стороной на лицевую сторону спинки по разметке и притачать вдоль боковых срезов.

● Выполнить плечевые и боковые швы. Вывернуть. ● Стачать детали нижнего воротника по средней линии. Разутюжить припуски. ● Притачать продублированную стойку к нижнему воротнику, а непродублированную — к верхнему. Разутюжить припуски. ● Втачать верхний воротник в срезы горловины подбортов, а нижний воротник — в срезы горловины изделия. ● Наложить подборт на части переда. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и внешний контур воротника. Отогнуть подборт с верхним воротником на изнаночную сторону. Закрепить припуски втачивания верхнего воротника строчкой к припускам втачивания нижнего воротника на участке горловины переда. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Разрезать на две части синтепон для подокатников. Пришить подокатник к припуску втачивания рукава в пройму так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой. ● Используя эластичную нить, проложить машинную строчку на линии талии подкладки спинки между контрольными знаками. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием. ● С лицевой стороны левой части переда по разметке пришить основание кнопок (с углублением). С изнаночной стороны правой части переда пришить части кнопок (с выступом).

ALTEZZA cm 150



12 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина юбки по средней линии заднего полотнища от линии талии: 47 (48,5-50-51,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 65 см (разм. 40/42), 70 см (разм. 44/46) смесовой шерстяной ткани с фантазийным



двухцветным геометрическим рисунком шириной 150 см • 55 см (разм. 40/42), 60 см (разм. 44/46) подкладки в тон шириной 140 см • 10 см клевого прокладочного материала шириной 90 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 19 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шанель (костюмная ткань с переплетением многоцветных нитей), ткань с орнаментом «гусиная лапка», твил, диагональ, букле, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала заднего и переднего полотнищ юбки, укороченные на 2 см.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	14
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	15
ПОЯС	A = 69 (73-77-81) X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (деталь А разложить на материале в разворот), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. На клею прокладочном материале в разворот разложить лекала детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 3 см на подгиб низа юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанную деталь. ● С изнаночной стороны заднего полотнища юбки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. Обработать разутюженные припуски зигзагом. ● Выполнить аналогично боковые швы полотнища юбки из подкладочного материала. ● Обработать нижний срез подкладки юбки швом вподгибку. ● Притачать внешним срезом пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски вверх. Затем притачать внутренним срезом пояс к верхнему срезу подкладки. Заутюжить припуски вниз. В левом боковом шве юбки с поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Застежка-молния должна доходить до половины ширины пояса. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону вместе с внутренней частью пояса. Подогнуть припуски подкладки с внутренним поясом на участке застежки-молнии. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Закрепить низ внутреннего пояса потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Заутюжить подгиб низа юбки из основного материала на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками.



13 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 53 (54-55-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 50 см (разм. 42/44), 55 см (разм. 46/48) двойного эластичного смешанного (полиэстер + вискоза) крепа однотонного цвета (цвет топленого молока), ширина – 150 см • 1,10 (1,15-1,25-1,35) м двойного эластичного смешанного (полиэстер + вискоза) крепа более темного оттенка (розовый), ширина – 150 см • 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) двойного эластичного смешанного (полиэстер + вискоза) крепа контрастного цвета (черный), ширина – 90 см • 1,05 (1,10-1,15-1,20) м легкого эластичного смешанного кружева (полиэстер + вискоза) контрастного цвета с фестонами, ширина – 90 см
● 30 см подкладки в тон, ширина – 90 см, или небольшой кусок подкладочной ткани для подкладок карманов • 1,20 м (разм. 42/44), 1,30 м (разм. 46/48) репсовой ленты в тон кружеву, ширина – 3 см • 5 см трикотажной тесьмы в тон кружеву для навесной петли, ширина – 90 см • 1 пуговица в тон кружеву, диаметр – 10 мм • 1 застежка-молния в тон, длина – 29 см

ВНИМАНИЕ! Метраж кружева зависит от размера фестонов!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), твил, диагональ, сукно, креп-сатин, атлас, бархат (легкие и эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

тюль; шифон, органза (легкие эластичные расшитые, с фестонами).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА	2
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	3
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ + БОКОВАЯ ЧАСТЬ СКЛАДКИ	4
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ СКЛАДКИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	5
ВНЕШНЯЯ СПИНКА ЛИФА	6 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД ЛИФА	7 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	8
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На розовом крепе, сложенном в сгиб, и крепе цвета топленого молока, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На изнаночной стороне черного крепа в разворот разложить лекала детали 5, как показано на схеме. На кружеве в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала детали 8 так, чтобы получить левую и правую части). Низ лекал внешних перед и спинки лифа должен приходиться на фестоны кружева. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа юбки. Выкроить без припусков срезы горловины и низа рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны спинки и перед лифа обработать вытачки. Заутюжить на спинке лифа от центра, на перед лифа – вниз. ● Выполнить плечевые и правый боковой шов. ● Стачать средние срезы заднего полотнища юбки. ● Притачать продольными сторонами внутреннюю часть складки переднего полотнища юбки к соответствующим срезам боковых частей складок переднего полотнища юбки, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средний срез переднего полотнища юбки от линии талии до знака (кружочек), заложить складки в указанном направлении, центрируя шов и оставляя нижнюю часть складки открытой. Приметать складки к верхним срезам переднего полотнища юбки. Заутюжить ребра складок. ● Притачать часть подкладки кармана из подкладочной ткани к соответствующему срезу входа в карман со стороны переднего полотнища юбки. Подрезать припуски в углах. Заутюжить припуски на подкладку кармана. Настрочить в край. Наложить другую часть подкладки кармана из основного материала на соответствующую притачанную часть подкладки кармана. Стачать срезы частей подкладки кармана, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы юбки, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● Выполнить плечевые и правый боковой шов внешних частей лифа, аналогично частям лифа, не обрабатывая припуски. Подрезать припуски до 5 мм и заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Надеть платье изнаночной стороной на лицевую сторону внешнего лифа. Обтачать по контуру отверстие застежки спинки, надсечь припуски у основания, заутюжить на лиф и настрочить в край. Отогнуть внешний лиф на лицевую сторону. Сметать совмещенные срезы горловины, пройм и левого бокового среза. ● Стачать на коротком участке совмещенные левые боковые срезы лифа и внешнего лифа, оставляя отверстие для застежки-молнии. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ●




Сложить трикотажную тесьму для изготовления навесной петли вдоль изнаночной стороны внутрь. Стачать продольные срезы. Сложить деталь, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. ● Отрезать кусок репсовой ленты по размеру горловины. Приколоть ленту, отогнутую вниз, вдоль линии горловины. Настрочить в край на расстоянии 1 см от срезов. Отогнуть половину ширины ленты на изнаночную сторону. Вложить припуски навесной петли, отогнутой к центру, под ленту в левом углу застежки спинки. Настрочить ленту в край, фиксируя навесную петлю. ● Выполнить нижний шов рукава, как был выполнен правый боковой шов верхнего лифа. ● Обработать низ рукава, аналогично обработке горловины, предварительно став ленту в кольцо. ● Втачать рукава в проймы, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Пришить пуговицу на правой стороне застежки в соответствии с навесной петлей.

ЭЛАСТИЧНОЕ КРУЖЕВО



ТЕМНО-СЕРЫЙ МАТЕРИАЛ



СВЕТЛО-СЕРЫЙ МАТЕРИАЛ




14 ТОЛСТОВКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

--- размер 38
--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44

Длина по средней линии спинки: 53,5 (55-56,5-58) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,15 (1,20-1,25-1,30) м однотонного эластичного неопрена (темно-серый), ширина – 140 см ● 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) однотонного эластичного контрастного неопрена (светло-серый), ширина – 140 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ:

● черные нитки для вышивки ● серебряные нитки для вышивки ● розовые нитки для вышивки ● розовые обрезки плюша ● черные обрезки плюша ● маленькие пайетки диаметром 3 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, трикотаж или плюш (сочетающиеся между собой и эластичные, заменив обрезки плюша на атлас); а также тяжелая байка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Перевести контуры некоторых рисунков для вышивки и украшения на левую часть переда как на нашей фотографии или в произвольном порядке на ваше усмотрение.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	15
СПИНКА	16
РУКАВ + КОКЕТКА	17
ПЕРЕД	18
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для нижних срезов частей рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Наложить кусок черного плюша по разметке на рисунок листа изнаночной стороной на лицевую сторону части переда. Выполнить контур толстым стебельчатым швом, обрезать припуски. Продолжить, вышивая гладью оставшиеся части листа розовыми нитками, выполнить контур черными нитками. Наложить розовый плюш на верхнюю и нижнюю части изображения сердца, выполнить контур, проложить шов по контуру ленточки; таким же образом вышить надпись по центру ленточки черными нитками толстым стебельчатым швом. ● Вышить звезды гладью серебряными нитками в верхней части переда и проложить по контуру толстый стебельчатый шов черными нитками. ● В нижней части переда выполнить контур звезд стебельчатым швом черными нитками и заполнить внутреннее пространство звезд розовыми маленькими пайетками, пришивая их потайными стежками. ● Сложить две детали обтачки горловины переда лицевыми сторонами внутрь. Обработать срез горловины. Заутюжить припуски на внутреннюю обтачку. Настрочить в край. ● Совместить обтачки горловины изнаночными сторонами внутрь. Притачать совмещенные припуски


лицевой стороной внешней обтачки горловины к срезам горловины переда. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Стачать средние срезы частей внешней кокетки + рукав. ● Сложить внутреннюю и внешнюю кокетки лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины аналогично обработке обтачки горловины переда. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону. ● Втачать рукав в срезы проймы переда, надсечь припуски в углах, продолжить строчку дальше, притачивая совмещенные припуски кокетки. ● Притачать совмещенные припуски кокетки спинки к участкам верхнего среза спинки, надсечь припуски в углах, продолжить строчку дальше, втачивая рукав в срезы проймы спинки. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава, оставляя нестачанными участки разрезов в боковых швах. ● Заутюжить подгиб низа изделия, рукавов и разрезов на изнаночную сторону. Застрочить подгиб невидимой машинной строчкой или закрепить потайными стежками вручную.

15 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

--- размер 38
--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44

Длина юбки по средней линии заднего полотнища от линии талии: 51 (52-53-54) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,15 (1,20-1,25-1,30) м двухстороннего эластичного неопрена (розовый с лицевой стороны и серый с изнаночной), ширина – 150 см ● 1 застежка-молния в тон с крупными металлическими звеньями, длина – 13 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, трикотаж или плюш (двухсторонние) или тяжелая байка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь B.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	10+10A
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	11
ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10+10A
ПОЯС	B = 64 (68-72-76) X 5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в разворот, разложить лекала деталей (два раза лекало детали B), как показано на схеме. Выкроить с припусками на швы по 1 см боковые срезы пояса и срезы по линии талии. Выкроить без припусков остальные срезы и левые боковые срезы на участке застежки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать левую боковую часть заднего полотнища к заднему полотнищу юбки, заутюжить припуски от центра. ● Выполнить боковые срезы полотнища юбки, оставив отверстие для застежки в левом боковом шве. Заутюжить припуски на спинку. ● Сложить части пояса изнаночными сторонами внутрь. Вложить между нижними срезами верхний срез юбки. В левом боковом шве снизу подколоть ленты застежки-молнии, на участке пояса вложить ленты между подвернутыми внутрь поперечными припусками пояса. Обтачать поперечные срезы пояса, втачивая застежку-молнию в

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

левый боковой шов на расстоянии 5 мм. Притачать нижним срезом пояс к верхнему срезу изделия. Проложить строчку по верхнему срезу пояса на расстоянии 5 мм. ● В специализированной мастерской заказать печать розы контрастного цвета или рисунка на ваш выбор на обозначенном участке заднего полотнища юбки.



16 КУРТКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки: 57 (58,5-60-61,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м эластичного тюля, расшитого матовыми пайетками, шириной 140 см ● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м репсовой ленты, ширина – 40 см ● 20 см эластичного трикотажа в тон и в резинку 2/2, ширина – 140 см ● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м атласной эластичной подкладки в горошек шириной 140 см ● 1 разъемная двухзамковая застежка-молния с крупными звеньями (тракторная) в тон, длина – 47 (48,5-50-51,5) см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ, РАСШИТОМУ ПАЙЕТКАМИ:

плюш, трикотаж, искусственный мех (применение которых уместно для данной модели) ИЛИ простеганный материал, велюр или сукно (эластичные, сочетающиеся с трикотажной отделкой и репсовой лентой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С и D. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки, переда, двух частей рукава и подкладки кармана без изменений.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	3
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	4
ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА	5
ВОРОТНИК	6
ВСТАВКА ПЛЕЧА/РУКАВА	7
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА 2
ОБТАЧКА КАРМАНА	B = 14 X 4 CM
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДА И СПИНКИ	C = 29 (31-33-35) X 10 CM
МАНЖЕТА	D = 18 (19-20-21) X 14 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На тюле с пайетками и трикотаже в резинку, сложенным в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На репсовой ленте, сложенной в сгиб по длине, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 5 и 6), как показано на схеме. Одна продольная сторона лекал деталей 5 и 6 должна приходиться на обработанный край тесьмы. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов вставки плеча/рукава и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков средние срезы деталей рукавов из основного материала.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! После раскроя срезать пайетки с припусков деталей, чтобы не создавалось утолщений, зафиксировать пайетки вдоль срезов.

● Притачать окантовку застежки переда продольным необработанным срезом к средним срезам частей переда из основного и подкладочного материала. Заутюжить при-


пуски на окантовку. ● На части переда выполнить *прорезной карман с одной обтачкой*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: приколоть обтачку необработанным краем по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 0,5 см, помня, что обтачка будет сформирована после выворачивания; продолжить как в инструкции; стачать срезы подкладки кармана, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы. ● Притачать вставку плеча/рукава к верхним срезам рукава по пунктирным линиям, заутюжить припуски на вставку. Выполнить нижний шов рукава. Втачать рукава в срезы пройм спинки и переда. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, не втачивая вставку, а выполняя верхний шов рукава. ● Наложить подкладку лицевой стороной на лицевую сторону изделия и проложить строчку по линии низа на коротком участке центральной части переда. ● Сложить бейку низа вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Вложить совмещенные припуски бейки, отогнутой вверх, по линии низа между подкладкой и изделием, сложенными лицевыми сторонами внутрь, проложить строчку, растягивая бейку. Подрезать припуски в углах и продолжить строчку, втачивая бейку на коротком вертикальном участке центральной части переда, вывернуть. ● Притачать растянутые манжеты к низу рукавов, аналогично – бейки низа изделия. ● Вложить ленты застежки-молнии между изделием и подкладкой вдоль края борта так, чтобы звенья были видны. Проложить строчку в край с лицевой стороны вдоль обработанного края репсовой ленты с каждой стороны застежки. ● Совместить две детали воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать внешней стороной воротник в срез горловины изделия. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуски открытого среза воротника. Закрепить их к заутюженным наверх припускам втачивания потайными стежками вручную или застрочить в шов втачивания потайной строчкой.

РЕПСОВАЯ ЛЕНТА




ЭЛАСТИЧНЫЙ ТЮЛЬ

ALTEZZA cm 140



ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО В РЕЗИНКУ

ALTEZZA cm 140




17 ЮБКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48

Длина по средней задней линии от линии талии: 49 (50-51-52) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 м (разм. 42/44), 1,15 м (разм. 46/48) эластичного полиэстрового трикотажа с фантазийным рисунком в виде горошин и воздушных гимнастов, ширина – 150 см ● 75 (80-85-90) см контрастной эластичной тесьмы в полосу шириной 3,5 см ● 75 (80-85-90) см контрастной однотонной эластичной тесьмы шириной 3,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси или плюш (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


БАСКА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	11 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	12

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 12). Лекало детали 11 разложить на материале в разворот два раза. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить боковые швы. Заутюжить припуски на спинку.
- Выполнить боковые швы частей баски, аналогично боковым швам полотнища юбки, затем притачать детали баски верхними срезами к переднему и заднему полотнищам юбки; заутюжить обработанные припуски вниз.
- Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы в полосу для внешнего пояса чуть короче линии талии. Мы советуем 72 (76-80-84) см. И кусок однотонной тесьмы такого же размера для внутреннего пояса. Стачать каждый кусок эластичной тесьмы в кольцо.
- Совместить части пояса изнаночными сторонами внутрь и обработать верхний срез строчкой в край. Вложить верхний срез изделия между частями пояса и настрочить в край.
- Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



18 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46



Длина по средней задней линии от линии талии: 40 (41-42-43) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,55 м (разм. 40/42), 1,60 м (разм. 44/46) однотонного перфорированного материала с небольшими овальными отверстиями, ширина – 140 см • 45 см (разм. 40/42), 50 см (разм. 44/46) тюля в тон, ширина – 150 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 15 см • 1 плоская пуговица в тон, диаметр – 18 мм

ВНИМАНИЕ! Для данной модели подходит исключительно перфорированная ткань, из которой также выполнена обтачка нижней юбки, назначение которой – держать форму изделия; однако подходят и варианты, указанные ниже!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шандунг (вид чесучи), тафта, атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	12
ЗАДНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ БЕЙКА НИЖА НИЖНЕЙ ЮБКИ	13
ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	14
ПОЯС	A = 36 (38-40-42) X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, и на тюле, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 12, 13 и 14), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и с припусками на подгиб низа юбки 3 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- В указанном направлении заложить складки полотнищ юбки, оставляя открытыми складки у бокового шва, застрочить в край с лицевой стороны.
- Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застёжки.
- В левом боковом шве юбки выполнить застёжку-молнию, притачанную на машинке, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.
- В указанном направлении заложить складки у боковых швов, застрочить в край с лицевой стороны складку у правого бокового шва; затем приметать по ширине складки у левого бокового шва



ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



19 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ S ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48



Длина по средней линии спинки внешней блузки: 79 (80,5-82-83,5) см

Длина по средней линии спинки внутренней блузки: 59 (60,5-62-63,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,80 (1,85-1,90-1,95) м плиссированного жоржета (ширина складки 5 мм) шириной 120 см • 1,05 м (разм. 42/44), 1,10 м (разм. 46/48) гладкого жоржета в тон, ширина – 150 см • 5 см эластичной тесьмы в тон шириной 5 мм (петля) • 1 пуговица в тон диаметром 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, легкая органза, крепдешин (плиссированные, сочетающиеся с гладкими).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E.

ВНЕШНЯЯ СПИНКА	14
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	15
ГЛАДКИЙ ЖОРЖЕТ:	
ВНУТРЕННЯЯ СПИНКА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕДА	C = 19 X 2 CM
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПЕРЕДА	D = 56 (57-58-59) X 2 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	E = 51,5 (53,1-54,7-56,3) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! При раскладке советуем раскладывать на плиссированном материале лекала так, чтобы боковые срезы приходились на середину складки. При выкраивании добавить на припуски 1 см. Тогда шов после стачивания частей окажется внутри закрытой складки.


На изнаночной стороне плиссированного материала в разворот (с закрытыми складками) разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 14 и 15, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. На материале без складок, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (лекала деталей C, D и два раза лекала детали E разложить на материале в разворот), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб по 1 см. Выкроить без припусков срезы горловины и проймы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Разрезать внутреннюю спинку по средней линии на участке застёжки от линии горловины до контрольного знака. Сложить бейку застёжки спинки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы выреза застёжки частей спинки.
- Выполнить бо-

ковые швы внутренней блузки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа внутренней блузки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить, раскрыв складки, боковые швы внешней блузки таким образом, чтобы шов после стачивания частей оказался внутри закрытой складки. ● Обработать застежку на средней линии внешней спинки аналогично застежке на внутренней спинке; затем обработать, раскрыв складки, низ внешней блузки швом подгибку, продолжив шов по контуру внешнего переда и заканчивая у плечевого среза. ● Наложить правый перед на левый. Сметать срезы горловины и пройм, соборить указанный плечевой срез до размера противоположного среза, короче на 1 см. ● Надеть внешнюю блузку изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней блузки, сколоть плечевые срезы. Проложить строчку по линии горловины и пройм на расстоянии 1 см от срезов. ● Окантовать проймы, как было сделано для выреза застежки частей внутренней спинки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Закрепить их потайными стежками в швы пройм. ● Сложить кусок эластичной тесьмы, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Окантовать горловину, как было сделано для выреза застежки частей внутренней спинки, вложив поперечные срезы навесной петли между срезами обтачки с левой стороны. ● На правой стороне обработанной горловины пришить пуговицу в соответствии с петлей.

ГЛАДКИЙ ЖОРЖЕТ



ПЛИССИРОВАННЫЙ ЖОРЖЕТ



20 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки пальто: 108 (109,5-111-112,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,60 (2,65-2,70-2,75) м смесовой ткани (вареная шерсть + полиэстер) на трикотажной эластичной основе, ши-



рина – 150 см ● 25 см контрастной подкладки, ширина – 90 см ● 1,25 м (разм. 42/44), 1,30 м (разм. 46/48) клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 3 пуговицы в тон, диаметр – 28 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

байка, тяжелый плюш, пайл (разновидность махрове́люра); букле, сукно, шанель (костюнная ткань с переплетением многоцветных нитей), материал с рисунком «гусиная лапка», твил (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D и E.


СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД	2+2A
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
КЛАПАН КАРМАНА	4
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПЛАНКА СУПАТНОЙ ЗАСТЕЖКИ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА КАРМАНА	D = 16,5 X 4 CM
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	E = 19 X 21 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 4), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали E, как на основном материале. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 4, A, B, D и 3, совместив среднюю линию со сгибом материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ изделия, внешний контур лацканов переда и подбортов, планки супатной застежки, внешний контур воротника и клапана кармана. Эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны деталей переда обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Выполнить боковые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Наложить продублированный клапан кармана на непродублированный, изнаночными сторонами внутрь, обтачать по внешнему контуру на расстоянии 5 мм. ● На части переда и спинки выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, прикалывая клапан, отогнутый вверх, по разметке под подкладку из основного материала. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые швы. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● Наложить планку супатной застежки по разметке на правую часть переда и на подборт противоположную планку, изнаночными сторонами внутрь, притачать с лицевой стороны на расстоянии 5 мм. ● Обрезать по разметке внешний срез непродублированного воротника, добавив 1 см на припуски, получив таким образом нижний воротник. Втачать верхний воротник в срезы горловины подбортов и обтачки горловины спинки, а нижний воротник – в срез горловины изделия. Надсечь припуски в углах. ● По разметке наложить изнаночной стороной подборт с обтачкой горловины спинки на изнаночную сторону изделия. Обтачать срезы бортов и воротника на расстоянии 5 мм, не стачивая борта с подбортами на участке застежки. Продолжить строчку по контуру планки супатной застежки. Отогнуть подборт на изнаночную сторону. Затем закрепить с изнаночной стороны припуски горловины и воротника в шов притачивания воротника. ● Выполнить локтевой и нижний шов рукава. Втачать рукава в пройму. ● По разметке обметать петли на правой части супатной застежки. Пришить пуговицы по разметке на левом борте в соответствии с петлями.



21 ТОП ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48

Длина по средней линии спинки от линии шеи: 65 (66,5-68-69,5) см

ВНИМАНИЕ! Эта модель выполнена из гладкого однотонного тюля, позже расшитого, однако вы можете использовать готовый расшитый тюль.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 см (разм. 42/44), 80 см (разм. 46/48) эластичного однотонного тюля, расшитого тонкой шелковой нитью и прозрачным цилиндрическим бисером (или гладкий тюль, расшитый на выбор), ширина – 140 см ● 70 см (разм. 42/44), 75 см (разм. 46/48) эластичного жоржета в тон, ширина – 140 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

шифон, вуаль или кружево (эластичные, расшитые предпочтительно шелковой нитью и бисером, сочетающиеся с жоржетом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ВНЕШНЯЯ СПИНКА	15
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	16
ВНУТРЕННЯЯ СПИНКА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15, УКОРОТИТЬ НА 2 СМ
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16, УКОРОТИТЬ НА 2 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа внутренних частей изделия. Выкроить без припусков на подгиб низа детали внешних частей изделия.


ВНИМАНИЕ! Зафиксируйте вышивку тонкой шелковой нитью и прозрачным цилиндрическим бисером по контуру деталей (строчкой вдоль швов стачивания) так, чтобы не повредить вышивку, продолжить на расстоянии 3 мм от линии низа; затем удалите длинный бисер с припусков и, возможно, также шелковую нить.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые и боковые швы внешних частей изделия двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, используя специальную лапку, которая позволяет прокладывать строчку максимально близко к бисеру (в некоторых случаях подходит лапка для втачивания застежки-молнии); заутюжить припуски на спинку. ● Выполнить боковые швы внутренних частей изделия, как было сделано для внешних, используя обычную лапку, заутюжить припуски на перед, чтобы не создавалось утолщений; аналогично выполнить плечевые швы внутренних частей топа, сначала складывая лицевыми сторонами внутрь, а затем изнаночными. ● Подогнуть внутрь 3 мм припусков по линии низа внешних частей топа по контурному шву и обработать зигзагообразной строчкой. Обработать нижний срез внутреннего топа швом вподгибку. ● Надеть внутренний топ на внешний. Выполнить шов горловины, отогнуть на изнаночную сторону. Подогнуть припуски пройма внутреннего топа и внешнего. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы.


ЭЛАСТИЧНЫЙ РАСШИТЫЙ ТЮЛЬ

ALTEZZA cm 140



ЭЛАСТИЧНЫЙ ЖОРЖЕТ

ALTEZZA cm 140



22 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48

Длина по боковой линии от линии талии: 104,5 (106-107,5-109) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м дамасского бархата-деворе на сетчатой смесовой основе (полиэстер + акрил), ширина – 150 см ● 20 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 60 см клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 8 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 15 мм ● 2 металлических брючных крючка с петлей

АЛТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас-деворе, велюр, жатый (рельефный жаккард), парча; твил, костюмная ткань в мелкую полоску или сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7+7A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
ПОЯС	9
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	10
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	11
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 10 X 7,5 CM
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 9; лекала деталей A и B разложить на материале в разворот), как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей 10 и 11, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок на участке застежки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● На передней половинке брюк выполнить по разметке прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью со следующими изменениями: изнаночной стороной приметать по разметке с изнаночной стороны передней половинки брюк подкладку кармана; с лицевой стороны вдоль линии разметки входа в карман приметать обтачку, отогнутую вниз, и подзор, отогнутый вверх; продолжить как в инструкции, настрачивая в край шов притачивания обтачки; наложить изнаночной стороной подзор по разметке на открытый срез подкладки кармана с лицевой стороны; закрепить подзор по контуру сначала зигзагом, затем – обычной строчкой; стачать срезы подкладки кармана; с изнаночной стороны закрепить сквозной строчкой, прошивая все слои, к верхней линии входа в карман. Закрепить края входов в задние карманы обметочными стежками. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. Разутюжить обработанные припуски. ● На передних половинках брюк


ДАМАССКИЙ БАРХАТ-ДЕВОРЕ

ALTEZZA cm 150



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



выполнить застежку с подкройной обтачкой, отделявая припуски притачивания обтачки правой стороны застежки, зауженные на обтачку, строчкой в край, а внутренний контур обтачки правой стороны застежки – прямой строчкой. ● Стачать средние задние срезы частей продублированного (= внутреннего) пояса. Аналогично соединить части внешнего пояса. ● Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Окантовать нижний срез внутреннего пояса косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● Обметать петлю на левой стороне пояса. Пришить пуговицу справа с внутренней стороны пояса в соответствии с петлей. ● Установить крючки по разметке на правой стороне внутреннего пояса. Установить петлю крючка на левой стороне внешнего пояса в соответствии с крючком. ● Выполнить притачной пояс, закрепляя потайной строчкой в шов притачивания, окантованный срез внутреннего пояса (не подгибая припуск) и не прокладывая отделочных строчек по контуру пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную.

23 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 37 (38,5–40–41,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 (1,05–1,15–1,20) м смесового шерстяного полотна с двухцветным (белый и голубой) геометрическим рисунком, ширина – 150 см ● 40 см гофрированного полиэстера в тон (голубой) шириной 90 см ● 1,10 м (разм. 40/42), 1,15 м (разм. 44/46) подкладки в тон шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 45 см.

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1,40 (1,45–1,50–1,55) м бархатной ленты более темного оттенка (черный), ширина – 4 см ● 1,40 (1,45–1,50–1,55) м тесьмы более темного оттенка (черный) с тирольским или этническим орнаментом, ширина – 2 см ● 80 см тесьмы с тирольским или этническим орнаментом и с бахромой шириной 3,5 см (в противном случае использовать такую же тесьму с этническим орнаментом, притачав к ней бахрому шириной 1,5 см) ● 60 см спиралевидной тесьмы более темного оттенка (черный) шириной 2 см ● бусины более темного оттенка (черный), диаметр – 5 мм (для украшения спиралевидной тесьмы) ● стеклярус более темного оттенка (черный) длиной 1,5 см, диаметр – 3 мм ● искусственные бриллианты конической формы, диаметр – 8 мм ● бисер более темного оттенка (черный) диаметром приблизительно 2 мм (размером немного больше, чем отверстие в бриллианте).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСОВОМУ ПОЛОТНУ:

шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), твил, костюмная ткань, материал с рисунком «гусиная лапка».

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГОФРИРОВАННОМУ ПОЛИЭСТЕРУ:

бархат или атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало переда от разметки обтачки горловины переда, соединенное с лекалом кокетки; лекало спинки от разметки обтачки горловины спинки, лекало подкладок карманов – без изменений. Укоротить лекала подкладок спинки и переда на 2 см.

СПИНКА	17+17А
ПЕРЕД	18
КОКЕТКА ПЕРЕДА	19
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы спинки платья до участка застежки. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Притачать кокетку к верхнему срезу переда, подрезать припуски в углах. Заутюжить припуски на части переда. ● Наложить по разметке по контуру кокетки тесьму с тирольским или этническим орнаментом и с бахромой, формируя углы, и закрепить продольные срезы строчкой в край, оставляя непритачанной бахрому. ● Наложить по разметке по обе стороны средней линии переда спиралевидную тесьму и закрепить центрированной строчкой. ● Притачать одну часть подкладки кармана входу в карман со стороны переда. Подрезать припуски в углах. Отогнуть части подкладок карманов на изнаночную сторону. Настрочить в край. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана на притачанную

часть. Обтачать по контуру. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска бархатной ленты по размеру линии низа спинки и переда, совмещая ленту у боковых швов, настрочить нижний срез ленты в край, отогнуть припуск на подгиб на изнаночную сторону. Подготовить тесьму с тирольским или этническим орнаментом аналогичного размера, наложить в соответствии с разметкой тесьму на низ деталей спинки и переда, перекрывая необработанный срез бархатной ленты, настрочить в край, прошивая все слои; настрочить в край верхний срез тесьмы. ● Притачать обтачки горловины к деталям подкладки спинки и переда, заутюжить припуски на подкладку. ● Выполнить плечевые и боковые швы деталей подкладки платья, как было сделано для деталей из основного материала. Заутюжить подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Отогнуть подкладку на изнаночную сторону платья. Подогнуть внутрь припуски срезов пройм подкладки и платья из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы. Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Украсить каждый виток спиралевидной тесьмы бусинами диаметром 5 мм. Пришить стеклярус на правой и левой частях кокетки в виде ромбов, пересечения которых украсить искусственным бриллиантом, надетым на бисер соответствующего размера.


СМЕСОВОЕ ШЕРСТЯНОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 150



ГОФРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 90



24 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки: 80 (81,5–83–84,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 (1,85–1,90–1,95) м акрилового искусственного меха, имитирующего мех медведя, ширина – 120 см ● 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) смесового шерстяного габардина в тон, ширина – 140 см ● 25 см эластичной искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, шириной 90 см ● 95 см (разм. 38/40), 100 см (разм. 42/44) подкладки контрастного цвета с фантазийным рисунком в виде звезд, ширина – 140 см ● 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) стеганой подкладки в тон, ширина – 140 см ● 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см ● 1 м репсовой ленты в тон, ширина – 4 см ● 3 больших пришитых пальтовых крючка.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОМУ МЕХУ, ИМИТИРУЮЩЕМУ МЕХ МЕДВЕДЯ:

имитирующие мех норки, бобра, горностая, лисы.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

сукно, бархат, твид, твил, костюмная ткань, материал с рисунком «гусиная лапка».

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ ТОНКО ВЫДЕЛАННУЮ:

имитирующие замшу или кожу рептилий; бархат или сукно (эластичные).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

Советуем сметывать детали прежде стачивания их на машине. Перед выполнением машинных швов установить на швейную машину соответствующие иглу и лапку, ослабить нажим лапки на материал и натяжение верхней нити для получения равномерного шва. Стачивать детали из искусственного меха необходимо по направлению ворса, что обеспечит равномерную подачу материала. При соединении деталей из меха на три-

котажной основе можно использовать зигзагообразную строчку или прямую, растягивая ткань при выполнении шва. Чтобы не создавалось утолщений в швах, необходимо срезать ворс с припусков. Захваченные в шов волоски меха вытащить на лицевую сторону иглой. Раскрой деталей из искусственного меха выполнять по изнаночной стороне, располагая ножницы близко и параллельно ткани, разрезая только основу меха кончиками ножниц. Соединительные швы изделий из искусственного меха не утюжат, швы расправляют и прижимают руками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Все изменения в лекалах необходимо внести перед раскроем деталей из натуральной или искусственной кожи, поскольку после сметывания или скалывания деталей булавами на коже могут остаться проколы.
- Для временного соединения деталей из кожи использовать специальный клей или скрепки для бумаги вместо булавок и сметывания.
- Для стачивания деталей использовать специальную иглу № 80 или № 90, увеличенную длину стежка и специальную тефлоновую лапку; при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. При стачивании деталей из кожи не выполнять закрепки в начале и конце шва, фиксировать концы швов узлами, связывая их вручную.
- Утюжить кожу умеренно нагретым утюгом через проутюжильник.



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки, добавить 2 см на складку к средней линии спинки для удобства в движении, лекало переда от разметки подборта; лекала совмещенных по линии низа двух частей рукава и манжеты, лекало подкладки кармана без изменений. Укоротить лекала подкладки спинки, переда на 2 см.


СПИНКА	1+1А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА С ГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	2
ВОРОТНИК 3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА С ГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	2
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	4
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
МАНЖЕТА	6
ОБТАЧКА МАНЖЕТЫ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ГАБАРДИН



ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ



ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне искусственного меха в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали 2 так, чтобы получить правую и левую детали), как показано на схеме. На габардине и искусственной коже, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- На каждой части переда выполнить прорезной карман без обтачки: притачать подкладку кармана, отогнутую от середины детали, и с другой стороны подкладку кармана из подкладочной ткани, отогнутую на середину детали на расстоянии нескольких миллиметров от линии входа в прорезной карман; выполнить между строчками разрез, отогнуть подкладки карманов от середины детали вместе с совмещенными припусками, наложить соответствующего размера куски репсовой ленты по разметке на подкладки кармана и настрочить продольную сторону в край. Отогнуть подкладки с совмещенными припусками на изнаночную сторону к центру и настрочить вторую продольную сторону репсовой ленты в край, перекрывая линию входа в карман. Застрочить припуски в углах кармана, формируя маленькую вытачку для усиления. С изнаночной стороны стачать срезы подкладки кармана по контуру сначала обычной строчкой, а затем – зигзагом.
- Выполнить плечевые и боковые швы.
- Сложить воротник вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать поперечные срезы. Вывернуть. Приколоть отогнутый вниз воротник к срезу горловины изделия.
- Наложить подборт лицевой стороной на части переда поверх воротника. Обтачать нижние срезы и срезы горловины. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, а воротник вверх. Подвернуть подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или закрепить потайными стежками вручную.
- Выполнить локтевой шов рукава. Притачать манжету к низу рукава, заутюжить припуски вниз.
- Притачать обтачку низа манжеты к низу манжеты, заутюжить припуски на обтачку, настрочить в край.
- Выполнить нижний шов рукава.
- Втачать рукава в пройму, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.
- Разрезать на две части синтепон для подокатников. Пришить подокатник к припуску втачивания рукава в пройму так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав.
- Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием, закрепить подкладку рукава потайными стежками к припускам внешней обтачки манжеты.
- Установить крючки по разметке на изнаночной стороне правого борта. Установить основания крючков на лицевой стороне левого борта в соответствии с основаниями крючков.

25 ЛЕГИНСЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по боковому шву от линии талии: 90 (91,5-93-94,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1 м (разм. 38/40), 1,05 м (разм. 42/44) однотонного тюля, расшитого золотыми пайетками, ширина – 140 см
- 1 м (разм. 38/40), 1,05 м (разм. 42/44) однотонного эластичного трикотажного подкладочного полотна, ширина – 140 см
- 70 (75-80-85) см эластичной атласной тесьмы в тон, ширина – 2,5 см
- 2 застежки-молнии в тон, длина – 15 см (разрез шагового шва)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

шифон, вуаль или кружево (расшитые и сочетающиеся с подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало части брюк без изменений.

ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ БРЮК	15+15А
БЕЙКА НИЗА БРЮК	А = 23 (24-25-26) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ



На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов линии талии из основного материала и 1,5 см из подкладочного, и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков нижний срез брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Совместить детали из основного и подкладочного материала изнаночными сторонами внутрь. Сметать по контуру, подвернуть припуски швов деталей из подкладочного материала по линии талии (7,5 мм) изнаночной стороной на лицевую сторону основной ткани, закрывая верхний срез, приметать.
- Выполнить средний шов передних и задних половинок брюк двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, срезав пайетки с припусков. Заутюжить спереди направо, сзади налево, чтобы не создавалось утолщений.
- Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой, как было сделано для среднего шва, оставляя

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО

ТЮЛЬ, РАСШИТЫЙ ПАЙЕТКАМИ



нестачанными участки застежки в шаговом шве. • Сложить бейку низа брюк вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и притачать оба среза бейки к срезу низа с изнаночной стороны. Отогнуть бейку на лицевую сторону и настрочить ее внутренним сгиб в край зигзагообразной строчкой. • В шаговом шве легинсов выполнить застежку-молнию, притачанную на машинке. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы для пояса чуть короче линии талии. Мы советуем 65 (69-73-77) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Наложить тесьму изнаночной стороной на лицевую сторону изделия, перекрывая подогнутые припуски подкладки, настрочить, растягивая тесьму, зигзагообразной строчкой.


26 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 42 (44-45-46) см

ВНИМАНИЕ! На части переда этой модели впоследствии выполнена вышивка, вы можете упростить изготовление модели, купив уже расшитый материал!



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,10 (1,15-1,25-1,40) м двойного в небольшой степени эластичного смесового шерстяного однотонного крепа шириной 150 см • 20 см трикотажного эластичного смесового шерстяного полотна в резинку 1 x 1 в тон, ширина – 90 см • 85 см (разм. 40/42), 90 см (разм. 44/46) крепдешина в тон (подкладка переда) шириной 90 см
- ДЛЯ ОТДЕЛКИ:** • золотые нитки для вышивки • стабилизатор для вышивки для выбранного материала • металлические бусины-полусферы, диаметр – 8 мм • металлические бусины-полусферы, диаметр – 6 мм • искусственные драгоценные ограненные камни в оправе овальной формы

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

твил, габардин, сукно, креп-сатин, атлас, бархат (в небольшой степени эластичные, сочетающиеся с трикотажным полотном в резинку).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В. Для выкраивания детали подкладки переда использовать лекало переда, укороченное на 3 см.

СПИНКА	12+12A
ПЕРЕД	13
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A = 27 (27,5-28-28,5) X 3 CM
ОБТАЧКА ПРОИМЫ	B = 24 (24,8-25,6-26,4) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали В). На крепдешине, сложенной в сгиб, разложить лекала подкладки, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • На части переда выполнить вышивку, аналогичную представленной в журнале, или другую на выбор; особое внимание уделить вышивке по линии горловины и низа; для предотвращения стягивания ткани необходимо использовать специальный


стабилизатор для вышивки с изнаночной стороны. • Украсить вышивку по линии горловины металлическими бусинами-полусферами диаметром 6 мм, а бусины диаметром 8 мм использовать для двух других вышивок. Завершить отделку, закрепив искусственные драгоценные камни на выбранном участке, группируя по три, формируя листок. • Заутюжить подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Наложить изнаночной стороной деталь из подкладочного материала на изнаночную сторону детали переда из основного материала и приметать по контуру. • Выполнить средний шов спинки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать бейку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить бейку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины изделия. Отогнуть бейку горловины наверх. Заутюжить обработанные припуски притачивания вниз. Таким же образом обработать срезы пройм. • Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

КРЕП

ALTEZZA cm 150



ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО В РЕЗИНКУ




27 БОЛЕРО ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 3 года
- — — — — на 4 года
- — — — — на 5 лет
- — — — — на 6 лет

Длина по средней линии спинки: 21 (22,5-24-25,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 45 (50-55-60) см акрилового мехового трикотажа шириной 140 см • 20 см мехового трикотажного полотна в резинку 1 x 1, ширина – 90 см • 1 пуговка «шарик» на ножке, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вязанный трикотаж из меха медведя, плюшевый джерси, плюш (эластичные и сочетающиеся с трикотажным полотном в резинку).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

Советуем сметывать детали прежде стачивания их на машинке. Перед выполнением машинных швов установить на швейную машину соответствующие иглу и лапку, ослабить нажим лапки на материал и натяжение верхней нити для получения равномерного шва. Стачивать детали из искусственного меха необходимо по направлению ворса, что обеспечит равномерную подачу материала. При соединении деталей из меха на трикотажной основе можно использовать зигзагообразную строчку или прямую, растягивая ткань при выполнении шва. Чтобы не создавалось утолщений в швах, необходимо срезать ворс с припусков. Захваченные в шов волоски меха вытащить на лицевую сторону иглой. Раскрой деталей из искусственного меха выполнять по изнаночной стороне, располагая ножницы близко и параллельно ткани, разрезая только основу меха кончиками ножниц. Соединительные швы изделий из искусственного меха не утюжат, швы расправляют и прижимают руками.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С и D.

СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
РУКАВ	21
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПЕРЕДА	A = 20 (20,4-20,8-21,2) X 4 CM
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	B = 12 (12,5-13-13,5) X 4 CM
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ И НИЗА ПЕРЕДА	C = 27 (28,8-30,6-32,4) X 4 CM
ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА	D = 15 (15,5-16-16,5) X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Сложить обтачку застежки и низа переда пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы выреза застежки и низа частей переда. ● Таким же образом окантовать низ рукава и части спинки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить обтачку горловины спинки и переда пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы горловины частей спинки и переда. ● Втачать рукава в проймы (не обрабатывая продольный шов рукава). Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обметать петлю на правой стороне обтачки горловины переда. Пришить пуговицу слева в соответствии с петлей.




28 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— на 3 года
— на 4 года
— на 5 лет
— на 6 лет

Длина по средней линии спинки:
38,5 (39,5-40,5-42) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 55 см (3/4 года), 60 см (5/6 лет) однотонного смесового хлопкового плюшевого джерси шириной 140 см ● 50 см (3/4 года), 55 см (5/6 лет) эластичного полиэстерового атласа в тон шириной 90 см

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● термклеевые кнопки и стразы на выбор ● основа рисунка для печати

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛЮШЕВОМУ ДЖЕРСИ: трикотаж или плюш (эластичные и сочетающиеся с эластичным атласом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

СПИНКА	21
РУКАВ	22
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	23
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	B = 16,75 (17,05-17,35-17,65) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, на джерси кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа спинки, внешнего переда и рукавов. Выкроить без припусков нижний срез внутреннего переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Обработать нижний срез внутреннего переда зигзагообразной строчкой. Наложить внешнюю часть переда изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней части переда и приметать по контуру. Далее рассматривать продублированную таким образом часть переда как единую деталь. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать обтачку горловины в




кольцо, шов разутюжить. Сложить обтачку горловины вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные продольные срезы обтачки к срезу горловины изделия. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 5 мм. ● Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить припуски на пройму. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Разутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● В специализированной мастерской заказать печать рисунка с блестящей надписью на обозначенном участке переда, затем украсить рисунок термклеевыми кнопками и стразами.

29 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— на 3 года
— на 4 года
— на 5 лет
— на 6 лет



Длина по средней линии спинки от
линии талии: 28 (30-32-34) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 (75-80-85) см однотонного эластичного кружевного тюля шириной 120 см ● 60 (65-70-75) см крепдешина в тон (подкладка) шириной 140 см ● 55 см (3/4 года), 60 см (5/6 лет) эластичной тесьмы с продольными прорезями в тон шириной 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 15 см ● 2 пуговицы в тон по размеру прорезей эластичной тесьмы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), тафта (эластичные и сочетающиеся с крепдешином).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	23
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС	24
ВНЕШНИЙ ПОЯС	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	B = 34,5 (35-35,5-36) X 22 (24-26-28) CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 23 и В), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить боковые срезы полотнищ верхней и нижней юбки, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Заутюжить подгиб низа верхней и нижней юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● В указанном направлении заложить складки верхней юбки. Закрепить строчкой вдоль верхнего среза. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхние срезы нижней юбки до размера линии талии верхней юбки. ● Обметать по разметке петли на внутренней части пояса для вдевания эластичной тесьмы. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх. Аналогично притачать внутренний пояс к верхнему срезу нижней юбки. ● В левом боковом шве юбки с поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машинке, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Наложить внутренний пояс (с нижней юбкой) на внешний пояс. Стачать верхние срезы поясов. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Отогнуть внутренний пояс с нижней юбкой на изнаночную сторону. Подогнуть припуски нижней юбки с внутренним поясом на участке застежки-молнии. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Закрепить низ внутреннего пояса потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Вдеть эластичную тесьму в пояс, пропуская через петли поперечные края эластичной тесьмы на лицевую сторону.

КРУЖЕВНОЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТЮЛЬ



КРЕПДЕШИН




Подогнуть поперечные припуски эластичной тесьмы. Застрочить в край, обрезав излишки. На внутренней стороне пояса пришить пуговицы по разметке под эластичной тесьмой. Застегнуть петли эластичной тесьмы на пуговицы.

30 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года
— на 3 года
— на 4 года
— на 5 лет

Длина по средней линии спинки: 27 (28,5-30-31,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 см (2/3 года), 85 см (4/5 лет) однотонного эластичного неопрена шириной 140 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон с крупными звеньями, длина – 23 (24,5-26-27,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойной джерси, плотный трикотаж, плюш или байка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	14
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	15
БОЧОК СПИНКИ	16
БОЧОК ПЕРЕДА	17
ВОРОТНИК	18
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	20
ЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДБОРТ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 18). Лекала деталей 15, A и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки спинки к спинке. Заутюжить обработанные припуски на середину детали. Настрочить в край и на расстоянии 8 мм. ● Аналогично соединить части переда и бочки переда. ● Разъединить ленты застежки-молнии. Приколоть ленту, отогнутую звеньями от середины детали, лицевой стороной к правому срезу левой боковой части переда и притачать. Притачать левую центральную часть переда к левой боковой части переда с застежкой-молнией, заутюжить припуски на боковую часть. Отогнуть застежку-молнию к центру и настрочить строчкой на расстоянии 8 мм. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Совместить две детали воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделывать внешний контур воротника строчкой на расстоянии 8 мм. ● Приметать отогнутый вниз воротник к срезу горловины. Наложить подборт по разметке на изделие (поверх воротника). Обтачать срезы бортов и горловины, втачивая правую сторону застежки-молнии. Отогнуть подборт на изнаночную сторону. Отогнуть воротник вверх. ● Настрочить борта строчкой на расстоянии 8 мм. Продолжить строчку по линии горловины. ● Заутюжить подгиб низа на лицевую сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



31 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— на 2 года
— на 3 года
— на 4 года
— на 5 лет



Длина по средней линии спинки от линии талии: 23 (25-27-29) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 55 (60-65-70) см эластичного смесового хлопкового джерси шириной 140 см ● 55 (60-65-70) см плиссированного шифона контрастного цвета, продублированного вертикальными полосками (равными ширине складки, в этой модели 1 см) из наилегчайшей искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, ширина – 120 см ● 15 см смесового хлопкового трикотажного полотна в резинку контрастного цвета, ширина – 90 см ● 10 см легкой эластичной искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, в тон – шириной 90 см ● 40 см крепдешина контрастного цвета в горошек, ширина – 90 см или кусок материала по размеру банта ● 50 см (2/3 года), 55 см (4/5 лет) эластичной тесьмы в тон шириной 4 см ● 1 металлическая кнопка в тон искусственной коже, диаметр – 15 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 12 разнообразных по форме, размеру и цвету страз ● 2 металлические термолепные стразы, диаметр – 8 мм ● прозрачный клей

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж, легкий лайкровый вельвет (эластичные и сочетающиеся с трикотажем в резинку).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ:

органза, кружево, тюль (плиссированные и являющиеся основой для искусственной кожи).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ ТОНКО ВЫДЕЛАННУЮ:

имитирующие замшу, кожу рептилий (эластичные).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Все изменения в лекала необходимо внести перед раскроем деталей из натуральной или искусственной кожи, поскольку после сметывания или скалывания деталей булавами на коже могут остаться проколы.

- Для временного соединения деталей из кожи использовать специальный клей или скрепки для бумаги вместо булавок и сметывания.

- Для стачивания деталей использовать специальную иглу № 80 или № 90, увеличенную длину стежка и специальную тефлоновую лапку; при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. При стачивании деталей из кожи не выполнять закрепки в начале и конце шва, фиксировать концы швов узлами, связывая их вручную.

- Утюжить кожу умеренно нагретым утюгом через проутюжильник.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей C, D, E, F, G, H, I, L, M, N.

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	21
I ЧАСТЬ ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
II ЧАСТЬ ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВЕРХНЯЯ ОБОРКА	C = 45 (46-47-48) X 13 (13,7-14,4-15,1) CM
СРЕДНЯЯ ОБОРКА	D = 50 (51-52-53) X 13 (13,7-14,4-15,1) CM
НИЖНЯЯ ОБОРКА	E = 55 (56-57-58) X 13 (13,7-14,4-15,1) CM
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	F = 25 (26-27-28) X 8 CM
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	G = 25 (26-27-28) X 8 CM
НИЖНЯЯ ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПОЯСА	H = 25 (26-27-28) X 3 CM
БОЛЬШОЙ БАНТ	I = 12 X 2,5 CM
МАЛЕНЬКИЙ БАНТ	L = 10 X 1,5 CM
ШЛЕВКА БАНТА	M = 4 X 2,5 CM
БАБОЧКА	N = 20 X 32 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! При раскладке советуем раскладывать на плиссированном материале лекала так, чтобы боковые срезы приходились на середину складки. При выкраивании добавить на припуски 1 см. Тогда шов после стачивания частей окажется внутри закрытой складки.


На джерси, сложенном в сгиб, на изнаночной стороне материалов в разворот, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 21), как показано на схеме. На изнаночной стороне плиссированного материала в разворот (с закрытыми складками) разложить лекала деталей (два раза лекала деталей C, D и E), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и на подгиб нижней юбки по 2 см. Выкроить без припусков низ оборок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы частей нижней и двух частей верхней юбки. Заутюжить обработанные припуски на задние части юбки. ● Аналогично выполнить, раскрыв складки, боковые швы оборок таким образом, чтобы шов после стачивания частей оказался внутри закрытой складки. ● Сосборить обозначенный участок верхнего среза нижней оборки с помощью коротких наметочных стежков до размера соответствующего участка нижнего среза II части верхней юбки. Аналогично сосборить верхний срез средней оборки до размера верхнего среза II части верхней юбки и верхний срез верхней оборки до размера верхнего среза I части верхней юбки. ● Изнаночной стороной надеть среднюю оборку на лицевую сторону II части верхней юбки. Совместить верхние срезы, сметать. ● Притачать верхним срезом II часть верхней юбки со средней оборкой к нижнему срезу I части верхней юбки, заутюжить припуски вверх. ● Изнаночной стороной

надеть верхнюю оборку на лицевую сторону I части верхней юбки. Совместить срезы линии талии, сметать. ● Заутюжить подгиб низа нижней юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Наложить нижнюю обтачку изнаночной стороной на лицевую сторону внешней части переднего пояса, совместить нижние срезы и настрочить в край. ● Выполнить боковые швы частей пояса, как было сделано для оборок. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 45 (47-49-51) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. ● Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, вложить между частями пояса эластичную тесьму. ● Надеть верхнюю юбку лицевой стороной на лицевую сторону нижней юбки. Вложить между ними совмещенные припуски пояса, отогнутого вниз, внешней стороной передней части пояса к лицевой стороне верхней юбки. Проложить строчку вдоль линии талии. Отогнуть нижнюю юбку на изнаночную сторону верхней юбки. Отогнуть пояс наверх. ● Сложить бабочку лицевой стороной внутрь по сплошной линии разметки (должен получиться прямоугольник размером 16 x 20 см), обтачать по контуру, оставив отверстие для выворачивания, вывернуть. Подогнуть внутрь припуски отверстия, зашить потайными стежками. Сложить бабочку вдоль пополам по пунктирной линии разметки (должен получиться прямоугольник размером 8 x 20 см) и затем по пунктирной перпендикулярной линии (получится прямоугольник размером 8 x 10 см), получив таким образом прямоугольник из четырех слоев; сгруппировать бабочку по центру и зафиксировать ручными стежками. ● Совместить две детали маленького и большого банта. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Наложить друг на друга припуски поперечных срезов. Стачать бант в кольцо. Расположить шов посередине с изнаночной стороны. ● Наложить маленький и большой бант на бабочку, центрируя швы. ● Сложить деталь для шлевки пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь, центрируя шов. Обернуть шлевку банта вокруг серединки банта с бабочкой. Стачать, прокладывая потайные стежки с изнаночной стороны. ● С внешней стороны шлевки приклеить, центрируя, металлический страз. ● С лицевой стороны левой части переднего пояса, на расстоянии примерно 4 см от бокового шва, установить основное кольцо (с выступом). На шлевке банта с изнаночной стороны установить головку кнопки (с углублением). Застегнуть кнопку, фиксируя бабочку с бантом на поясе. ● Приклеить стразы на искусственной коже по центру передней части пояса.


ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЖЕРСИ




ПЛИССИРОВАННЫЙ ШИФОН




ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО В РЕЗИНКУ



ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



КРЕПДЕШИН В ГОРОШЕК



32 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 года
— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет



Длина по боковому шву от линии талии: 25 (27-29-31) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 40 см (3/4 года), 45 см (5/6 лет) одно-тонного смесового хлопкового плюшевого джерси шириной 140 см ● 15 см легкой эластичной искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, контрастного цвета, шириной 140 см ● 25 см (3/4 года), 30 см (5/6 лет) эластичного смесового хлопкового джерси контрастного цвета шириной 140 см ● 40 (45-50-55) см плиссированного шифона контрастного цвета, продублированного вертикальными полосками (равными ширине складки, в этой модели 1 см) из наилегчайшей искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, ширина – 120 см ● 10 см смесового хлопкового трикотажного полотна в резинку контрастного цвета, ширина – 90 см ● 25 см трикотажной тесьмы в тон, ширина – 1 см

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 4 металлических кнопки, диаметр – 8 мм ● 4 искусственных бриллианта в форме капли размером 1,5 x 0,8 см ● 4 стразы, диаметр – 8 мм ● 4 стразы, диаметр – 8 мм ● термоклеевая аппликация из стразов и искусственных камней в форме сердца по размеру рисунка на части переда

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛЮШЕВОМУ ДЖЕРСИ:

трикотаж, плюш или неопрен (эластичные и сочетающиеся с джерси и трикотажем в резинку).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ ТОНКО ВЫДЕЛАННУЮ:

имитирующие замшу, кожу рептилий (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ:

органза, кружево, тюль (плиссированные и являющиеся основой для искусственной кожи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей A, B, D, E, F, G, H, I.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
БОЧОК СПИНКИ	18
БОЧОК ПЕРЕДА	19
РУКАВ «КРЫЛЫШКО»	20
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ И ПЕРЕДА	21
ВНУТРЕННЯЯ ОБОРКА	22
ОБТАЧКА ЛОЖНОГО КАРМАНА	A = 7 X 2 CM
ПОДЗОР ЛОЖНОГО КАРМАНА	B = 7 X 1 CM
ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
БОЛЬШОЙ БАНТ	D = 12 X 2,5 CM
МАЛЕНЬКИЙ БАНТ	E = 10 X 1,5 CM
ШЛЕВКА БАНТА	F = 4 X 2,5 CM
ВЕРХНЯЯ ВНЕШНЯЯ ОБОРКА	G = 55 (56-57-58) X 12 (13,5-15-16,5) CM
НИЖНЯЯ ВНЕШНЯЯ ОБОРКА	H = 55 (56-57-58) X 15 (16,5-18-19,5) CM
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	I = 20,5 (20,9-21,3-21,7) X 2,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! При раскладке советуем раскладывать на плиссированном материале лекала так, чтобы боковые срезы приходились на середину складки. При выкраивании добавить на припуски 1 см. Тогда шов после стачивания частей окажется внутри закрытой складки.


На плюшевом джерси, искусственной коже и трикотаже в резинку – сложенном в сгиб, на джерси – сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 21 и 22), как показано на схеме. На изнаночной стороне плиссированного шифона, продублированного полосками искусственной кожи, – в разворот с закрытыми складками, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей G и H), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и на подгиб внутренней оборки по 2 см. Выкроить без припусков низ внешних оборок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки спинки к спинке. Заутюжить обработанные припуски на середину детали. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски направо. ● На части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: т. к. карман ложный, он выполняется без подкладки кармана; приколоть подзор к срезу входа в карман (вместо части подкладки кармана из основного материала); продолжить как в инструкции; затем наложить обтачку на подзор, отогнутый вниз; уравнивать обтачку и подзор, обрезая излишки, и стачать их. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать обтачку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить обтачку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины изделия. Отогнуть обтачку горловины наверх. Заутюжить обработанные припуски притачивания вниз. ●

Наложить трикотажную тесьму соответствующего размера на припуски притачивания обтачки к срезу горловины спинки. Застрочить верх обтачки строчкой в шов притачивания обтачки. Затем аналогично застрочить низ тесьмы, закрепляя ее к спинке на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить припуски на спинку. Таким же образом стачать боковые швы обтачек низа спинки и переда и внутренних оборок. Аналогично выполнить, раскрыв складки, боковые швы внешних оборок таким образом, чтобы шов после стачивания частей оказался внутри закрытой складки. ● Наложить обтачку низа рукава лицевой стороной по разметке на изнаночную сторону рукава и притачать к срезу низа. Отогнуть обтачку на лицевую сторону и настрочить верхний срез строчкой в край. ● Втачать рукава в проймы, заутюжить обработанные припуски и припуски нижней части проймы на пройму. Настрочить на расстоянии 7 мм припуски нижней части проймы. ● Заутюжить подгиб внутренней оборки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сосборить обозначенные участки верхних срезов внешних оборок с помощью коротких наметочных стежков до размера верхнего среза внутренней оборки. Надеть верхнюю внешнюю оборку на нижнюю и нижнюю на внутреннюю изнаночной стороной на лицевую сторону, сметать верхние срезы. ● Притачать оборки верхним срезом к нижнему срезу обтачки низа спинки и переда, заутюжить припуски наверх. Аналогично притачать обтачку к нижнему срезу изделия. ● Совместить две детали маленького и большого банта. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Наложить друг на друга припуски поперечных срезов. Стачать бант в кольцо. Расположить шов посередине с изнаночной стороны. ● Совместить две детали маленького и большого банта. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Наложить друг на друга припуски поперечных срезов. Стачать бант в кольцо. Расположить шов посередине с изнаночной стороны. ● Наложить маленький и большой бант на бабочку, центрируя швы. ● Сложить деталь для шлевки пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь, центрируя шов. Обернуть шлевку банта вокруг серединки банта с бабочкой. Стачать, прокладывая потайные стежки с изнаночной стороны. Наложить маленький бант на большой бант, центрируя швы. ● Сложить деталь для шлевки пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь, центрируя шов. Обернуть шлевку банта вокруг серединки банта. Стачать, прокладывая потайные стежки с изнаночной стороны. ● Наложить банты по разметке на части переда и закрепить ручными стежками. ● Приклеить по две металлические кнопки, по два искусственных бриллианта и по два страза на каждую обтачку низа рукава. ● Приклеить термоклеевую аппликацию по разметке на часть переда.


ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО В РЕЗИНКУ



ПЛЮШЕВЫЙ ДЖЕРСИ




ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЖЕРСИ



ПЛИССИРОВАННЫЙ ШИФОН



33 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 4 года
- — — — — на 5 лет
- — — — — на 6 лет
- — — — — на 7 лет

Длина по боковому шву от линии талии: 27 (28,5-30-31,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 85 (90-95-100) см эластичного хлопкового джерси с горизонтальными полосками (бело-черными), чередующимися с блестящей серебряной полоской, ширина – 140 см
- 85 (90-95-100) см тюля более темного оттенка, чем оттенок темной полоски, в мелкий тафты в тон тюлю, ширина – 140 см
- 40 см (4/5 лет), 45 см (6/7 лет) легкой тафты в тон тюлю, ширина – 140 см
- 5 см эластичного шнура в тон (навесная петля)
- 1 пуговицы в тон, диаметр – 10 мм

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● серебряные пайетки, диаметр – 5 мм ● стабилизатор для вышивки для выбранного материала

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж или плюш (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

кружево или органза (эластичные и сочетающиеся с легкой тафтой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей C, D, E и F.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
РУКАВ	18
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ/СРЕЗОВ ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ВЕРХНЯЯ ОБОРКА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	C = 58 (59-60-61) X 10 (10,5-11-11,5) CM
НИЖНЯЯ ОБОРКА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	D = 51 (51,5-52-52,5) X 11 (11,5-12-12,5) CM
ВЕРХНЯЯ ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	E = 58 (59-60-61) X 10 (10,5-11-11,5) CM
НИЖНЯЯ ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	F = 50 (50,5-51-51,5) X 8,5 (9-9,5-10) CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, на джерси, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей C, F и четыре раза лекало детали D), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы 5 мм для срезов застежки спинки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов и 1 см на подгиб низа нижней оборки верхней юбки и нижней юбки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- На части переда заполнить контур банта и узел банта, пришивая пайетки по контуру, используя специальный стабилизатор для вышивки с изнаночной стороны; затем пришить пайетки на концах банта вертикальными линиями.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины. Заутюжить припуски на обтачку переда. ● Сложить эластичный шнур пополам, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приметать по разметке поперечные срезы навесной петли, отогнутой на пройму, к левому углу застежки с лицевой стороны. ● Наложить обтачку горловины на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край вдоль линии горловины и застежки. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Отогнуть навесную петлю на середину спинки. Подогнуть внутрь нижние срезы обтачки, настрочить в край. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично выполнить боковые швы оборок из тюля и тафты. ● Заутюжить подгиб нижних оборок верхней юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сосборить обозначенные участки верхних срезов нижних оборок верхней юбки с помощью коротких наметочных стежков до размера нижнего среза верхней оборки. Притачать нижние оборки верхним срезом к нижнему срезу верхних оборок. Сосборить обозначенные участки верхних срезов верхней юбки с помощью


ТЮЛЬ



ЛЕГКАЯ ТАФТА



ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЖЕРСИ




коротких наметочных стежков на 4 см больше размера нижнего среза изделия. ● Обработать нижний срез нижней юбки строчкой в край. Обработать части нижней юбки, как было объяснено для верхней юбки. ● Надеть верхнюю внешнюю оборку на нижнюю изнаночной стороной на лицевую сторону, сметать верхние срезы. ● Притачать оборки верхним срезом к нижнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх, застрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на задние части рукавов. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы, обрабатывая совмещенные припуски втачивания зигзагом. ● Пришить пуговицу слева в соответствии с петлей.

34 ЖИЛЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет

Длина по средней линии спинки:
36,5 (37,5–39–40,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 50 см (4/5 лет), 55 см (6/7 лет) искусственного меха, имитирующего мех горностая, ширина – 90 см ● 30 см (4/5 лет), 35 см (6/7 лет) искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, ширина – 90 см, или полоска искусственной кожи длиной 1,10 (1,15–1,20–1,25) м шириной 3 см ● 50 см (4/5 лет), 55 см (6/7 лет) подкладки в тон, ширина – 90 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон с крупными звеньями, длина – 24 (25–26–27) см ● 15 см эластичного шнура в тон (шлевка для пояса)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОМУ МЕХУ:

плюш, натуральный мех, тяжелый трикотаж ИЛИ стеганый материал, бархат или сукно, дублированные утеплителем.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ:

имитирующие замшу или кожу рептилий ИЛИ бархат, сукно, репс.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

Советуем сметывать детали прежде стачивания их на машине. Перед выполнением машинных швов установить на швейную машину соответствующие иглу и лапку, ослабить нажим лапки на материал и натяжение верхней нити для получения равномерного шва. Стачивать детали из искусственного меха необходимо по направлению ворса, что обеспечит равномерную подачу материала. При соединении деталей из меха на трикотажной основе можно использовать зигзагообразную строчку или прямую, растягивая ткань при выполнении шва. Чтобы не создавалось утолщений в швах, необходимо срезать ворс с припусков. Захваченные в шов волоски меха вытащить на лицевую сторону иголкой. Раскрой деталей из искусственного меха выполнять по изнаночной стороне, располагая ножницы близко и параллельно ткани, разрезая только основу меха кончиками ножниц. Соединительные швы изделий из искусственного меха не утюжат, швы расправляют и прижимают руками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Все изменения в лекалах необходимо внести перед раскроем деталей из натуральной или искусственной кожи, поскольку после сметывания или скалывания деталей булавами на коже могут остаться проколы.
- Для временного соединения деталей из кожи использовать специальный клей или скрепки для бумаги вместо булавок и сметывания.
- Для стачивания деталей использовать специальную иглу № 80 или № 90, увеличенную длину стежка и специальную тефлоновую лапку; при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. При стачивании деталей из кожи не выполнять закрепки в начале и конце шва, фиксировать концы швов узлами, связывая их вручную.
- Утюжить кожу умеренно нагретым утюгом через проутюжильник.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника лекало детали А. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и переда без изменений.

СПИНКА 20= ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД 21
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ А= 24 (25–26–27) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне искусственного меха и искусственной кожи в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали 21 и А, так, чтобы получить правую и левую детали), как показано на схемах. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Разъединить ленты застежки-молнии. Сложить две детали планки лицевыми сторонами внутрь, стачать поперечные срезы. Вложить ленту между срезами планки,

отогнув звенья от середины детали так, чтобы они выступали после притачивания застежки-молнии, притачать. Отогнуть планку изнаночной стороной внутрь, а звеньями застежки-молнии – к центру, настрочить в край. ● Для шлевок разрезать эластичную тесьму на две равные части. Выполнить плечевые швы. Затем выполнить боковые швы, притачивая по разметке эластичные шлевки. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки. Надеть подкладку на изделие из основного материала, вложить планку, отогнутую от середины детали, между срезами края борта лицевой стороной к основному материалу. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и срезы горловины. Вывернуть, отогнуть планку с застежкой-молнией к центру. Подогнуть внутрь припуски по линии проймы и закрепить потайными стежками вручную. Подогнуть внутрь припуски отверстия в левом боковом шве подкладки. Застрочить потайной строчкой. ● Продеть пояс в шлевки, застегнуть спереди.

ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА ИСКУССТВЕННОГО МЕХА



ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ



35 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 года
— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет

Длина по средней линии
спинки: 40 (42–44–46) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 50 (55–60–65) см однотонного эластичного смесового хлопкового джерси, ширина – 140 см ● 45 см (3/4 года), 50 см (5/6 лет) контрастной подвнутрой ленты из тюля шириной 2,5 см ● 20 см контрастной бархатной эластичной тесьмы шириной 7 мм ● 7 контрастных пуговиц, диаметр – 10 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● контрастная подвнутрой лента из тюля шириной 1,25 см по размеру, равному длине надписи на части переда ● искусственный жемчуг, диаметр – 5 мм ● стабилизатор для вышивки для выбранного материала

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж или плюш (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
РУКАВ	18
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A= 37,2 (38–38,8–39,6) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (лекало детали А разложить на материале в разворот), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для срезов горловины и продольных срезов обтачки горловины. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● На части переда выполнить надпись лентой из тюля шириной 1,25 см, центрируя шов посередине буквы, используя специальный стабилизатор для вышивки с изнаночной стороны; для точки буквы i сформировать ленту в виде круга. Затем расшить ленту из тюля искусственным жемчугом, пришить одну жемчужину посередине круга (точка буквы i). ● С лицевой стороны правой части спинки приколоть сдвоенную ленту из тюля шириной 2,5 см таким образом, чтобы после притачивания она выступала примерно на 2 см. Выполнить средний шов спинки, заутюжить припуски налево и настрочить на расстоянии



3 мм. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать обтачку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить обтачку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины изделия. Отогнуть обтачку горловины вверх. Заутюжить обработанные припуски притачивания вниз. ● Наложить эластичную бархатную тесьму соответствующего размера на припуски притачивания обтачки к срезу горловины спинки. Застрочить верх обтачки строчкой в шов притачивания обтачки. Затем аналогично застрочить низ тесьмы, закрепляя ее к спинке на расстоянии 5 мм. ● Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● По разметке по центру левой части спинки пришить пуговицы.

36 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 года
— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет



Длина по средней линии спинки от линии талии: 20,5 (22,5-24,5-26,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 40 (45-50-55) см эластичного тюля с рисунком в виде серебряных бантиков шириной 90 см ● 30 см (3/4 года), 40 см (5/6 лет) эластичного хлопкового джерси в тон шириной 140 см ● 85 (90-95-100) см эластичного тюля в тон шириной 150 см ● 20 см (3/4 года), 25 см (5/6 лет) искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, шириной 90 см ● 50 см (3/4 года), 55 см (5/6 лет) серебристой эластичной тесьмы в тон шириной 3 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

шифон, органза, кружево (с рисунком и в тон).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж (эластичный).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ ТОНКО ВЫДЕЛАННУЮ:

имитирующие замшу, кожу рептилий (эластичные).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Все изменения в лекалах необходимо внести перед раскроем деталей из натуральной или искусственной кожи, поскольку после сметывания или скалывания деталей булавками на коже могут остаться проколы.

- Для временного соединения деталей из кожи использовать специальный клей или скрепки для бумаги вместо булавок и сметывания.

- Для стачивания деталей использовать специальную иглу № 80 или № 90, увеличенную длину стежка и специальную тефлоновую лапку; при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. При стачивании деталей из кожи не выполнять закрепки в начале и конце шва, фиксировать концы швов узлами, связывая их вручную.

- Утюжить кожу умеренно нагретым утюгом через проутюжильник.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, В и С.

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	18
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	19
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВНУТРЕННЕЙ ЮБКИ	
А = 34,5 (35-35,5-36) X 19 (21-23-25) CM	
В = 66 (67-68-69) X 9 (9,5-10-10,5) CM	
ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	
ОБТАЧКА НИЗА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	С = 69 (71-73-75) X 5,5 (6-6,5-7) CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в гиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 18, А и В), как показано на схемах. На джерси, сложенном в гиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 19), как показано на схеме. На изнаночной стороне искусственной кожи в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала детали С), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа нижней юбки. Выкроить без припусков нижний срез оборки, обтачки низа и внутренней юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы верхней, нижней и внутренней юбок и бо-




ковые швы оборки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать обтачку низа в кольцо. Притачать обтачку к низу верхней юбки. Заутюжить обработанные припуски на обтачку. Настрочить строчкой на расстоянии 7 мм. ● Заутюжить подгиб низа нижней юбки на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Сосборить верхний срез оборки с помощью коротких наметочных стежков до размера соответствующего участка на нижней юбке (пунктирная линия на детали 19). ● Надеть оборку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней юбки и притачать по разметке (пунктирная линия). ● Надеть верхнюю юбку изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней юбки, сметать верхние срезы, равномерно распределяя сборку. ● Надеть верхнюю юбку с внутренней на нижнюю, как было сделано для верхней и внутренней юбок, стачать верхние срезы, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 46 (48-50-52) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Наложить изнаночной стороной растянутую эластичную тесьму на лицевую сторону припусков по линии талии. Закрепить эластичную тесьму двойной строчкой.


ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЖЕРСИ



ОДНОТОННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТЮЛЬ



ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ



37 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки: 65 (66,5-68-69,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,75 (1,80-1,85-1,90) м шерстяного материала с переплетением меланжевых нитей, ширина – 150 см ● 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) легкого шерстяного габардина контрастного цвета, ширина – 140 см ● 1,55 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,35 м (разм. 46/48), 1,40 м (разм. 50/52) клевого прокладочного материала, ширина – 140 см ● 3 металлические пришивные кнопки, диаметр – 20 мм ● 1 плоская декоративная пуговица, диаметр – 3,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ С МЕЛАНЖЕВЫМ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ:

диагональ, букле, твил, материал с рисунком «гусиная лапка», шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

диагональ, твил, сукно, стриженный бархат, фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта и обтачки кармана; лекало бочка переда от разметки обтачки кармана. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало детали двух частей рукава и подкладки кармана без изменений. Добавить 2 см на подгиб низа подкладки.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
БОЧОК ПЕРЕДА	3
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК	4
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале, располагая среднюю линию спинки вдоль сгиба. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1, 2, 3, 4 и припуски на подгиб деталей 5 и 6, как на основном материале.


Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На частях переда выполнить карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, притачивая подкладку кармана из основного материала к обтачке кармана, цельнокроеной с бочком, и из подкладочного материала к обтачке кармана, цельнокроеной с частью переда. ● Выполнить средний шов спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Втачать внешний воротник в срез горловины изделия, оставляя на правой части переда нестачанный участок для петли. Разутюжить припуски. Аналогично втачать внутренний воротник в срез горловины подбортов. ● Наложить подборт с внутренним воротником на части изделия с внешним воротником лицевыми сторонами внутрь. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и внешний контур воротника. Отогнуть подборт с внутренним воротником на изнаночную сторону. Закрепить припуски верхнего воротника строчкой в край к припускам втачивания нижнего воротника. Подогнуть внутрь припуск на открытом участке среза горловины внутреннего воротника. С изнаночной стороны закрепить подборт строчками в плечевые швы. С изнаночной стороны закрепить припуски швов петли на правой части переда ручными стежками. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Выполнить соединение подкладки с изделием. ● Пришить пуговицу на левой стороне жакета в соответствии с петлей. ● С лицевой стороны левой части переда по разметке пришить основание кнопок (с углублением). С изнаночной стороны правой части переда пришить части кнопок (с выступом).


ШЕРСТЯНОЙ МАТЕРИАЛ С ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ МЕЛАНЖЕВЫХ НИТЕЙ

ALTEZZA cm 150



КОНТРАСТНЫЙ ГАБАРДИН

ALTEZZA cm 140



прокладочного материала, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

фризотина (ткань с плюшевой поверхностью), твил, габардин, сукно, креп-сатин, атлас, бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	7
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
БОЧОК	10
ПОЯС	A = 46,5 (48,5-50,5-52,5) X 7 CM
ОТКОС ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 14,5 X 7 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Лекала детали В разложить на материале в разворот. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 4,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать кокетки задних половинок изделия к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски на кокетки. Настрочить двойной строчкой. ● Притачать бочки к передним половинкам брюк. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. Разутюжить обработанные припуски. ● На передних половинках брюк выполнить застежку с подкройной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделяя припуски притачивания обтачки правой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край, а внутренний контур обтачки правой стороны застежки – двойной строчкой. ● Стачать средние задние срезы частей продублированного (= внутреннего) пояса. Аналогично соединить части внешнего пояса. ● Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Окантовать нижний срез внутреннего пояса косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● Установить крючок по разметке на правой стороне внутреннего пояса. Установить петлю крючка на левой стороне внешнего пояса в соответствии с крючком. ● Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке обметать петлю на правом крае пояса. Пришить пуговицу на левом крае пояса в соответствии с петлей.

ALTEZZA cm 150



39 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52



Длина по средней линии спинки:
72,5 (74-75,5-77) см


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м смешовой букированной меланжевой шерсти с горизонтальными полосками шириной 150 см ● 85 см (разм. 46/48), 90 см (разм. 50/52) смешового шерстяного сукна в тон, ширина – 140 см ● 85 см (разм. 46/48), 90 см (разм. 50/52) клевого прокладочного трикотажного материала шириной 140 см ● 30 см подкладки в тон шириной 90 см ● 3,20 (3,30-3,40-3,50) м трикотажной тесьмы в тон шириной 3 см ● 1,30 м трикотажной тесьмы в тон шириной 1,5 см ● 4 металлические

38 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52



Длина по боковой линии от линии талии:
107,5 (109-110,5-112) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,55 (1,60-1,65-1,70) м эластичного смешового (полиэстер + вискоза) двойного крепа шириной 150 см ● 10 см клевого

пришивные кнопки, диаметр – 18 мм • 1 плоская декоративная пуговица, диаметр – 3,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БУКЛИРОВАННОМУ МАТЕРИАЛУ:
плотный трикотаж, двойной трикотаж, хлопковая байка, плюш.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СУКНУ:
стриженный бархат, плюш, костюмная ткань, твил.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

СПИНКА	12
ПЕРЕД	13
РУКАВ	14
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК	15
КАРМАН/ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = 13,5 X 3 СМ
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (разложить на материале в разворот лекала деталей 15 и два раза лекала деталей 14 и А так, чтобы получить правую и левую детали), как показано на схемах. На сукне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали А, как на основном материале. На клеювом трикотажном прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей В, С и D, как на основном материале.

Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижний срез рукава, край борта, внешний контур воротника и кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. • Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Сложить обтачку прорезного кармана по линии разметки изнаночной стороной внутрь. Приколоть обтачку, отогнутую на середину детали, вдоль линии разметки входа в прорезной карман, расположенной на накладном кармане из основного материала, на расстоянии 7,5 мм. Наложить подкладку на карман изнаночными сторонами внутрь. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм по контуру входа в прорезной карман. Выполнить между строчками разрез с косыми надсечками в углах. Отогнуть обтачки прорезных карманов от середины детали. Затем отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Сметать внешние срезы кармана и подкладки кармана. • Наложить накладные карманы изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону частей переда. Подогнуть внутрь припуски внутрь. Настрочить в край. Затем настрочить трикотажную тесьму шириной 1,5 см по контуру кармана. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Втачать рукава в проймы (не обрабатывая продольный шов рукава). Заутюжить обработанные припуски на рукава. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Окантовать трикотажной тесьмой шириной 3 см, прокладывая строчку в край, нижний срез рукавов. С лицевой стороны правой части подборт и правой части внутреннего воротника пришить части кнопок (с выступом). • Втачать внешний воротник в срез горловины изделия. Разутюжить припуски. Аналогично втачать внутренний воротник в срез горловины подбортов. Разутюжить припуски. • Наложить подборт с внутренним воротником на части изделия с внешним воротником изнаночными сторонами внутрь. С изнаночной стороны закрепить подборт строчками в плечевые швы. Подогнуть внутрь припуск на




открытом участке среза горловины внутреннего воротника. Закрепить его строчкой в край к припускам втачивания верхнего воротника. • Окантовать трикотажной тесьмой шириной 3 см, прокладывая строчку в край, нижний срез рукавов. • Окантовать трикотажной тесьмой шириной 3 см, прокладывая строчку в край, подборт и внешний контур воротника. • Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. • С лицевой стороны левой части переда по разметке пришить основание кнопок (с углублением).

40 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

---	размер 46
---	размер 48
---	размер 50
---	размер 52



Длина по боковой линии от линии талии: 105 (106,5-108-109,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного эластичного хлопкового денима (джинсового материала) шириной 150 см • 90 (95-100-105) см эластичной тесьмы шириной 3 см • 8 металлических заклепок диаметром 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), диагональ, габардин, бархат, сукно, креп, креп-сатин, хлопковый атлас, фризотина (ткань с плюшевой поверхностью), шандунг (вид чесучи) (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БРЮК	6
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНИКА БРЮК	7+7A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНИКА БРЮК	8+8A
БОЧОК	9
ПОЯС	A = 46 (48-50-52) X 7 СМ
ЗАДНИЙ КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия и на подгиб задних карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Притачать кокетку задних половинок изделия к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. • Заутюжить подгиб каждого заднего кармана на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить двойной строчкой. • Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край, а затем – строчкой на расстоянии 7 мм, постепенно расширяющейся до 1 см у входов в карманы. • Притачать бочки к передним половинкам брюк. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. Настрочить тройной строчкой. • Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить на участке бедер (16 см) в край. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Обработать совмещенные припуски, продолжая обработку и вдоль цельнокроенных обтачек ложной застежки. Заутюжить обработанные припуски направо вместе с обтачками. Настрочить в край. Затем отделать внутренний контур обтачек двойной строчкой. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 86 (90-94-98) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. • Стачать пояс в кольцо. Сложить пояс вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Вложить в пояс эластичную тесьму. Притачать совмещенные припуски пояса к срезу линии талии брюк. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить двойной строчкой. • Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить прямой строчкой. • Установить заклепки на боковых краях бочков.



Спешите подписаться на 1-е полугодие 2018 года «ШИТЬЕ И КРОИ»



→ НА ПОЧТЕ

«Каталог российской прессы» индекс – **99643**

КОМПЛЕКТ ШИК

(6 номеров, с №2/2018 по №7/2018) +

6 СПЕЦВЫПУСКОВ (№2/2018 по №7/2018)

«Каталог российской прессы» индекс – **12443**

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;
ОГРН 102770016530

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «SUSANNA MODEN», «ШИТЬЕ И КРОИ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КОНЛИГА МЕДИА».

ФИРМЕННАЯ ТОЧКА РОЗНИЧНОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖИ АО «КОНЛИГА МЕДИА»: м. Бауманская, Электрозаводская, ул. Бакулинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж, (495) 775-14-33.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Московский дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, (495) 789-35-91;
Дом книги «МОСКВА»: м. Тверская, Пушкинская, Чеховская, ул. Тверская, д. 8, стр. 1, (495) 629-64-83, 797-87-17;
Книжный магазин «Библио-Глобус»: м. Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, (495) 781-19-00, 781-19-25;
Книжный магазин Дом книги на Спартаковской: м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 23, (499) 400-41-03;
Дом книги «Молодая гвардия»: м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.konliga.biz
«Магазин wellness»: <http://www.lekalaim.ru>;
www.kl-lux.ru: 8-926-581-48-30, (495) 736-00-93.
«Мастерлица»: <http://magazin-kaney.ru>, masterica.my1.ru: (495) 642-45-71.
«Книг-Мастер»: www.knit-master.ru: (499) 122-61-00.
www.kudel.ru: (495) 511-59-99, 505-50-28.
«Все рукоделия»: www.vserukodeliya.ru: (495) 482-02-01.
«Ткани всем»: www.tkanivsem-pochtoy.ru: 8 (925) 188-35-09.
«Материя.ру»: <http://materiya.ru>: +7 (499) 677 21 33
«Деловая литература»: <http://www.bbook.ru/>: (863) 240-48-89, 299-91-97, 282-63-63;
www.retailbooks.ru: 8-905-588-0768 (заказ по телефону).
<http://www.labin.ru>: (495) 276-08-63, (495) 733-91-74.
<http://www.setbook.ru/>: (499) 685-12-91.
<http://read.ru/>: (495) 780-07-08, 8-800-250-07-08.
www.ozon.ru: (495) 510-27-27, 8-800-100-05-56.
Отзовик: shop.firma-gamma.ru
Отзовик: spb-shop.firma-gamma.ru
Отзовик: nsk-shop.firma-gamma.ru
Отзовик: nnov-shop.firma-gamma.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «СЕЙЛС», МОСКВА И МО.

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АШАН», МОСКВА, МО И РЕГИОНЫ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ:

Фирма «Гамма» (www.firma-gamma.ru, www.igla.ru): Москва, м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88, 913-53-25, 741-70-07.

Магазины ткани «Фру-Фру»: Москва, Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 2, (499) 704-68-98.

Гиперцентр хобби и творчества «ЛОФТ»: Москва, м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский», 5-й этаж, (495) 746-22-22.

Магазин «Мир шитья»: Москва, м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 982-51-68.

Магазины «Сам себе кутюр»: Москва, м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14, (495) 347-94-04;

м. Текстильщики, Волгоградский пр-т, д. 53, (499) 178-16-55;

Магазины «Ткани»: Москва, Яковлевопосольский переулок, д. 15, (495) 234-7947.

Компания «КАРАВЕЛЛА ТКАНИ»: (www.k-tkani.ru), (495) 220-88-83, 8(925) 335-74-07.

Москва, м. Тимирязевская, ТК «Депо-Молл», ул. Яблочкова, д. 21/3, пав. 30-31, 2-й этаж.

Москва, м. Автозаводская, Обувной центр, ул. Мастеркова, д. 6, пав. 67 А, 2-й этаж.

Москва, м. Савеловская, ТЦ «Станколит», ул. Складочная, д. 1, стр. 1, пав. 75 А, 1-й этаж.

Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»: Москва, м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., д. 40, корп. 1, (495) 482-02-01.

Салон-магазин «Ткани и фурнитура»: Москва, м. Владыкино, Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.

Магазин «Пуговицы»: МО, г. Реутов, ул. Южная, 2, «Универмаг», 2-й этаж, (495) 791-31-61.

Магазин «Канцелярский мир»: МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 94, 8 (4967) 128-194.

Магазин ткани «Удача»: Москва, м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-98, 953-42-70.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЕОНАРДО», МОСКВА И РЕГИОНЫ

(www.leonardohobby.ru):

Воронеж: ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (473) 260-48-37;

Екатеринбург: ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», (343) 310-14-99;

Казань: пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», (843) 518-83-31;

Казань: пр-т Ямашева, д. 46/33, «ПАРК ХАУС», (843) 513-08-96;

Краснодар: ул. Дзержинского, д. 100, Мегацентр «Красная Площадь», (861) 217-05-29;

Красноярск: ул. 9 мая, д. 77, ТРЦ «Планета», (391) 279-19-19;

Москва: м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ ЭЛЛЕРИ», (495) 783-28-88;

Москва, м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, (495) 660-02-94;

Москва, м. Домодедовская, Ореховый бульвар, 22а, ТРК «Облака», 3-й этаж, (495) 783-28-87;

Москва, м. Комсомольская, Комсомольская пл. д. 6, стр. 1, (495) 916-57-64;

Москва, м. Теплый стан, Новосеневский пр-т, д. 1, ТРЦ «Спектр», (499) 550-25-60;

Новосибирск, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная, д. 5, ТРЦ «Аура», (383) 230-50-57;

Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Континент», (3812) 92-52-80;

Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космопорт», (846) 276-48-65;

Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская пл., д. 5, ТК «Балкания NOVA», (812) 333-29-45;

Сургут, Нефтеюганское ш., д. 1, ТРЦ «Аура», (3462) 93-26-26;

Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС», (8482) 42-16-24.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «ИГОЛОЧКА», МОСКВА И РЕГИОНЫ:

Москва, м. Ак. Янгеля, ул. Академика Янгеля, д. 6 корп. 1, ТЦ «Калач», 2-й этаж, (495) 916-86-65;

Москва, р-н Братеево, ул. Паромная, д. 11/31, (495) 660-15-53, 655-93-62, 655-94-03;

Москва, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская, Михалковская ул., д. 9, (499) 154-31-76, 154-42-53;

Москва, м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;

Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Лобненская, д. 4а, ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-86-24;

Москва, м. Первомайская, 11-я Парковая ул., д. 9/35, (495) 974-92-65, 965-52-46, (служба доставки) (495) 603-87-59;

Москва, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39, (495) 926-42-87;

Москва, м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17, (499) 191-48-48;

Москва, м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 34, (499) 767-16-04, (495) 451-23-67;

Москва, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13, (499) 493-44-41, 493-51-36;

Москва, м. Текстильщики, Лоблинская ул., д. 27/2, (495) 660-05-90;

Москва, м. Улица Горчакова, ул. Южнобутовская, д. 58, ТЦ «Ампурия», 2-й этаж, (495) 640-62-21;

МО, Реутов, ж/д ст. «Реутов», м. Новокосино, ул. Ленина, д. 1-а, ТЦ «Карат», 3-й этаж, (495) 777-58-56;

МО, Королев, ж/д ст. «Подлипки Дачные», ул. Карла Маркса, д. 1а, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;

МО, Раменское, ж/д ст. «Пл. 47 км», ул. Михалевича, д. 39, корп. 43, ТЦ «Авиатор», (495) 745-07-92;

Казань, ул. Сафинулина, д. 30, (843) 261-36-75;

Киров, ул. К. Маркса, д. 42, (8332) 32-22-02;

Набережные Челны, п. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;

Набережные Челны, пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БУМ», д. 1/19а, (8552) 38-53-35;

Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 296, (8652) 39-69-44, 965-52-46;

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 358, (8652) 65-08-86;

Ставрополь, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-27-00;

Челябинск, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 136, (351) 238-08-28, 233-44-91, 8-902-896-98-28.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», МОСКВА:

м. Алексеевская, пр-т Мира, д. 102, (495) 640-31-54;

м. Варшавская, Чонгарский б-р, д. 6, (499) 610-00-82;

м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 12, (499) 760-23-34;

м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 648-18-33;

м. Марьино, ул. Люблинская, д. 171, (495) 345-74-10;

м. Пржевальская, ТК «Электронный рай», пав. 3Г-13, 8-926-112-84-03;

м. Пролетарская, Волгоградский пр-т, д. 12, (495) 676-72-08;

м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3, (499) 158-69-95;

м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10, стр. 1, (499) 259-23-57;

м. Шаболовская, ул. Шаболовская, д. 24, (499) 237-53-42.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», РЕГИОНЫ:

Астрахань, ул. Бакинская, д. 39, ТЦ «ВЕСТОР», (8512) 63-15-46;

Белгород, ул. Шорса, д. 40А, (4722) 55-12-26;

Брянск, ул. Ромашина, д. 32, (4832) 41-26-89;

Иваново, ул. Театральная, д. 9/1, (4932) 41-01-70, 41-03-65;

Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33;

Кострома, ул. Ленина, д. 4, (4942) 37-00-34;

Краснодар, ул. Коммунаров, д. 282/1, (861) 255-87-70, 255-80-76;

Курск, ул. Ленина, д. 90/2, (4712) 56-87-46;

Мурманск, пр-т Ленина, д. 102, (8152) 45-97-90;

Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37А, (4862) 49-50-66;

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 84, к. 2, (812) 764-77-77;

Санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2, (812) 600-23-98;

Санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2, (812) 536-22-92;

Саратов, пр-т 50-летия Октября, д. 128, (8452) 35-28-09;

Тула, ул. Первомайская, д. 18, (4872) 31-84-88.

НОВОСИБИРСК И ОБЛАСТЬ:

Магазины прессы «Хорошие журналы»:

м. Завельцовская, Красный пр-т, д. 153/1, (383) 225-63-50,

текстиль-центр «Логос»;

ул. Первомайская, д. 5/6, (383) 413-91-33;

м. Площадь Маркса, ул. Ватулина, д. 30;

м. Сибирская, подземный переход;

м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, текстиль-центр «Логос», (383) 346-19-44;

ул. Учительская, д. 17, магазин «Для тех, кто шьет», (383) 271-03-21.

Бердск: ул. Бориса Богаткова, д. 239, (383) 246-05-01,

текстиль-центр «Логос»;

Новочебоксарск: ул. Винокурова, д. 48, «Орион».

Протвино МО: ул. Московская, д. 3, магазин «Росток от Бурда Моден», (4967) 74-56-77.

Ульяновск: ул. А. Матросова, д. 34, Арт-Ателье «Шик», (951) 098-52-91.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105,

ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центр. входа, место № 11); книжная ярмарка.

Оптовая торговля ООО «Айрис»: м. «Нарвская»,

ул. Промышленная, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75,

www.airs.spb.ru

Магазины «Мария Искусница» (www.iskusnica.spb.ru):

м. Автово, ул. Автово, дом 4, (812) 785-07-08.

м. Академическая, пр. Науки, д. 19, корп. 2, (812) 536-22-71;

м. Академическая, пр. Гражданский, д. 88, (812) 249-00-38;

м. Командантский проспект, пр. Испытателей, д. 33, (812) 393-63-81;

м. Озерки, пр. Энгельса, д. 111, (812) 510-54-92;

м. Парк Победы, пр. Московский, д. 167, (812) 369-07-93;

м. Пл. Восстания, пр. Лиговский, д. 31, (812) 717-74-46;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 34, (812) 497-63-32;

м. Проспект Просвещения, пр-т Художников, д. 26, корп. 1, (812) 598-07-40;

м. Сенная площадь, Садовая ул., д. 28/30, (812) 931-67-08;

м. Площадь Мужества, 2-й Муниципальный пр., д. 37, (812) 552-22-18;

Магазины «Мир шитья»:

м. А. Невского, пр-т Невский, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Командантский проспект, пр-т Испытателей, д. 26, (812) 334-51-55;

м. Гостиницы Двор, Садовая ул., д. 23/6, (812) 334-28-22;

м. Московская, Московский пр-т, д. 189, (812) 334-01-12;

м. Площадь Восстания, Невский пр-т, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4, (812) 334-51-56.

Магазины «Нева-Пресс»:

м. Достоевская, ул. Рубинштейна, д. 10;

м. Звездная, ул. Звездная, д. 8;

м. Новочеркасская, Заневский пр-т, д. 20;

м. Парк Победы, ул. Фрунзе, д. 2;