

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

101 Топ ..

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина по спинке ок. 50 см.

Вам потребуется:

Тонкое трикотажное полотно с эластаном 1,30–1,30–1,50–1,50–1,50 м шириной 150 см.

Рекомендуемые ткани: только тонкие трикотажные полотна с эластаном.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 101 А. Детали 21 и 21а склеить по линиям соединения.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------|----|
| 21 Драпирующаяся деталь переда | 1x |
| 22 Драпирующаяся деталь спинки | 1x |
| 23 Перед со сгибом | 1x |
| 24 Спинка со сгибом | 1x |

а) 2 полосы под боковые швы длиной по 32 см и шириной по 3 см, включая припуски.


Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

- Срезы драпирующейся детали переда присборить между метками-звездочками: срезы пройм до длины по 7,5 см, боковые срезы между верхними и средними метками-звездочками до длины по 15 см, а между средними и нижними метками до длины по 17 см. Боковые срезы драпирующейся детали спинки присборить до длины по 32 см.



- Верхний срез переда притачать к цельнокроеной обтачке драпирующейся детали переда лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 1. Припуски шва заутюжить на перед. Цельнокроеную обтачку драпирующейся детали переда отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону, перед наложить на драпирующуюся деталь переда, стачать срезы пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам. Перед вывернуть, открытые плечевые срезы переда сметать.
- Спинку сложить с драпирующейся деталью спинки лицевыми сторонами, стачать срезы горловин и пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам. Спинку вывернуть. Открытые плечевые срезы спинки сметать.
- У пройм перед и спинку еще раз отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой стачать боковые срезы переда и спинки и драпирующихся деталей переда и спинки, закрепляя на участках сборки полосы трикотажного полотна. При этом в одном боковом шве топа (боковые срезы переда и спинки) оставить посередине открытым участок длиной ок. 15 см. Перед и спинку снова отвернуть на изнаночную сторону.
- Выполнить плечевые швы. Припуски





каждого шва заутюжить на спинку. Лежащий снизу припуск срезать до ширины 7 мм, лежащий сверху припуск подвернуть и пришить вручную.

- У одного бокового шва нижние срезы переда и спинки и драпирующихся деталей топа подвернуть в направлении друг к другу и сколоть булавкой. Через открытые срезы в боковом шве просунуть руку, захватить сколотые нижние срезы и вытянуть их наружу. Удалить булавку, крепко держа срезы. Нижние срезы стачать лицевой стороной к лицевой стороне. Нижний край топа выправить. Открытый участок в боковом шве зашить.

Планы раскладки при ширине трикотажного полотна 150 см

Трикотажное полотно разложить в один слой лицевой стороной вверх. Детали 21 и 22 наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх.



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

101 В Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии ок. 60 см.

Вам потребуется:

Креп-жоржет, растягивающийся в поперечном направлении, 2,70–2,70–2,90–3,15–3,70 м шириной 120 см.

Рекомендуемые ткани: только плательные ткани с эластаном.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 101 В. Детали 21 и 21а, а также детали 22 и 22а склеить по линиям соединения. Деталь 24 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

21 Драпирующаяся деталь переда

1x

22 Драпирующаяся деталь спинки

1x

23 Перед со сгибом

1x

24 Спинка со сгибом


1x

а) полоса под правый боковой шов длиной 57 см и шириной 3 см, включая припуски;

б) полоса под левый боковой шов длиной 34 см и шириной 3 см, включая припуски.


Пошив:

Платье шить так же, как топ 101 А. Но между средней и нижней метками-звездочками правый боковой срез драпирующейся детали переда присборить до длины 42 см, левый боковой срез — до длины 19 см. Правый боковой срез драпирующейся детали спинки присборить до длины 57 см, левый боковой срез — до длины 34 см.



Детали 21–24


размер 34 —————
размер 36 —————
размер 38 —————
размер 40 —————
размер 42 —————



Планы раскладки
при ширине ткани 120 см

Размеры 34, 36


WEBKANTE



WEBKANTE

Размер 38


WEBKANTE



WEBKANTE

Размер 40


WEBKANTE



WEBKANTE

Размер 42

WEBKANTE



WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Детали 21 и 22 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх.