

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 58 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно 1,60–1,65–1,70–1,85–1,85 м шириной 145 см; флизелин G 785; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: льняные полотна или ткани, имитирующие льняные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 21 перенести дважды — один раз как полочку и один раз как подборт.

На детали 21 передний конец входа в карман вычерчен для размера 36. Для размеров 38–44 передний конец входа в карман вычертить заново, он лежит на расстоянии 1,5 см перед выточкой. На детали 22 линия отделочной строчки у верхнего конца шлицы вычерчена для размера 36. Для размера 38–44 эту линию сместить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам планок — 7 мм, по поперечным срезам полочек от боковых срезов и на 1 см дальше поперечных срезов — 1 см, далее, не доходя по 1 см до уголков, припуски не предусмотрены, по срезам вытачек — 1 см. По поперечным срезам подбортов припуски не предусмотрены, по срезам вытачек подбортов — 1 см.

Раскрой:

- 21 Полочка 2x
- 21 Подборт 2x
- 22 Средняя часть спинки 2x
- 23 Боковая часть спинки 2x
- 24 Обтачка спинки со сгибом 1x
- 25 Клапан 4x

a) 4 обтачки (карманы) длиной по 15 см и шириной по 3 см, включая припуски;
b) 4 мешковины карманов шириной по 15 см и длиной по 17 см, включая припуски;

c) 2 планки (подборта) длиной по 13,5–14–14,5–15–15,5 см и шириной по 2 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить к полочкам поверх разметки карманов.

Пошив:

• На полочках стачать нагрудные вытачки. Вдоль нижних поперечных срезов полочки надсечь вплотную к концам швов вытачек. Глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить. На полочках выполнить поперечные швы от боковых срезов, закончив каждую строчку на 1 см дальше поперечной метки. Припуски швов разутюжить. Оставшиеся открытыми поперечные срезы полочек сметать ручным швом «козлик».

• На полочках выполнить **прорезные карманы в рамку с клапанами**. На лицевой стороне каждой полочки на расстоянии по 1 см (= ширина обтачки в готовом виде) от сметанных поперечных срезов разметить линии совмещения обтачек. Эти вспомогательные линии перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Каждую обтачку (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Две сложенные вдвое обтачки каждого кармана приколоть к полочке, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек. У переднего конца входа в карман концы обтачек оставить выступающими на длину по 1 см. Обтачки притачать к полочке от переднего конца входа в карман до боковой поперечной метки на расстоянии по 5 мм от сгибов обтачек. Сметанные поперечные срезы полочки разрезать, далее к переднему концу кармана выполнить надсечку еще на длину 5 мм, к концам швов (вперед и у боковых срезов) — наискосок. При этом не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого шва. Одну мешковину кармана приколоть к припускам шва притачивания нижней обтачки, со стороны припуска притачать вплотную к шву. Мешковину кармана заутюжить вниз. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, стачать боковые и нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть, приутюжить. Верхние срезы клапана протянуть с лицевой стороны через вход в карман на изнаночную сторону и притачать к припускам шва притачивания верхней обтачки кармана близко к шву. Другую мешковину кармана приколоть к припускам верхней обтачки кармана

вплотную к шву притачивания. Мешковины кармана уравнивать и стачать.

• На спинке выполнить средний шов и рельефные швы, оставив в рельефных швах спинки открытыми шлицы. Припуски среднего шва заутюжить в одну сторону, припуски рельефных швов заутюжить к линии середины спинки. Припуски по краям шлиц (обтачки и припуски под шлицы) заутюжить на среднюю часть спинки. Припуски по продольным срезам припусков под шлицы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Среднюю часть спинки отстрочить у верхних концов шлиц по разметке наискосок, закрепляя припуски под шлицы.

• На подбортах стачать нагрудные вытачки. Подборта разрезать вдоль нижних поперечных срезов к концам швов. Глубины вытачек разутюжить. Поперечные срезы подбортов выложить встык и сметать ручным швом «козлик». Припуски по продольным и передним коротким срезам заутюжить на изнаночную сторону. Планки наложить на сметанные поперечные срезы подбортов так, чтобы передние концы планок лежали на расстоянии по 1 см перед швами вытачек. Планки настрочить в край.

• Подборта приколоть к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов горловины, нижних срезов и срезов бортов, начав/закончив строчки на расстоянии по 2 см ниже линий плечевых швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Чисто вытачанные края приутюжить.

• Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда, приметать.


• Обтачку спинки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, проложить строчки вдоль срезов пройма и среза горловины, начав/закончив строчки на расстоянии по 2 см ниже линий плечевых швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку спинки на изнаночную сторону пока не отворачивать.

• **Плечевые швы.** Плечевые срезы полочек просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами спинки, полочки и спинку и подборта и обтачку сложить, соответственно, лицевыми сторонами. Выполнить плечевые швы на жилете и подбортах с обтачкой спинки. Лежащие внутри полочки и подборта вытянуть немного вверх, припуски



Детали 21–25

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —




швов разутюжить. Для этого подсунуть под швы длинную ручку поварской ложки. Затем стачать оставшиеся открытыми срезы горловины и пройма. Полочки вытянуть вниз из плечевых краев спинки, при этом обтачка спинки выправится на изнаночную сторону. Горловину и проймы приутюжить.

• У пройма обтачку спинки еще раз отвернуть вверх. Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы. Короткие срезы обтачки спинки отвернуть вниз, припуск на подгибку низа спинки отвернуть вверх и приколоть поверх полочек к боковым срезам. Выполнить боковые швы. Припуск на подгибку низа спинки и обтачку спинки отвернуть на изнаночную сторону. Припуски швов заутюжить на спинку.

• Внизу обтачки шлиц спинки еще раз разложить. Припуск на подгибку низа жилета заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачки шлиц снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

Планы раскладки при ширине ткани 145 см

Размеры 36–40



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Размеры 42, 44

