

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

114 Юбка •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 58 см (верхний край юбки лежит на 10 см выше талии).

Вам потребуется:

Поплин 1,40 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 114. Деталь 1 удлинить на указанную величину.



На детали 1 линия шва притачивания обтачки кармана вычерчена для размера 34. Для остальных размеров линию шва притачивания обтачки сместить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 10 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа!).

Раскрой:

1 Средняя часть переднего полотнища со сгибом 1х
2 Боковая часть переднего полотнища 2х
3 Заднее полотнище 2х
4 Мешковина кармана 4х (2х только до линии подкладки)
5 Передняя обтачка верхнего среза со сгибом 1х
6 Задняя обтачка верхнего среза 2х
а) 4 обтачки (карманы) длиной по 18 см и шириной по 3 см, включая припуски;
б) завязывающийся пояс общей длиной 146–150–154–158–162–166 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см;
с) 4 шлевки длиной по 30 см и шириной по 6 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по ок. 3 см приутюжить к частям переднего полотнища юбки поверх разметки карманов.



Пошив:

- Карманы в рамку и рельефные швы переднего полотнища юбки — см. модель 113. Меньшие мешковины карманов притачать к припускам швов притачивания передних обтачек, большие мешковины карманов — к припускам швов притачивания боковых обтачек.
- На задних полотнищах юбки стачать вытачки и заутюжить к линии середины спинки.
- Вдоль средних срезов задних полотнищ юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». На заднем полотнище юбки выполнить средний шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.
- Выполнить боковые швы на юбке на обтачке верхнего среза.
- Каждую шлевку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1,5 см от сгиба проложить строчку. Вернуть, края отстрочить. Шлевку сложить пополам так, чтобы концы шлевки лежали друг возле друга, а посередине получился острый уголок. Уголок приутюжить. Выше уголка на шлевке проложить поперечную строчку. Шлевки приметать к верхнему срезу юбки: 2 шлевки — у рельефных швов переднего полотнища

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к

ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



юбки и 2 шлевки — у вытачек заднего полотнища юбки.

- Верхний край юбки — см. модель 113. При выполнении отделочной строчки верхнего края юбки закрепить нижние концы шлевок.

- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 9 см и застрочить.

- Завязывающийся пояс — см. модель 137. Пояс отстрочить в край.

План раскладки при ширине ткани 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

