

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

119 Пуловер ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина по спинке ок. 57 см.

Вам потребуется:

Плотное биэластичное шерстяное трикотажное полотно шириной 140 см: темно-синего цвета — 0,85 м для всех размеров, голубого цвета — 0,75 м и белого цвета — 0,65 м; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 50–50–55–55–55 см; лоскут подкладочной ткани.


Рекомендуемые ткани: только биэластичные трикотажные полотна, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть.


Планы раскладки

Плотное биэластичное шерстяное трикотажное полотно темно-синего цвета шириной 140 см, размеры 34–42




WEBKANTEN

Плотное биэластич. шерстян. трик. полотно голубого цвета шир. 140 см, разм. 34–42




WEBKANTEN

Плотное биэластич. шерстян. трик. полотно белого цвета шир. 140 см, разм. 34–42




WEBKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



Детали 21–34

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов — 3 см.

Раскрой:

Из плотного биэластичного трикотажного полотна темно-синего цвета:

- | | |
|--|----|
| 21 Верхняя средняя часть переда со сгибом | 1x |
| 22 Нижняя средняя часть переда со сгибом | 1x |
| 23 Верхняя средняя часть спинки | 2x |
| 24 Нижняя средняя часть спинки | 2x |
| 25 Средняя часть рукава | 2x |
| 26 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 27 Обтачка горловины спинки | 2x |
| Из плотного биэластичного трикотажного полотна голубого цвета: | |
| 28 Боковая часть переда | 2x |
| 29 Боковая часть спинки | 2x |
| 30 Передняя промежуточная часть рукава | 2x |
| 31 Локтевая промежуточная часть рукава | 2x |

Из плотного биэластичного трикотажного полотна белого цвета:

- | | |
|--------------------------|----|
| 32 Боковая часть | 2x |
| 33 Передняя часть рукава | 2x |
| 34 Локтевая часть рукава | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль краев разреза для застежки на молнию (детали 23 и 24).

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настраивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ Верхнюю среднюю часть переда притачать к нижней средней части переда (контрольная метка 1), верхние средние части спинки притачать к нижним средним частям спинки (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить вверх.

■ Нижние уголки на концах разреза для застежки на молнию. Из лоскута подкладочной ткани выкроить 2 обтачки размером по 3 x 3 см. Обтачки из подкладочной ткани наложить на средние срезы задних полотнищ юбки поверх меток разреза лицевой стороной к лицевой стороне, у меток разреза проложить поперечные строчки от краев припусков на длину по 2 см, затем проложить строчки вверх до верхних срезов обтачек на расстоянии по 5 мм от размеченных линий краев разреза. В уголках выполнить косые надсечки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытачанные края приутюжить, далее края разреза заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 2 см.

■ Выполнить средний шов по спинке от чисто вытачанного конца разреза до низа. Припуски шва разутюжить. Измерить длину разреза спинки от нижнего конца разреза, не доходя 2 мм до размеченной линии горловины, застежку-молнию укоротить у верхнего конца до этой длины — см. «Это надо знать» на стр. 2. Для размера 36 застежку-молнию не укорачивать. Застежку-молнию приколоть под края разреза спинки так,

чтобы зубчики были видны. Края разреза настрочить на тесьмы застежки-молнии в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Боковые части переда притачать к средней части переда (контрольная метка 3), боковые части спинки притачать к средней части спинки (контрольная метка 4), проложив вверх строчки до линий швов втачивания рукавов. Боковые части притачать к боковым частям переда и спинки (контрольные метки 5 и 6). Припуски швов разутюжить.

■ Промежуточные части рукавов притачать к средним частям рукавов (контрольные метки 7 и 8), проложив вверх строчки до поперечных меток. Передние и локтевые части рукавов притачать, соответственно, к промежуточным частям рукавов (контрольные метки 9 и 10). Выполнить швы рукавов (контрольная метка 11). Припуски швов разутюжить. На средних частях рукавов стачать вытачки (контрольная метка 12), глубины вытачек заутюжить вперед.

■ Рукава втачать в проймы средних частей переда и спинки от верха до поперечных меток (контрольные метки 13 и 14), затем рукава втачать в проймы боковых частей переда и спинки и боковых частей, совместив нижние швы рукавов с поперечными метками на боковых частях. Припуски швов разутюжить от горловины до поперечных меток, на участках скруления пройм припуски швов втачивания рукавов приутюжить «на ребро».

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 15). Обтачку притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Концы обтачки с изнаночной стороны подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам швов втачивания рукавов.

■ Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии по 2,5 см.

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии. Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже

поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки-молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрежке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.

