

Платье


Это платье — настоящий шедевр!
Но не стоит бояться трудностей в работе,
ведь мы подробно описали для вас каждый шаг.



Рекомендуемые ткани:
среднетяжелые
шерстяные или смешан-
ные платьевые ткани.


Длина
от талии
70 см.

Детали на листе
выкроек:



Фасонная ткань
шириной 140 см
Размеры 34-44

Планы
раскладки



ПЛАТЬЕ 113 СО СТР. 41 ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- фасонная ткань 2,45 м шириной 140 см для всех размеров;
 - подкладочная ткань 1,30 м шириной 140 см для всех размеров;
 - флизелин G 405 шириной 90 см;
 - 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания;
 - 4 шарообразные пуговицы;
 - 2 большие кнопки для пришивания;
 - 1 обтяжная пряжка шириной 5 см.
- Кроме того:
- шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек;
 - карандаш, ножницы для бумаги;
 - сантиметровая лента, линейка;
 - портновские булавки;
 - портновский мелок, «волшебный» портновский мелок;
 - ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;
 - копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки;
 - игла швейной машины, ручная игла для шитья;
 - нитки для шитья.



Экстра-выкройка
розового цвета на листе
выкроек С
Детали 1-13

Размер 34 — x—x—x—x—
Размер 36 — o—o—o—o—
Размер 38 — — — — —
Размер 40 — — — — —
Размер 42 — — — — —
Размер 44 — — — — —

ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ...

...розового цвета, поэтому ее легко найти на листах выкроек. Шелковую бумагу наложить на лист выкроек и приколоть. Перевести детали выкройки необходимого размера по соответствующим контурным линиям, не забывая про разметку и надписи. Детали бумажной выкройки вырезать.

Экстра-совет: размер платья определяется по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, разм. 44 = 100 см).


ДЕТАЛИ БУМАЖНОЙ ВЫКРОЙКИ

- 1 Средняя часть лифа переда
 - 2 Боковая часть лифа переда
 - 3 Лиф спинки
 - 4 Переднее полотнище юбки со сгибом
 - 5 Боковая часть переднего полотнища юбки, цельнокроеная с мешковиной кармана
 - 6 Заднее полотнище юбки*
 - 7 Подборт
 - 8 Обтачка горловины спинки
 - 9 Рукав
- (*эту деталь выкроить также из подкладочной ткани)

- 2x Остальные детали:
 - 2x а) полоса для 6 шлевок общей длиной 60 см и шириной 4 см;
 - 2x б) ремень длиной 97-101-105-109-113-117 см и шириной 13 см.
- (Все данные приведены с припусками.)


- 2x Из подкладочной ткани:
- 2x 10 Боковая часть лифа переда
- 2x 11 Лиф спинки
- 2x 12 Переднее полотнище юбки со сгибом
- 1x 13 Мешковина кармана

Лицевая сторона Прокладка
Изнаночная сторона Подкладка




1 РАСКРОЙ

Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа платья и рукавов — 4 см, по всем остальным срезам и на швы — 1,5 см. Детали выкроить по этим линиям. Детали а и b вычертить с помощью портновского мелка и линейки прямо на ткани и выкроить.




2 ПРОКЛАДКА

Флизелин сложить вдоль пополам клеевой стороной внутрь. Приколоть детали 7 и 8. По всем срезам деталей разметить припуски шириной 1,5 см. Ремень (b) вычертить наполовину длины. Выкроить детали прокладки. Прокладку приутюжить с изнаночной стороны соответствующих деталей кроя.




3 ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Дублированные прокладкой детали сложить лицевыми сторонами. Еще раз приколоть детали бумажной выкройки. Контуры деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). Линии нижних краев, складок, сгибов и совмещения, а также линии середины переда перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками. Метки петель подходят для размера 34 (см. шаг 23).




4 РАСКРОЙ ПОДКЛАДКИ

Подкладочную ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На заднем полотнище юбки (деталь 6) обтачку шлицы отвернуть по линии середины спинки. Детали 6 и 10–13 наложить на подкладочную ткань и приколоть. Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью линейки и портновского мелка разметить припуски шириной 1,5 см по всем срезам. Все детали подкладки выкроить. Контуры деталей выкройки перевести на детали кроя подкладки с помощью копировальной бумаги.




5 ЧАСТИ ЛИФА ПЕРЕДА

Каждую часть лифа переда сложить по линии середины вытачки лицевой стороной внутрь, сколоть линии вытачки. Вытачку стачать, начав внизу строчку от линии шва и закончив у вершины вытачки. В уголке припуск части лифа переда надсечь вплотную к последнему стежку строчки (стрелка). Глубину вытачки срезать до ширины 7 мм и разутюжить, слабину у вершины вытачки сутюжить. Боковые части лифа переда наложить на средние части лифа переда, рельефные срезы сколоть и стачать. Припуски швов разутюжить.




6 ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

На частях спинки стачать вытачки от нижних срезов до вершин вытачек. Глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Части лифа переда наложить на части лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы, при этом плечевые срезы частей спинки приподнять. Обтачки горловины спинки наложить на подборт лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы. Припуски швов разутюжить.




7 ПРИТАЧАТЬ ПОДБОРТА И ОБТАЧКУ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к частям лифа переда и срезу горловины спинки, совместив плечевые швы. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Внутренние срезы подбортов приметать к частям лифа переда по поперечным меткам.




8 СРЕДНИЙ ШОВ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ

На левом заднем полотнище юбки обтачку шлицы срезать, не доходя 1,5 см от размеченной линии «левый край». Припуски по средним срезам задних полотнищ юбки обметать. На задних полотнищах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Задние полотнища сложить лицевыми сторонами, средние срезы сметать, шлицу заметать. Срезы стачать от метки шлицы, не доходя ок. 5 см до метки разреза (стрелка). На концах шва выполнить закрепки. Правое заднее полотнище юбки надсечь от конца припуска под шлицу вплотную к строчке (стрелка).




9 ШЛИЦА

Припуски среднего шва разутюжить до надсечки. Припуски по краям шлицы заутюжить от надсечки на левое заднее полотнище юбки. Обтачку припуска под шлицу правого заднего полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону, верхние срезы приметать к полотнищу юбки. Левое заднее полотнище юбки отстрочить с лицевой стороны наискосок по разметке, закрепляя обтачки шлицы и припуск под шлицу. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Со шлицы удалить наметку.




10 БОКОВЫЕ КАРМАНЫ С ОТРЕЗНЫМИ БОЧКАМИ

Полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль входов в карманы переднего полотнища юбки. Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани приколоть вдоль входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на мешковину. Мешковину настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман выметать и приутюжить.




11 СТАЧАТЬ МЕШКОВИНЫ КАРМАНОВ

Переднее полотнище юбки наложить на боковую часть переднего полотнища, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны мешковины кармана сколоть и стачать. Припуски шва обметать вместе. Мешковины кармана приметать к боковому срезу переднего полотнища юбки.




12 ШОВ ТАЛИИ ПЕРЕДА

Одну часть лифа переда приколоть к переднему полотнищу юбки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать от бокового среза до вытачки, не закрепляя мешковину кармана. Для этого строчку прервать у входа в карман. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Части лифа переда отвернуть вверх. Припуски шва заутюжить на лиф переда. У вытачки части лифа переда отвернуть в сторону. Открытые внутренние срезы части лифа переда и подборта приметать вдоль боковой линии складки переднего полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне.




13 СКЛАДКА/ПРИТАЧАТЬ ЛИФ ПЕРЕДА

Переднее полотнище юбки сложить лицевой стороной внутрь, совместив линии складки. Складку застрочить от верха до размеченной метки-стрелки, закрепляя часть лифа переда, но не закрепляя мешковину кармана. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Глубину складки заутюжить в сторону бокового среза. Мешковину кармана разложить поверх складки и пришить вручную. Другую часть лифа переда притачать аналогично.




14 ШВЫ ТАЛИИ СПИНКИ/ БОКОВЫЕ ШВЫ

Части лифа спинки наложить на задние полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы талии, совместив вытачки. Стачать. Припуски швов заутюжить на части лифа спинки. Спинку наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы, стачать. Припуски швов обметать и разутюжить.




15 ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

Обтачки горловины спинки еще раз отвернуть вверх. Припуски по средним срезам частей спинки обметать. Раскрытую застежку-молнию наложить верхней стороной на одну часть спинки вдоль края разреза (лицевая сторона) на расстоянии 5 мм от края припуска. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить со швом притачивания обтачки горловины спинки. Потайную застежку-молнию притачать до метки разреза специальной лапкой швейной машины, которая отворачивает зубчики. Другую часть потайной застежки-молнии притачать аналогично.




16 ЗАКОНЧИТЬ СРЕДНИЙ ШОВ СПИНКИ

Потайную застежку-молнию немного закрыть. Задние полотнища юбки сложить лицевыми сторонами, стачать оставшиеся открытыми средние срезы спинки вплотную к последним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии, для этого конец застежки-молнии отвернуть в сторону. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски швов разутюжить.




17 ПОДГИБКА НИЗА/ШЛИЦА

Обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную незатянутыми стежками. С лицевой стороны стежков не должно быть видно. Обтачки шлицы еще раз отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к подгибке низа.




18 ПОДКЛАДКА

Лиф: стачать вытачки, выполнить плечевые и боковые швы. Юбка: стачать вытачки. Выполнить средний шов по спинке между метками разреза и шлицы. Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Лиф подкладки приколоть к верхнему срезу юбки подкладки, совместив боковые швы и вытачки. Притачать (контрольная метка 9), начав/закончив строчку у линий боковых складок (стрелка). Припуски шва заутюжить на лиф подкладки. На переднем полотнище юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.




19 ЛИФ ПОДКЛАДКИ ПРИТАЧАТЬ К ПОДБОРТАМ И ОБТАЧКЕ

Лиф подкладки притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь и заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в платье изнаночной стороной к изнаночной стороне. Верхние срезы юбок сметать между складками. С лицевой стороны правую часть лифа переда наложить на левую часть лифа переда, совместив линии середины переда, приколоть. Верхние срезы юбки с изнаночной стороны пришить к подбортам ручным швом «козлик».




20 ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ

Концы обтачек горловины спинки и срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Нижний срез подкладки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 3 см, подвернуть и застрочить. Выше шлицы средние швы спинки платья и подкладки сколоть. Правое заднее полотнище юбки подкладки приколоть к обтачке припуска под шлицу и пришить вручную. Левое заднее полотнище юбки подкладки надсечь на ширину обтачки (см. рисунок) и срезать до низа. В уголке подкладки надсечь. Срезы подкладки подвернуть и пришить (см. рисунок). Сметать срезы пройм.



21 РУКАВА

На рукавах сколоть локтевые вытачки и стачать от широкого края к вершине. Глубины вытачек заутюжить вниз. Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь, выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов обметать, отвернуть на изнаночную сторону, приколоть и пришить вручную незатянутыми стежками.




22 ВТАЧАТЬ РУКАВА

Каждый рукав приколоть к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 11 на рукаве и переда, шов рукава с боковым швом, а поперечную метку на окате рукава с плечевым швом. Рукав вметать со стороны рукава, при этом окат рукава припосадить между метками. Рукав втачать. Припуски шва обметать вместе и на участке оката рукава отвернуть на рукав.



23 ЗАСТЕЖКА

Размеры 36–44: на правой части лифа переда метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от краев, как у размера 34 (см. деталь 1). Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Обметать поперечные петли. Правую часть лифа переда приколоть к левой части лифа переда, совместив линии середины переда, на левой части лифа переда поставить метки для пуговиц. Пуговицы пришить. Части лифа переда зафиксировать кнопкой на уровне талии, верхний уголок левой части лифа переда зафиксировать на правом подборте кнопкой.



24 РЕМЕНЬ/ШЛЕВКИ

Ремень сложить вдоль пополам, срезы стачать на расстоянии 1,5 см, как показано на рисунке. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Ремень вывернуть, приутюжить. Открытый конец ремня обметать, продеть в пряжку на длину ок. 3 см и пришить. Продольные срезы полосы для шлевок заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 7 мм, шлевку сложить вдоль пополам, стачать в край. Полосу разрезать на 6 равных частей. Концы шлевок обметать и подвернуть. Длина шлевок в готовом виде — 6 см. Шлевки приколоть поверх шва притачивания юбки у вытачек переда и спинки и поверх боковых швов. Концы шлевок настрочить в край.