

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 А, В Платья, С Блуза •••

Размеры 38, 40, 42, 44 и 46

Длина от талии: платье А, В: размеры 38–42 — 54 см, размеры 44 и 46 — 57 см.

Длина по спинке: блуза С — ок. 68 см.

Как правильно притачать пластрон — см. «Мастер-класс» в журнале на стр. 46–47.

Вам потребуется:

Платье А. Креп-сатин шириной 135 см и длиной: черный — 1,90–1,90–1,90–1,95–1,95 м и белый — 0,50 м; флизелин G 785; 2 пуговицы.

Платье В. Креп-сатин 2,25–2,30–2,30–2,35–2,35 м шириной 135 см. Приклад — см. платье А.

Блуза С. Крепдешин 1,80–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 140 см. Приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 109 А, 109 В и 109 С. Платье А, В: с детали 21 переснять мешковину кармана как отдельную деталь, она одна для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа блузки — 2 см.

Раскрой:




Платье А

Из черного креп-сатина:

- | | |
|---------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| Мешковина кармана | 4x |
| 23 Спинка со сгибом | 1x |
| 25 Рукав | 2x |

а) 2 части планки по нижнему срезу длиной по 49–51–53–55–57 см и шириной по 17 см, в готовом виде 8,5 см;

б) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 21 см и шириной по 3 см, включая припуски;



с) 2 манжеты длиной по 29–29,5–30–30,5–31 см, из которых 3 см приходится на припуск под застежку, и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

У планки по нижнему срезу и манжет лицевая сторона — блестящая сторона креп-сатина, у остальных деталей лицевая сторона — матовая сторона креп-сатина.


Из белого креп-сатина:

- | | |
|------------------------------|----|
| 22 Пластрон переда со сгибом | 2x |
| 24 Пластрон спинки со сгибом | 2x |
| 26 Воротник-стойка со сгибом | 2x |

Блестящая сторона креп-сатина — лицевая сторона.

Платье В

- | | |
|------------------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| Мешковина кармана | 4x |
| 22 Пластрон переда со сгибом | 2x |
| 23 Спинка со сгибом | 1x |
| 24 Пластрон спинки со сгибом | 2x |
| 25 Рукав | 2x |



26 Воротник-стойка со сгибом 2x
Детали а, б и с — см. платье А.

Лицевая сторона переда, спинки и рукавов — матовая сторона креп-сатина, для остальных деталей лицевая сторона — блестящая сторона креп-сатина.

Блуза С

- | | |
|------------------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Пластрон переда со сгибом | 2x |
| 23 Спинка со сгибом | 1x |
| 24 Пластрон спинки со сгибом | 2x |
| 25 Рукав | 2x |
| 26 Воротник-стойка со сгибом | 2x |

Детали б и с — см. платье А.

Прокладка (А, В, С): см. план раскладки. Дополнительно приутюжить кусочек прокладки к переду по верху уголка по линии середины переда (нижний конец пластрона).

Пошив:

Платье А, В

• На перед и спинке стачать плечевые срезы.

• Детали пластрона переда сложить друг с другом лицевыми сторонами, стачать ниже поперечной метки вдоль линии середины переда (линия сгиба ткани). Детали пластрона сложить, соответственно, изнаночной стороной к изнаночной стороне, шов и сгибы приутюжить. На внешних и внутренних деталях пластрона стачать плечевые срезы. Детали пластрона сложить друг с дру-

гом изнаночными сторонами, срезы сметать. Пластрон притачать к переду и спинке от линии середины переда до линии середины спинки. По линии середины переда припуски шва переда надсечь. Затем притачать вторую половину пластрона. Припуски шва заутюжить на перед и спинку.

• Стачать боковые срезы, оставив открытыми входы в карманы.

• Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины притачать вдоль входа в карман по линии шва, ниже вплотную к боковому шву. Мешковины заутюжить вперед и стачать.

• На планке по нижнему срезу стачать боковые срезы. Планку притачать к нижнему срезу платья. Планку отвернуть до половины на изнаночную сторону и приутюжить. Внутренний срез планки подвернуть и приметать над швом притачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания.

• Воротник-стойка — см. модель 124. Внутренний край воротника пришить вручную. Петлю не обметывать.

• Разрезы рукавов — см. модель 102. Вдоль передних краев разрезов бейку отвернуть на изнаночную сторону, внизу приметать. На рукавах выполнить швы. По нижнему срезу рукавов заложить и заметать складки. Манжеты — см. модель 138. Внутренний край манжет пришить вручную. Внешние края манжет не отстрачивать. На передних концах манжет обметать по петле.

• Втачать рукава, припосадив их по окатам.

Блуза С


Блузу шить в основном так же, как платье А и В, но без карманов в швах и планки по нижнему срезу. Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить.

Планы раскладки

Платье А

Креп-сатин шириной 135 см

Черный




Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Белый

Платье В

Креп-сатин шириной 135 см



Блуза С

Крепдешин шириной 140 см

