

105 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 68 см.

Вам потребуется:

Габардин стретч 1,80–1,80–1,80–1,85–1,85 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичный кант 2,50 м; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см; лоскут подкладочной ткани.

Рекомендуемые ткани: только держащие форму бязистые или растягивающиеся в поперечном направлении плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали выкройки 7 и 7А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 1 Правая кокетка переда | 1х |
| 2 Лиф переда | 1х |
| 3 Левая боковая часть лифа переда | 1х |
| 4 Втачной пояса переда | 1х |
| 5 Переднее полотнище юбки | 1х |
| 6 Правая боковая часть переднего полотнища юбки | 1х |
| 7 Спинка | 2х |
| 8 Обтачка горловины переда | 1х |
| 9 Обтачка горловины спинки | 2х |
| 10 Рукав | 2х |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:


- На лифе переда и на частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.
- Вдоль нижнего среза правой кокетки переда (срез притачивания) приметать кант так, чтобы утолщенная часть канта легла на кокетке у размеченной линии шва, а плоская — на припуске. У размеченной линии горловины конец канта отвернуть наискосок к краю припуска. Кокетку притачать к лифу переда от бокового среза до поперечной метки (контрольная метка 1), за-



vk.com/burdaby

Детали 1–10

- размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —



крепляя кант (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски шва заутюжить на лиф переда, утолщенная часть канта лежит на кокетке.

- Кант приметать вдоль рельефного среза левой боковой части лифа переда. На лифе переда выполнить рельефный шов (контрольная метка 2). Припуски шва заутюжить на лиф переда.
- Кант приметать вдоль рельефного среза переднего полотнища юбки. Правую боковую часть переднего полотнища юбки притачать к

переднему полотнищу юбки (контрольная метка 4). Припуски шва заутюжить на переднее полотнище юбки.

- Канты приметать вдоль верхнего и нижнего срезов втачного пояса переда. Втачной пояс переда притачать к лифу переда (контрольная метка 3) и к переднему полотнищу юбки (контрольная метка 5). Припуски шва заутюжить на втачной пояс.
- Нижние уголки разреза для застежки на молнию — см. модель 104.
- Выполнить средний шов по спинке между меткой разреза для застежки на молнию и меткой шлицы. Припуски шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правой части спинки отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Припуск по продольному срезу припуска под шлицу обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Левую заднюю часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

- Застежка на молнию — см. модель 104.
- Выполнить плечевые швы (контрольная метка 6) и боковые швы (контрольная метка 8). На обтачке горловины выполнить плечевые швы


(контрольная метка 7). Припуски швов разутюжить.

- Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины, при этом в уголке выреза горловины переда строчку прервать и припуски шва притачивания кокетки в шве не закреплять. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скрулений надсечь в нескольких местах, в уголке выреза горловины спинки припуск обтачки надсечь. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Концы обтачки с тесьмой застежки-молнии. Внутренний срез обтачки горловины пришить к припускам швов.
- На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Рукава втачать, припосадив их по окатам.
- Внизу обтачку левого края шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

План раскладки

Габардин стретч шириной 140 см

Размеры 36–44



WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 1–6 и 8 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Парные детали 7, 9 и 10 выкроить симметрично.