

# 102 Пальто

Размеры 36, 38, 40, 42, 44  
Длина по спинке ок. 93 см.

## Вам потребуется:

Жаккардовая ткань с люрексом 2,00–2,05–2,05–2,05–2,10 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,90–1,95–1,95–1,95–1,95 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 обтяжная пуговица; 4 большие кнопки для пришивания; лента, расшитая бусинами, 0,95–1,00–1,00–1,05–1,05 м шириной 2 см.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму пальтовые ткани.

## Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 102. На детали 21 метка петли (линия середины переда) и метки кнопок (подборта) поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку петли сместить вверх соответственно линии горловины. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить между метками верхней петли и нижней кнопки с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

## Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.


## Раскрой:

Из жаккардовой ткани с люрексом:

- |                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 Полочка                                                                    | 2x |
| 22 Плечевая кокетка                                                           | 2x |
| 23 Спинка                                                                     | 2x |
| 24 Боковая часть                                                              | 2x |
| 25 Верхняя часть рукава                                                       | 2x |
| 26 Локтевая часть рукава                                                      | 2x |
| 27 Обтачка горловины спинки со сгибом                                         | 1x |
| 28 Клапан                                                                     | 4x |
| а) 4 обтачки карманов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски;    |    |
| б) 2 мешковины карманов длиной по 19 см и шириной по 17 см, включая припуски. |    |

Из подкладочной ткани:

- |            |    |
|------------|----|
| 29 Полочка | 2x |
|------------|----|



30 Спинка  
а также детали 24, 25, 26 и б.  
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно прокладкой дублировать цельнокроеные подборт и припуски на подгибку низа пальто и рукавов. Полосы прокладки шириной по 3 см приутюжить вдоль срезов пройм.

## Пошив:

■ На полочках и частях спинки стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх,

глубины остальных вытачек — к линии середины переда/спинки.

■ Боковые части притачать к полочкам (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить. Вычерченные на полочках линии карманов продлить на боковые части, длина карманов в готовом виде — 14 см. Линии карманов перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками. С изнаночной стороны приутюжить полосы прокладки шириной по 5 см поверх разметки карманов.

■ Прорезные карманы в рамку. По 2 детали каждого клапана стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми верхние срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть и приутюжить. На лицевой стороне каждой полочки и боковой части на расстоянии по 1,5 см выше и ниже линии прореза кармана разметить сметочными стежками или «волшебным» портновским мелком линии совмещения обтачек. Каждую обтачку (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Две сложенные вдвое обтачки каждого кармана приколоть к полочке и боковой части, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек, а открытые срезы обтачек — с линией прореза кармана. Метки концов кармана перенести на обтачки. Обтачки притачать по разметке на расстоянии по 7 мм от сгибов обтачек. Полочку и боковую часть прорезать вдоль между швами, не доходя по 7 мм до концов швов, к концам швов — наискосок. При этом не повредить обтачки. Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания нижней обтачки, заутюжить вниз. Срезы притачивания каждого клапана подложить под верхнюю обтачку кармана, приколоть с изнаночной стороны к припускам шва притачивания обтачки. Мешковину кармана из основной ткани притачать к припускам шва притачивания верхней обтачки, закрепляя клапан. Мешковины кармана уравнивать и стачать.

■ Выполнить средний шов по спинке. Боковые части притачать к спинке (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить. Плечевые кокетки притачать к полочкам и спинке (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов заутюжить на кокетки.

■ Цельнокроеные подборт отвернуть по линиям сгибов на лицевую сторону, к подбортам притачать обтачку горловины спинки (контрольная метка 5). Подборт и обтачку горловины спинки притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Борта и горловину приутюжить.

■ Низ подборт еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Рукава втачать, приподняв их по окатам.

■ От ленты с бусинами отрезать 2 отрезка длиной по 16 см. Ленты приколоть к полочкам, совместив верхние края лент со швами притачивания верхних обтачек карманов, нижние края лент лежат на клапанах. Ленты нашить вручную, подвернув при этом концы лент. Оставшуюся ленту разрезать на 2 равные части. Ленты нашить вдоль нижних краев рукавов, концы лент подвернуть у нижних швов рукавов.

■ Подкладка. Части спинки подкладки сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы, по разметке застрочить складку на свободном облегании. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава подкладки.


■ К пальто пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подборт и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне. Рукава подкладки вложить в рукава пальто. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Нижние срезы подборт и подкладку пришить к подгибке низа. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка прутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пальто.

■ На правой полочке обметать горизонтальную петлю по разметке, пуговицу пришить к левой полочке соответственно петле. Части кнопок обтянуть лоскутами подкладочной ткани. Верхние части пуговиц пришить по разметке к подбарту правой полочки, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижние части кнопок пришить к левой полочке.

## Планы раскладки

Жаккардовая ткань с люрексом шириной 140 см


Размеры 36–44



WEBKANTEN

Подкладочная ткань шириной 140 см

Размеры 36–44



WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.