

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

117 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 63 см (шов притачивания юбки лежит на талии).

Рукав 3/4 (на ок. 15 см короче стандартного).

Вам потребуется:

Жаккардовая ткань 2,20 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму пательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 117. С детали 12 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров. На детали 3 верхняя метка-стрелка складки вычерчена для размера 36. Для остальных размеров верхнюю метку-стрелку складки вычертить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 36. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 3 см.

Раскрой:


Из жаккардовой ткани:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Планка переда | 2x |
| 4 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 5 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 6 Верхняя часть рукава | 2x |
| 7 Локтевая часть рукава | 2x |
| 8 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 9 Втачной пояс переда со сгибом | 1x |
| 10 Втачной пояс спинки | 2x |
| 11 Средняя часть переднего полочника юбки со сгибом | 1x |



Детали 1–14

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44



- | | |
|---|----|
| 12 Боковая часть переднего полочника юбки | 2x |
| Мешковина кармана | 2x |
| 13 Заднее полотно юбки | 2x |
| 14 Боковой клин годе | 2x |


Из подкладочной ткани:

Деталь 1 и мешковины карманов (деталь 12).

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 2 см приутюжить вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию (детали 4, 10 и 13).

План раскладки

Жаккардовая ткань шириной 150 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Пошив:

■ На боковых частях лифа переда и на задних полотнох юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Каждую планку переда сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Заложить и заутюжить складки в направлении меток-стрелок. Планку еще раз разложить. Складки застрочить, проложив строчки во внутренние сгибы складок. Складки снова заложить и застрочить. Планки приметать верхними сторонами вниз к передним срезам боковых частей лифа переда (контрольная метка 1). Детали средней части лифа переда из основной ткани и подкладки сложить лицевыми сторонами, стачать срезы горловин. Припуски шва срезать близко к строчке. Деталь вывернуть, горловину приутюжить, остальные срезы сметать. Среднюю часть лифа переда притачать к боковым частям лифа переда (контрольная метка 1), далее планки переда притачать к боковым частям лифа переда до плечевых срезов. Припуски швов заутюжить на боковые части лифа переда.

■ Боковые части лифа спинки притачать к средним частям лифа спинки (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить на средние части лифа спинки. Выполнить плечевые швы, при этом припуск по срезу горловины спинки выступает. Припуски швов заутюжить на лиф спинки.

■ Боковые части переднего полочника юбки притачать к средней части переднего полочника. Втачной пояс переда притачать к лифу переда и переднему полочнику юбки, детали втачного пояса спинки притачать к частям лифа спинки и задним полочникам юбки. Припуски швов заутюжить на пояс.

■ Выполнить боковые швы выше и ниже входов в карманы, проложив внизу (уголки) строчки точно до размеченной линии шва.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной

ткани — к переду, мешковину кармана из основной ткани — к спинке. Мешковины кармана притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин кармана притачать к припускам шва притачивания втачного пояса на максимально возможную длину.

■ Клинья годе притачать к переднему и заднему полотнох юбки от контрольных меток 11 и 12 до уголков. Припуски швов притачивания клиньев годе разутюжить.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Обтачки горловины спинки приколоть к верхним срезам частей спинки лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачек отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезам горловины спинки. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам горловины спинки поверх обтачек. Вдоль срезов горловин частей спинки проложить строчки. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Концы обтачек подвернуть и пришить к припускам плечевых швов и тесьмам потайной застежки-молнии.

■ На рукавах стачать плечевые вытачки. Глубину каждой вытачки срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить назад. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Втачать рукава.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

