

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Платье «Патти» ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 56 см.

Вам потребуется:

Набивной шелковый атлас 1,75–1,95–1,95–2,10–2,10 м шириной 135 см; однотонный креп-сатин в качестве отделочной ткани 0,40 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин G 785; потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 14 маленьких полусферических пуговиц.

Рекомендуемые ткани: тонкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

На детали 1 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 поставить метки заново: метку верхней петли — на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 36; метка нижней петли одна для всех размеров; метки остальных петель — с одинаковыми интервалами между метками верхней и нижней петель. На детали 5 метки петель поставлены для размера 36. Для остальных размеров сместить метки соответственным линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Припуски по срезам детали а уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из набивного шелкового атласа:

- 1 Верхняя часть переда 2х
- 2 Нижняя часть переда со сгибом 1х
- 3 Спинка 2х
- 4 Рукав 2х
- 7 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х

а) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 16 см и шириной по 3 см, включая припуски.


Из однотонного креп-сатина:

- 5 Манжета 4х
- 6 Воротник со сгибом 2х

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно приутюжить полосы прокладки шириной по 2 см по краям разреза для застежки на молнию.

Пошив:

- Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и заутюжить в одну сторону.




рины 7 мм и заутюжить в одну сторону. На перед и спинку стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

- На верхних частях переда цельнокроенные подборта отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгибов, приметать к нижним срезам. Правую верхнюю часть переда наложить на левую верхнюю часть переда, совместив линии середины переда. Сметать срезы внизу. Верхние части переда притачать к нижней части переда. Припуски шва заутюжить вниз.
- Выполнить плечевые швы и правый боковой шов. Припуски плечевых швов заутюжить назад, припуски бокового шва разутюжить.
- Вдоль левых боковых срезов разреза между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать», при этом верхние концы тесьмы застежки-молнии оставить свободными. Зубчики начинаются у метки разреза. Выполнить левый боковой шов выше и ниже застежки на молнию.
- Детали воротника стачать лицевыми сторонами по внешним срезам. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть и приутюжить. Срезы воротника взять вместе и вметать в горловину между контрольными метками 5, не закрепляя подборта.
- Цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону, притачать обтачку горловины спинки. От каждого борта (сгиба) подборта и обтачку притачать к горловине, закрепив воротник. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва максимально близко к шву. Подборта и обтачку отвернуть на

Детали 1–7

- размер 36 — — — — —
- размер 38 — — — — —
- размер 40 — — — — —
- размер 42 — — — — —
- размер 44 — — — — —



изнаночную сторону, пришить к швам. Борта приутюжить.

- На каждом рукаве по разметке выполнить разрез. Край разреза разложить в прямую линию и настрочить на один продольный срез окантовочной бейки максимально близко к краям разреза. Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, отвернуть на изнаночную сторону до ширины 7 мм, подвернуть и пришить к шву притачивания. Вверху у конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок. У переднего края разреза бейку отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.
- Выполнить швы рукавов. Нижний срез каждого рукава присборить до длины манжеты.
- По две детали каждой манжеты сложить лицевыми сторонами. Стачать вдоль длинной и коротких сторон, начав/закончив строчку точно у линии шва притачивания манжеты. Манжету вывернуть. Манжету притачать к нижнему срезу рукава, внутренний срез манжеты подвернуть и пришить к шву притачивания. На переднем конце каждой манжеты выполнить петли по разметке.
- Рукава втачать, припосадив их по окатам.
- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
- На правой полочке выполнить петли по разметке.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы

спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.




Планы раскладки

Набивной шелковый атлас
шириной 135 см


Размер 36

STOFFBRUCH



Размер 38, 40


STOFFBRUCH



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Размеры 42, 44

STOFFBRUCH



Однотонный креп-сатин в качестве
отделочной ткани шириной 135 см

Размеры 36–44

STOFFBR.

