

burda

10/2017 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

115 Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 50 см.

Вам потребуется:

Вышитый бархат с фестончатым краем 2,20–2,20–2,25–2,25–2,30–2,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; металлическая застежка-молния длиной 18 см.
Важно: расход ткани рассчитан для ткани шириной 140 см без фестончатого края. При использовании ткани с фестончатым краем расход ткани может увеличиться. Покупая ткань, рекомендуем взять с собой комплект деталей бумажной выкройки.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 115. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и b вычертить прямо на ткани.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а и b припуски на швы шириной 1,5 см и на подгибку низа шириной 3 см уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 4 Кокетка со сгибом из которых 1x в качестве внутренней детали | 2x |


План раскладки

Вышитый бархат шириной 140 см
Размеры 34–44




WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично. Обратить внимание на направление ворса бархата.



Детали 1–5
размер 34 —
размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —



- 5 Рукав 2x
а) 2 детали оборки нижнего среза платья длиной по 103–107–111–115–119–123 см и шириной по 29,5 см, включая припуски;
б) 2 оборки рукавов длиной по 60–61–62–63–64–65 см и шириной по 22,5 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно прокладкой дублировать срез горловины внешней детали кокетки на ширину 3 см.

Пошив:

■ На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
■ Обтачку горловины переда приколоть к срезу горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль среза горловины переда и вдоль размеченных линий краев разреза для застежки на молнию. На перед выполнить разрез между строчками, в нижние уголки выполнить косые надсечки. Припуски шва по срезу горловины срезать до ширины 5 мм, на уголках — наискосок, на участках скруглений припуски швов надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Верхние концы обтачки приметать под верхние срезы переда.

■ **Застежка на молнию.** Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию приколоть под края разреза переда так, чтобы зубчики были видны. Край разреза настрочить на тесьмы застежки-молнии в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Внешнюю кокетку притачать к верхнему срезу спинки (контрольная метка 2) и верхним срезам переда (контрольная метка 1). Припуски швов заутюжить на кокетку.

■ Внешнюю кокетку обтачать внутренней кокеткой. На внутренней кокетке припуски по срезам притачивания заутюжить на изнаночную сторону. Внутреннюю кокетку приколоть к уже притачанной внешней кокетке лицевой стороной к лицевой стороне, стачать срезы горловин. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю кокетку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Внутреннюю кокетку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить, заутюженные срезы притачивания внутренней кокетки приколоть и пришить вручную или же с лицевой стороны проложить строчки точно в швы притачивания внешней кокетки, закрепляя внутреннюю кокетку. Срезы пройм кокеток сметать.

■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ На оборке нижнего среза выполнить боковые швы. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Верхний срез оборки присборить и притачать к нижнему срезу платья, совместив боковые швы. Припуски шва заутюжить вверх.

■ На оборках рукавов стачать короткие срезы. На оборках выполнить подгибку низа, оборки присборить и притачать к нижним срезам рукавов, совместив швы оборок со швами рукавов.