




▶▶ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ


1 ПЛАТЬЕ стр. 2

размеры 40/42/44/46 ■■■■



2 БОЛЕРО стр. 2

размеры 40/42/44/46 ■




3 ПЛАТЬЕ стр. 3

размеры 42/44/46/48 ■■■■



4 БОЛЕРО стр. 3

размеры 42/44/46/48 ■■



5 ПЛАТЬЕ стр. 4

размеры 38/40/42/44 ■■■■




6 ПЛАТЬЕ стр. 5

размеры 40/42/44/46 ■■



8 ПЛАТЬЕ стр. 7

размеры 42/44/46/48 ■■




7 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■■■■




10 ПЛАТЬЕ стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■■




12 БЛУЗКА стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■■



9 ПАЛЬТО стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■■■■



11 НАКИДКА стр. 9

размеры 40/42/44/46 ■■■■




13 ЛЕГИНСЫ стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■■



14 ПИДЖАК стр. 10

размеры 46/48/50/52 ■■■■




15 ПИДЖАК стр. 11

размеры 46/48/50/52 ■■■■




16 БРЮКИ стр. 11

размеры 46/48/50/52 ■■■■



17 ПИДЖАК стр. 11

размеры 48/50/52/54 ■■■■




Степени сложности

- для начинающих
- для практикующих
- для тех, кто шьет давно и уверенно
- для специалистов
- для специалистов с большим опытом


18 сорочка стр. 11

размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■ ■



19 пиджак стр. 12

размеры 44/46/48/50 ■ ■ ■ ■




20 пиджак стр. 12

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



21 брюки стр. 13

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



22 пиджак стр. 13

размеры 44/46/48/50 ■ ■ ■ ■



23 куртка стр. 14

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




24 брюки стр. 14

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




25 блузка стр. 15

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




26 куртка стр. 16

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



27 брюки стр. 16

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



28 блузка стр. 16

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



29 мини-платье стр. 17

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■




30 куртка стр. 18

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■



31 куртка стр. 19

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




32 куртка стр. 19

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



33 платье стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




34 жакет стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



35 юбка стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




36 пальто стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




37 брюки стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



38 пальто стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



Как переснять лекало детали

Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

Мод. 10 зеленый контур:

размер 40	_____
размер 42	_____
размер 44	_____
размер 46	_____


Мод. 22 зеленый контур:

размер 40	— — — — —
размер 42	
размер 44	— — — — —
размер 46	— — — — —

2 К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (А, В, С, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




3 Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладные номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




5 Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



4 На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ



6 Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ


Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.



точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припусков шва.



участок материала, который должен быть присборен или приспособлен.



участок материала, который должен быть растянут или оттянут.




точка совмещения двух частей одного и того же лкала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

Словарь терминов

Abbottonatura	– застежка на петли и пуговицы
Altezza	– ширина
Alto	– верх
Aperto	– открытый, не подлежащий обработке
Apertura	– передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	– наклеивание, прикрепление
Appoggio	– наложение детали поверх другой детали
Arricciare	– сосборить
Bordo	– прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	– кулиска для вставки косточки
Cappuccio	– капюшон
Centrale	– средний, центральный
Centro dietro intero	– середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	– средний срез спинки или задней части
Coulisse	– кулиска
Cucire	– строчка, шить
Davanti	– перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	– правый, правая
Dietro	– спинка, задняя часть, сзади
Dritto filo (D. filo)	– направление долевой нити
Doppio intero	– сгиб
Elastico	– растягивающийся, эластичный
Finachino	– бочок бокового кармана
Fianco	– боковая часть, бочок
Fodera	– подкладка
Fondo	– низ
Impuntura	– строчка
Inizio	– начало
Inserire (ins.)	– вставить, продеть
Intero	– сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	– застежка-молния
Lato	– сторона, край
Lato rimagliato	– обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	– язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	– рукав
Manichino	– короткий рукав
Metatura	– метраж
Molleggiare	– выполнить посадку
Motivo applicazione	– аппликация
Orlo	– подгиб
Paramontura	– внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроенный припуск и др.)
Parte	– часть
Passante	– шлевка
Piegare	– согнуть
Pateletta	– клапан (кармана)
Pelo	– мех, ворс
Qui	– тут, здесь
Sacchetto tasca	– подкладка кармана
Scalfo	– пройма
Scollo	– горловина
Secondo	– второй
Sinistro (sinistra)	– левый, левая
Sopracollo	– верхний воротник
Sottocollo	– нижний воротник
Spacco	– прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	– плечо
Tagliare	– разрезать, надсечь
Tasca	– карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	– маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	– выстигивание

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.



направление, в котором закладывается припуск складки.



место расположения и размер петли или кармана.



место пришивания пуговицы.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрепить застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в поддоше имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивая срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль по середине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и выметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Прелегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочки, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.



КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).





1 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 105 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 85 см (разм. 40/42), 90 см (разм. 44/46) эластичного однотонного шифона с горизонтальными приутюженными складками и с люрексом, ширина – 90 см ● 60 см (разм. 40/42), 65 см (разм. 44/46) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 6,10 (6,20-6,40-6,50) м шифона в тон, ширина – 150 см ● 35 см (разм. 40/42), 40 см (разм. 44/46) клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см ● 1 металлический крючок с петлей



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ СО СКЛАДКАМИ:

жоржет, вуаль, тюль, кружево, органза ИЛИ непрозрачные: крепдешин, сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (эластичные; с люрексом, ламинированные или вышитые; сочетающиеся с таким же однотонным материалом и с подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ВНЕШНИЙ ЛИФ	9 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА + ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	10+10A+10B+10C+10D+10E+10F+10G+10H+10I
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	11 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ; ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ (НА 70 СМ)
ВНУТРЕННИЙ ЛИФ	12
БРЕТЕЛЬ	A = 50 (51-52-53) X 2 СМ
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА + ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	B = ВНИМАНИЕ! ЧАСТИ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ ОДИНАКОВЫ (10, B), А ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ СЛЕДУЕТ СКОПИРОВАТЬ, СЛЕДУЯ УКАЗАНИЯМ НА СХЕМЕ
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ; ПЕРЕНЕСТИ ЛИНИИ РАЗМЕТКИ НА УЧАСТКЕ ЗАСТЕЖКИ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА НИЖНЕЙ ЮБКИ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне шифона со складками в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Отрезать кусок длиной 3,30 (3,35-3,45-3,50) м от однотонного шифона. На лицевой стороне этого куска однотонного шифона в разворот разложить лекала деталей 10 и B, как показано на второй схеме. На изнаночной стороне оставшегося куска шифона длиной 2,80 (2,85-2,95-3) м в разворот разложить лекала деталей 11 и C, как показано на третьей схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить два раза лекало детали 12, как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить внешнюю часть лекала 12, как на подкладке. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов спинки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 5 мм на подгиб низа нижней юбки, подгиб низа и внешнего контура верхней юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеювым прокладочным материалом указанную деталь. ● С изнаночной стороны внутреннего лифа обработать вытачки. Заутюжить на спинку. ● Сложить бретель вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Настрочить в край. ● Сосборить с помощью коротких наметочных стежков средние срезы частей спинки внешнего лифа до размера соответствующих срезов внутреннего лифа. Изнаночной стороной наложить внешний лиф на продублированный внутренний лиф с лицевой стороны. Приметать по контуру. Задрапировать внешний лиф, равномерно распределяя драпировку по поверхности внутреннего лифа. Закрепить, где необходимо, пряча стежки под складками драпировки. ● Наложить оставшуюся (= непродублированную) деталь внутреннего лифа на внешний лиф. Выполнить шов горловины/пройм, оставляя открытыми участки, где будет притачиваться бретель. Вывернуть. Вложить в оставленные отверстия припуски поперечных срезов бретели. Подогнуть длину бретели по раз-

ШИФОН




меру. Если необходимо, обрезать излишки. С изнаночной стороны завершить шов горловины пройм, закрепляя бретель стежками «вперед-назад иголкой» в шов. Сметать остальные совмещенные срезы лифов. ● Вдоль средней линии заднего полотнища нижней юбки выполнить по разметке разрез. Обработать припуски разреза, заутюженные на изнаночную сторону, швом вподгибку, закрепляя стежками «назад иголкой» вручную. ● Выполнить боковые швы нижней юбки. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище нижней юбки. ● Обработать нижний срез нижней юбки швом вподгибку с открытым срезом, закрепляя шов узким и частым зигзагом. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища верхней юбки до участка застежки. Обработать зигзагом срезы припусков на участке застежки. Продолжить, обрабатывая совмещенные припуски среднего шва заднего полотнища юбки. ● Обработать нижний срез и срезы внешнего контура верхней юбки, как было выполнено для нижнего среза нижней юбки. ● В указанном направлении заложить складки верхней юбки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Наложить изнаночной стороной левую часть переднего полотнища верхней юбки на лицевую сторону правой части до контрольного знака. Закрепить строчкой. ● Надеть верхнюю юбку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней юбки. Совместить средние линии. Сметать верхние срезы, не захватывая отверстие в среднем шве заднего полотнища юбки (оно должно остаться открытым). ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски вниз. Вывернуть. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● С изнаночной стороны в правом верхнем углу застежки пришить петлю. Слева пришить крючок в соответствии с петлей.

ГЛАДКИЙ ШИФОН



ALTEZZA cm 150




METRATURA m 2,80

2 БОЛЕРО ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки:
34,5 (36-37,5-39) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 (1,05-1,10-1,15) м однотонного шифона шириной 140 см ● 90 см (разм. 40/42), 95 см (разм. 44/46) тяжелого атласа в тон (подкладка), ширина – 140 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, вуаль, тюль, кружево, органза (сочетающиеся с тяжелой атласной подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала деталей 17 и 18 без изменений.

СПИНКА	17
ПЕРЕД	18
РУКАВ	19


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить два раза лекала указанных деталей (17 и 18), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 мм на подгиб низа и шлиц рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны спинки и частей переда из основного материала приметать лицевой стороной соответствующие атласные детали. Далее рассматривать продублированные детали как единые. ● Наложить оставшиеся части переда из подкладочного материала лицевой стороной на лицевую сторону частей переда из основного материала. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Сметать плечевые и боковые срезы частей переда из основного и из подкладочного материала. ● Наложить подкладку спинки лицевой стороной на лицевую сторону спинки из основного материала. Стачать нижние срезы и срезы горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых и боковых срезов спинки и подкладки спинки. Вложить между ними соответствующие припуски переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков, проходя через открытые проймы. ● Сметать совмещенные срезы пройм подкладки и изделия из основного материала. ● Обработать срез низа и срезы шлицы рукава швом вподгибку с открытым срезом, закрепляя шов узким и частым зигзагом. ● Выполнить локтевой шов рукава до шлицы. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски втачивания рукава.

ALTEZZA cm 140



METRATURA m 1,00

ДОРРЮ ИНТЕРО - ДИРТИТО ФИЛО

3 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки
от линии талии: 79 (80-81-82) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,90 (1,95-2-2,05) м однотонного полиэстерового атласа шириной 150 см
● 1 (1,05-1,10-1,15) м полужесткого контрастного тюля шириной 300 см ● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 55 см (разм. 42/44), 60 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 35 (36-37-38) см ● 1 пластмассовая пряжка под серебро, украшенная стразами, без язычка, диаметр – 35 мм



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТЛАСУ:

гладкий бархат, креп-сатин, двойной креп, фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), габардин.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

органза.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания подкладки лифа использовать лекала спинки, переда и бочков лифа без изменений. Для выкраивания подкладки юбки использовать лекала полотнищ верхней юбки до нижней линии разметки.

СПИНКА ЛИФА	10
ПЕРЕД ЛИФА	11
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	12
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	13
ПОЯС	14
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	15+15А
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	16+16А
ЗАВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ	А = 75 X 1 CM
НИЖНЯЯ ЮБКА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 16

ПЛАН РАСКЛАДКИ



На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 14 разложить на атласе в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале, располагая лекала спинки и переда лифа сбоку от лекала заднего полотнища юбки, а лекала бочков лифа – сбоку от лекала переднего полотнища юбки. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 10, 11, 12 и 13. Лекало детали 14 раз-

ложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов на участке застежки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1 см на подгиб низа верхней юбки и подкладки юбки. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ нижней юбки из тюля и срезы на участке застежки нижней юбки. Эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- Стачать средние срезы переда лифа.
- Притачать бочки (12, 13) к частям переда и спинки лифа.
- Выполнить боковые швы частей лифа. Аналогично стачать боковые срезы верхней юбки.
- Стачать средние срезы частей заднего полотнища верхней юбки до участка застежки. Аналогично выполнить средний задний шов нижней юбки из тюля. Обработать совмещенные припуски зигзагом.
- Обработать низ верхней юбки швом вподгибку.
- Надеть изнаночной стороной верхнюю юбку на лицевую сторону нижней юбки. Сметать верхние срезы юбок.
- Притачать юбки к низу лифа. Разутюжить припуски. Вывернуть.
- Подготовить и выполнить шлевки из ниток и закрепить их по разметке (у боковых швов изделия).
- Сложить завязку горловины вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть детали. Приколоть завязки, отогнутые вниз, к углам горловины/пройма переда и приметать.
- Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала.


- Наложить подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины/пройма, закрепляя полностью завязки горловины. На участках с завязками проложить дополнительную строчку. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Отогнуть завязки вверх. Приметать подкладку к средним срезам заднего полотнища верхней юбки, не захватывая нижнюю юбку (из тюля). У заднего поперечного среза каждой завязки сформировать узел.
- Сложить пояс пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Разутюжить припуски. Вывернуть, центрируя шов с изнаночной стороны пояса. Вдеть пояс в пряжку. Пряжка должна располагаться посредине пояса. Продеть края пояса в шлевки из ниток, накладывая внутреннюю сторону пояса на линию талии изделия. Приметать поперечные срезы пояса к средним срезам спинки платья. Закрепить пояс потайной строчкой в шов притачивания переднего полотнища юбки к переду лифа.
- Заутюжить припуски на участке застежки спинки платья на изнаночную сторону. Снизу подколоть, центрируя, ленты застежки-молнии, подгибая внутрь припуски верхних поперечных срезов лент застежки-молнии. С лицевой стороны проложить строчки по сторонам застежки, примерно на расстоянии 1 см от звеньев.



4 БОЛЕРО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48



Длина по средней линии спинки:
36 (37,5-39-40,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 (95-100-105) см однотонной вискозной подкладки шириной 150 см ● 90 (95-100-105) см подкладки с вертикальными полосками в тон и контрастного цвета, ширина – 150 см ● атласная тесьма со страусиными перьями в тон

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОДНОТОННОЙ ПОДКЛАДКЕ:

атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, креп-сатин; легкий вискозный бархат (украшенные страусиными перьями).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания внутренних деталей использовать лекала внешних деталей без изменений.


ВНЕШНЯЯ СПИНКА	20
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	21
ВНЕШНИЙ РУКАВ	22

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На однотонной подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На полосатой подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала внутренних деталей, как на однотонной подкладке. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Наложить части внешнего переда на внешнюю спинку. Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить припуски на спинку.
- Выполнить нижний шов внешнего рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов.
- Втачать рукава в проймы.
- Отделать срезы внешнего контура спинки и переда (низ, борта, горловина), закрепив потайными стежками тесьму с перьями на расстоянии 1,5 см. Продолжить, заполняя все пространство внутри контура рядами тесьмы, расположенными на расстоянии 4 см друг от друга. Затем украсить низ рукавов тесьмой, как было сделано для внешнего контура спинки и переда. По всей длине рукавов (от проймы до тесьмы низа рукава) выполнить из тесьмы ряды на расстоянии 4 см друг от друга, параллельные тесьме низа рукава.
- Соединить внутренние детали, как было сделано для внешних деталей.
- Наложить внутреннее изделие на внешнее изделие. Обтачать нижние срезы частей переда, срезы бортов и горловины. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски низа рукавов. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков низа рукава. Подогнуть внутрь припуски низа спинки. Зашить потайными стежками.



5 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 98 (99-100-101) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,80 м (разм. 38/40), 2,90 м (разм. 42/44) однотонного полиэстерового атласа шириной 150 см ● 2,05 м полужесткого контрастного тюля шириной 150 см ● 70 см (разм. 38/40), 75 см (разм. 42/44) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 28 искусственных термоклейких брильянтов в тон, диаметр – 10 мм ● 1 термоклейкий плоский цветок из искусственных брильянтов, диаметр – 25 мм



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТЛАСУ:

гладкий бархат, креп-сатин, двойной креп, фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), габардин.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

органза.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D, E, F.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	26+26А
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	27+27А
БОЧОК СПИНКИ	28+28А
БОЧОК ПЕРЕДА	29+29А
БРЕТЕЛЬ ПЕРЕДА + ЗАВЯЗКА СПИНКИ	А = 82 X 1 CM
СРЕДНЯЯ НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ВЫРЕЗА СПИНКИ	В = 21 X 1 CM
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ВЫРЕЗА СПИНКИ	С = 22,5 X 1 CM
БОКОВАЯ НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ВЫРЕЗА СПИНКИ	Д = 26 X 1 CM
НИЖНЯЯ ЮБКА	Е = 66,5 (67,5-68,5-69,5) X 48 CM
ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	Ф = 69,5 (70-70,5-71) X 21 CM
ПОДКЛАДКА СПИНКИ	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	Н = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ПОДКЛАДКА БОЧКА СПИНКИ	И = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
ПОДКЛАДКА БОЧКА ПЕРЕДА	Л = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на атласе в разворот, как показано на схеме. На тюле, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали Е и четыре раза лекало детали F, как показано на схеме. На под-



кладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов на участке застежки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия из атласа. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ оборки нижней юбки из тюля. Эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать бочки (28, 29) к переду и частям спинки платья. ● Стачать средние срезы частей спинки платья. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить боковые швы платья, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. ● Заутюжить подгиб низа платья на изнаночную сторону, застрочить прямой строчкой. ● Сложить каждую деталь (А, В, С) для изготовления навесной петли выреза спинки вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Сложить каждую деталь, формируя навесную петлю. Приметать по разметке поперечные срезы навесных петель, отогнутых вниз, к срезам выреза спинки. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Вывернуть. ● Стачать боковые срезы нижней юбки. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище. ● Стачать части оборки нижней юбки в кольцо. Заутюжить на заднюю часть оборки обработанные припуски боковых швов, а обработанные припуски средних швов – налево. ● Сосборить верхний срез оборки до размера низа нижней юбки. Верхний срез нижней юбки сосборить до размера низа подкладки. ● Притачать оборку к низу нижней юбки, равномерно распределяя сборку. Заутюжить обработанные припуски наверх. Притачать нижнюю юбку к низу подкладки, как было сделано при притачивании оборки к нижней юбке. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов левой проймы переда. Потом выполнить шов правой проймы, горловины спинки и левой проймы спинки. Выполнить шов горловины переда, оставляя отверстия для бретели. Заутюжить припуски на подкладку. Отогнуть навесные петли выреза спинки наверх. Настрочить в край, насколько возможно (кроме горловины переда). Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и приметать к левым боковым срезам на участке застежки. ● Заутюжить припуски на участке застежки на изнаночную сторону. Снизу подколоть, центрируя, ленты застежки-молнии, подгибая внутрь припуски верхних поперечных срезов лент застежки-молнии. С лицевой стороны проложить строчки по сторонам застежки, примерно на расстоянии 1 см от звеньев. ● Подготовить бретель-завязку, как было сделано для деталей для изготовления навесных петель. Продеть бретель-завязку в навесные петли выреза спинки. Перекрестить бретель-завязку. Вложить припуски поперечных срезов бретель-завязки в оставленные отверстия горловины переда. Надеть платье. Подогнуть по размеру длину бретели. Обрезать, если необходимо, излишки. Закрепить поперечные края бретелей стежками «вперед-назад иголкой» к горловине переда. Затем настрочить припуски шва горловины переда, заутюженные на подкладку, в край. ● Приклеить с помощью утюга искусственные бриллианты на обозначенном участке у горловины переда: первый ряд (у горловины) – 7 искусственных бриллиантов, далее – вниз, постепенно уменьшая число камней в ряду. Затем приклеить цветок по разметке.

6 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 49 (50-51-52) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 (1,15-1,20-1,25) м однотонного полотна с высоким коэффициентом драпируемости, ширина – 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 41 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, крепдешин, креп-сатин, гладкий вискозный бархат, габардин, жатка, фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА ЛИФА + ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	23
ПЕРЕД ЛИФА	24 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	25
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	26
БРЕТЕЛЬ	А = 34,5 (35,5-36,5-37,5) X 2 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 мм на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Сложить бретель по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Приколоть бретели, отогнутые вниз, к углам горловины/пройм переда и приметать. ● Сложить каждую часть переда лифа по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать срезы пройм. Заутюжить припуски на внутренние части деталей. Вывернуть, отгибая бретели наверх. Настрочить в край. Сметать совмещенные срезы. ● В указанном направлении заложить склад-

ки частей переда лифа. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Наложить правую часть переда лифа на левую часть. Внимание! Низ переда лифа должен быть равен верхнему срезу переднего полотнища юбки. Закрепить строчкой. ● Притачать переднее полотнище юбки к низу переда лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. Аналогично притачать части спинки лифа к частям заднего полотнища юбки. ● Стачать средние срезы частей спинки платья до участка застежки. ● В среднем шве спинки платья (до пунктирной линии разметки цельнокроенных обтачек горловины спинки) выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть цельнокроенные обтачки горловины спинки на лицевую сторону. Выполнить боковые швы. Отогнуть цельнокроенные обтачки горловины спинки на изнаночную сторону. ● Обработать нижний срез платья швом вподгибку с открытым срезом, закрепляя шов узким и частым зигзагом. ● Подогнуть внутрь припуски цельнокроенных обтачек горловины спинки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Подложить открытые поперечные срезы бретелей под горловину спинки по сторонам от застежки. Подогнуть длину бретелей по размеру. Закрепить потайными стежками к лентам застежки-молнии.



БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	17
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	18
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	19
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	20
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	21
РУКАВ	22
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13;
	ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на алькантаре в разворот, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 22, как на искусственном мехе. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ нижних частей полотнищ юбки. Эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Притачать бочки (16, 17) к переду и частям спинки лифа. Разутюжить припуски и расстрочить их в край по сторонам. ● Притачать кокетки (12, 13) к верхним срезам переда и частей спинки лифа. Разутюжить припуски и расстрочить их в край по сторонам. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Разутюжить припуски и расстрочить их в край по сторонам. ● Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и обтачки горловины переда и боковые срезы частей полотнищ юбки. ● Притачать нижние части полотнищ юбки к верхним частям. Разутюжить припуски и расстрочить их в край по сторонам. ● Стачать средние срезы заднего полотнища юбки до участка застежки. ● Притачать юбку к низу лифа. Разутюжить припуски и расстрочить их в край по сторонам. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Наложить обтачку горловины по разметке на изделие. Выполнить шов горловины. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить поперечные срезы обтачки потайными стежками или строчкой изнутри к лентам застежки-молнии. Затем настроить горловину строчкой на расстоянии 7 мм. ● Выполнить нижний шов рукава из основного и из подкладочного материала. Надеть подкладку рукава на рукав из основного материала. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на подкладку. Настроить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону рукавов. Сметать верхние срезы. Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом.

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ



АЛЬКАНТАРА

ALTEZZA cm 140



7 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 38
- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44



Длина по средней линии спинки от линии талии: 43 (44-45-46) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,60) м однотонной эластичной алькантары (вид искусственной замши) на трикотажной основе, ширина – 140 см ● 25 см искусственного меха (под нутрию) в тон, ширина – 90 см ● 25 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 45 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АЛЬКАНТАРЕ:

бархат, хлопковый атлас, сукно; плюш, плотный трикотаж, ворсовое джерси (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОМУ МЕХУ ПОД НУТРИЮ:

искусственный мех под норку или под горностая.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

- Машинную иглу и швейные нитки следует подбирать в соответствии с пошивочными свойствами меха.
- Использовать машинную лапку со специальным покрытием, например с тефлоновым.
- Давление лапки на мех должно быть не слишком сильным и не слишком слабым. Выкраивать детали из меха следует специальным ножом, разрезая только основу меха, стараясь не повреждать ворс.
- Перед стачиванием деталей из меха их следует сметать, убирая иглой ворс меха внутрь.
- Стачивать детали из меха можно прямой или зигзагообразной строчкой. Если мех на трикотажной основе, то следует использовать зигзагообразную строчку. Ширина шва стачивания деталей из меха 3 мм, если детали стачиваются зигзагообразной строчкой, и 5 мм – если прямой строчкой.
- Если мех длинноволосый с толстым и/или с плотным основанием и его нельзя стачать на швейной машине, то детали из такого меха следует сшивать вручную мелкими косыми или петельными стежками прочными нитками.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки рукавов использовать лекало детали 22 без изменений.

КОКЕТКА СПИНКИ	12
КОКЕТКА ПЕРЕДА	13
СПИНКА ЛИФА	14
ПЕРЕД ЛИФА	15
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	16

8 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 47 (48-49-50) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,85 (1,90-1,95-2) м тяжелого однотонного эластичного ворсового смесового (с хлопком) джерси шириной 140 см ● 35 см бахромы из искусственной кожи (имитирующей тонко выделанную), ширина – 20 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, начесной трикотаж, плотный трикотаж, плюш, флис (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	22+22A
КОКЕТКА ПЕРЕДА	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	24+24A
ВОРОТНИК	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	26

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 23 и 25 разложить на джерси в разворот. Лекало детали 26 разложить два раза на джерси в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Наложить бахрому изнаночной стороной на лицевую сторону переда, центрируя на участке между контрольными знаками («т»). Приколоть бахрому к верхнему срезу переда. Затем притачать кокетку переда к верхнему срезу переда с бахромой. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать воротник в кольцо. Сложить воротник вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Втачать совмещенные срезы растянутого воротника в срез горловины, совмещая контрольные знаки («т») с плечевыми швами. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

- Машинную иглу и швейные нитки следует подбирать в соответствии с пошивочными свойствами меха.
- Использовать машинную лапку со специальным покрытием, например с тефлоновым.
- Давление лапки на мех должно быть не слишком сильным и не слишком слабым.
- Выкраивать детали из меха следует специальным ножом, разрезая только основу меха, стараясь не повреждать ворс.
- Перед стачиванием деталей из меха их следует сметать, убирая иглой ворс меха внутрь.
- Стачивать детали из меха можно прямой или зигзагообразной строчкой. Если мех на трикотажной основе, то следует использовать зигзагообразную строчку.
- Ширина шва стачивания деталей из меха 3 мм, если детали стачиваются зигзагообразной строчкой, и 5 мм – если прямой строчкой.
- Если мех длинноволосый с толстым и/или с плотным основанием и его нельзя стачать на швейной машине, то детали из такого меха следует сшивать вручную мелкими косыми или петельными стежками прочными нитками.

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от пунктирной линии разметки; лекало рукава – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	20+20A
ПЕРЕД	21+21A
РУКАВ	22
ПОДБОРТ	23
ОБТАЧКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Лекала деталей следует раскладывать так, чтобы полоски меха (по возможности) совпадали после обработки швов.

На материалах и тяжелой подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб подкладки и подбортов по 1 см. Добавить 4 см на подгиб рукавов и низа изделия (с планкой застежки).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- С лицевой стороны части переда приколоть вдоль линии разметки входа в карман одну обтачку, отогнутую на середину детали, и другую обтачку, отогнутую от середины детали. Наложить на обтачки части подкладок карманов. Проложить строчки в нескольких миллиметрах по сторонам от линии разметки входа в каждый карман. Выполнить между строчками разрез с косыми надсечками в углах. Вывернуть все на изнаночную сторону вместе с треугольными поперечными припусками краев входов в карманы. Подогнуть припуск открытого среза каждой обтачки кармана и застрочить, закрепляя соответствующую часть подкладки кармана. Совместить части подкладки каждого кармана, отогнутые на середину детали. Если необходимо, обрезать излишки. Стачать и обработать совмещенные срезы частей подкладки каждого кармана зигзагом. Вывернуть. Проложить по контуру дополнительную строчку. С изнаночной стороны закрепить треугольные припуски строчкой к поперечным краям входов в карманы. ● Притачать планки застежки к срезам бортов. Заутюжить припуски на планки. Настрочить в край. ● Выполнить плечевые и боковые швы.

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ



9 пальто ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки:
85 (86,5–88–89,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,65 м (разм. 40/42), 1,75 м (разм. 44/46) искусственного меха под ну-трию, расположенного горизонтальными полосками, ширина – 140 см ● 95 см (разм. 40/42), 100 см (разм. 44/46) искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, в тон, ширина – 90 см ● 35 см тяжелой атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,60 м (разм. 40/42), 1,70 м (разм. 44/46) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 6 лакированных в тон металлических пуговиц, диаметр – 25 мм ● 5 лакированных в тон металлических пуговиц, диаметр – 15 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОМУ МЕХУ ПОД НУТРИЮ:
искусственный мех под норку или горностая.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ ТОНКО ВЫДЕЛАННУЮ:
искусственная кожа под кожу рептилии или искусственная замша.




ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

ТЯЖЕЛАЯ ПОДКЛАДКА



ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА




Аналогично стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. ● Выполнить нижний шов рукава. Втачать рукава в проймы. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Сметать ее длинными стежками через равные промежутки. Затем закрепить строчкой на коротких отрезках (3 см) от среза горловины вниз и от низа вверх. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве. Притачать подкладку к подворотам с обтачкой горловины спинки, начиная и завершая строчку на расстоянии 2 см от низа. Заутюжить припуски на подкладку. Вывернуть. ● Притачать нижние срезы подвортов к нижним срезам переда (по линии сгиба подгиба), а низ подкладки – к срезу подгиба низа спинки и переда. Заутюжить припуски на подкладку и подворта. Вывернуть. Наложить подворта с обтачкой горловины спинки и подкладкой на лицевую сторону изделия, отгибая подгиб низа на лицевую сторону. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подворта с обтачкой горловины спинки. Настрочить в край. Отогнуть подворта с обтачкой горловины спинки, подкладкой и подгибом низа на лицевую сторону. Обтачать борта. Вывернуть все на изнаночную сторону. Настрочить борта в край. Вдеть рукава подкладки в рукава из основного материала. Отогнуть подгиб рукавов из основного материала на изнаночную сторону и притачать к низу рукавов из подкладочного материала, проходя через отверстие в левом боковом шве подкладки. Закрепить подгиб низа и рукавов потайными строчками в нижние швы рукавов и в боковые швы изделия. ● Подогнуть припуски отверстия в левом боковом шве подкладки. Зашить потайными стежками или зашпигить и проложить строчку в край. ● По разметке установить головки кнопок (с углублением) на правой планке застежки. Основания кнопок (с выступом) установить на левой планке в соответствии с головками кнопок.

10 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки
от линии талии: 45 (46–47–48) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 (1,15–1,20–1,25) м эластичного смесового (с меланжевой шерстью) трикотажа шириной 150 см ● 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) креп-сатина в тон, ширина – 140 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) м косой готовой бейки из джерси в тон, ширина – 1 см ● 80 (85–90–95) см эластичной тесьмы в тон, ширина – 3 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

ворсовое джерси, начесной трикотаж, плюш, флис (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШЕЛКУ-ДРАПУ:

габардин, диагональ, двойной креп, сукно, фланель.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ЛИФА	18
ПЕРЕД ЛИФА	19
РУКАВ	20
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	21
КУЛИСКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
КУЛИСКА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 21), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить средний шов спинки лифа. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Аналогично стачать боковые срезы полотнищ юбки. Затем таким же образом стачать боковые

срезы кулисок, оставляя в левом боковом шве отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Обработать зигзагом верхний срез кулиски. ● Отрезать, добавляя на припуски по 1 см, кусок косой бейки для горловины изделия. Мы советуем 66 (67–68–69) см. Стачать косую бейку в кольцо. Наложить изнаночной стороной полученную деталь на лицевую сторону горловины. Срез горловины изделия вложить под сгиб нижнего припуска косой бейки. Настрочить верх косой бейки в край. Отогнуть припуск горловины изделия с косой бейкой на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 8 мм. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Заутюжить подгиб рукавов и юбки на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● По разметке наложить изнаночной стороной кулиску на изнаночную сторону лифа. Приметать кулиску нижним срезом к нижнему срезу лифа. Затем настрочить прямой строчкой верхний срез кулиски к лифу. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез юбки до размера низа лифа. Притачать юбку к низу лифа, равномерно распределяя сборку. Обработать совмещенные припуски. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче низа лифа. Мы советуем 76 (80–84–88) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Подогнуть внутрь припуски отверстия в левом боковом шве кулиски. Зашить отверстие потайными стежками.

ТРИКОТАЖ



КРЕП-САТИН



11 НАКИДКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки:
74,5 (76–77,5–79) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,20 (2,30–2,40–2,50) м однотонного шерстяного сукна шириной 150 см ● 1,60 (1,65–1,70–1,75) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,55 (1,60–1,65–1,70) м косой готовой бейки из контрастного крепа, ширина – 2 см ● 4 застежки-клевант из контрастной тесьмы, длина – 15 см (в застегнутом виде)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лодун, материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», диагональ, бархат, твид, книккербоккер (шерстяное сукно).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало средней части переда от разметки подворта; лекало средней части спинки и лекала боковых частей переда и спинки – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	27
БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	28
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	29
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	30
ПЕЛЕРИНА СПИНКИ	31
ПЕЛЕРИНА ПЕРЕДА	32
ВОРОТНИК	33
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 33), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Лекала боковых частей на подкладке надо разложить над и между лекалами средних частей. Выкроить детали с припусками на

швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала и 2 см на подгиб низа подкладки. Выкроить без припусков нижние срезы деталей пелерины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Притачать боковые части переда к средним частям переда, оставляя открытыми вырезы для рук. Аналогично притачать боковые части спинки к спинке, не оставляя отверстий. ● Выполнить плечевые швы изделия, продолжая каждую строчку до низа изделия. ● Выполнить плечевые швы пелерины (до самого низа детали), как были выполнены плечевые швы изделия. Разутюжить обработанные припуски. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, низ пелерины косой бейкой. ● Надеть пелерину на изделие. Сметать срезы бортов изделия и пелерины. ● Притачать подборт к средним частям переда из подкладочного материала, завершая строчки на расстоянии 2 мм от нижних срезов. Заутюжить припуски на подкладку. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Наложить подборт с подкладкой на изделие из основного материала. Обтачать нижние срезы и срезы бортов. Отогнуть подборт с подкладкой на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. Притачать подгиб подкладки к подгибу изделия, проходя через горловину, так, чтобы подкладка не затягивала изделие. С изнаночной стороны притачать подкладку к вырезам отверстий для рук. Затем с лицевой стороны настрочить на расстоянии 7 мм. Закрепить края отверстий обметочными стежками. Аналогично настрочить борта. Сметать срезы горловины подкладки и изделия. ● Совместить воротники. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать внешний воротник в срез горловины изделия. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутреннего воротника. Закрепить потайной строчкой в шов втачивания. ● Совместить встык борта. По разметке наложить застегнутые застежки-клевант (часть с петлей – на правый борт, часть с пуговицей – на левый борт) и приметать. Расстегнуть застежки-клевант. Настрочить потайной строчкой поперечные края застежки-клевант.



разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На спинке выполнить на обозначенном треугольном участке вышивку узора на ваш выбор, используя стабилизатор и нитки для вышивания. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая верхние срезы частей цельнокроеного рукава. Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать плечевые срезы беек горловины спинки и переда. Заутюжить припуски на бейку горловины спинки. Сложить бейку горловины вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать смещенные срезы растянутой бейки к срезу горловины. Заутюжить обработанные припуски на горловину. ● Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать смещенные срезы манжеты к низу рукава. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



13 ЛЕГИНСЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по боковой линии от линии талии:
99 (100,5-102-103,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 38/40), 1,40 м (разм. 42/44) однотонного эластичного материала с покрытием, ширина – 150 см ● 75 (80-80-85) см эластичной тесьмы шириной 4 см



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную или под кожу рептилии, искусственная замша (следуя рекомендациям по работе с подобными материалами) ИЛИ плотный трикотаж, плюш, ворсовое джерси, начесной трикотаж, флис; сукно, бархат, деним (джинсовый материал), алькантара (вид искусственной замши), габардин (эластичные).

ВНИМАНИЕ! Советы для работы с кожей в этом журнале приведены для пальто №9. Для некоторых типов материала с покрытием подойдут те же указания.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ ИЗДЕЛИЯ	27
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	28+28А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	29+29А
ПОЯС	А = 43 (45-47-49) X 9 CM
ЗАДНИЙ КАРМАН	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа и задних карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать кокетки к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Наложить задние карманы изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону задних половинок изделия. Подогнуть припуски задних карманов. Настрочить задние карманы двойной строчкой. По разметке проложить двойную строчку на передних половинках изделия (=ложные передние карманы и ложный маленький правый карман). ● Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. ● По разметке проложить двойную строчку на левой передней половинке изделия (= ложная застежка). ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок из-

12 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки:
60 (61,5-63-64,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 38/40), 1,50 м (разм. 42/44) однотонного эластичного вискозного трикотажного полотна шириной 150 см
Для ОТДЕЛКИ: ● нитки для вышивания в тон ● стабилизатор для вышивки, подходящий для выбранного материала



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, плюш, флис (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей.

СПИНКА + РУКАВ	21+21А
ПЕРЕД + РУКАВ	22+22А
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	24 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
МАНЖЕТА	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 23 и 24


деля до линии талии передних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие в шве внутренней части пояса для вдевания эластичной тесьмы. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы пояса к верхнему срезу изделия. Обработать совмещенные припуски. Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса. Мы советуем 68 (72-76-80) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Защитить отверстие потайными стежками. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



14 ПИДЖАК ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
69,5 (71-72,5-74) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15-2,20-2,25) м материала с тканями вертикальными полосками, ширина – 150 см ● 15 см мелтона в тон, ширина – 90 см ● 1,60 м (разм. 46/48), 1,70 м (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 95 см (разм. 46/48), 100 см (разм. 50/52) клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 45 см льняного (конопляного) материала шириной 90 см ● 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 20 мм ● 7 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм ● 1 пара плечиков

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий шерстяной материал, хлопковый атлас, мебельный (воощеный) ситец, гризайль; вгонь, сукно, бархат, твид, габардин, материал в «елочку», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в клетку «Принц Уэльский».

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, D, E, F. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки шлицы, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта до боковой и нижней линий разметки; лекала частей рукава от разметки шлицы; лекала бочка, клапана нижнего кармана и лекала подкладок всех карманов – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	1
БОЧОК	2
ПЕРЕД	3
СТОЙКА ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА	4
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	5
ЛИСТОЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	6
КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
ПАТА ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО КАРМАНА	10
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	11
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	C = 16,5 X 3 CM
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	D = 18,5 X 19 CM
ОБТАЧКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	E = 13 X 3 CM
ПОДКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	F = 15 X 17 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На полосатом материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей С и Е). Лекала деталей 6, 10 и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На мелтоне, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 11, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. Лекало подкладки верхнего левого кармана (В) разложить на подкладке в

разворот. На льняном материале, сложенном в сгиб, разложить верхнюю часть лекала детали 3 до контрольного знака со сплошной линией. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 4, 5, 7, А, верхнюю часть лекала детали 2, детали для дублирования подгиба (два раза лекало детали С). Лекало детали 6 разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками по 3 мм для среза горловины на среднем участке нижнего воротника. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков срезы внешнего контура детали из льняного материала и ее среза горловины (до плечевых срезов) и срезы внешнего контура нижнего воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● Выполнить разрез по разметке входа в нижний карман так, чтобы можно было обработать вытачку с изнаночной стороны. Разрезать припуски вытачек посередине и разутюжить. Соединить высты срезы разреза. Сметать косыми стежками. ● На левой части переда по разметке выполнить прорезной карман с листочкой с настроенными концами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая сгиб листочки строчкой, имитирующий ручной стежок (короткие стежки с лицевой стороны и длинные стежки с изнаночной стороны). ● Притачать бочки к срезам частей переда. ● Наложить клапан из подкладочного материала на клапан из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапаны и отделать их строчкой, имитирующей ручной стежок, по внешнему контуру. ● На каждой части переда выполнить по разметке прорезной карман в рамку, вкладывая клапан до притачивания части подкладки нижнего кармана из основного материала к верхней обтачке нижнего кармана. ● Притачать бочки к срезам спинки до шлиц. Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые швы. ● Заутюжить цельнокроенные припуски шлиц со стороны спинки на лицевую сторону. Проложить строчку по линии сгиба подгиба. Вывернуть на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа бочков на лицевую сторону. Обтачать поперечные срезы подгиба на участках шлиц (со стороны бочков), оставляя сверху открытым небольшой участок (2 см) для вкладывания подкладки. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Совместить цельнокроенные припуски шлиц и заутюжить их на спинку. ● Подготовить и выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Разрезать метрж синтепона для подокатников пополам. Пришить подокатник к припуску втачивания рукава в пройму так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав. ● Притачать подборт к частям переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Отделать строчкой, имитирующей ручной стежок. ● Сложить пату внутреннего правого кармана по горизонтальной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Обтачать по разметке петлю. Затем заутюжить, сгибая по косым линиям разметки, поперечные края паты на изнаночную сторону, совмещая их посередине с изнаночной стороны. Приметать к верхнему срезу детали. ● На частях переда из подкладочного материала с подбортами выполнить прорезные карманы в рамку, вкладывая пату в правый внутренний карман до притачивания подкладки кармана из основного материала к верхней обтачке внутреннего правого кармана. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Сметать ее длинными стежками через равные промежутки. Затем закрепить строчкой на коротких отрезках (3 см) от среза горловины вниз и от низа вверх. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Наложить подборт с подкладкой по разметке на изделие из основного материала. Обтачать нижние срезы и срезы бортов до участка втачивания воротника. Вывернуть. ● Притачать стойку верхнего воротника к верхнему воротнику. Разутюжить припуски и отложить, т. к. отделка будет произведена позднее. Изнаночной стороной наложить нижний воротник на лицевую сторону припусков срезов внешнего контура верхнего воротника. Обтачать по внешнему контуру средним коротким зигзагом. ● Втачать верхний воротник в срез горловины подбортов с подкладкой. Втачать в горизонтальные срезы горловины частей переда соответствующие участки нижнего воротника. Подрезать припуски в углах. Вывернуть. ● Наложить срез горловины нижнего воротника изнаночной стороной на лицевую сторону горловины спинки. Закрепить коротким зигзагом. ● Закрепить воротники, расстрочив сквозными строчками в край припуски шва притачивания стойки к верхнему воротнику. Потом отделать строчкой, имитирующей руч-



ной стежок, борта с лацканами и внешний контур воротника. С изнаночной стороны закрепить швом «козлик» поперечные края воротника к поперечным краям лацканов.

- С изнаночной стороны частей переда изделия приколоть детали из льняного материала. Проложить строчки в плечевые швы и швы пройм. Закрепить средние косые срезы, параллельные сгибам лацканов, косыми стежками «елочкой».
- С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия из основного материала.
- Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик».
- Заутюжить подгиб низа и рукавов подкладки на изнаночную сторону так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Закрепить подгиб рукавов подкладки потайными стежками к подгибу рукавов из основного материала так, чтобы подкладка не стягивала рукава. Вложить подкладку под подгиб на участках шлиц со стороны бочков и завершить строчки. Притачать подкладку на участках шлиц со стороны спинки. Закрепить подгиб низа подкладки к подгибу низа изделия из основного материала, как было сделано для рукавов.
- На левом борте обметать по разметке петлю. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями. Одну пуговицу пришить на правой части переда из подкладочного материала в соответствии с петлей паты правого внутреннего кармана.
- На верхних частях рукавов по разметке обметать ложные петли. Наложить верхние части рукавов на участках шлиц на нижние части рукавов. Пришить пуговицы над ложными петлями.

15 ПИДЖАК ■■■■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
73 (74,5-76-77,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,90 (1,95-2-2,05) м однотонного хлопкового бархата шириной 150 см
- 15 см мелтона в тон, ширина – 90 см
- 50 см атласной подкладки в тон, ширина – 140 см
- 1,60 м (разм. 46/48), 1,70 м (разм. 50/52) подкладки с мелкими ткаными вертикальными полосками в тон, ширина – 140 см
- 1 м (разм. 46/48), 1,05 м (разм. 50/52) клевого прокладочного материала шириной 140 см
- 40 см льняного (конопляного) материала шириной 90 см
- 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см
- 3 пуговицы в тон, диаметр – 20 мм
- 7 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм
- 1 пара плечиков



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, мебельный (воощеный) ситец, легкий шерстяной материал, гризайль; вигонь, сукно, твид, габардин, материал в «елочку».

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E, F, G, H. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта до боковой и нижней линий разметки; лекала частей рукава от разметки шлицы; лекала бочка, клапана нижнего кармана и лекала подкладок всех карманов – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	1
БОЧОК	2
ПЕРЕД	3
СТОЙКА ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА	4
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	5
ЛИСТОЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	6
КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	7
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	8
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО КАРМАНА	9
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	10
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	12
ПАТА ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО КАРМАНА	13
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	C = 16,5 X 3 CM
ОБТАЧКА МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО КАРМАНА	D = 9,5 X 19 CM
ОБТАЧКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	E = 13 X 1 CM
ОБТАЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	F = 10 X 1 CM
ПОДКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	G = 15 X 19 CM
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	H = 12 X 13 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На бархате, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали C). Лекала деталей 6, 9 и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На мелтоне, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 12, как показано на схеме. На атласной подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей E и G). Лекала деталей 9, 13 и B разложить на атласной подкладке в разворот, как показано на схеме. На подкладке с ткаными полосками, сложенной в сгиб, разложить оставшиеся лекала указанных деталей подкладки, как на основном материале. На льняном материале, сложенном в сгиб, разложить верхнюю часть лекала детали 3 до


контрольного знака. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 4, 5, 7, A, D, F, детали для дублирования подгиба (два раза лекала деталей C и E). Лекало детали 6 и половину лекала детали 13 разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками по 3 мм для среза горловины на среднем участке нижнего воротника. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков срезы внешнего контура детали из льняного материала и ее срезы горловины (до плечевых срезов) и срезы внешнего контура нижнего воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали.
- Выполнить разрез по разметке входа в каждый нижний карман так, чтобы можно было обработать вытачку с изнаночной стороны. Разрезать припуски вытачек посередине и разутюжить. Соединить встык срезы разреза. Сметать косыми стежками.
- На левой части переда по разметке выполнить *прорезной карман с листочкой с настрочными концами*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.
- Притачать бочки к срезам частей переда.
- Наложить клапан из подкладочного материала на клапан из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть.
- На части переда выполнить по разметке *прорезной карман в рамку*, вкладывая клапан до притачивания части подкладки нижнего кармана из основного материала к верхней обтачке нижнего кармана.
- На правой части переда по разметке выполнить маленький *прорезной карман в рамку*.
- Притачать бочки к срезам спинки.
- Стачать средние срезы частей спинки до шлицы.
- Выполнить плечевые швы.
- Заутюжить цельнокроенный припуск левой стороны шлицы на лицевую сторону. Проложить строчку по линии сгиба подгиба. Вывернуть на изнаночную сторону.

БАРХАТ

ALTEZZA cm 150




DOPIA INTERO - D. FILO

METRATURA m 1,90

МЕЛТОН

ALTEZZA cm 90




DOPIA INTERO - D. FILO

МЕТР. cm 15

АТЛАСНАЯ ПОДКЛАДКА

ALTEZZA cm 140



DOPIA INTERO - D. FILO

METRATURA cm 50



ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

пить строчкой на коротких отрезках (3 см) от среза горловины вниз и от шлицы вверх. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала.

- Наложить подборт с подкладкой по разметке на изделие из основного материала. Обтачать нижние срезы и срезы бортов до участка втачивания воротника. Вывернуть.
- Притачать стойку верхнего воротника к верхнему воротнику. Разутюжить припуски и отложить, т. к. отделка будет произведена позднее. Изнаночной стороной наложить нижний воротник на лицевую сторону припусков срезов внешнего контура верхнего воротника. Обтачать по внешнему контуру средним коротким зигзагом.
- Втачать верхний воротник в срез горловины подборт с подкладкой. Втачать в горизонтальные срезы горловины частей переда соответствующие участки нижнего воротника. Подрезать припуски в углах. Вывернуть.
- Наложить срез горловины нижнего воротника изнаночной стороной на лицевую сторону горловины спинки. Закрепить короткими строчками.
- Закрепить воротники, расстрочив сквозными строчками в край припуски шва притачивания стойки к верхнему воротнику.
- С изнаночной стороны частей переда изделия приколоть детали из льняного материала. Проложить строчки в плечевые швы и швы пройм. Закрепить средние косые срезы, параллельные сгибам лацканов, косыми стежками «елочкой».
- С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия из основного материала.
- Заутюжить подгиб низа и рукавов подкладки на изнаночную сторону так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Закрепить подгиб рукавов подкладки потайными стежками к подгибу рукавов из основного материала так, чтобы подкладка не тянула рукава. Вложить подкладку под подгиб на участке шлицы со стороны правой части спинки и завершить строчку. Обрезать левую часть подкладки спинки в соответствии с цельнокроеным припуском шлицы. Затем притачать подкладку на участке шлицы со стороны левой части спинки. Потом закрепить подгиб низа подкладки к подгибу низа изделия из основного материала, как было сделано для рукавов.
- На левом борте обметать по разметке петли. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями. Одну пуговицу пришить на правой части переда из подкладочного материала в соответствии с петлей паты правого внутреннего кармана.
- На верхних частях рукавов по разметке обметать ложные петли. Наложить верхние части рукавов на участках шлиц на нижние части рукавов. Пришить пуговицы над ложными петлями.

16 БРЮКИ ■■■■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
98 (99,5-101-102,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,60 (1,65-1,70-1,75) м материала с ткаными вертикальными полосками, ширина – 150 см
- 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см
- 40 см (разм. 46/48), 45 см (разм. 50/52) вискозной подкладки в тон, ширина – 140 см
- 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) клевого прокладочного материала шириной 90 см
- 1,10 (1,15-1,20-1,25) м косой хлопковой готовой бейки в тон, ширина – 1,5 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 14 см
- 3 пуговицы в тон, диаметр – 15 мм
- 2 металлических брючных крючка с петлями



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий шерстяной материал, хлопковый атлас, мебельный (воощеный) ситец, гризайль; вигонь, сукно, бархат, твид, габардин, костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в «елочку», материал в клетку «Принц Уэльский».

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали F, G, H.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	24+24А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	25+25А
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	26
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	27
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	28
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	29 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
БОЧОК	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ПОДБОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	Г = 13 X 3 CM
ШЛЕВКИ	Г = 43 X 2 CM
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Н = 7,5 X 13 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	И = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	Л = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 28


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали F). Лекала деталей 27, B, G и H разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На хлопковом полотне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 27 разложить на хлопковом полотне в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали L перпендикулярно долевой нити, совмещая низ лекала с кромкой подкладки. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 26 и А (два раза лекало детали F). Лекало детали 27 разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов передних половинок брюк на участке застежки, для срезов задних срезов частей пояса и для срезов срезов задних половинок брюк, постепенно уменьшая припуск до обычного (у шаговых срезов). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали.
- С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать выточки. Заутюжить от середины детали.
- На задней половинке брюк выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: изнаночной стороной наложить подзор заднего кармана по разметке на лицевую сторону подкладки заднего кармана; закрепить по контуру сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой; с изнаночной стороны задней половинки брюк приметать изнаночной стороной по разметке другой срез подкладки заднего кармана (без подзора), а не накладывать его на обтачку заднего кармана; продолжить, как в инструкции; сложить подкладку по пунктирной линии разметки низа и стачать вертикальные срезы подкладки заднего кармана; закрепить все слои сквозной строчкой к верху входа в карман. Приметать подкладки задних карманов к верхним срезам задних половинок брюк.
- Одним срезом притачать подкладку маленького правого переднего кармана (Н) к верхнему срезу передней половинки брюк на обозначенном участке. Подрезать припуски в углах. Заутюжить припуски на подкладку кармана и настрочить в край.
- С изнаночной стороны сложить подкладку кармана по пунктирной линии разметки. Стачать вертикальные срезы подкладки маленького правого кармана. Затем приметать поперечные края к верхнему срезу передней половинки брюк.
- Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить обтачку переднего кармана на подкладку переднего кармана и притачать.
- На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, отделяя вход в карман строчкой на расстоянии 7 мм. Закрепить поперечные края входа в каждый передний карман обметочными стежками. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам брюк.
- С изнаночной стороны передних половинок брюк из основного материала приметать детали из подкладочного материала.
- Выполнить боковые и шаговые швы.
- Стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки-молнии.
- Наложить откосок из бязи на откосок из основного материала. Обтачать по внутреннему контуру. Вывернуть. Сметать остальные срезы.
- На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: изменить направление застежки (на мужскую сторону); следует помнить, что откосок уже подготовлен; отделать припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край; настрочить внутренний контур обтачки левой стороны застежки прямой строчкой.
- Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь, центрируя шов с изнаночной стороны. Разрезать деталь для шлевок на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку (кроме средней задней шлевки), отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и

МАТЕРИАЛ С ПОЛОСКАМИ




БЯЗЬ

АЛТЕЗЗА cm 140



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

АЛТЕЗЗА cm 140



приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Окантовать продольный внутренний срез части пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край. ● Совместить внутренние и внешние части поясов. Обтачать по внешнему контуру (для левой части пояса – с выступом). Вывернуть. ● Внешним срезом притачать часть пояса к соответствующей половине брюк. На участке маленького правого переднего кармана внешней частью пояса следует притачивать к открытому срезу подкладки кармана, оставляя открытым вход в карман. Заутюжить припуски наверх. ● По разметке пришить петли крючков ко внешней стороне правой части пояса. На внутренней стороне левой части пояса пришить крючки в соответствии с петлями. ● Стачать средние задние срезы частей пояса. Продолжить строчку, стачивая средние срезы задних половинок брюк. Разутюжить припуски. Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону. Закрепить открытый внутренний срез пояса потайной строчкой в шов притачивания. ● Отогнуть шлевки наверх. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. ● Один поперечный срез оставшейся шлевки обработать зигзагом. По разметке наложить шлевку на линию талии у средней линии задних половинок брюк, начиная от шва притачивания пояса. Закрепить ко шву линии талии и к горизонтальному контрольному знаку стежками вручную. Затем наложить шлевку на пояс и закрепить обметочными стежками, как было сделано для других шлевок. ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону по сплошной линии разметки. Закрепить потайными стежками. Затем отогнуть низ брюк на лицевую сторону по пунктирной линии разметки, формируя отвороты. Закрепить отвороты потайными строчками в боковые и шаговые швы. ● Обметать по одной петле у входа в задний карман (захватывая соответствующую часть подкладки кармана). Обметать по разметке петлю на откосе правой стороны застежки. Пришить пуговицы на подзорах задних карманов (захватывая соответствующую часть подкладки кармана) в соответствии с петлями. Пришить пуговицу с изнаночной стороны левой передней половинки брюк в соответствии с петлей на откосе.

17 ПИДЖАК ■■■■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54

Длина по средней линии спинки:
74,5 (76-77,5-78) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 (2,05-2,10-2,15) м однотонного хлопкового атласа шириной 150 см ● 15 см мелтона в тон, ширина – 90 см ● 1,65 м (разм. 48/50), 1,75 м (разм. 52/54) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 м (разм. 48/50), 1,05 м (разм. 52/54) клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 20 мм ● 9 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм ● 1 пара плечиков

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вигонь, сукно, бархат, легкий шерстяной материал, мебельный (вощенный) ситец, гризайль, твид, габардин, материал в «елочку».

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, D, E, F. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки шлицы, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта до боковой и нижней линий разметки; лекала частей рукава от разметки шлицы; лекала бочка, клапана нижнего кармана и лекала подкладок всех карманов – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	1
БОЧОК	2
ПЕРЕД	3
СТОЙКА ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА	4
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	5
ЛИСТОЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	6
КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	10
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	C = 16 X 3 CM
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	D = 18 X 19 CM
ОБТАЧКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	E = 13 X 3 CM
ПОДКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	F = 15 X 16 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали С и E). Лекала деталей 6 и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На мелтоне, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 10, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. Лекало подкладки верхнего левого кармана (B) разложить на подкладке в разворот.


На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 4, 5, 7, A, верхнюю часть лекала детали 2, детали для дублирования подгиба (два раза лекало детали C). Лекало детали 6 разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками по 3 мм для среза горловины на среднем участке нижнего воротника. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков верхний срез нижнего воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Выполнить разрез по разметке входа в каждый нижний карман так, чтобы можно было обработать вытачку с изнаночной стороны. Разрезать припуски вытачек посередине и разутюжить. Соединить высты срезы разреза. Сметать косыми стежками. ● На левой части переда по разметке выполнить прорезной карман с листочкой с настрочными концами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделяя сгиб листочки строчкой, имитирующей ручной стежок (короткие стежки с лицевой стороны и длинные стежки с изнаночной стороны). ● Притачать бочки к срезам частей переда. ● Наложить клапан из подкладочного материала на клапан из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапаны и отделать их строчкой, имитирующей ручной стежок, по контуру. ● На части переда выполнить по разметке прорезной карман в рамку, вкладывая клапан до притачивания части подкладки нижнего кармана из основного материала к верхней обтачке нижнего кармана. ● Притачать бочки к срезам спинки до шлиц. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые швы. ● Заутюжить цельнокроенные припуски шлиц со стороны спинки на лицевую сторону. Проложить строчку по линии сгиба подгиба. Вывернуть на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа бочков на лицевую сторону. Обтачать поперечные срезы подгиба на участках шлиц (со стороны бочков), оставляя сверху открытым небольшой участок (2 см) для вкладывания подкладки. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Совместить цельнокроенные припуски шлиц и заутюжить их на спинку. ● Подготовить и выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Разрезать метржа синтепона для подокатников пополам. Пришить подокатник к припуску втачивания рукава в пройму так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав. ● Притачать подборт к частям переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Отделать строчкой, имитирующей ручной стежок. ● На частях переда из подкладочного материала с подбортами выполнить прорезные карманы в рамку. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Сметать ее длинными стежками через равные промежутки. Затем закрепить строчкой на коротких отрезках (3 см) от среза горловины вниз и от низа вверх. Соединить детали подкладки, как

АТЛАС

ALTEZZA cm 150



DOPIO INTERO - DITTO FILO

METRATURA m 2,00

МЕЛТОН

ALTEZZA cm 90

DOPIO INTERO - D. FILO

METR. cm 15



ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

петлю обметать на правой части переда из подкладочного материала (захватывая соответствующую часть подкладки внутреннего кармана). Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями. Одну пуговицу пришить на части подкладки правого внутреннего кармана из основного материала в соответствии с петлей. ● На верхних частях рукавов по разметке обметать ложные петли. Наложить верхние части рукавов на участках шлиц на нижние части рукавов. Пришить пуговицы над ложными петлями.

18 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54

Длина по средней линии спинки:
80 (81,5-83-84,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,85 (1,90-1,95-2) м однотонного эластичного смесового (с хлопком) поплина шириной 150 см ● 55 см (разм. 48/50), 60 см (разм. 52/54) клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 9 контрастных пуговиц под перламутр, диаметр – 12 мм ● 2 контрастные пуговицы под перламутр, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, оксфорд (рубашечный материал), шандунг (вид чесучи), сатин, фланель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

КОКЕТКА СПИНКИ	11 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	12
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	13
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	14
СТОЙКА	15 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	16 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	17
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	18
МАНЖЕТА	19
ШЛЕВКА СПИНКИ	А = 5 X 1 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 19). Лекала деталей 13, 14 и А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 19. Лекала деталей 15 и 16 разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов и нижних срезов рукавов, по 2 см для срезов пройма и верхних срезов рукавов, по 5 мм для продольных срезов шлевки. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб низа по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы бортов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроеный подборт правой части переда на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить цельнокроенный подборт левой части переда на изнаночную сторону. Настрочить сгиб на расстоянии 6 мм. Заложить складку, вкладывая в нее подборт. Проложить строчку вдоль глубины складки, закрывая подборт. ● С изнаночной стороны спинки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Сложить спинку по средней линии разметки изнаночной стороной внутрь. С лицевой стороны проложить строчку по сплошной линии разметки. Заложить в указанном направлении складки. Приметать складки к верхнему и нижнему срезам спинки. ● Сложить деталь для изготовления шлевки спинки по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Стачать продольные срезы, прокладывая строчку в край с лицевой стороны. Приколоть шлевку к верхнему срезу спинки, располагая сгиб шлевки вверх, а шов – вниз. Приметать поперечные срезы шлевки по разметке к спинке (по сторонам от планки). ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними верхний припуск спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. ● Отогнуть сгиб шлевки на кокетку, сгибая деталь у поперечных краев. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая внешнюю кокетку к лицевой стороне переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. Настрочить в край. ● Подготовить и выполнить на каждом рукаве застежку рукава с планкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● В указанном направлении заложить нижние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройма запошивочным швом. Заутюжить припуски на пройма. Настрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава запошивочным швом. Заутюжить припуски на перед. Настрочить двойной строчкой. ● подгото-

вить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: наложить непродублированную манжету на продублированную, обтачать их по внешнему контуру; продолжить, как в инструкции, отделяя внешний контур манжет строчкой на расстоянии 7 мм (а не строчкой в край); проложить дополнительную отделочную строчку по шву притачивания на расстоянии 1 см. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, отделяя воротник до притачивания к нему стойки строчкой на расстоянии 7 мм, а не строчкой в край. ● Обработать нижний срез изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Обметать по разметке петли на левом борте и на левой стороне стойки, на планках застежек рукавов и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на правом борте, на правой стороне стойки, на задних сторонах застежек рукавов и на задних краях манжет в соответствии с петлями.



19 ПИДЖАК ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 44/46/48/50

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50

Длина по средней линии спинки:
66,5 (68-69,5-71) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,20 (2,25-2,30-2,35) м однотонного хлопкового атласа шириной 150 см ● 70 см (разм. 44/46), 75 см (разм. 48/50) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 95 см (разм. 44/46), 100 см (разм. 48/50) клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 5,30 (5,40-5,60-5,70) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 5 пуговиц в тон, диаметр – 20 мм ● 13 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вигоны, сукно, бархат, легкий шерстяной материал, мебельный (вошенный) ситец, гризайль; твид, габардин, материал в «елочку».

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С, D.

СПИНКА	1
БОЧОК	2
ПЕРЕД	3
ВОРОТНИК	4
ВНЕШНИЙ КАРМАН	5
ОБТАЧКА ВНЕШНЕГО КАРМАНА	6
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
ПОГОН	9
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ + БОЧОК	10
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ШЛЕВКИ ПЛЕЧ	В = 26 X 2 CM
ОБТАЧКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	С = 12,5 X 3 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ПРАВОГО ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	Д = 7 X 2 CM
ПОДКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА ШЛИЦЫ БОЧКА	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА ВЕРХА РУКАВА	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 4, 9 и С). Лекало детали D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей (два раза лекало

детали 10), как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 9, А, F, цельнокроеный подборт шлицы спинки, детали для дублирования подгиба (два раза лекала деталей 4 и С), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединить детали, окантовывая припуски швов косой бейкой (до линии сгиба подгиба), прокладывая строчку в край. ● С изнаночной стороны частей перед обработать выточки. Заутюжить на середину детали. Отделывать выточки горловины строчкой в край. Аналогично обработать выточки горловины подбортов, не прокладывая отделочную строчку. Окантовать внутренние срезы подбортов косой бейкой. ● Заутюжить припуск подгиба низа бочков на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа бочков на лицевую сторону. ● Заутюжить припуск вертикального внутреннего среза обтачки шлицы бочка на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 7 мм. ● Наложить обтачку шлицы бочка на соответствующий бочок, поверх подгиба. Стачать вертикальные срезы. Отогнуть обтачки вместе с подгибом низа на изнаночную сторону. ● Притачать бочки к соответствующим срезам частей перед. Разутюжить окантованные косой бейкой припуски. ● В указанном направлении заложить складки внешних карманов. С лицевой стороны проложить строчку на расстоянии 7 мм, формируя планки внешних карманов. ● Притачать внешний срез обтачки внешнего кармана к срезу входа во внешний карман строчкой на расстоянии 5 мм от среза. Отогнуть обтачку вверх, сгибая ее на расстоянии 1 см от среза. Должен получиться эффект складки. Затем отогнуть половину ширины обтачки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза обтачки. Застрочить на расстоянии 5 мм от сгиба строчкой в шов притачивания обтачки. ● Наложить внешние карманы с обтачками по разметке на части перед с бочками. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить окантованные припуски налево. ● Заутюжить подгиб низа спинки и цельнокроеные припуски шлицы спинки на лицевую сторону. Обтачать, начиная от углов и оставляя открытыми короткие отрезки у пересечения с подгибом (1 см). Обрезать излишки припусков в углах, оставляя 1 см припусков. Вывернуть на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Застрочить в край, не захватывая верхние припуски шлицы спинки. ● Притачать бочки к спинке до шлиц. Заутюжить окантованные припуски на спинку. С лицевой стороны проложить по верхним припускам цельнокроеных припусков шлиц, заутюженных на спинку, прямую строчку. ● Выполнить плечевые швы. ● Сложить деталь для изготовления шлевок плеч вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать строчками в край по сторонам. Разрезать деталь на две одинаковые части. Стачать каждую шлевку в кольцо. Вывернуть. Центрируя шов каждой шлевки по соответствующему плечевому шву, наложить шлевки по разметке на плечи. Закрепить строчкой изнутри до контрольных знаков на перед и на спинке. ● Стачать продольные срезы детали для изготовления навесной петли для правого внутреннего кармана, как было сделано для детали для изготовления шлевок плеч. Сложить деталь, формируя петлю. ● На подбортках выполнить прорезные карманы в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, вкладывая навесную петлю в правый внутренний карман до притачивания подкладки кармана из основного материала к верхней обтачке внутреннего правого кармана. Наложить подкладки карманов на подбортку и настрочить прямой строчкой по контуру (по желанию). ● Совместить детали каждой части внутренней кокетки спинки. Стачать закругленные нижние срезы до среза горловины. Вложить срезы подбортов. Выполнить боковые швы. Вывернуть кокетки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы каждой части внутренней кокетки спинки к плечевому срезу соответствующего подборта. Заутюжить обработанные припуски на кокетку. ● Наложить правую часть внутренней

кокетки спинки на левую часть. Совместить средние линии. Сметать совмещенные срезы горловины. ● Втачать один воротник в срез горловины изделия до контрольного знака (кружочек). Второй воротник втачать в срез горловины внутренней кокетки спинки с подбортами. ● Наложить внутреннюю кокетку спинки с подбортами и воротником по разметке на изделие. Обтачать нижние срезы и срезы бортов до участка втачивания воротника. Затем обтачать срезы внешнего контура и выступ воротника. ● Отогнуть подборта и внутреннюю кокетку спинки с соответствующим воротником на изнаночную сторону. Соединить строчкой изнутри припуски горловины. Притачать подборта и внутреннюю кокетку спинки к срезам пройм. ● Подогнуть внутрь припуск подгиба, заутюженного ранее на изнаночную сторону. Застрочить в край. Продолжить строчку по внутренним срезам подборта. Отделывать борта и внешний контур воротника строчкой на расстоянии 7 мм. ● Подготовить и выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве (до линии сгиба подгиба каждого рукава так, чтобы шлицу рукава можно было обработать, как было сделано для шлицы спинки). Заутюжить обработанные зигзагом припуски на верхние части рукавов. Настрочить на расстоянии 7 мм. Обметать по разметке ложные петли на верхних частях рукавов. Затем наложить верхние части на нижние части рукавов на участках шлиц. ● Наложить изнаночной стороной подкладки верха рукавов (G) по разметке на изнаночную сторону рукавов. Подогнуть внутрь припуск нижнего среза подкладки. Застрочить в край. Притачать остальные срезы подкладок к соответствующим срезам рукавов. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на задние части рукавов. ● Подогнуть внутрь припуск подгиба рукавов. Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить в край. Продолжить строчку в край по внутренним сторонам совмещенных цельнокроеных припусков и по верхним основаниям шлиц рукавов. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. Окантовать совмещенные припуски втачивания косой бейкой. ● Наложить непродублированный погон на продублированный. Обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски отверстий. Защить отверстия потайными стежками. Отделывать погоны строчкой на расстоянии 7 мм по контуру. ● На левом борте, на левой стороне воротника и на погонах обметать по разметке петли. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями. Одну пуговицу пришить на правом подборте в соответствии с навесной петлей правого внутреннего кармана. Пришить пуговицы над ложными петлями верхних частей рукавов. По разметке пришить пуговицы на плечах (у горловины). Вдеть погоны в шлевки плеч. Застегнуть. Пришить по пуговице у верха рукава.

20 ПИДЖАК ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
67 (68,5-70-71,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,90 (1,95-2-2,10) м однотонного материала с ткаными вертикальными полосками, шириной 150 см ● 40 см атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,45 (1,50-1,55-1,60) м контрастной подкладки в вертикальную полоску, ширина – 140 см ● 1,05 м (разм. 46/48), 1,10 м (разм. 50/52) клею прокладочного материала шириной 140 см ● 80 см льняного (конопляного) материала шириной 90 см ● 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см ● 1 пуговица-«таблетка», обтянутая атласом, диаметр – 24 мм ● 2 пуговицы-«таблетки», обтянутые атласом, диаметр – 20 мм ● 1 пуговица в тон, диаметр – 15 мм ● 1 пара плечиков


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий шерстяной материал, мебельный (воощеный) ситец, хлопковый атлас; вигонь, сукно, бархат, габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E, F, G, H, I. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки шлицы, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало перед от разметки подборта до боковой линии разметки; лекала частей рукава от разметки шлицы; лекала бочка и лекала подкладок всех карманов – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	1
БОЧОК	2
ПЕРЕД + НИЖНИЙ ВОРОТНИК	3
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПОДБОРТА + ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	4
ЛИСТОЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	5
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
ПАТА ПРАВОГО ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПОДБОРТА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО ПРАВОГО КАРМАНА	C = 14 X 18 CM
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	D = 17,5 X 19 CM
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО ПРАВОГО КАРМАНА	E = 12 X 3 CM
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	F = 15,5 X 3 CM
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБТАЧЕК ПЕТЕЛЬ	G = 30 X 1,5 CM
ОБТАЧКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	H = 12 X 1 CM
ПОДКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	I = 12 X 1 CM





ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали F). Лекала деталей 5, B, C и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На атласной подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 10, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей H и I). Лекала деталей 8, C и B разложить на атласной подкладке в разворот, как показано на схеме. На полосатой подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей (спинки, переда, рукавов и бочка), как на основном материале. На льняном материале, сложенном в сгиб, разложить верхнюю часть лекала детали 3 до контрольного знака. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 4, A, E, обозначенные участки верхних частей лекал деталей 1 и 2, детали для дублирования подгиба (два раза лекала деталей F и H). Лекала деталей 5, G и половину лекала детали 8 разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков нижний срез, срез борта и срез на диагональном отрезке горловины детали из льняного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● На левом борте и на верхних частях рукавов подготовить и выполнить *обтачные петли*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: притачать по сторонам разметки для каждой петли обтачки, прокладывая строчку на расстоянии 7,5 мм; сформировать одинаковые по размеру обтачки; продолжить, как в инструкции, не выполняя разрез для петли на подборт (отверстие будет оставлено в шве стачивания частей подборта); не выполнять разрезы на подгибе верхних частей рукавов, т. к. обтачные петли рукавов будут ложными. ● Выполнить разрез по разметке входа в нижний карман так, чтобы можно было обработать вытачку с изнаночной стороны. Разрезать припуски вытачек по середине и разутюжить. Соединить встык срезы разреза. Сметать косыми стежками. ● На левой части переда по разметке выполнить *прорезной карман с листочкой с настрочными концами*. ● Притачать бочки к срезам частей переда. ● На правой части переда по разметке выполнить верхний *прорезной карман в рамку*. ● На части переда выполнить по разметке *прорезной карман в рамку*, как был выполнен верхний правый карман. ● Притачать бочки к срезам спинки до шлиц. Стачать средние срезы частей спинки. ● Стачать средние задние срезы частей нижнего воротника, цельнокроенных с частями переда. ● Выполнить плечевые швы, продолжая строчку, втачать нижний воротник в срез горловины спинки. Подрезать припуски в углах, если необходимо. ● Заутюжить цельнокроенные припуски шлиц со стороны спинки на лицевую сторону. Проложить строчку по линии сгиба подгиба. Вывернуть на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа бочков на лицевую сторону. Обтачать поперечные срезы подгиба на участках шлиц (со стороны бочков), оставляя сверху открытым небольшой участок (2 см) для вкладывания подкладки. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Совместить цельнокроенные припуски шлиц и заутюжить их на спинку. ● Подготовить и выполнить *рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве*, закрепляя по контуру обтачную петлю верхней части каждого рукава к соответствующему подгибу и цельнокроеному припуску шлицы до совмещения сторон шлицы. ● Выполнить *втачивание рукавов в проймы*. ● Разрезать метраж синтепона для подокатников пополам. Пришить подокатник к припуску втачивания рукава в пройму так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав. ● Сложить пату внутреннего правого кармана по горизонтальной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Обметать по разметке петлю. Затем заутюжить, сгибая по косым линиям разметки, поперечные края паты на изнаночную сторону, совмещая их по середине с изнаночной стороны. Приметать к верхнему срезу детали. ● На частях переда из подкладочного материала с подбортами выполнить *прорезные карманы в рамку* со следующими изменениями: сложить обтачку пополам изнаночной стороной внутрь, приложить обтачки по разметке по сторонам входа в каждый внутренний карман; продолжить, как в инструкции, помня, что все части подкладок внутренних карманов выкроены из подкладочного материала, что обтачки после выворачивания будут сформированы; вложить пату в правый внутренний карман до притачивания подкладки кармана к верхней обтачке внутреннего правого кармана. ● Стачать средние срезы частей спинки из подкладочного материала. Заложить среднюю складку подкладки спинки. Сметать ее длинными стежками через равные промежутки. Затем с изнаночной стороны закрепить строчкой на коротком отрезке (3 см) от среза горловины вниз. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Стачать верхние и нижние части каждого подборта, оставляя в шве стачивания частей левого подборта отверстие в соответствии с петлей левого борта. Притачать подборт с цельнокроеным верхним воротником к частям переда из подкладочного материала, втачивая попутно верхний воротник

в срез горловины спинки из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. ● Наложить подборта с подкладкой и верхним воротником по разметке на изделие из основного материала. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и внешнего контура воротника. Вывернуть. ● С изнаночной стороны частей переда изделия приложить детали из льняного материала. Проложить строчки в плечевые швы и швы пройм. Закрепить косые срезы горловины стежками «елочкой». На левой детали выполнить разрез в соответствии с обтачной петлей. Подложить срезы разреза под обтачки петли. Закрепить стежками вручную. Затем строчками закрепить припуски отверстия петли в шве левого подборта к припускам притачивания обтачек петли. ● С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия из основного материала. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». ● Заутюжить подгиб низа и рукавов подкладки на изнаночную сторону так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Закрепить подгиб рукавов подкладки потайными стежками к подгибу рукавов из основного материала так, чтобы подкладка не стягивала рукава. Вложить подкладку под подгиб на участках шлиц со стороны бочков и завершить строчки. Затем притачать подкладку на участках шлиц со стороны спинки. Потом закрепить подгиб низа подкладки к подгибу низа изделия из основного материала, как было сделано для рукавов. ● Пришить пуговицу на правом борте в соответствии с обтачной петлей. Одну пуговицу пришить на правой части подкладки переда в соответствии с петлей на пате правого внутреннего кармана. ● Наложить верхние части рукавов на участки шлиц на нижние части рукавов. Пришить пуговицы над ложными обтачными петлями (между обтачками) верхних частей рукавов.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



21 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковой линии от линии талии: 100 (101,5-103-104,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,40 (1,45-1,50-1,55) м легкой однотонной эластичной смесовой (хлопок + полиэстер) диагонали шириной 150 см ● 35 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 30 см клеювого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 14 см ● 1 металлическая лакированная в тон пуговица-«гвоздик», диаметр – 17 мм ● 6 металлических лакированных в тон заклепок в форме пирамиды с квадратным основанием, сторона – 7 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шандунг (вид чесучи), габардин, хлопковый атлас, деним (джинсовый материал), сукно, бархат (легкие и эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B, F.


КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	16
КОКЕТКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	17
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	18-18A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	19-19A
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	20
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	21
ПОЯС	A = 45,5 (47,5-49,5-51,5) X 8 CM
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 15,5 X 7 CM
БОЧОК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ЗАДНИЙ КАРМАН	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ШЛЕВКИ	F = 43 X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 20, B, D и F разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 21, как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали A. Лекало детали 20 и половину лекала детали B разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки, по 7,5 мм для продольных срезов детали для изготовления шлевок и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и 2,5 см на подгиб задних карманов и на подгиб маленького правого переднего кармана.

МАТЕРИАЛ С ПОЛОСКАМИ

ALTEZZA cm 150




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны передних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. Настрочить в край. ● Заутюжить, подвернув, подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. Затем проложить строчку на расстоянии 1,5 см (у краев входов в задние карманы), постепенно сужающуюся у низа до 7 мм. По низу задних карманов эта строчка должна быть проложена на расстоянии 7 мм. ● Обработать срез входа в маленький правый передний карман, как было сделано для задних карманов. ● Изнаночной стороной наложить по разметке маленький карман на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуски вертикальных срезов кармана. Застрочить двойной строчкой. Приметать нижний срез маленького кармана к срезу бочка. Закрепить строчкой. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой. ● На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделяя вход в карман двойной строчкой. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● Притачать кокетки задних и передних половинок изделия (16, 17) к верхним срезам половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить двойной строчкой. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки. ● На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, поменяв направление застежки (на мужскую сторону) и отделяя шов притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а внутренний контур обтачки левой стороны застежки – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 24 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки изделия. Настрочить двойной строчкой. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Разутюжить припуски. Вывернуть деталь так, чтобы шов располагался посередине с изнаночной стороны. Отделывать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Подготовить и выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Отогнуть шлевки наверх. Подогнуть припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. Аналогично закрепить низ шлевок. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке петлю на левой стороне пояса. Пришить пуговицу на правой стороне пояса в соответствии с петлей. ● Укрепить края входов во все карманы, установив заклепки.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ДИАГОНАЛЬ



1,75) м контрастной атласной подкладки, ширина – 140 см ● 6 пуговиц в тон, диаметр – 25 мм ● 1 контрастная пуговица, диаметр – 15 мм ● нитки для вышивания контрастного (светло-бордового) цвета

АЛТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, креп-сатин, габардин, вигонь, сукно, легкий шерстяной материал, мебельный (вошенный) ситец.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали F, G, H, L, N, O. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки шлицы, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало верхней части переда, соединенное с лекалом нижней части переда, от разметки подборта; лекало верхней части рукава от разметки шлицы; лекала нижней части рукава, бочка, клапана нижнего кармана и лекала подкладок всех карманов – без изменений. Укоротить подгиб низа подкладки на 2 см, а подгиб рукавов подкладки – на 4 см.

СПИНКА	1
БОЧОК	2
ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	3
НИЖНЯЯ ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	4
ВОРОТНИК	5
КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	6
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
ПЛАНКА ПРАВОГО БОРТА	9
ПАТА ПРАВОГО ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	10
ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
НИЖНЯЯ ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ЛЕВЫЙ ПОДБОРТ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
ПРАВЫЙ ПОДБОРТ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	F = 19 X 17 CM
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	G = 10 X 4 CM
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	H = 17,5 X 4 CM
АППЛИКАЦИЯ ВОРОТНИКА	I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
БЕЙКА ШЛИЦЫ БОЧКА	L = 10 X 18,5 CM
ОБТАЧКА ШЛИЦ СПИНКИ	M = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ОБТАЧКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	N = 12,5 X 1 CM
ПОДКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	O = 14,5 X 18 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На черном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 5). Лекала деталей 3, 4, A, B, C, D, E и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На бордовом материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 9, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей N и O). Лекала деталей 10 и E разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. Средняя линия лекала спинки должна быть совмещена со сгибом подкладки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 см на подгиб низа и рукавов изделия из основного материала, 3 см – на подгиб низа подкладки и 1 см – на подгиб рукавов из подкладочного материала. Выкроить без припусков срезы аппликаций.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать нижние части частей переда к низу верхних частей переда. Разутюжить припуски. ● По разметке выполнить на левой части переда маленький левый верхний прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Притачать бочки к срезам частей переда. ● Наложить лицевой стороной клапан из подкладочного материала на лицевую сторону клапана из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапаны и отделать их строчкой на расстоянии 7 мм. ● На части переда выполнить по разметке нижний прорезной карман с одной обтачкой, прикалывая клапан, отогнутый наверх, к верхнему срезу входа в карман до притачивания части подкладки нижнего кармана из основного материала. ● Наложить по разметке обтачки шлиц (M) на срезы шлиц спинки. Проложить строчку по низу (= линия сгиба подгиба). Затем стачать вертикальные срезы. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Настрочить на расстоянии 7 мм (кроме низа). ● Притачать бочки к срезам спинки до шлиц. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые швы. ● Подготовить и выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве, не закрепляя подгиб нижних частей рукавов. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Совместить две детали планки правого борта лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделывать строчкой на расстоянии 7 мм. ● Приколоть по разметке совмещенные срезы планки, отогнутой от середины детали, к срезу правого борта и приметать. ● Сложить бейку шлицы бочка (L) пополам лицевой стороной внутрь. Стачать нижние срезы. Вывернуть бейки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить низ строчкой на расстоянии 7 мм. Продолжить строчку по сгибу бейки. Приколоть совмещенные срезы бейки, отогнутой наперед, к срезу шлицы бочка и приметать. ● Притачать подборта к частям переда из подкладочного материала, завершая строчки в 2 см от нижних срезов. Заутюжить припуски на подкладку. ● Украсить аппликацию воротника вышивкой на ваш выбор, используя нитки для вышивания. Изнаночной стороной наложить аппликации по разметке на лицевую сторону воротника. Настрочить аппликации по контуру строчкой в край. ● Совместить воротники лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделывать внешний контур строчкой на расстоянии 7 мм. ● Приколоть воротник, отогнутый вниз, к срезу горловины изделия между контрольными знаками (кружочки), располагая воротник с вышивкой к лицевой стороне изделия, и приметать. ● Сложить пату внутреннего правого кармана по горизонтальной линии разметки изнаночной

22 ПИДЖАК ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 44/46/48/50


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50

Длина по средней линии спинки:
66,5 (68–69,5–71) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15–2,20–2,25) м однотонного (черного) бархата из чистого шелка, ширина – 150 см ● 65 см (разм. 44/46), 70 см контрастного (бордового) бархата из чистого шелка, ширина – 90 см ● 1,60 (1,65–1,70–





23 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки:
60,5 (62-63,5-65) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м тяжелого эластичного ворсового смесового (хлопок + меланжевый полиэстер) джерси шириной 140 см ● 45 см (разм. 42/44), 50 см (разм. 46/48) эластичного смесового (с меланжевым хлопком) контрастного трикотажа в резинку 1/1, ширина – 150 см ● 50 см контрастного смесового (с меланжевым хлопком) джерси шириной 90 см ● 1,30 м круглого плетеного шнура, диаметр – 7 мм ● 2 металлических цилиндрических наконечника с регулируемым диаметром (около 5 мм), длина – 2 см ● 2 металлических бочки диаметром 15 мм ● 1 разъемная контрастная застежка-молния, длина – 52,5 (54-55,5-57) см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 3 аппликации по размеру обозначенных участков: аппликация в виде красно-белых губ с черным контуром; аппликация в виде белой звезды с черным контуром; аппликация в виде черного брильянта с белыми гранями

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

начесной трикотаж, трикотаж, плюш, флис (эластичные, сочетающиеся с трикотажем в резинку и обычным джерси для подкладки капюшона).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
КАПЮШОН	18
РУКАВ	19
БОЧОК СПИНКИ	20
БОЧОК ПЕРЕДА	21
ОБТАЧКА КАРМАНА	22
КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ПОЯС	B = 44 (46-48-50) X 12 CM
МАНЖЕТА	C = 20 (21-22-23) X 12 CM
ПОДКЛАДКА КАПЮШОНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Наложить изнаночной стороной по разметке аппликации (в виде губ и в виде звезды) на левую часть переда с лицевой стороны. Аналогично наложить аппликацию в форме брильянта на правый карман. Настрочить аппликации к указанным деталям в край по контуру. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки (20, 21) к срезам спинки и частей переда. Заутюжить обработанные припуски на спинку/перед. Настрочить распашивальным швом, а затем – прямой центрированной (по распашивальному шву) строчкой. ● Сложить обтачку кармана по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу входа в карман. Заутюжить обработанные припуски на карманы. На-


ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ



ДЖЕРСИ




КОНТРАСТНОЕ ДЖЕРСИ




стороной внутрь. Обметать по разметке петлю. Затем заутюжить, сгибая по сплошным линиям разметки, поперечные края паты на изнаночную сторону, совмещая их посредине с изнаночной стороны. Приметать к верхнему срезу детали. ● На частях переда из подкладочного материала с подбортами выполнить прорезные карманы в рамку со следующими изменениями: сложить обтачку пополам изнаночной стороной внутрь, приколоть обтачку по разметке по сторонам входа в каждый внутренний карман; продолжить, как в инструкции, помня, что все части подкладок внутренних карманов выкроены из подкладочного материала, что обтачки после выворачивания будут сформированы; вложить пату в правый внутренний карман до притачивания подкладки кармана к верхней обтачке внутреннего правого кармана. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Сметать ее длинными стежками через равные промежутки. Затем с изнаночной стороны закрепить строчкой на коротких отрезках (3 см) от среза горловины вниз и от низа вверх. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в шве притачивания левого бочка подкладки. ● Наложить подборт с подкладкой по разметке на изделие из основного материала. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Вывернуть. Отогнуть планку правого борта на середину детали, а воротник – наверх. ● Заутюжить подгиб низа изделия из основного материала и подкладки на изнаночную сторону и стачать их. Заутюжить припуски на подкладку. Затем наложить подгиб подкладки на подгиб изделия из основного материала (сформируется складка, которая не позволит подкладке стягивать изделие) так, чтобы изделие выступало на 2 см. Завершить строчки притачивания подбортов к частям переда из подкладочного материала. ● Вывернуть подкладку вместе с подгибом низа подкладки, наложенным на подгиб низа изделия из основного материала, на лицевую сторону. Притачать бежки шлиц к срезам шлиц бочков и подкладку к соответствующим вертикальным срезам обтачек шлиц спинки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Отогнуть бежки шлиц бочков на спинку, подкладывая их под обтачки шлиц спинки. Сметать совмещенные верхние срезы основания каждой шлицы. Подогнуть припуск среза подкладки у основания шлицы. С изнаночной стороны притачать к совмещенным припускам основания шлицы. С лицевой стороны настрочить шов притачивания бежки шлицы строчкой на расстоянии 7 мм до точки, где эта строчка пересечется со строчкой задней стороны шлицы. ● С изнаночной стороны притачать подкладку к подгибу рукава. Продолжить строчку, притачивая подкладку к вертикальному срезу цельнокроеного припуска шлицы верхней части соответствующего рукава. Заутюжить припуски шва притачивания подкладки к подгибу рукавов наверх. Притачать подкладку рукава к срезу шлицы нижней части рукава и совмещенным припускам верхнего основания шлицы рукава. ● Подогнуть внутрь припуски отверстия подкладки. Зашить потайными стежками. ● Настрочить низ подбортов, борта и небольшой выступ горловины (до участка втачивания воротника) строчкой на расстоянии 7 мм. ● По разметке обметать петли на левом борте и на верхних частях рукавов. Пришить пуговицы на планке правого борта и на цельнокроеных припусках шлиц нижних частей рукавов в соответствии с петлями. Одну пуговицу пришить на правой части подкладки переда (захватывая часть подкладки кармана) в соответствии с петлей на пате правого внутреннего кармана.


ЧЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ



БОРДОВЫЙ МАТЕРИАЛ



АТЛАСНАЯ ПОДКЛАДКА



строчить расширительным швом, а затем – прямой центрированной строчкой. ● По разметке наложить изнаночной стороной карманы с обтачками на лицевую сторону частей переда. Подвернуть припуски верхних и боковых срезов карманов. Застрочить, как было сделано при отделке обтачек карманов. Приметать нижние и средние срезы карманов к срезам частей переда. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. Настрочить, как было сделано для припусков швов притачивания бочков. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и притачать его к низу изделия, как было сделано при притачивании обтачек к карманам, отделявая заутюженные наверх припуски. ● Стачать манжету в кольцо. Сложить манжеты вдоль пополам лицевой стороной внутрь и притачать их к низу рукавов, как было сделано для пояса. ● Заутюжить припуски срезов бортов на изнаночную сторону. Снизу подколоть ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Проложить строчки изнутри вдоль линии сгиба припусков бортов. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Стачать средние срезы частей капюшона. Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично подготовить подкладку капюшона, заутюживая припуски направо. Наложить подкладку на капюшон. Обтачать передние срезы. Вывернуть. По разметке установить бочки на капюшоне из основного материала для вдевания шнура. Отогнуть подкладку капюшона на изнаночную сторону. Настрочить передний край капюшона по разметке расширительным швом, а затем – прямой центрированной строчкой. Втачать совмещенные припуски капюшона и подкладки в срез горловины изделия, располагая капюшон из основного материала к лицевой стороне изделия. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Отрезать кусок шнура длиной 121 (122-123-124) см. Установить наконечники на каждом конце шнура. Вдеть завязку в кулиску капюшона через бочки.

24 БРЮКИ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48



Длина по боковой линии от линии талии: 105,5 (107-108,5-110) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,60 (1,65-1,70-1,75) м однотонного эластичного хлопкового атласа шириной 150 см
- 20 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см
- 25 см клевого прокладочного материала шириной 140 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 7 см
- 2 металлические пуговицы-«гвоздики», диаметр – 17 мм
- 7 металлических заклепок, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бумага, деним (джинсовый материал), диагональ, сукно, бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, G.

БОКОВЫЕ ЧАСТИ ВНУТРЕННЕГО ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК И ВНУТРЕННИЙ ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК		23
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕГО ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК		24
БОКОВЫЕ ЧАСТИ ВНЕШНЕГО ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК И ВНЕШНИЙ ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК		25
КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БРЮК		26
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК		27+27A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК		28+28A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА		29
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕГО ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК		A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ		B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ		C = 8 X 7 CM
БОЧОК		D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН		E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
ЗАДНИЙ КАРМАН		F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ШЛЕВКИ		G = 50,5 X 2 CM
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА		H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА		I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 24, A, B, C, E и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 23. Лекала деталей 24, A, B и половину лекала детали C разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб задних карманов и 2,5 см на подгиб низа изделия и на подгиб маленького правого переднего кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать кокетку


задних половинок брюк к верхним срезам половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить двойной строчкой. ● Обработать срез подгиба заднего кармана. Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Приметать подгиб к вертикальным срезам карманов. ● Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. Затем проложить строчку на расстоянии 1,5 см (у краев входов в задние карманы), постепенно сужающуюся у низа до 7 мм. По низу задних карманов эта строчка должна быть проложена на расстоянии 7 мм. ● Обработать срез входа в маленький правый передний карман швом вподгибку, застроченным двойной строчкой. ● Изнаночной стороной наложить по разметке маленький карман на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуски вертикальных срезов кармана. Застрочить двойной строчкой. Приметать нижний срез маленького кармана к срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить обтачку переднего кармана на срез подкладки кармана и притачать. ● На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман двойной строчкой. Приметать подкладки передних карманов к бочковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки, заутюживая припуски направо и настрачивая их в край. ● На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, отделявая шов притачивания обтачки правой стороны застежки строчкой в край, а внутренний контур обтачки левой стороны застежки – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 12 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки изделия. Настрочить в край. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделывать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1 см от линии талии. ● Добавляя 1 см на припуск, обрезать правую часть внутреннего пояса передних половинок брюк. ● Заложить в указанном направлении складки боковых частей внешнего пояса передних половинок брюк и внешнего пояса задних половинок брюк (25). С лицевой стороны проложить строчки вдоль глубины складок (как для зашивов). Приутюжить. Притачать средние части поясов передних половинок брюк к срезам боковых частей поясов передних половинок с поясами задних половинок брюк. Заутюжить припуски на середину детали. Настрочить в край. Совместить внешний и внутренний пояса. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Притачать к верхнему срезу брюк полученный притачной пояс. ● Отогнуть шлевки наверх. Подогнуть припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. Аналогично закрепить низ шлевок. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке петли на правой стороне пояса. Пришить пуговицы на левой стороне пояса в соответствии с петлями. ● Укрепить боковые входы в передние карманы и в маленький правый передний карман, установив заклепки. Аналогично укрепить края входов в задние карманы.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ХЛОПКОВЫЙ АТЛАС


ALTEZZA cm 150



25 БЛУЗКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки: 64,5 (66-67,5-69) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,20 м (разм. 42/44), 1,30 м (разм. 46/48) эластичного однотонного ворсового (с лицевой стороны) джерси шириной 140 см



ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, плюш, флис (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

СПИНКА	13
ПЕРЕД	14
РУКАВ	15
КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	B = 60 (61-62-63) X 2,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кройками встык, разложить лекала деталей 13 и 14, как показано на схеме. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала деталей А, В и два раза лекало детали 15 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа, кармана и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб кармана на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. По разметке наложить изнаночной стороной карман на лицевую сторону в левой части переда. Подогнуть внутрь припуски кармана. Настрочить карман в край. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы растянутой бейки к срезу горловины изделия. Заутюжить обработанные припуски на горловину. Настрочить в край. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить припуски на проймы. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



26 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
58 (59,5-61-62,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м однотонного непромокаемого материала шириной 140 см ● 30 см эластичного трикотажа в резинку 1/1 и в тон, ширина – 140 см ● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 49 (50,5-52-53,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий неопрен, легкий воощеный материал, искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную, искусственная замша (следя указаниям по работе с подобными материалами); ИЛИ обычные (промокаемые) материалы (сочетающиеся с трикотажем в резинку).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D, E, F. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта; лекало рукава и подкладки кармана – без изменений.

СПИНКА	15
ПЕРЕД	16

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДА	17
РУКАВ	18
ВОРОТНИК	19
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ОБТАЧКА КАРМАНА	D = 12,5 (13-13,5-14) X 4 CM
ПОЯС СПИНКИ И БОКОВЫЕ ЧАСТИ ПОЯСА ПЕРЕДА	E = 35 (37-39-41) X 11 CM
МАНЖЕТА	F = 23 (24-25-26) X 10 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На каждой части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой со следующими изменениями: сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку, приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 1 см, помня, что обтачка (2 см) будет сформирована после выворачивания; отогнуть части подкладки кармана на изнаночную сторону; отделать шов притачивания обтачки строчкой в край; стачать срезы частей подкладки кармана и продолжить строчку в край по всему контуру входа в карман. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить припуски на проймы. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить припуски на спинку. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки, равномерно прокладывая стежки временного назначения. Изнутри закрепить строчкой на коротких отрезках (3 см) от горловины вниз и от низа вверх. ● Притачать обтачку горловины спинки к срезу горловины подкладки спинки. Притачать внутренние срезы подбортов к срезам частей переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подборт и обтачку горловины спинки. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки. ● Стачать боковые срезы средних частей пояса переда и пояса спинки с боковыми частями пояса переда. Заутюжить припуски на срединные части пояса переда. ● Притачать внешние срезы средних частей пояса переда к нижним срезам частей переда на соответствующих участках, а внутренние срезы средних частей пояса переда – к нижним срезам подбортов. Заутюжить припуски наверх. ● Отогнуть подборт с подкладкой на изнаночную сторону, складывая пояс пополам изнаночной стороной внутрь. Подогнуть внутрь припуски срезов бортов и частей переда. Вложить ленты застежки-молнии на участках между контрольными знаками (кружочки) так, чтобы звенья выступали. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков борта. ● Подогнуть внутрь припуски нижних срезов изделия и подкладки с подбортами. Вложить между ними совмещенные припуски растянутого пояса. Проложить сквозную строчку, прошивая все слои. Продолжить строчку по средним частям пояса переда. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль, изнаночной стороной внутрь, и притачать растянутые манжеты к низу рукавов из основного материала, совмещенному с низом рукавов подкладки, как было выполнено для пояса. Настрочить, как было сделано для пояса. ● Подвернуть внутрь припуски срезов горловины подкладки и изделия из основного материала. Сложить воротник пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить совмещенные припуски воротника между припусками горловины. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков горловины, проходя через отверстие в подкладке. Подогнуть внутрь припуски отверстия в левом боковом шве подкладки. Зашить потайными стежками. ● С лицевой стороны отделать швы притачивания боковых и средних частей пояса переда строчкой на расстоянии 7 мм. Продолжить строчку по низу, по бортам и горловине.

ОДНОТОННЫЙ МАТЕРИАЛ



ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ




27 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковому шву от линии талии:
103 (104,5-106-107,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м (разм. 40/42), 1,30 м (разм. 44/46) эластичного однотонного габардина шириной 150 см ● 75 (80-85-90) см эластичной тесьмы шириной 4 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), хлопковый атлас, сукно, бархат, алькантара (вид искусственной замши); плотный трикотаж, плюш, ворсовое джерси, начесной трикотаж, флис ИЛИ (следуя указаниям по работе с подобными материалами) материал с покрытием, искусственная кожа (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	20+20A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	21+21A
БОЧОК	22+22A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа брюк.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать боочки к срезам передних и задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски на боочки. Настрочить в край. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 70 (74-78-82) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Разутюжить припуски. ● Наложить изнаночной стороной верхнюю продольную сторону эластичной тесьмы, отогнутой наверх, на припуск верхнего среза брюк с лицевой стороны. Настрочить растянутую эластичную тесьму двойной строчкой. Отогнуть эластичную тесьму на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 7 мм. Затем закрепить эластичную тесьму потайными строчками в швы соединения частей изделия. ● Обработать нижние срезы брюк швом вподгибку, застроченным прямой строчкой.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы растянутой бейки к срезу горловины изделия, закрывая бейку в кольцо у средней линии переда так, чтобы сформировался V-образный вырез. Изнаночной стороной наложить отбачку припусков горловины спинки на лицевую сторону припусков горловины спинки. Подогнуть внутрь припуски отбачки, вкладывая в сгиб нижнего припуска припуски горловины спинки. С лицевой стороны настрочить горловину изделия в край. Затем проложить сквозную строчку в край, застрачивая низ отбачки горловины спинки. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● В специализированной мастерской заказать печать контрастного рисунка на ваш выбор на обозначенном участке переда изделия.



29 МИНИ-ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 45 (46-47-48) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м однотонного эластичного смесового (полиэстер + вискоза + микрофибра) трикотажа шириной 140 см ● 90 см (разм. 38/40), 95 см (разм. 42/44) эластичного кружева в тон, ширина – 90 см ● 25 см эластичного трикотажа в резинку 2/2 и в тон, ширина – 140 см ●

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

джерси, легкий плюш, флис (эластичные и сочетающиеся с трикотажем в резинку).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

тюль, шифон, вуаль, жоржет (эластичные и с вышивкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D.

ВНЕШНЯЯ СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
РУКАВ	13
ВНУТРЕННЯЯ СПИНКА	14+14A
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 30,5 (31-31,5-32) X 3 CM
БЕЙКА НИЗА СПИНКИ	B = 23 (24-25-26) X 7 CM
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДА	C = 27,5 (28,5-29,5-30,5) X 7 CM
МАНЖЕТА	D = 15,4 (16,2-17-17,8) X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ внутренней спинки

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить

28 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по средней линии спинки: 62,5 (64-65,5-67) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,35 м (разм. 40/42), 1,45 м (разм. 44/46) эластичного однотонного смесового (хлопок + полиэстер) джерси с эффектом травления, ширина – 140 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, плюш, флис (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.

СПИНКА	13
ПЕРЕД	14
РУКАВ	15
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 66 (67-68-69) X 2 CM
ОТБАЧКА ПРИПУСКОВ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	B = 26 (26,5-27-27,5) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 13 и 14, как показано на схеме. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала деталей А, В и два раза лекало детали 15 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа, кармана и рукавов.




ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

цельнокроеный подборт каждой части внешней спинки на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой. Приметать верхние и нижние срезы подборов к срезам частей внешней спинки. По разметке наложить левую часть внешней спинки на правую часть. Закрепить строчкой вдоль срезов. ● Сложить бейку низа переда пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы растянутой бейки к нижнему срезу переда. Заутюжить обработанные припуски на перед. Сложить бейку низа спинки пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать средние поперечные срезы. Вывернуть детали изнаночной стороной внутрь. Притачать бейки низа спинки к нижним срезам частей внешней спинки, как было сделано для бейки низа переда. ● Обработать нижний срез внутренней спинки узким и частым декоративным зигзагом. ● Наложить внешнюю спинку изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней спинки. Сметать по контуру. Далее рассматривать как единую деталь. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, растягивая бейку и прокладывая строчку в край, срез горловины. Настрочить сгиб бейки строчкой на расстоянии 5 мм. ● Подготовить манжеты и притачать их к низу рукавов, как было сделано для бейки низа переда. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава (с манжетой). Заутюжить обработанные припуски на спинку. Вывернуть.

СМЕСОВОЙ ТРИКОТАЖ

КРУЖЕВО



30 КУРТКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки:
63 (64,5-66-67,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ВНИМАНИЕ! Если Вы хотите вместо пристегивающихся манжет удлинить рукава, то следует продлить лекало рукава примерно на 24 см (удалив внутренние планки рукавов - D) и соответственно увеличить метраж основного материала, подкладки и синтепона.

Для куртки:

● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см ● 25 см (разм. 42/44), 30 см (разм. 46/48) искусственного меха (под絮риу) в тон, ширина - 140 см ● 1,35 (1,40-1,45-1,50) м синтепона шириной 150 см ● 1,20 м (разм. 42/44), 1,30 м (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина - 140 см ● 2 застежки-молнии в тон, длина - 15 см (карманы) ● 6 кнопок, обтянутых основным материалом, диаметр - 20 мм

Для пристегивающихся манжет:

● 50 см плотного эластичного трикотажа в резинку и в тон, ширина - 90 см ● 10 пуговиц в тон, диаметр - 10 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НЕПРОМОКАЕМОМУ МАТЕРИАЛУ:

атлас, искусственная замша, гладкий бархат, легкое сукно, легкий неопрен ИЛИ материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусяная лапка», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в шотландскую клетку, круль (вид твида), диагональ, очень легкая искусственная кожа (следуя указаниям для работы с кожей и выкраивая все части подкладки карманов из подкладочного материала).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОМУ МЕХУ:
бархат.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

- Машинную иглу и швейные нитки следует подбирать в соответствии с пошивочными свойствами меха.
- Использовать машинную лапку со специальным покрытием, например с тефлоновым.
- Давление лапки на мех должно быть не слишком сильным и не слишком слабым.
- Выкраивать детали из меха следует специальным ножом, разрезая только основу меха, стараясь не повреждать ворс.
- Перед стачиванием деталей из меха их следует сметать, убирая иглой ворс меха внутрь.
- Стачивать детали из меха можно прямой или зигзагообразной строчкой. Если мех на трикотажной основе, то следует использовать зигзагообразную строчку.
- Ширина шва стачивания деталей из меха 3 мм, если детали стачиваются зигзагообразной строчкой, и 5 мм - если прямой строчкой.
- Если мех длинноволосый с толстым и/или с плотным основанием и его нельзя стачать на швейной машине, то детали из такого меха следует сшивать вручную мелкими косыми или петельными стежками прочными нитками.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D, G. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало кокетки спинки от разметки обтачки горловины; лекало переда и кокетки переда от разметки подборта; лекало рукава, укороченное на 6 см; лекало спинки, бочка и подкладки кармана - без изменений. Укоротить подгиб низа подкладки на 3 см.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
КОКЕТКА ПЕРЕДА	2
СПИНКА	3
ПЕРЕД	4
БОЧОК	5
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК	6
РУКАВ	7
ОБТАЧКА РУКАВА	8
ПРИСТЕГИВАЮЩАЯСЯ МАНЖЕТА	9
ПОДБОРТ A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4	
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1	
ПОДКЛАДКА КАРМАНА C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4	
ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНКА РУКАВА D = 40 (41-42-43) X 5 CM	
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ	
ВНЕШНЯЯ ПЛАНКА РУКАВА F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8	
ОКАНТОВКА ОТВЕРСТИЯ В МАНЖЕТЕ ДЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА G = 7 X 2 CM	

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали D), как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, как на основном материале. Советуем оставить по контуру деталей, которые будут выступать на швы и на подгиб подкладки по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала и 3 см на подгиб пристегивающихся манжет.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

КУРТКА

● Приметать детали из синтепона с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. Выстегать кокетки, спинку, части переда и рукава, прокладывая прямые строчки по разметке. Затем совместить выстеганные детали с лекалами для проверки. Если необходимо, обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. ● По разметке приколоть ленту застежки-молнии, отогнутую на середину детали, ко входу в карман. Аналогично наложить часть подкладки кармана из подкладочного материала. Выполнить шов входа в карман. Отогнуть части подкладки карманов из подкладочного материала на изнаночную сторону. Отогнуть застежки-молнии от середины детали. Под часть подкладки кармана из подкладочного материала подложить соответствующую часть подкладки кармана из основного материала. Приметать к частям подкладки из основного материала открытые ленты засте-

НЕПРОМОКАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ



ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ

жек-молний. С изнаночной стороны стачать по контуру части подкладки кармана. Обрезать, если необходимо, излишки. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Вдоль строчки стачивания частей подкладки кармана проложить дополнительную строчку. ● Притачать бочки к срезам частей переда, оставляя открытыми входы в карманы и притачивая бочки к открытым лентам застежек-молний с частями подкладок карманов. ● Притачать бочки к спинке. ● Выполнить нижний шов рукава. Аналогично подготовить внешние планки рукавов (F). ● Притачать внешние планки к низу рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Выполнить плечевые швы кокеток переда и спинки. ● Аналогично стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● Притачать полученную кокетку к верхним срезам спинки и частей переда с бочками и рукавами. ● Стачать в кольцо обтачку рукава (8). Аналогично подготовить внутренние планки рукавов (D). Вывернуть детали. ● Совместить две детали внутренней планки рукава, совмещая швы. Стачать нижние срезы. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. Настрочить в край. Надеть внутренние планки рукавов на обтачки рукавов. Сметать верхние срезы, совмещая швы. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в шве притачивания левого бочка. Притачать подборт с обтачкой горловины спинки к частям изделия из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Затем притачать верхние срезы обтачек рукавов со внутренними планками рукавов к низу рукавов подкладки. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● По разметке установить головки кнопок (с углублением) на правой стороне внутреннего воротника и на правом подбортке. ● Притачать подборт с подкладкой к срезу подгиба низа изделия. Заутюжить припуски на подкладку. Вывернуть. Наложить подборт с обтачкой горловины спинки и подкладкой на лицевую сторону изделия. Отогнуть подгиб низа на лицевую сторону. Обтачать срезы бортов. Заутюжить припуски на подборт. Настрочить в край. Вывернуть все на изнаночную сторону. Вдеть подкладку рукавов с обтачками и внутренними планками в рукава изделия из основного материала. Подогнуть внутрь припуски планок и стачать их, прокладывая строчку вдоль линии сгиба припусков и проходя через открытую горловину. ● Совместить две детали воротника лицевыми сторонами внутри. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. ● Втачать внешний воротник в срез горловины изделия из основного материала, а внутренний воротник – в срез горловины подбортов с обтачкой горловины спинки, проходя через отверстие в подкладке. Разутюжить припуски. Соединить строчкой припуски горловины. ● Подогнуть внутрь припуски отверстия подкладки. Зашить отверстие потайными стежками. ● На левом борте и на левой стороне воротника установить основания кнопок (с выступом) в соответствии с головками кнопок.

ПРИСТЕГИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ

● Обработать верхний срез пристегивающейся манжеты швом вподгибку. ● Заутюжить подгиб низа манжеты на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой. ● Сложить манжету пополам лицевой стороной внутрь. Стачать на нижних отрезках (от низа до отверстия для большого пальца) нижние срезы. Обработать совмещенные припуски. Вывернуть. ● Сложить окантовку отверстия в манжете для большого пальца (G) изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, отверстия манжет. ● Сдвинуть манжеты и стачать на верхних отрезках нижние срезы (закрывая попутно в кольцо окантовку отверстия), как было сделано для нижних отрезков. ● Обметать петли по разметке в верхней части манжеты. ● На внутренней планке рукава пришить, центрируя и располагая через равные промежутки (7,5 см), пуговицы. ● Пристегнуть манжеты к рукавам, совмещая швы.

31 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЬЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
58,5 (60–61,5–63) см

ВНИМАНИЕ! Для упрощения работы вы можете купить стеганый материал. В этом случае все части подкладок карманов следует выкраивать из подкладочного материала. Кроме того, в этом случае воротник будет из стеганого материала, а швы выстигивания на бочках будут расположены горизонтально, а не вертикально.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 (1,75–1,80–1,85) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см ● 1,30 (1,35–1,40–1,45) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,50 (1,55–1,60–1,65) м синтепона шириной 150 см ● 3,10 (3,20–3,30–3,40) м контрастной тесьмы из искусственной замши, ширина – 3 см ● 3,10 (3,20–3,30–3,40) м вошеного шнура для усиления втачных кантов, ширина – 3 см ● 4,40 (4,50–4,60–4,70) м косой готовой бейки из подкладочного материала в тон, ширина – 1,5 см ● 2 застежки-молнии в тон и с украшенным замком, длина – 15 см (карманы) ● 1 разъемная застежка-молния в тон и с украшенным замком, длина – 59,5 (61–62,5–64) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, мокрый шелк, гладкий бархат, легкое сукно, легкий неопрен ИЛИ материал в

«елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в шотландскую клетку, крупь (вид твида), диагональ, очень легкая искусственная кожа (следующим образом для работы с кожей и выкраивая все части подкладки карманов из подкладочного материала).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки, внешнего переда, бочка, подкладки кармана и лекала частей рукава – без изменений.


СПИНКА	7
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	8
БОЧОК	9
ВОРОТНИК	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБТАЧКА КАРМАНА	С = 20 X 5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 10), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Советуем оставить по контуру деталей, которые будут выстигиваться (7, 8, 9, 11, 12), 2 см на припуски. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Приметать детали из синтепона с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. С изнаночной стороны под спинку, части переда и бочки подложить изнаночной стороной соответствующие детали из подкладочного материала. Сметать по контуру. Выстегать спинку и части переда, прокладывая горизонтальные строчки по разметке через равные промежутки (4 см). Аналогично выстегать бочки вертикальными строчками на расстоянии 2,2 см одна от другой. ● Наложить части рукавов из подкладочного материала на части рукавов из основного материала. Стачать срезы низа. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону деталей из основного материала. Выстегать части рукавов, как было сделано для спинки и частей переда. ● Совместить выстеганные детали с лекалами для проверки. Если необходимо, обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. ● Отрезать для застежки-молнии кармана по два куска тесьмы и по два куска шнура соответствующего размера. Сложить кусок тесьмы пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб шнура. Установить на машину специальную лапку, которая позволит притачать тесьму со шнуром (или лапку для втачивания застежек-молний). Проложить строчку, закрепляя шнур. Наложить полученные втачные канты на застежки-молнии (сгибамися к зеву) так, чтобы звенья были на виду, и приметать. ● Наложить, центрируя, обтачку кармана по размеру на вход в карман. Притачать, прокладывая строчку на расстоянии 7,5 мм по контуру входа в карман. Выполнить между вертикальными строчками для кармана разрез с косыми надсечками в углах. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Снизу подколлот, центрируя по входу в карман, застежку-молнию. С лицевой стороны настрочить в край застежку-молнию кармана. С изнаночной стороны притачать к боковой стороне входа в карман с лентой застежки-молнии часть подкладки кармана из основного материала. Аналогично притачать часть подкладки из подкладочного материала к средней стороне. Части подкладок карманов должны располагаться лицевой стороной к изнаночной стороне застежек-молний. С изнаночной стороны совместить, обрезать излишки, если необходимо, части подкладки кармана, отогнутые на середину детали. Стачать срезы контура частей подкладки кармана. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Затем вдоль строчки стачивания частей подкладки кармана проложить дополнительную строчку. ● Притачать бочки к спинке. Окантовать, прокладывая строчку в край, совмещенные припуски косой бейкой. ● Наложить части внешнего переда на части внутреннего переда. Вложить между ними соответствующие припуски бочков, располагая бочки лицевой стороной к лицевой стороне внешних частей переда, и проложить строчки, притачивая бочки. ● Вывернуть части переда изнаночными сторонами внутрь. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов частей переда. Вложить между ними припуски плечевых срезов спинки, располагая спинку лицевой стороной к лицевой стороне внешних частей переда. Выполнить плечевые швы. ● Наложить непродублированный воротник на воротник, подбитый синтепоном. Стачать верхние срезы. Вывернуть. Втачать воротник с синтепоном в срез горловины спинки и частей внешнего переда. Заутюжить припуски наверх. Аналогично втачать непродублированный воротник в срезы горловины внутренних частей переда, насколько возможно. ● Подготовить для лент застежки-молнии втачные канты из тесьмы и шнура,





ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

как было сделано для застежек-молний карманов, но, добавляя 1 см на припуски. Притачать втачные канты к лентам застежки-молнии. ● Заутюжить припуски срезов бортов внешних частей переда с воротником на изнаночную сторону. Снизу подколоть ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Припуски поперечных срезов втачных кантов, отогнутых внутрь, заутюжить на изнаночную сторону. Разъединить ленты застежки-молнии. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль линии сгиба припусков стороны застежки. Подогнуть внутрь припуски срезов бортов внешних частей переда с соответствующим воротником. Застрочить в край в швы притачивания лент застежки-молнии к частям внешнего переда. ● Подогнуть внутрь припуск непродублированного воротника на открытом участке. Закрепить, прокладывая строчку в край к заутюженным наверх припускам шва втачивания воротника с синтепоном. Продолжить строчку по всей горловине. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать кусок тесьмы по размеру низа изделия. ● Сложить тесьму пополам изнаночной стороной и припусками поперечных срезов внутрь. Затем заутюжить внутрь по 7 мм каждой продольной стороны тесьмы. Полученной окантовкой окантовать, прокладывая строчку в край, низ изделия. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Окантовать припуски швов рукавов косой бейкой, как были окантованы припуски швов притачивания бочков к спинке. Вывернуть рукава. Втачать рукава в проймы. Окантовать совмещенные припуски втачивания рукава косой бейкой. Вывернуть.

32 КУРТКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки: 59,5 (61-62,5-64) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15-2,20-2,25) м однотонного непромокаемого полиэфирного материала шириной 150 см ● 1,45 (1,50-1,55-1,60) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,75 (1,80-1,85-1,90) м синтепона шириной 150 см ● 2 застежки-молнии в тон, длина – 15 см (карманы) ● 1 разъемная застежка-молния в тон и с двойным замком, длина – 69 (70-71-72) см ● 2 металлические кнопки, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, мокрый шелк, гладкий бархат, легкое сукно, легкий неопрен ИЛИ материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусяная лапка», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в шотландскую клетку, круль (вид твида), диагональ, искусственная кожа (следуя указаниям для работы с кожей и выкраивая все части подкладки карманов из подкладочного материала).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало переда от разметки подборта; лекала спинки, бочка, подкладки кармана и лекала частей рукава – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 4 см.

СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
БОЧОК	16
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	17
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	18
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	20
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале, располагая среднюю линию лекала спинки на сгибе подкладки. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 14, 15, 16, 17, 19 и 20. Лекало внешней детали 18 разложить на синтепоне в разворот, как на основном материале. Советуем оставить по контуру деталей, которые будут выстегиваться (14, 15 и 16), 2 см на припуски. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб подкладки по 1 см. Добавить на подгиб низа и рукавов изделия из основного материала 5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Прямать детали из синтепона с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. Выстегать части спинки, бочки и части переда, прокладывая прямые строчки по разметке. ● Совместить выстеганные детали с лекалами для проверки. Если необходимо, обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. ● По разметке приколоть ленту застежки-молнии, отогнутую на середину детали, ко входу в карман. Аналогично наложить часть подкладки кармана из подкладочного материала. Выполнить шов входа в карман. Отогнуть части подкладки карманов из подкладочного материала на изнаночную сторону. Отогнуть застежки-молнии от середины детали. Под часть подкладки кармана из подкладочного материала подложить часть подкладки кармана из основного материала. Прямать к частям подкладки из основного материала открытые ленты застежек-молний. С изнаночной стороны стачать по контуру части подкладки кармана. Обрезать, если необходимо, излишки. Обработать

совмещенные припуски зигзагом. Затем вдоль строчки стачивания частей подкладки кармана проложить дополнительную строчку. ● Притачать бочки к срезам частей переда, оставляя открытыми входы в карманы и притачивая бочки к открытым лентам застежек-молний с частями подкладок карманов. ● Притачать бочки к частям спинки. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые швы. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Притачать подборт к частям переда из подкладочного материала. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в шве притачивания левого бочка. ● На внутренней детали планки правой стороны застежки по разметке установить головки кнопок (с углублением). ● Наложить внутреннюю планку правой стороны застежки на внешнюю планку правой стороны застежки. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой в край. Сметать оставшиеся срезы планок. ● Притачать нижний воротник к верхнему срезу верхнего воротника. Вывернуть. Втачать нижний воротник в срез горловины

ALTEZZA cm 150



МЕТРАЖА m 2,10

33 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 57 (58-59-60) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 2 (2,05-2,10-2,15) м однотонного эластичного двойного крепа шириной 150 см ● 90 см (разм. 46/48), 95 см (разм. 50/52) эластичной атласной подкладки в тон, ширина – 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 47 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), гладкий бархат, сукно, жатка, креп-сатин, хлопковый атлас (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки, переда и бочков от разметки для внутренних кокеток. Укоротить подгиб низа подкладки на 2 см.




СПИНКА ПЛАТЬЯ	23+23A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	24+24A
БОЧОК СПИНКИ	25
БОЧОК ПЕРЕДА	26+26A
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 25
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 26

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб кромками встык, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать бочки (25, 26) к переду и спинке платья. Заутюжить обработанные припуски на середину деталей. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Затем выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками вручную или застрочить невидимой машинной строчкой. ● Выполнить плечевые швы и правый боковой шов внутренних кокеток. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Обработать низ подкладки швом подгибки. ● Притачать подкладку к нижнему срезу внутренней кокетки платья. Заутюжить припуски на подкладку. ● Надеть внутреннюю кокетку с подкладкой на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на внутреннюю кокетку платья. Настрочить в край. ● Отогнуть внутреннюю кокетку с подкладкой на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски пройма внутренней кокетки с подкладкой и изделия из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить изнутри строчку вдоль линии сгиба припусков каждой проймы. Настрочить, как было сделано для горловины. ● Заутюжить припуски на участке застежки платья из основного материала на изнаночную сторону. Снизу подколоть застежку-молнию так, чтобы ее звенья были скрыты под припуском передней стороны застежки. Проложить по задней стороне застежки строчку в край. Переднюю сторону застежки закрепить невидимыми стежками. Затем подогнуть припуски внутренней кокетки с подкладкой на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии.



- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.

- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусоч материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

СПИНКА	11
БАСКА СПИНКИ	12
БОЧОК СПИНКИ	13
ПЕРЕД + ЛАЦКАН	14
БОЧОК ПЕРЕДА	15
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	17
ЗАВЯЗКА	A = 50 (50,7-51,4-52,1) X 2 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Для завязок лицевой стороны является изнаночная (под замшу) сторона материала.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы, срезы низа рукавов, горловины, бортов с лацканами. Эти срезы останутся без обработки. Выкроить без припусков один продольный срез и внешний поперечный срез каждой завязки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, разутюживая и приклеивая припуски, если нет иных указаний. ● Сложить завязку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Проложить строчку в край. ● Подложить поперечный срез завязки по разметке под боковой срез части переда, совмещая детали сторонами под замшу внутрь. Завязки должны быть отогнуты наружу. Закрепить строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки. Разутюжить припуски и приклеить их. ● Притачать баску спинки к спинке. Разутюжить и приклеить припуски. ● Притачать бочки (13, 15) к спинке и частям переда. Разутюжить и приклеить припуски. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Разутюжить и приклеить припуски. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Разутюжить и приклеить припуски. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Вывернуть.



34 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
59 (60,5-62-63,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м однотонного легкой искусственной кожи (с лицевой стороны – имитирующей тонко выделанную, с изнаночной стороны – под замшу) шириной 150 см ● специальный клей для фиксации срезов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойные материалы, неопрен (легкие).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы.
- В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней задней линии от
линии талии: 63 (64-65-66) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 см (разм. 46/48), 80 см (разм. 50/52) плиссированной (закрывать складка – 1,5 см) фланели с геометрическим рисунком, ширина – 120 см ● 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) эластичного трикотажного полотна более темного оттенка, чем оттенок рисунка основного материала (подкладка), ширина – 150 см ● 90 (95-95-100) см эластичной тесьмы в резинку и более темного оттенка, чем оттенок рисунка основного материала (подкладка), ширина – 4,5 см (пояс)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), сукно, габардин, креп-сатин, атлас (легкие и сочетающиеся с подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЛЕВОЙ БОКОВОЙ ЛИНИЕЙ; ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ
ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ПОДКЛАДКИ ЮБКИ	24



ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На лицевой стороне материала в разворот и с закрытыми складками разложить лекало детали 23, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб кромками встык, разложить два раза лекало детали 24, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов линии талии подкладки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа и шлиц подкладки. Выкроить без припусков низ юбки из основного материала. Внимание! Следует выкраивать вертикальные срезы юбки так, чтобы впоследствии шов стачивания оказался внутри складки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать юбку в кольцо (= правый боковой шов) так, чтобы шов оказался внутри складки. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки.
- Обработать нижний срез юбки (с открытыми складками) узким и частым зигзагом.
- Сметать закрытые складки верхнего среза юбки.
- Выполнить боковые швы подкладки юбки до шлиц. Обработать нижние срезы подкладки и срезы контура шлиц швом вподгибку. Заутюжить обработанные припуски боковых швов на заднее полотнище подкладки юбки.
- Заутюжить половину ширины припуска верхнего среза подкладки на лицевую сторону. Вдеть подкладку лицевой стороной в юбку из основного материала с изнаночной стороны, вкладывая верхний срез юбки из основного материала под сгиб припуска верхнего среза подкладки.
- Подогнав по размеру, для пояса отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 83 (87-91-95) см. Стачать пояс в кольцо. Разутюжить припуски. Подогнуть внутрь половину ширины припусков. Расстрочить прямой строчкой.
- Изнаночной стороной наложить низ растянутого пояса на лицевую сторону линии талии юбки, закрывая припуск подкладки. Настрочить пояс к юбке двойной строчкой.


ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150



ПЛИССИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 120



36 пальто ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
87,5 (89-90,5-92) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,40 (2,45-2,50-2,55) м ламинированного смесового (акрил + полиэстер + вискоза + хлопок) материала с крупным орнаментом «гусиная лапка», ширина – 150 см ● 1,80 м (разм. 46/48), 1,90 м (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,40 м (разм. 46/48), 1,50 м (разм. 50/52) клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 70 см репсовой тесьмы более темного оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 1,5 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон и с двойным замком, длина – 60,5 (62-63,5-65) см ● 1 пара плечиков (реглан)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

материал в «елочку», материал в шотландскую клетку, костюмный материал в мелкую светлую полоску, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), круль (вид твида), сукно, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки и лекало задней части рукава от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда и лекало передней части рукава от разметки подборта; лекало подкладки кармана – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД	2+2A
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	3
ВОРОТНИК	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6

ПОДБОРТ

A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2+2A, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 6

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1,

ОБТАЧКА КАРМАНА

СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 5

ПОДКЛАДКА КАРМАНА

C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2;
D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 3 и 4 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1, 2, C, верхнюю часть лекал деталей 5 и 6. Лекало детали 4 и половину лекала детали 3 разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб рукавов и низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали.
- На части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку кармана, приколоть ее по разметке ко входу в карман (средняя сторона), наложить часть подкладки из подкладочного материала; к боковому срезу входа в карман приколоть часть подкладки из основного материала; проложить строчки по пунктирным линиям разметки; продолжить, как в инструкции, помня, что обтачка будет сформирована после выворачивания.
- Выполнить боковые швы.
- Стачать плечевые/средние срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава.
- Втачать рукава в проймы, сохраняя правильную форму (реглан) для косых отрезков верхних срезов рукавов и накладывая репсовую ленту на этих участках (примерно 35 см) при выполнении шва, для фиксации формы.
- Сложить воротник пополам изнаночной стороной внутрь. Вметать совмещенные срезы воротника, отогнутого вниз, в срез горловины изделия на участке между контрольными знаками (кружочки).
- Наложить тесьму на внешний срез обтачки левой стороны застежки в нескольких миллиметрах от места, куда будет притачиваться лента застежки-молнии. Настрочить тесьму в край по контуру.
- Сложить обтачку левой стороны застежки по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть деталь изнаночной стороной внутрь. Отделывать по внешнему контуру строчкой на расстоянии 7 мм.
- Разъединить ленты застежки-молнии. Приколоть отогнутые от середины ленты застежки-молнии к участкам между контрольными знаками (кружочки) срезов бортов. Затем на левую сторону наложить обтачку левой стороны застежки, отогнутую от середины детали, и приметать.
- Стачать плечевые срезы подборт и обтачки горловины спинки.
- По разметке наложить подборта с обтачкой горловины спинки на изделие. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Вывернуть все на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа. Отогнуть воротник наверх. Ленты застежки-молнии и обтачку левой стороны застежки отогнуть на середину детали. С лицевой стороны настрочить борта на расстоянии 7 мм.
- С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия из основного материала.
- Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик».
- Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием.

37 брюки ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
104 (105,5-107-108,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 46/48), 1,45 м (разм. 50/52) однотонного эластичного плотного трикотажа шириной 150 см ● 1,10 м (разм. 46/48),



1,15 м (разм. 50/52) легкой искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, в тон, ширина – 90 см ■ 85 (90-95-100) см эластичной тесьмы шириной 3 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

плюш, ворсовое джерси, начесной трикотаж, флис (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ:

искусственная кожа под кожу рептилии, искусственная замша ИЛИ хлопковый атлас, алькантара (вид искусственной замши), бархат (эластичные).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.



ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	27+27А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	28+28А
ЛАМПАС	29+29А
ПОЯС	А = 48,5 (50,5-52,5-54,5) X 7 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На трикотаже, сложенном в гиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На изнаночной стороне искусственной кожи в разворот разложить два раза лекало детали 29 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Отделывать каждый лампас, проложив четыре вертикальные центрированные строчки на расстоянии 7,5 мм одна от другой.
- Пристачать лампасы к срезам передних и задних половинок брюк.
- Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на передние/задние половинки брюк.
- Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево.
- Стачать пояс в кольцо, оставляя посередине внутренней части пояса отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы пояса к верхнему срезу изделия. Обработать совмещенные припуски. Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса. Мы советуем 82 (86-90-94) см. Вдеть эластичную тесьму в пояс. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Подогнуть припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



38 ПАЛЬТО ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 46
- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
101,5 (103-104,5-106) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,40 (2,45-2,50-2,55) м эластичной однотонной алькантары (вид искусственной замши) на основе из полиэстерового трикотажного полотна, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойной (двухслойный) плотный трикотаж, двойной трикотаж, хлопковый начесной трикотаж, неопрен ИЛИ (следуя указаниям по работе с подобными материалами) искусственная кожа (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	22+22А
ПЕРЕД	23+23А
РУКАВ + ОТВОРОТ	24
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22
ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23+23А
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в гиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали С), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ рукавов, нижние срезы изделия, срезы горловины и бортов. Эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Стачать средние срезы спинки.
- Выполнить боковые швы, выполняя в них попутно карманы в швах, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая строчкой в край совмещенные припуски входа в карман с передней стороны.
- Выполнить плечевые швы. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки по разметке на изделие с изнаночной стороны. Обтачать, прокладывая строчку на расстоянии 7 мм, нижние срезы, срезы бортов и горловины. Закрепить на коротких отрезках подборт с обтачкой горловины спинки обметочными стежками к припускам плечевых швов.
- Выполнить нижний шов рукава.
- Втачать рукава в проймы.
- По сплошной линии разметки отогнуть отвороты на лицевую сторону рукавов. Затем отогнуть отвороты по пунктирной линии разметки. Закрепить отворот строчкой в нижний шов рукава.

