

Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели. Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях к пошиву. На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели. Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.

ЖАКЕТЫ/КУРТКИ




4 ЖАКЕТ ●●● Размеры 34-54	5 ЖАКЕТ ●●● Размеры 34-54	11 ЖАКЕТ ●● Размеры 34-54	17 ЖАКЕТ ●● Размеры 34-54	18 ЖАКЕТ ●● Размеры 34-54	21 КУРТКА ●●●● Размеры 34-54	23 КУРТКА ●●● Размеры 46-58
Стр. 7	Стр. 50	Стр. 9, 57	Стр. 50	Стр. 5	Стр. 13	Стр. 59

ПЛАТЬЯ/ТУНИКА




1 ПЛАТЬЕ ●● Размеры 34-54	3 ПЛАТЬЕ ●●●● Размеры 34-54	10 ПЛАТЬЕ ●● Размеры 34-54	19 ПЛАТЬЕ ●●●● Размеры 34-54	22 ТУНИКА ●● Размеры 34-54
Стр. 2, 9, 15	Стр. 3, 7	Стр. 7, 58	Стр. 14	Стр. 3

БЛУЗКИ




2 БЛУЗКА ●● Размеры 34-54	9 БЛУЗКА ●● Размеры 34-54
Стр. 10, 16, 50, 55	Стр. 11, 56, 57

ЮБКИ




20 БЛУЗКА ●●● Размеры 34-54	24 БЛУЗКА ● Размеры 34-54	6 ЮБКА ●● Размеры 34-54	7 ЮБКА ●● Размеры 34-54	16 ЮБКА ●● Размеры 34-54
Стр. 13	Стр. 49, 60	Стр. 9	Стр. 5, 55	Стр. 16, 50

БРЮКИ/КОМБИНЕЗОН



8 КОМБИНЕЗОН ●● Размеры 34-54	12 БРЮКИ ●● Размеры 34-54
Стр. 4, 54	Стр. 57



13 БРЮКИ ●● Размеры 34-54	14 БРЮКИ ●● Размеры 34-54	15 БРЮКИ ●● Размеры 34-54	25 БРЮКИ ●● Размеры 34-54
Стр. 11	Стр. 49, 50	Стр. 11	Стр. 60

Степени сложности

- для начинающих
- для практикующих
- для тех, кто шьет давно и уверенно
- для специалистов
- для специалистов с большим опытом

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР


Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекала! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в лекала – удлинить или укоротить детали соответственно.

Как удлинить или укоротить лекала деталей


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала перед и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала перед и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней частей по линии колена.



Обратите внимание!

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье, которое не деформирует мягкие ткани тела человека. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не сильно стягивала тело, она должна относительно свободно облегать фигуру.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

Длина спины до талии

Измеряется вертикально вдоль позвоночника от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

Обхват руки (плеча)

Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.

Длина рукава

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча, далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

Высота сидения

Сядьте прямо на стул с плоским сидением. Измеряется расстояние (по вертикали) от линии талии сбоку до сидения стула.

Внимание! Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедер! Совет для данного измерения лучше использовать линейку.

Следующие измерения не входят в таблицу, но они также важны.

Длина ноги (по внутренней поверхности)

Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.

Обхват бедра



Измеряется вокруг ноги – в самой широкой части бедра.

Длина плечевого изделия

Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до уровня модельной длины изделия.

Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.





Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленному в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подборт, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать целую. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась целая деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
beleglijn = линия (спрез) обтачки, подборта, внутренней детали
Binnenbeennaad = линия шагового шва/спреза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn {bovenmouwnaad} = верхний спрез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, спрез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (CP)
Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn {ondermouwnaad} = нижний спрез рукава

open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = собрать
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegelijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой
Straok = полоса, обтачка, оборка
Straoklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиски
Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (спрез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба


Zak = карман
Zakgang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шен)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

Линии разрезов

Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.). В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.



Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.



Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнорисунковый рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.

Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получатся с двух сторон.



Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены;
 - 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др. 1–1,5 см – для всех срезов подкладки.
- Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.


Складка на подкладке спинки

Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заузить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.
- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.



Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсекается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.


Прокладочные материалы

Для лучшей формустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов намечаются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать پوشивочным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.



По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его پوشивочные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, сметать, наматывать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из неосажающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей из кожи, замши (натуральных, и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной ширины шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживаются сlobина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при-

пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т.е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтаченный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или враскол = шов остается точно посередине.

Шов обтачивания закрепляется: или – путем его настрочивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно); или – отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали; или – строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтачного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

Шов вподгибку с закрытым срезом

Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т.п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюживаться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.


По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.


Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)


Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.

Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)


При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрочивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.



Шлевки пояса


Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.
 2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).
 3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.
- Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.



Петли (обметанные)


Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см. На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагается на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняются точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине. Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.



Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.




Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).


Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочной шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм), на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т.е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочной шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.


Разновидностью настрочного шва является расстрочной шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.



Илл. 1




Илл. 2



Илл. 3

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и намечивается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.



Втачивание рукава в пройму

1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.


2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует собрать или выполнить на нем складки.

3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.



Средний шов брюк

Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и



стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.


3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрывать застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.



Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск на внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.


3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.



ШАГ ЗА ШАГОМ

Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекала деталей была возможность смещать лекала для подгонки рисунка.

Симметричная клетка

Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетку, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.

Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клетку. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клетку совпадали на обоих слоях.

Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия.

Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на перед. Приколоть лекало спинки к материалу.

Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на проймах переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

Подборт

4. Наложить лекало детали подборт на перед и отметить на нем основные линии клеток.

5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскёпов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подборту, совмещая линии раскёпов, и отметить линии клеток на воротнике.

7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскёпов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.

Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричный рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала, либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.



Илл. 1



Илл. 2



Илл. 3



Илл. 4



Илл. 5




Илл. 6




Илл. 7




Илл. 8



Илл. 9



Илл. 10



Илл. 11

1 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 88,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34 и 36	38 и 40	42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
Если вы используете полотно с крупным рисунком шириной 145 см, то при высоте рисунка 85 см для платья вам понадобится:					
длина полотна с рисунком x 4.					
Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала платья, чтобы правильно подобрать количество материала.					
1,75 м	1,80 м	2,25 м	2,50 м	2,55 м	2,60 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ


- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 спинка
- 2а обтачка горловины спинки
- 3 рукав
- 4 кокетка – внешняя и внутренняя

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Скопировать отдельно обтачки горловины 1а и 2а с деталей переда 1 спинки 2 по указанным линиям соответственно. Для платья из полотна с крупным рисунком: детали 1, 1а, 2 и 2а выполнить в разворот.


НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – кулилка, общей длиной 89,5 (92,5–95–99–103–107–111–117–123–129–135,5) x 2,5 см (1 деталь целиком или деталь из двух частей для платья из материала с купонным рисунком)
- 6 – завязывающийся пояс, размером 68,5 (70–71,5–73,5–75,5–77,5–79,5–82,5–85,5–88,5–91,5) x 4 см (2 детали).

Основной материал,
размеры 34–40
Maat 34 t/m 40
1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал,
размеры 42–54
Maat 42 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 2а и внутренние кокетки 4.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Сложить попарно внешние и внутренние кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины А. Настрочить швы по внутренним кокеткам, вывернуть кокетки на лицевую сторону и выправить обтачанные края деталей. Сметать открытые срезы деталей.
2. На лицевую сторону спинки наложить кокетки лицевыми сторонами вниз и приметать, совмещая срезы В. На лицевую сторону спинки поверх кокеток наложить обтачку горловины спинки лицевой стороной вниз и обтачать срезы горловины и верхние срезы (притачивая кокетки). Шов обтачивания горловины подрезать до 5–7 мм, надсечь в углу и настрочить шов по обтачке, где возможно. Отогнуть кокетки наружу, обтачку – на изнаночную сторону и выправить обтачанный край горловины и швы притачивания кокеток. Аналогично притачать кокетки к переду и обтачать срез горловины переда соответствующей обтачкой.
3. Обработать боковые швы изделия.
4. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки на участках между контрольными знаками по припускам срезов окатов рукавов для соборивания

Материал с крупным рисунком, ширина 145 см

panelstof 145 cm breed



zelfkant goede kant stof boven

- деталей. Сосборить участки срезов окатов до длины 16–16,5–17–17,5–18–18,5–19–19,5–20–20,5–21 см; равномерно распределить сборки.
- Обработать продольные швы рукавов.
 - Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
 - Для платья из материала с крупным рисунком: стачать части кулиски 5 в цельную деталь. Далее — для всех вариантов: заутюжить продольные срезы и срезы передних концов кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску изнаночной стороной на лицевую сторону изделия в области линии талии по разметке и настрочить кулиску по верхнему и нижнему краям.
 - Стачать части завязывающегося пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть пояс. Выправить обтаченные края и углы. Подшить края отверстия вручную потайными стежками.
 - Подбиг низа изделия и рукавов шириной 2,5 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

2 БЛУЗКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.
Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 38 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,05 м	1,05 м	1,15 м	1,15 м	1,20 м	1,55 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед
- 1а обтачка горловины переда
- спинка
- 2а обтачка горловины спинки
- рукав
- кокетка — внешняя и внутренняя

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать детали 1, 2 и 3 до указанной длины. Скопировать отдельно обтачки горловины 1а и 2а с деталей переда 1 и спинки 2 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 — манжета рукава, размером 31 (32–33–34,5–36–37,5–39–41–43–45–47) × 4 см (2 детали);
- 8 — пояс-кулиска, размером 90 (93–96–100–104–108–112–118–124–130–136) × 7 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 2а и внутренние кокетки 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Сложить попарно внешние и внутренние кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины А. Настрочить швы по внутренним кокеткам, вывернуть кокетки на лицевую сторону и выправить обтаченные края деталей. Сметать открытые срезы деталей.
- На лицевую сторону спинки наложить кокетки лицевыми сторонами вниз и приметать, совмещая срезы В. На лицевую сторону спинки, поверх кокеток наложить обтачку горловины спинки лицевой стороной вниз и обтачать срезы горловины и верхние

срезы (притачивая кокетки). Шов обтачивания горловины подрезать до 5–7 мм, надсечь в углу и настрочить шов по обтачке, где возможно. Отогнуть кокетки наружу, обтачку — на изнаночную сторону и выправить обтаченный край горловины и швы притачивания кокеток. Аналогично притачать кокетки к переду и обтачать срез горловины переда соответствующей обтачкой.

- Обработать боковые швы изделия.
- Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки на участках между контрольными знаками по припуском срезов окатов рукавов для соборивания деталей. Сосборить участки срезов окатов до длины 16–16,5–17–17,5–18–18,5–19–19,5–20–20,5–21 см; равномерно распределить сборки.
- Также проложить две параллельные строчки на участках между контрольными знаками по припуском срезов низа рукавов для соборивания деталей. Сосборить участки срезов низа рукавов до длины 7,5–8–8,5–9–9,5–10–10,5–11–11,5–12–12,5 см; равномерно распределить сборки.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
- Стачать концы манжет в кольцо. Сложить манжеты вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и сметать продольные срезы деталей. Притачать манжеты к низу рукавов.
- Стачать концы пояса-кулиски в кольцо, оставляя в шве отверстие ок. 2 см посередине внутренней стороны пояса. Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать верхние срезы. Притачать пояс к низу изделия.
- Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 76–79–82–86–90–94–98–104–110–116–122 см и продеть ее в пояс-кулиску. Стачать концы тесьмы.

Основной материал,
размеры 52–54



Maat 52 t/m 54

1/2 stofbr. 70 cm

Основной материал,
размеры 34–50

Maat 34 t/m 50

1/2 stofbr. 70 cm



3 ПЛАТЬЕ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 93 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал, ширина 140 см					
1,65 м	1,70 м	1,70 м	1,75 м	1,95 м	2,10 м
Подкладочный материал, ширина 140 см					
0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,85 м	1,20 м	1,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной 40 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 1а обтачка кокетки переда
- 2 перед
- 3 верхняя часть спинки
- 3а обтачка верхней части спинки
- 4 бочок верхней части спинки
- 4а обтачка бочка верхней части спинки
- 5 спинка

Важно! Скопировать отдельно обтачку 1а; части обтачки верхней части спинки и ее бочка 3а и 4а с соответствующих деталей по указанным на лекалах линиям. Объединить части обтачки верхней части спинки 3а и 4а в цельную деталь 3а+4а. Разрезать детали 2 и 5 по указанным линиям, чтобы получить кайму переда и спинки 2 и 5 соответственно.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала деталей подкладки 1, 3, 4 и 5 по указанным линиям. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки 1а и 3а+4а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы переда.
2. Обработать вытачки на передне.
3. Притачать кокетку переда к переду.
4. Притачать кайму переда к переду.
5. Обработать рельефы верхней части спинки и средний шов верхней части спинки.
6. Стачать средние срезы спинки от верхних срезов до шлицы.
7. Обработать вытачки на спинке.
8. Притачать верхнюю часть спинки к спинке.
9. Притачать кайму спинки к спинке.
10. Обработать плечевые и боковые швы изделия, левый боковой шов – от застежки до низа.
11. Обработать потайную застежку-молнию в левом боковом шве изделия (см. стр. 24).
12. Обработать вытачки на деталях подкладки. Обработать рельефы подкладки верхней части спинки (срезы С). Притачать подкладку кокетки переда и подкладку верхней части спинки к соответствующим обтачкам (срезы К). Обработать средние швы подкладки спинки и верхней части спинки. Притачать подкладку кокетки переда к верхнему срезу подкладки переда. Притачать подкладку верхней части спинки к подкладке спинки. Обработать плечевые и боковые швы подкладки изделия, левый боковой шов – от застежки до низа.
13. Обработать срезы шлицы подкладки узким швом вподгибку. Обработать низ подкладки швом вподгибку (длина подкладки должна быть короче изделия примерно на 1,5–2 см).
14. Сложить платье и подкладку платя лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины. Шов подрезать до 5–7 мм и настрочить в край по обтачкам. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край горловины.
15. Заметать припуски пройм изделия и подкладки на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм, удаляя строчки заметывания. Подрезать швы до 5–7 мм, припуски швов настрочить на подкладку в край, где возможно. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
16. Срезы застежки подкладки изделия заутюжить на изнаночную сторону и подшить к лентам застежки-молнии.
17. Отогнуть припуск внешней стороны шлицы на лицевую сторону по линии заднего среднего шва и обтачать нижний угол шлицы. Отогнуть на изнаночную сторону припуск шлицы, выправить обтачанный угол внешней стороны шлицы. Отогнуть подгиб низа припуска нижней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать продольные срезы припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Заутюжить продольный срез припуска шлицы на изнаночную сторону и застрочить. Наложить верхний край шлицы на припуск нижней стороны шлицы по задней

средней линии и заколоть булавками. Расправить шлицу и проложить с лицевой стороны наклонную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов ее припусков.

18. Обработать низ изделия швом вподгибку.

Основной материал




Подкладочный материал,

размеры 34–46

Maat 34 t/m 46

voering 1/2 stofbr. 70 cm




Подкладочный материал,

размеры 48–54

Maat 48 t/m 54

voering 1/2 stofbr. 70 cm



4 ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 66,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,95 м	2,00 м	2,00 м	2,05 м	2,05 м	2,10 м
Эластичный подкладочный материал, ширина 140 см					
1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,45 м	1,50 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 застежки-молнии длиной по 15 см, 2 пуговицы, 1 пара плечевых накладок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 бочок
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 верхняя часть рукава
- 5 нижняя часть рукава
- 6 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 7 воротник – верхний и нижний
- 8 подкладка кармана
- 9 подкладка переда

Важно! Разрезать деталь 8 по указанной линии, чтобы получить меньшую часть подкладки кармана 8. Скопировать отдельно подборт 1а и обтачку горловины спинки 3а с деталей переда 1 и спинки 3 по указанным на лекалах линиям. Деталь 6 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 10 – обтачка кармана, размером 15 х 6 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала подкладки спинки 3 по указанным линиям. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить припуск 3 см у средних срезов частей подкладки спинки до уровня шлицы, чтобы затем выполнить складку на подкладке спинки.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- части переда;
- подборта 1а и обтачку горловины спинки 3а;
- внутреннюю стойку 6;
- верхний воротник 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. На частях переда подрезать припуски вдоль срезов подрезов карманов (А). Подрезать припуски вытачек на передаче до 1 см и стачать их. Швы разутюжить.
2. Сметать срезы подрезов карманов встык. Притачать бочки к боковым срезам частей переда, швы разутюжить. Приклеить, центруя, долевки (полоса из клевого прокладочного материала 6 х 20 см) на участки входов в карманы.
3. Обработать карманы с застежками-молниями: наметить на основной детали месторасположение кармана в виде прямоугольника (длина прямоугольника = длине застежки-молнии плюс 4–5 мм, ширина = ширине звеньев застежки-молнии плюс 4–5 мм). Наложить обтачку кармана на лицевую сторону переда лицевой стороной вниз, центруя ее по линиям разметки кармана, и проложить машинную строчку по разметке (= в виде прямоугольника). Разрезать детали между строчками с диагональными надсечками к углам, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, смещая шов в сторону обтачки на 1–2 мм. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя относительно кроев входа в карман, и приметать. С лицевой стороны основной детали настрочить в край нижний край входа в карман, притачивая застежку-молнию. К нижней ленте застежки-молнии (обтачке) притачать подкладку кармана из подкладочного материала, шов заутюжить на подкладку. Наложить подкладку кармана из основного материала лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали поверх притачанной части подкладки кармана и застежки-молнии; приметать. С лицевой стороны основной детали настрочить в край верхний и поперечные края входа в карман, притачивая застежку-молнию и подкладку кармана из основного материала. Стачать срезы подкладки кармана.
4. Стачать средние срезы спинки до шлицы. Шов надсечь у верхнего конца шлицы и разутюжить. Припуски шлицы заутюжить на левую сторону. Стачать спинку и бочки по срезам рельефов. Швы разутюжить.
5. Отогнуть припуск внешней стороны шлицы на лицевую сторону по линии заднего среднего шва и обтачать нижний угол шлицы. Отогнуть на изнаночную сторону припуск шлицы, выправить обтачанный угол внешней стороны шлицы. Отогнуть подгиб низа припуска нижней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать продольные срезы припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Заутюжить продольный срез припуска шлицы на изнаночную сторону и застрочить. Наложить верхний край шлицы на припуск нижней стороны шлицы по задней средней линии и заколоть булавками. Расправить шлицу и проложить с лицевой стороны наклонную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов ее припусков.

6. Стачать плечевые срезы переда и спинки. Швы разутюжить.
7. Стачать задние средние срезы частей верхнего и нижнего воротников. Притачать стойку к воротникам. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы воротника. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм и настрочить их по нижнему воротнику в край. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Сметать срезы горловины воротника.
8. Вметать воротник в горловину изделия с лицевой стороны.
9. Стачать плечевые срезы подборт и обтачки горловины спинки. На лицевую сторону изделия наложить подборт с обтачкой и обтачать срезы бортов, нижние углы бортов и срез горловины, втачивая воротник. Швы обтачивания подрезать до 5–7 мм и настрочить по внутренним деталям в край. Отогнуть подборт с обтачкой внутрь, воротник – наружу, и выправить обтачанные края.
10. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
11. Обработать продольные швы рукавов.
12. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
13. Втачать рукава в проймы.
14. Пришить к швам пройм и плечевым швам жакета плечевые накладки.
15. Целиком обработать подкладку и соединить ее с жакетом.
16. На краях бортов обметать петлю и пришить пуговицы.


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm



Подкладочный материал

voering 1/2 stofbr. 70 cm



5 ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 59,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,80 м	1,85 м	1,85 м	1,90 м	1,95 м	2,00 м
Эластичный подкладочный материал, ширина 140 см					
1,20 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,35 м	1,45 м

Дополнительно: эластичный клеовой прокладочный материал, 2 пуговицы, 1 пара плечевых накладок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 бочок

- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 верхняя часть рукава
- 5 нижняя часть рукава
- 6 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 7 воротник – верхний и нижний
- 8 подкладка кармана
- 9 подкладка переда

Важно! Подрезать детали 1, 2, 3, 4, 5 и 9 до указанной длины. Подрезать припуски шлицы на спинке. Подрезать воротник 3 по указанным линиям. Разрезать деталь 8 по указанной линии, чтобы получить меньшую часть подкладки кармана 8. Скопировать отдельно подборт 1а и обтачку горловины спинки 3а с деталей переда 1 и спинки 3 по указанным на лекалах линиям. Деталь 6 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 10 – обтачка кармана, размером 15 x 1 см (4 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Расложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала подкладки спинки 3 по указанным линиям. Расложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 3, расположить среднюю линию детали подкладки спинки на расстоянии 2–3 см (у среза горловины) от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!) в соответствии с направлением нити основы. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать подкладкой следующие детали:


- части переда;
- подборта 1а и обтачку горловины спинки 3а;
- внутреннюю стойку 6;
- верхний воротник 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. На частях переда подрезать припуски вдоль срезов подрезов карманов (А). Подрезать припуски вытачек на переда до 1 см и стачать их. Швы разутюжить.
2. Сметать срезы подрезов карманов встык. Притачать бочки к боковым срезам частей переда, швы разутюжить. Приклеить, центруя, долевки (полоса из клеевого прокладочного материала 6 x 20 см) на участки входов в карманы.
3. Обработать карманы в рамку: наметить месторасположение кармана на основной детали. Заутюжить обтачки кармана вдоль пополам, изнаночными сторонами внутрь. На лицевую сторону основной детали наложить обтачки так, чтобы они располагались сгибами наружу, внешними сторонами вниз и притачать. При этом расстояние между строчками притачивания обтачек должно быть равным удвоенной ширине рамки (ширина рамки = расстоянию от внешнего сгиба обтачки до строчки ее притачивания, здесь: 5 мм). Разрезать основную деталь между строчками с диагональными надсечками к концам строчек. Отогнуть обтачки так, чтобы их сгибы совместились посередине прореза кармана. Скрепить концы кармана с изнаночной стороны, прокладывая двойные машинные строчки по основанию углов припусков. Притачать одну часть подкладки кармана из подкладочного материала к нижней обтачке. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана из основного материала и притачать ее, прокладывая строчку в шов притачивания верхней обтачки. Стачать срезы подкладки кармана.
4. Стачать срезы срезы спинки. Швы разутюжить.
5. Стачать спинку и бочки по срезам рельефов. Швы разутюжить.
6. Стачать плечевые срезы переда и спинки. Швы разутюжить.
7. Стачать задние средние срезы частей верхнего и нижнего воротников. Притачать стойки к воротничком. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы воротника. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, надсечь припуски во внутренних углах, подрезать излишки припусков на внешних углах и настроить шов, где возможно, по нижнему воротнику в край. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Сметать срезы горловины воротника.
8. Вметать воротник в горловину изделия с лицевой стороны.
9. Стачать плечевые срезы подборт и обтачки горловины спинки. На лицевую сторону изделия наложить подборт с обтачкой и обтачать срезы бортов, нижние углы бортов и срез горловины, втачивая воротник. Швы обтачивания подрезать до 5–7 мм и настроить по внутренним деталям в край. Отогнуть подборт с обтачкой внутрь, воротник – наружу и выправить обтачанные края.
10. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
11. Обработать продольные швы рукавов (локтевые – от окатов до шлиц). Швы разутюжить, заутюживая припуски шлиц на изнаночную сторону.
12. Обработать нижние углы шлиц рукавов. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками, также подшить припуски шлиц.
13. Втачать рукава в проймы.
14. Пришить к швам пройм и плечевым швам жакета плечевые накладки.
15. Целиком обработать подкладку и соединить ее с жакетом.
16. На краях бортов обметать петли и пришить пуговицы.

Подкладочный материал



Основной материал



6 ЮБКА

Размеры 34–54.
Длина юбки 65 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,35 м	1,35 м	1,35 м	1,35 м	1,35 м	1,35 м
Материал-компаньон, ширина 140 см					
0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м
Подкладочный материал, ширина 140 см					
1,15 м	1,15 м	1,15 м	1,15 м	1,15 м	1,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной 18 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее и заднее полотнища юбки
- 2 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Подрезать деталь 1 до указанной длины. Деталь 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 4 – бейка низа, размером 98,5 (100–101,5–103,5–105,5–107,5–109,5–112,5–115,5–118,5–121,5) x 2 см (2 детали, выкроить по косой).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Нижние срезы полотнищ юбки 1 выкроить без припусков.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала подкладки полотнищ юбки 1 по указанным линиям. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подкладку пояса 2.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. На обоих полотнищах юбки с изнаночной стороны стачать складки по разметке, припуски складок заутюжить от середины и заметать. Настрочить швы складок.
2. Обработать боковые швы юбки, левый боковой шов – от застёжки до низа.
3. Стачать части пояса и подкладки пояса в цельные детали по правым боковым срезам. Швы разутюжить.
4. Притачать пояс с лицевой стороны юбки, шов разутюжить.
5. Притачать потайную застёжку-молнию (см. стр. 24) к краям застёжки юбки/пояса.
6. Заложить и заметать складки на подкладке полотнищ юбки (можно застрочить). Обработать боковые швы подкладки (левый от застёжки). Подрезать подкладку на 1,5–2 см по низу и застрочить подгиб низа на изнаночную сторону. Притачать подкладку к нижнему срезу подкладки пояса. Шов заутюжить на подкладку.
7. На лицевую сторону юбки наложить подкладку и обтачать верхние срезы. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм и настрочить в край по подкладке. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтаченный край. Подогнуть срезы застёжки подклад-

ки внутрь и подшить сгибы к лентам застёжки-молнии. Изнутри скрепить швы притачивания пояса между собой.

8. Стачать части бейки низа 4 по боковым срезам в кольцо. Обработать низ юбки окантовочным швом.



7 ЮБКА

Размеры 34–54.
Длина юбки 72 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,30 м	2,35 м	2,40 м	2,45 м	2,50 м	2,50 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 7 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее и заднее полотнища юбки
- 1а обтачка низа юбки
- 2 пояс и подкладка пояса
- 3 подкладка кармана

Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Скопировать отдельно обтачки низа 1а с деталями 1 по указанным на лекалах линиям. Разрезать лекало пояса 2 по указанной линии, чтобы получить две передних части пояса.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 6 – планка застёжки, длина юбки по переднему срезу, включая пояс x 5 см (2 детали);
- 7 – завязывающийся пояс, размером 68,5 (70–71,5–73,5–75,5–77,5–79,5–82,5–85,5–88,5–91,5) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Подрезать, оставляя припуски на швы, срезы застёжки юбки и передние срезы обтачки низа переднего полотнища юбки на 1,25 см.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой подкладку пояса 2 и внутреннюю сторону планок застёжки 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. На обоих полотнищах юбки с изнаночной стороны стачать складки по разметке, припуски складок заутюжить от середины и заметать. Настрочить швы складок.
2. Обработать задний средний шов юбки.
3. Обработать карманы в боковых швах: наложить подкладку кармана на переднее полотнище юбки по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку строго между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтаченный край. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана, совместить боковые срезы основной детали и подкладки кармана, стачать срезы подкладки кармана и выполнить закрепки в начале и конце кармана. Наметать подкладку кармана на переднее полотнище юбки по верхнему срезу.
4. Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
5. Стачать части пояса и подкладки пояса в цельные детали по бо-

Материал-компаньон
gameerstof stofbreedte 140 cm





Основной материал



Подкладочный материал

1/2 stofbr. 70 cm

voering 1/2 stofbr. 70 cm



- вым срезам. Швы разутюжить.
- Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы пояса. Подрезать припуски шва обтачивания до 5–7 мм и настрочить шов по подкладке пояса в край. Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону, выправить верхний край пояса.
 - Притачать пояс с лицевой стороны юбки, шов заутюжить на пояс. Заутюжить продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания пояса. Сметать передние срезы пояса и подкладки пояса.
 - Стачать части обтачки низа по боковым и задним средним срезам. Обтачать нижний срез юбки обтачкой, шов подрезать до 5–7 мм и настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Заутюжить внутренний срез обтачки на изнаночную сторону и настрочить сгиб сквозной строчкой.
 - Обработать планки застежки юбки: притачать внешнюю сторону планки застежки к переднему срезу юбки с лицевой стороны; шов заутюжить на планку. Перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороны внутрь и обтачать верхние и нижние срезы детали. Швы подрезать до 5 мм. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Продольный срез внутренней стороны планки заутюжить внутрь и настрочить по шву притачивания планки в край. Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу планки.
 - Стачать части завязывающегося пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Подшить края отверстия потайными стежками.
 - Обметать петли и пришить пуговицы на планках застежки юбки.



8 КОМБИНЕЗОН

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 3 см.

Длина по шаговому шву 74,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал в продольную полоску, ширина 140 см					
2,55 м	2,75 м	2,90 м	3,10 м	3,40 м	3,65 м
Либо материал без особенностей, ширина 140 см					
2,50 м	2,60 м	3,00 м	3,00 м	3,10 м	3,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3 см, 1 маленькая пуговица, 2 потайные застежки-молнии длиной, равной длине застежек в плечевых швах изделия.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед
- спинка
- обтачка горловины спинки
- обтачка горловины и застежки переда
- передняя часть брюк
- задняя часть брюк
- бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 4 и 5 в цельные детали. Подрезать детали 1 и 2 до указанной длины. Разрезать деталь 6 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 6. Скопировать отдельно обтачку горловины спинки 2а с детали спинки 2 по указанным на лекале линиям. Детали 1, 2, 2а и 3 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – передняя и задняя часть кулиски, размером 46,5 (48–49,5–51,5–53,5–55,5–57,5–60,5–63,5–66,5–69,5) x 3,5 см (2 детали);
- 8 – завязка, размером 78,5 (80–81,5–83,5–85,5–87,5–89,5–92,5–95,5–98,5–101,5) x 3 см (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале и материале-компаньоне в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участки отверстий кулиски на передне 1 и обтачки горловины 2а и 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Заложить и заметать складки на передне.
- Обработать вытачки на передне.
- Стачать плечевые срезы переда и спинки от застежек до нижних срезов коротких цельнокроеных рукавов.
- Притачать потайные застежки-молнии к краям застежек в плечевых швах (см. стр. 24).
- Обработать боковые швы изделия.
- Наметить линию застежки (С) на передне и обтачке 3 по средним линиям деталей. Наложить обтачку 3 лицевой стороной на лицевую сторону переда, совмещая средние линии переда и срезы деталей; обтачать срезы горловины и срезы застежки переда, прокладывая строчку на расстоянии ок. 4 мм от линии застежки (С) с обеих сторон от нее, закрывая строчку у нижнего конца застежки. Разрезать детали между строчками, надсекая припуск в конце застежки. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, настрочить его по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Плечевые срезы обтачки подогнуть на изнаночную сторону и подшить к лентам застежек-молний.
- Обтачать срезы горловины спинки обтачкой 2а. Подрезать шов до 5–7 мм и настрочить его по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край горловины. Плечевые срезы обтачки подогнуть на изнаночную сторону и подшить к лентам застежек-молний.
- Обработать карманы: с отрезным бочком на передних частях брюк комбинезона: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить край кармана. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, по разметке, и выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
- Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк комбинезона.
- Обметать отверстия кулиски на передне лифа по разметке.
- Стачать части кулиски в цельную деталь по боковым срезам, оставив посередине левого шва небольшое отверстие для эластичной




- тесмы. Наложить кулиску лицевой стороной на изнаночную сторону брюк и приметать к верхнему срезу брюк. Притачать брюки к лифу комбинезона, притачивая кулиску. Отогнуть кулиску вверх и выправить шов притачивания. Заутюжить на изнаночную сторону открытый продольный срез кулиски и настрочить его на лиф.
12. Отрезать кусок эластичной тесмы, равный 78–81–84–88–92–96–100–106–112–118–124 см (или обхвату талии) и продеть его в кулиску. Концы тесмы стачать. Проложить две параллельные строчки по кулиске, растягивая при этом эластичную тесму, на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего края кулиски.

13. Обработать завязку: стачать части завязки в цельную деталь. Заутюжить продольные срезы и срезы концов детали на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Продеть завязку в кулиску через обметанные ранее отверстия.
14. Обработать низ цельнокроеных рукавов швом вподгибку.
15. Обработать низ изделия швом вподгибку.
16. Выполнить нитяную петлю у верхнего конца правой стороны застежки переда. Пришить маленькую пуговицу на левую сторону застежки.

Материал без особенностей, размеры 40–54

Материал в полосу

Материал без особенностей, размеры 34–38



9 БЛУЗКА


Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 69,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36	38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал в продольную полосу, ширина 140 см						
1,40 м	1,45 м	1,45 м	1,55 м	1,60 м	1,75 м	1,85 м
Либо материал без особенностей, ширина 140 см						
1,05 м	1,10 м	1,65 м	1,65 м	1,70 м	1,70 м	1,75 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3 см, 1 маленькая пуговица.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
2 спинка
2а обтачка горловины спинки
3 обтачка горловины и застежки переда

Важно! Скопировать отдельно обтачку горловины спинки 2а с детали спинки 2 по указанному на лекале линиям. Детали 1, 2, 2а и 3 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале и материале-компаньоне в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участки обтачки 2а и 3.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заложить и заметать складки на перед.
2. Обработать выточки на перед.
3. Наметить линию застежки (С) на перед и обтачке 3 по средним линиям деталей. Наложить обтачку 3 лицевой стороной на лицевую сторону перед, совмещая средние линии перед и срезы деталей; обтачать срезы горловины и срезы застежки перед, прокладывая строчку на расстоянии ок. 4 мм от линии застежки (С) с обеих сторон от нее, закругляя строчку у нижнего конца застежки. Разрезать детали между строчками, надсекая припуск в конце застежки. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, настрочить его по обтачке в край, где возможно, и пока отложить.
4. Обтачать срезы горловины спинки обтачкой 2а. Подрезать шов до 5–7 мм; настрочить его по обтачке в край и пока отложить.
5. Стачать плечевые срезы блузки и плечевые срезы обтачки горловины. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить края горловины и застежки перед. Пришить внутренние края обтачки к плечевым швам блузки.
6. Стачать боковые срезы изделия до шлиц.
7. Обработать низ цельнокроенных рукавов швом вподгибку.
8. Обработать низ изделия и края шлиц швом вподгибку.
9. Выполнить нитяную петлю у верхнего конца правой стороны застежки перед. Пришить маленькую пуговицу на левую сторону застежки.


Материал без особенностей, размеры 34–36.

Maat 34 t/m 36
1/2 stofbr. 70 cm




Материал без особенностей, размеры 38–54

Maat 38 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



Материал в полосу
streepstof stofbreedte 140 cm



10 ПЛАТЬЕ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 103,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
Если вы используете полотно с крупным рисунком, то при высоте рисунка 90 см для платья вам понадобится:					
длина полотна с рисунком x 5.					
Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала платья, чтобы правильно подобрать количества материала.					
2,40 м	2,45 м	2,75 м	3,05 м	3,10 м	3,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 11 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 4 воротник – верхний и нижний
- 5 рукав
- 6 подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Детали 3 и 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – манжета рукава, размером 29 (30–31–31,5–32,5–33–34–35–35,5–36,5–37) x 21 см (2 детали);
- 10 – завязывающийся пояс, размером 83,5 (85–86,5–88,5–90,5–92,5–94,5–97,5–100,5–103,5–106,5) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Срезы застежки (В) перед 1 выкроить без припусков. Для платья из материала с крупным рисунком: проконтролировать, чтобы отметки шлиц перед и спинки располагались на одном и том же уровне раппорта рисунка.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуск застежки перед 1;
- внутреннюю стойку 3;
- нижний воротник 4;
- половину ширины манжет 9.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать выточки на частях перед.
2. Обработать карманы в боковых швах: наложить подкладку кармана на перед по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана, совместить боковые срезы основной детали и подкладки кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметить подкладку кармана на перед и настрочить внутренние срезы подкладки кармана.
3. Заутюжить припуски застежки по линиям «VOUWSTIJN 1» на изнаночную сторону и заметать. Отогнуть припуски застежки по линиям краев бортов на лицевую сторону и обтачать нижние углы бортов. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторо-

ну, выправить нижние углы, за-
метать припуски по всей длине и
сметать срезы горловины.


4. Стачать средние срезы спинки.
Настрочить шов по левой части
спинки.
5. Стачать плечевые срезы изделия.
Швы настрочить по спинке двой-
ной строчкой.
6. Обработать боковые швы изде-
лия, оставляя открытыми входы в
карманы.
7. Сложить верхний и нижний вор-
отники лицевыми сторонами
внутри и обтачать срезы отлета
и концов воротника. Подрезать
шов обтачивания до 5–7 мм, вы-
вернуть воротник, выправить об-
тачанные края. Проложить отде-
лочную строчку по обтачанным
краям воротника. Сметать ниж-
ние срезы воротника. Сложить
стойку воротника лицевыми сто-
ронами внутри, между ними рас-
положить воротник и обтачать
срезы стойки, втачивая ворот-

Материал с крупным рисунком.




Материал 40–54

Maat 40 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



Материал 34–38

Maat 34 t/m 38
1/2 stofbr. 70 cm



ник. Подрезать шов до 5–7 мм, вывернуть стойку изнаночными
сторонами внутри, выправить края. Втачать внутреннюю стойку
с изнаночной стороны изделия, шов заутюжить на стойку. Подо-
гнуть срез внешней стойки на изнаночную сторону и настрочить
сгиб в край, одновременно прокладывая отделочную строчку по
краям стойки.

8. Заложить и сметать складки на рукавах.
9. Обработать продольные швы рукавов.
10. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
Швы настрочить по проймам.
11. Стачать концы манжеты рукава в кольцо. Притачать внешние
стороны манжет с лицевой стороны рукавов, швы заутюжить на
манжеты. Заутюжить внутрь продольные срезы внутренних сто-
рон манжет и настрочить сгибы, прокладывая строчки с лицевой
стороны манжет в край по швам притачивания. Проложить отде-
лочную строчку по нижнему краю манжеты.
12. Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа изделия и при-
пуски шлиц, продолжить строчку по краям бортов.
13. На правом краю застежки и правом конце стойки воротника
обметать петли; слева пришить пуговицы.
14. Стачать части связывающегося пояса в цельную деталь. Пере-
гнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать
продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие
для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть пояс на лицевую
сторону и выправить обтачанные края. Подшить края отверстия
потайными стежками. Проложить отделочную строчку по периме-
тру пояса.

11 ЖАКЕТ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки
70,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,15 м	2,35 м	2,40 м	2,45 м	2,50 м	2,55 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 12 пуговиц,
2 полукольца диаметром 4 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 воротник-стойка – внешний и внутренний
- 7 рукав
- 8 карман

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать
детали 1 и 2 до указанной длины. Деталь 3 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕТАЛИ:

- 11 – манжета рукава, размером 23,5 (24–24,5–25–26–26,5–
27–27,5–28–29–29,5) x 10 см (2 детали);
- 12 – пата рукава, размером 25 x 4 см (2 детали);
- 13 – бейка застежки рукава, размером 18 x 3 см (2 детали, вы-
крыть в косом направлении нити основы);
- 14 – кулиса, размером 97 (100–103–107–111–115–119–
125–131–137–143) x 5 см (1 деталь);
- 15 – связывающийся пояс, размером 78,5 (80–81,5–83,5–
85,5–87,5–89,5–92,5–95,5–98,5–101,5) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом расклад-
ки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Срезы застежки (В)
переда 1 выкроить без припусков.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:
- припуски застежки переда 1;

- внутреннюю стойку 3;
- половину ширины манжет 11;
- припуски к верхним краям карманов 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на перед.
2. Обработать накладные карманы и соединить их с передом: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижним сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
3. Заутюжить припуски застежки по линиям «VOUWLIJN 1» на изнаночную сторону и застрочить. Отогнуть припуски застежки по линиям краев бортов на лицевую сторону и обтачать нижние углы бортов. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону, выправить нижние углы, застрочить припуски по всей длине и сметать срезы горловины.
4. Стачать средние срезы спинки. Настрочить шов по левой части спинки.
5. Стачать плечевые срезы изделия. Швы настрочить по спинке двойной строчкой.
6. Обработать боковые швы изделия.
7. Сложить воротники-стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срезы горловины внутреннего воротника-стойки и настрочить сгиб в шов втачивания внешнего, продолжая строчку по остальным краям воротника.
8. Заложить и застрочить складки на рукавах.
9. Обработать застежки рукавов: разрезать рукав по линии застежки. Окантовать срезы застежки бейкой застежки рукава 13. Стачать с изнаночной стороны бейку на угол у верхнего конца застежки.
10. Обработать паты рукавов: перегнуть пату рукава 12 вдоль посередине лицевой стороны внутрь и обтачать продольные срезы и один конец детали. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, вывернуть пату, выправить обтаченные края. Подогнуть внутрь срезы открытого конца паты и подшить сгибы потайными стежками. Проложить отделочную строчку по краям паты. Обметать петлю на обтачанном конце паты. Настрочить пату с изнаночной стороны рукава по разметке строчкой в виде прямоугольника. Пришить пуговицу с лицевой стороны рукава на место настрочивания паты.
11. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Швы настрочить двойной строчкой по проймам.
12. Обработать манжеты рукавов: перегнуть манжету 11 лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Подрезать швы до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, заутюжить вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава, шов заутюжить на манжету. Заутюжить внутрь продольный срез внутренней стороны манжеты и настрочить сгиб, прокладывая строчку с лицевой стороны манжеты в край по шву притачивания. Проложить строчку в край по внешним краям манжеты.
13. Заутюжить продольные срезы и срезы передних концов кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску изнаночной стороной на лицевую сторону изделия в области талии по разметке и настрочить кулиску по верхнему и нижнему кра-



ям (1).

14. Стачать части завязывающегося пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Подшить края отверстия потайными стежками. Продеть один конец пояса в полукольца и застрочить. Продеть пояс в кулиску jackets.
15. Нижний срез изделия (1 см) заутюжить на изнаночную сторону. Подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить по внутреннему сгибу.
16. На правом краю застежки jackets и правом конце воротника-стойки обметать петли; слева пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на концах манжет.



12 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Линия талии завышена на 2 см.

Длина по шаговому шву 71,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34 и 36	38 и 40	42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,95 м	2,00 м	2,10 м	2,20 м	2,40 м	2,50 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 20 см, 2 пуговицы, 2 полукольца диаметром 4,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 задняя часть брюк
- 2а центральная часть обтачки верхнего среза задней части брюк
- 2б боковая часть обтачки верхнего среза задней части брюк
- 3 подкладка кармана
- 4 обтачка верхнего среза передней части брюк
- 5 декоративный клапан и подкладка клапана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Скопировать отдельно детали обтачек 2а и 2б с задней части брюк 2 по указанным на лекале линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 20,5 x 6 см (1 деталь);
- 7 – деталь шлевок, размером 35 x 3 см (1 деталь);
- 8 – пояс, размером 120 (148) x 9 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки верхнего среза брюк 2а, 2б и 4;
- подкладку клапанов 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать карманы в боковых швах брюк: наложить подкладку кармана на переднюю часть брюк по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтаченный край и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны

наложить другую часть подкладки кармана, совместить боковые срезы основной детали и подкладки; стачать срезы подкладки кармана.

- Обработать вытачки на задних частях брюк.
- Обработать декоративные клапаны на задних частях брюк: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Припуски подрезать до 5–7 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края, проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на клапане. На лицевую сторону задней части брюк наложить клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать по разметке. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм. Пришить пуговицы на задние части брюк под петлями клапанов.
- Стачать боковые срезы передней и задней частей брюк так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
- Обработать шаговые и средний (до застёжки) швы брюк.
- Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить края и заутюжить вдоль посередине. Сметать открытые срезы.
- Обработать застёжку и верхний край брюк: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застёжки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застёжки на изнаночную сторону. Притачать левую часть застёжки-молнии к внутреннему краю застёжки брюк так, чтобы звенья застёжки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застёжки изделия. Стачать части обтачки верхнего среза брюк по поперечным срезам в цельную деталь. Заутюжить цельнокроенный припуск внешней стороны (здесь: правой) застёжки брюк на изнаночную сторону. Притачать обтачку к внутреннему срезу цельнокроенного припуска внешней стороны застёжки (предварительно подрезав обтачку на нужную величину по переднему срезу). Отогнуть на лицевую сторону брюк обтачку верхнего среза и цельнокроенный припуск внешней стороны застёжки, перегибая его по линии края застёжки, и обтачать верхний срез изделия. Подрезать шов до 7 мм, настрочить его по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку и припуск застёжки на изнаночную сторону и выправить обтачанный край брюк. Совместить края застёжки и приложить свободную правую ленту застёжки-молнии только к цельнокроеному припуску внешней стороны застёжки. Притачать правую ленту застёжки-молнии к цельнокроеному припуску застёжки. Расправить края застёжки и проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего среза припуска внешнего края застёжки. Притачать откосок с изнаночной стороны изделия поверх левой ленты застёжки-молнии, отгибая обтачку верхнего среза. Подогнуть поперечный срез обтачки на изнаночную сторону и подшить его к откоску потайными стежками. Пришить внутренний край обтачки к швам брюк.
- С внутренней стороны брюк стачать передние складки по разметке. Припуски складок заутюжить к середине и закрепить в таком положении незаметными закрепками со стороны обтачки.
- Сложить деталь шлевов вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Подрезать шов до 4 мм и вывернуть деталь. Приутюжить деталь, располагая шов посередине. Разрезать полученную заготовку на 5 равных деталей. Заутюжить верхние и нижние срезы шлевов на изнаночную сторону. Настрочить верхние и нижние края шлевов на брюки: спереди – по разметке, сзади – над средним швом и над вытачками.
- Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и один

конец. Вывернуть пояс и выправить обтачанные края. На одном конце закрепить два полукольца. Продеть пояс в шлевки.

11. Низ брюк обработать швом вподгибку.



13 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Линия талии завышена на 2 см.

Длина по шаговому шву 67,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,85 м	1,90 м	1,95 м	2,05 м	2,35 м	2,40 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застёжка-молния длиной 20 см, 1 защёлкивающаяся пряжка шириной 2 см, 100–103–106–110–114–118–122–128–134–140–146 см плотной декоративной эластичной тесьмы шириной 2 см для пояса.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочтите «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- передняя часть брюк
- задняя часть брюк
- центральная часть обтачки верхнего среза задней части брюк
- боковая часть обтачки верхнего среза задней части брюк
- подкладка кармана
- обтачка верхнего среза передней части брюк

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать детали 1 и 2 до указанной длины. Скопировать отдельно детали обтачек 2a и 2b с задней части брюк 2 по указанным на лекале линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 20,5 x 6 см (1 деталь);
- 7 – деталь шлевов, размером 35 x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки верхнего среза брюк 2a, 2b и 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Обработать карманы в боковых швах брюк: наложить подкладку кармана на переднюю часть брюк по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана, совместить боковые срезы основной детали и подкладки; стачать срезы подкладки кармана.
- Обработать вытачки на задних частях брюк.
- Стачать боковые срезы брюк (до шлиц) так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
- Обработать шаговые и средний (до застёжки) швы брюк.
- Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить края и заутюжить вдоль посередине. Сметать открытые срезы.
- Обработать застёжку и верхний край брюк: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застёжки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск ши-



риной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Притачать левую часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы зевья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия. Стачать части обтачки верхнего среза брюк по поперечным срезам в цельную деталь. Заутюжить цельнокроенный припуск внешней стороны (здесь: правой) застежки брюк на изнаночную сторону. Притачать обтачку к внутреннему срезу цельнокроеного припуска внешней стороны застежки (предварительно подрезав обтачку на нужную величину по переднему срезу). Отогнуть на лицевую брюк обтачку верхнего среза и цельнокроенный припуск внешней стороны застежки, перегибая его по линии края застежки, и обтачать верхний срез изделия. Подрезать шов до 7 мм, настрочить его по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку и припуск застежки на изнаночную сторону и выправить обтачанный край брюк. Совместить края застежки и приколоть свободную правую ленту застежки-молнии только к цельнокроеному припуску внешней стороны застежки. Притачать правую ленту застежки-молнии к цельнокроеному припуску застежки. Расправить края застежки и проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего среза припуска внешнего края застежки. Притачать откос с изнаночной стороны изделия поверх левой ленты застежки-молнии, отгибая обтачку верхнего среза. Подогнуть поперечный срез обтачки на изнаночную сторону и подшить его к откоску потайными стежками. Пришить внутренний край обтачки к швам брюк.

7. С внутренней стороны брюк стачать передние складки по разметке. Припуски складок заутюжить к середине и закрепить в таком положении незаметными закрепками со стороны обтачки.
8. Сложить деталь шлевка вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Подрезать шов до 4 мм и вывернуть деталь. Приутюжить деталь, располагая шов посередине. Разрезать полученную заготовку на 5 равных деталей. Заутюжить верхние и нижние срезы шлевка на изнаночную сторону. Настрочить верхние и нижние края шлевка на брюки: спереди – по разметке, сзади – над средним швом и над выточками.
9. Уточнить длину пояса из эластичной тесьмы и закрепить на его концах части защелкивающейся пряжки.
10. Обтачать подгибом низа края шлиц. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону и приутюжить, выправляя края шлиц. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками.
11. Заутюжить передние и задние сгибы брюк («стрелки»).



14 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного двустороннего материала.

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 2 см.

Длина по шаговому шву 75 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной двусторонний материал, ширина 140 см					
1,70 м	1,75 м	2,05 м	2,20 м	2,25 м	2,25 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 задняя часть брюк
- 3 бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана, и подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить верхнюю и нижнюю передние части брюк 1, а также верхнюю и нижнюю части коленной вставки 1. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 3.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – передняя часть пояса, размером 44 (45,5–47–49–51–53–55–58–61–64–67) x 8 см (1 деталь);
- 5 – задняя часть пояса, размером 58,5 (60–61,5–63,5–65,5–67,5–69,5–72,5–75,5–78,5–81,5) x 8 см (1 деталь);
- 6 – завязка, размером 3 x 80 см (2 детали);
- 7 – листочка кармана, размером 3 x 14 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Обратите внимание, листочки карманов и обе части коленных вставок и пояса, выкраиваются так, чтобы лицевой стороной была изнаночная сторона материала.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участки петель на передней части пояса 4.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать боковые карманы с отрезными бочками и с листочками: перегнуть листочку лицевой стороной внутрь и обтачать ее нижний конец (А). Вывернуть листочку на лицевую сторону и выправить обтачанный край. Сметать открытые срезы детали. Приколоть листочку внешней стороной вниз на лицевую сторону основной детали к срезу входа в карман по разметке. Обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман, втачивая в шов листочку. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, листочку – наружу; выправить и настрочить шов. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного



Основной материал,
размеры 40–54
Maat 40 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm



- с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, приколоть. Стачать срезы подкладки кармана. Настрочить край входа в карман ниже листочки, прокладывая строчку по строчке настрочивания. Настрочить верхние припуски листочки и ее нижний конец на бочок. Наметать срезы подкладки на основную деталь.
- Последовательно соединить между собой части коленных вставок и настрочить швы. Соединить коленные вставки с верхними и нижними частями передних частей брюк; настрочить швы.
 - Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.
 - Стачать переднюю и заднюю части пояса по боковым срезам в кольцо, оставляя отверстие ок. 2 см в левом боковом шве. Обметать два отверстия в виде петель на передней части пояса посередине ее ширины, на расстоянии 2 см по обеим сторонам от средней передней линии. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые срезы. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 67–70–73–77–81–85–89–95–101–107–113 см и продеть ее в пояс. Стачать концы тесьмы. Подшить края отверстия в боковом шве пояса. Растягивая тесьму, проложить две машинные строчки вдоль пояса на расстоянии 1 см от верхнего края пояса и 1 см от шва притачивания пояса так, чтобы посередине пояса получилась кулиски.
 - Стачать части завязки в цельную деталь. Заутюжить продольные и поперечные срезы завязки на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Продеть завязку в кулиску через обманные отверстия. На концах завязки завязать узлы.
 - Подгиб низа брюк шириной 2 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.


15 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 2 см.

Длина по шаговому шву 71 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал в поперечную полоску, ширина 140 см					
1,55 м	1,65 м	1,75 м	1,85 м	2,00 м	2,15 м
Однотонный материал-компаньон, ширина 140 см					
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,30 м	0,30 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- передняя часть брюк
- задняя часть брюк
- бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать детали 1 и 2 до указанной длины. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 3.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – передняя часть пояса, размером 44 (45,5–47–49–51–53–55–58–61–64–67) × 8 см (1 деталь);
- 5 – задняя часть пояса, размером 58,5 (60–61,5–63,5–65,5–67,5–69,5–72,5–75,5–78,5–81,5) × 8 см (1 деталь);
- 6 – завязка, размером 3 × 80 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Расложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участки петель на передней части пояса 4.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Обработать карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
- Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.
- Стачать переднюю и заднюю части пояса по боковым срезам в кольцо, оставляя отверстие ок. 2 см в левом боковом шве. Обметать два отверстия в виде петель на передней части пояса посередине ее ширины, на расстоянии 2 см по обеим сторонам от средней передней линии. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые срезы. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 67–70–73–77–81–85–89–95–101–107–113 см и продеть ее в пояс. Стачать концы тесьмы. Подшить края отверстия в боковом шве пояса. Растягивая тесьму, проложить две машинные строчки вдоль пояса на расстоянии 1 см от верхнего края пояса и 1 см от шва притачивания пояса так, чтобы посередине пояса получилась кулиски.
- Стачать части завязки в цельную деталь. Заутюжить продольные и поперечные срезы завязки на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Продеть завязку в кулиску через обманные отверстия. На концах завязки завязать узлы.
- Подгиб низа брюк шириной 2 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.



Материал в поперечную полоску
stofbreedte 140 cm



16 ЮБКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.


Размеры 34–54.

Длина юбки 54 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал в поперечную полоску, ширина 140 см					
0,75 м	0,80 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,15 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 3 см.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя и задняя кокетки
- 2 переднее и заднее полотнища юбки
- 3 боковая часть юбки

Важно! Детали 2 и 3 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 4 – пояс, размером 73 (76–79–83–87–91–95–101–107–113–119) x 7 см (1 деталь).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы передней и задней кокеток юбки. Швы настрочить.
2. Притачать переднюю кокетку к переднему полотнищу юбки, заднюю кокетку – к заднему полотнищу юбки соответственно. Швы настрочить по кокеткам.
3. Стачать боковые срезы кокеток. Швы настрочить по задним кокеткам.
4. Притачать боковые части юбки к переднему и заднему полотнищам юбки. Швы настрочить по полотнищам юбки и кокеткам.
5. Стачать пояс по задним средним срезам в кольцо, оставшая посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы.
6. Притачать внешнюю сторону пояса к юбке с лицевой стороны. Шов заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Внутренний срез пояса подогнуть на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания.
7. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 67–70–73–77–81–85–89–95–101–107–113 см и продеть в пояс через отверстие в заднем среднем шве. Стачать концы тесьмы.
8. Подгиб низа юбки шириной 2 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.



17 ЖАКЕТ С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 81,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,40 м	2,40 м	2,55 м	2,80 м	2,95 м	3,05 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 кнопка.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 капюшон и подкладка капюшона
- 5 подкладка кармана

Важно! Скопировать отдельно подборт 1а с переда 1 по указанным на лекале линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачку горловины переда 1а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы в боковых швах: наложить подкладку кармана на перед по разметке и обтачать вход в карман. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить край и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана, совместить боковые срезы подкладки и основной детали. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку на основную деталь и настрочить с лицевой стороны внутренние срезы подкладки кармана.
2. Обработать плечевые вытачки на рукавах.
3. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки.
4. Обработать боковые швы изделия (строчки начинать от линии низа изделия в готовом виде, чтобы припуски оставались открытыми) и нижние швы рукавов.
5. Стачать средние срезы частей капюшона и подкладки капюшона. Швы настрочить. Втачать капюшон в горловину изделия. Стачать срезы горловины подкладки капюшона и подбортов.
6. Сложить изделие с капюшоном и подборта с подкладкой капюшона лицевыми сторонами друг к другу и обтачать передние срезы капюшона, срезы бортов и нижние углы бортов. Шов обтачивания подрезать до 7 мм. Отогнуть подборта и подкладку капюшона на изнаночную сторону. Выправить обтаченные края. Шов горловины рукавов и спинки заутюжить на капюшон. Швы горловины переда скрепить между собой. Подогнуть открытый участок горловины подкладки капюшона и настрочить сгиб в шов втачивания. Подшить плечевые края подбортов к швам пройм.
7. Застрочить подгиб низа переда и спинки на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку по краям бортов и переднему краю капюшона.
8. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.
9. Пришить части кнопки к краям жакета.



18 ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 48,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,50 м	1,55 м	1,65 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 кнопки, косая бейка для окантовывания внутренних и плечевых срезов подборок и среза горловины.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Прорезать детали 1, 2 и 3 до указанной длины. Скопировать отдельно подборт 1а с переда 1 по указанным на лекале линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборта 1а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать плечевые вытачки на рукавах.
2. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки.
3. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
4. Окантовать косой бейкой внутренние и плечевые срезы подборок. На лицевую сторону частей переда наложить подборта лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов, горловины (на ширину подборок) и нижние углы бортов. Не отгибая подборта на лицевую сторону, окантовать срез горловины косой бейкой. Отогнуть подборта на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Заутюжить на изнаночную сторону окантованный срез горловины и подшить внутренний сгиб бейки потайными стежками к изделию (можно застрочить). Подшить плечевые края подборок к швам пройм.
5. Подогнуть на изнаночную сторону подгиб низа изделия и подшить его потайными стежками. Аналогично обработать нижние срезы рукавов.
6. Пришить кнопки на края бортов.



19 ПЛАТЬЕ

Размеры 34–54.

Длина от талии по средней линии спинки 75 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал (эластичный), ширина 140 см					
1,35 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,70 м	1,80 м

Дополнительно: 2,00 м кружева с фестонным краем шириной 7 см, 3,30 м кружева с фестонным краем шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 боковая часть переда лифа
- 2 центральная часть переда лифа
- 3 переднее полотнище юбки платья
- 4 спинка лифа
- 5 заднее полотнище юбки платья

Важно! Разрезать детали 1 и 4 по указанным линиям, чтобы получить детали отделки переда и спинки 1 и 4 соответственно для выкраивания их из кружева. Детали 2 и 3 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ВЫКРАИВАНИЕ ИЗ КРУЖЕВА


Детали отделки переда и спинки 1 и 4 выкроить из широкого кружева, располагая срезы горловины деталей у фестонного края кружева. Добавить припуски на швы по всем срезам (кроме фестонных краев отделки из кружева).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки между контрольными знаками по припускам нижних срезов боковых частей переда лифа для соборивания деталей. Соборить участки нижних срезов деталей до длины 8–8,5–8,5–9–9,5–9,5–10–10–10,5 см; равномерно распределить сборки.
2. Заложить и сметать складки по разметке на боковых частях переда лифа.
3. Верхний срез центральной части переда сметать на изнаночную сторону. Наложить узкое кружево лицевой стороной на изнаночную сторону детали по верхнему краю так, чтобы фестонный край кружева выступал за край наружу. Настрочить кружево с лицевой стороны центральной части переда в край, фиксируя заутюженный припуск.
4. Обработать части переда: деталь кружевной отделки переда (из широкого кружева) наложить лицевой стороной на лицевую сторону боковой части переда по срезу горловины/рельефа (В) фестонным краем по направлению к пройме и приметать. Стачать срезы рельефа центральной и боковой частей переда, притачивая кружевную отделку, и, не прерывая строчки, притачать далее кружевную отделку до конца. Шов настрочить на боковую часть переда, застрачивая края отделки на плечевых участках.
5. Левую деталь кружевной отделки спинки наложить на правую, совмещая средние линии, и сметать по срезам, чтобы получилась V-образная деталь. Наложить деталь отделки фестонным краем по направлению к пройме сначала на одну часть спинки и приметать. Шов настрочить по спинке. Аналогично обработать другую часть спинки.
6. Стачать боковые срезы лифа.
7. Стачать плечевые срезы кружевной отделки двойным швом (ши-

- рина припусков на швы по 1 см): сложить детали изнаночными сторонами друг к другу и стачать срезы на расстоянии 0,5 см наружу от линии предполагаемого шва. Подрезать припуск шва до 0,3 см. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать еще раз на расстоянии 0,5 см от края.
- Срезы пройм лифа заметать на изнаночную сторону. Настрочить узкое кружево на проймы, как было сделано для верхнего края центральной части переда, замыкая кружево у боковых швов.
 - Обработать вытачки на заднем полотнище юбки платья.
 - Стачать средние срезы заднего полотнища юбки платья.
 - Стачать боковые срезы юбки платья, левые боковые срезы – до шлицы.
 - Надсечь припуски левого бокового шва у верхнего конца шлицы. Заутюжить припуски по краям шлицы на лицевую сторону. С лицевой стороны настрочить кружевную отделку (длина по 22 см) по обе стороны от краев шлицы, подгибая верхние срезы отделки внутрь, при этом прямые края отделки совмещены с краями шлицы.
 - Обработать низ юбки с кружевной тесьмой, как было сделано для верхнего среза центральной части переда и пройм (края тесьмы подогнуть внутрь у краев шлицы).
 - Притачать юбку к лифу платья.
 - Обратите внимание, при желании можно выполнить потайную застежку-молнию в левом боковом шве изделия или в заднем среднем шве.



20 БЛУЗКА

Размеры 34–54.

Длина от талии по средней линии спинки 28 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
0,85 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,10 м

Дополнительно: 1,85 м кружева с фестонным краем шириной 7 см, 3,30 м кружева с фестонным краем шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- верхняя боковая часть переда
- верхняя центральная часть переда
- нижняя часть переда
- верхняя часть спинки
- нижняя часть спинки

Важно! Подрезать детали 3 и 5 до указанной длины. Разрезать детали 1 и 4 по указанным линиям, чтобы получить детали отделки переда и спинки 1 и 4 соответственно для выкраивания из кружева. Детали 2 и 3 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ВЫКРАИВАНИЕ ИЗ КРУЖЕВА

Детали отделки переда и спинки 1 и 4 выкроить из кружева, располагая срезы горловины деталей у фестонного края кружева. Добавить припуски на швы по всем срезам (кроме фестонных краев отделки из кружева).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки между контрольными знаками по припускум нижних срезов верхних боковых частей переда для соборивания деталей. Соборить участки нижних срезов деталей до длины 8–8,5–8,5–9–9,5–9,5–10–10–10,5 см; равномерно распределить сборки.
- Заложить и заметать складки по разметке на верхних боковых частях переда.
- Верхний срез верхней центральной части переда заметать на изнаночную сторону. Наложить узкое кружево лицевой стороной на изнаночную сторону детали по верхнему краю так, чтобы фестонный край кружева выступал за край наружу. Настрочить кружево с лицевой стороны центральной части переда в край, фиксируя заутюженный припуск. 4. Обработать части переда: деталь кружевной отделки переда (из широкого кружева) наложить лицевой стороной на лицевую сторону верхней боковой части переда по срезу горловины/рельефа (В) фестонным краем по направлению к пройме и приметать. Стачать срезы рельефа верхних центральной и боковой частей переда, одновременно притачивая кружевную отделку, и, не прерывая строчки, притачать далее кружевную отделку до конца. Шов настрочить на верхнюю боковую часть переда, застрачивая края отделки на плечевых участках.
- Левую деталь кружевной отделки спинки наложить на правую, совмещая средние линии спинки, и наметать по срезам, чтобы получилась V-образная деталь. Наложить деталь отделки фестонным краем по направлению к пройме сначала на одну верхнюю часть спинки и притачать к срезу горловины. Шов настрочить по спинке. Аналогично обработать другую верхнюю часть спинки.
- Стачать боковые срезы верхних частей переда и спинки.
- Стачать плечевые срезы кружевной отделки двойным швом (ширина припусков на швы по 1 см): сложить детали изнаночными сторонами друг к другу и стачать срезы на расстоянии 0,5 см наружу от линии предполагаемого шва. Подрезать припуск шва до 0,3 см. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать еще раз на расстоянии 0,5 см от края.
- Срезы пройм верхней части изделия заметать на изнаночную сторону. Настрочить узкое кружево на проймы, как было сделано для верхнего края центральной части переда, замыкая кружево у боковых швов.
- Обработать вытачки на нижней части спинки.
- Стачать средние и боковые срезы нижней части спинки.
- Притачать нижнюю часть изделия к верхней.
- Обработать низ изделия с кружевной тесьмой, как было сде-



лано для верхнего среза верхней центральной части переда и пройм, замыкая тесьму в наиболее незаметном месте.

21 КУРТКА

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 50,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Эластичная искусственная кожа, ширина 140 см					
1,80 м	1,90 м	2,00 м	2,10 м	2,10 м	2,10 м
Эластичный подкладочный материал, ширина 140 см					
1,25 м	1,25 м	1,25 м	1,30 м	1,30 м	1,35 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 50 см, 4 застежки-молнии длиной по 15 см, 4 кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 центральная часть переда и подборт
- 2 боковая часть переда
- 3 верхняя часть спинки
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 нижняя часть спинки
- 5 бочок
- 6 верхняя часть рукава
- 7 нижняя часть рукава
- 8 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 9 воротник – верхний и нижний
- 10 подкладка кармана
- 11 погон

Важно! Разрезать детали 6 и 7 по указанным линиям, чтобы получить верхние и нижние секции частей рукава 6 и 7. Скопировать отдельно обтачку горловины спинки 3а с детали спинки по указанным на лекале линиям. Стойку воротника 8 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала подкладки спинки 3 по указанным линиям. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 3, расположить среднюю линию детали подкладки спинки на расстоянии 2–3 см (у среза горловины) от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!) в соответствии с направлением нити основы. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборт 1а;
- обтачку горловины спинки 3а;
- внутреннюю стойку 8;
- нижний воротник 9.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы с застежками-молниями и боковые рельефы переда: на лицевую сторону боковой части переда 2 наложить застежку-молнию внешней стороной вниз и притачать к линии разметки (В). Поверх застежки-молнии притачать к линии (В) одну часть подкладки кармана. Надсечь припуски к концам строчки. Притачать к коротким поперечным срезам прореза кармана верхний и нижний припуски лент застежки-молнии и подкладку кармана. Отогнуть застежку-молнию наружу, подкладку


на изнаночную сторону и выправить шов. Выкроить из основного материала полосу шириной 5 см длиной, равной длине среза (А) подкладки кармана (= подзор кармана). С лицевой стороны второй части подкладки кармана настроить подзор. Полученную деталь наложить на уже притачанную часть подкладки кармана подзором вниз, совместить срезы рельефа основной детали и срезы (А) подкладки/подзора кармана. Выполнить закрепки в концах кармана и стачать срезы подкладки кармана. Стачать срезы рельефа боковой части переда 2 и бочка 5. Настрочить припуски шва по бочку.

2. Притачать левую часть застежки-молнии к левой центральной части переда 1 по срезу рельефа С внешней стороной вверх, звеньями по направлению к середине переда.
3. Обработать передние рельефы: стачать срезы рельефа (С) центральной и боковой частей переда (слева – притачивая застежку-молнию). Настрочить шов по боковой части.
4. Приколоть с лицевой стороны правой центральной части переда по срезу борта (D) правую часть застежки-молнии, внешней стороной вниз, звеньями по направлению от среза.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов настроить по нижней части. Проложить две параллельные отделочные строчки по нижней части спинки на расстоянии 2 см и 3,5 см от шва.
6. Притачать бочки к спинке. Настрочить швы по бочкам.
7. Обработать плечевые швы изделия и плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки.
8. Притачать стойки к воротникам, швы расстрочить.
9. Втачать нижний воротник в горловину изделия, надсекая шов в углах. Шов разутюжить. Аналогично втачать верхний воротник в горловину подбортов с обтачкой горловины спинки.
10. На лицевую сторону изделия наложить подборт с обтачкой и воротником лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Шов обтачивания подрезать до 5 мм. Отогнуть подборт с обтачкой и воротником на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Скрепить швы горловины между собой. Заутюжить подгиб низа куртки на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку вдоль краев бортов, воротника и низа куртки.
11. Обработать погоны: перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и фигурный конец детали. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь, выправить обтачанные края. Проложить отделочную строчку по краям погона. Наметать погоны на плечевые швы куртки, совмещая их открытые срезы со срезами пройм.
12. Обработать рукава с застежками-молниями: надсечь припуск шва в верхней точке среза застежки на нижней секции нижней части рукава 7 (К). Заутюжить на изнаночную сторону срез (К) и верхний короткий поперечный срез застежки рукава. Наложить застежку-молнию с изнаночной стороны основной детали и настроить застежку-молнию на расстоянии 2 мм, прокладывая строчку по краю (К) и по верхнему короткому поперечному краю застежки рукава. Стачать верхнюю и нижнюю секции верхней части рукава 6. Стачать верхнюю и нижнюю секции нижней части


Искусственная кожа

Подкладочный материал

voering 1/2 stofbr. 70 cm



1/2 stofbr. 70 cm



- рукава 7. Стачать локтевые срезы (L) частей рукава (на участке застежки, притачивая вторую часть застежки-молнии). Обработать передний шов рукава.
13. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки и притачивая погоны. Закрепить концы погон, установив на них кнопки.
14. Установить головки кнопок на концах лацканов.
15. Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.

22 ТУНИКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 86,5 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
Если вы используете полотно с крупным рисунком, то при высоте рисунка 90 см для туники вам понадобится:					
длина полотна с рисунком X 2.					
Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала туники, чтобы правильно подобрать количество материала.					
1,85 м	1,85 м	1,90 м	2,05 м	2,05 м	2,10 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
2 спинка

Важно! Объединить три части лекала 1 в цельную деталь. Объединить две части лекала 2 в цельную деталь. Деталь 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 3 – бейка горловины, размером 55 (56,5–58–59,5–61–62,5–64–66–67,5–69–70,5) x 4 см (1 деталь);
- 4 – бейка нижнего среза цельнокроеного рукава, размером 36,5 (37–38–38,5–39,5–40–41–42–42,5–43,5–44) x 4 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы во всем срезам. Срезы горловины (A) и нижние срезы коротких цельнокроеных рукавов (D) выкроить без припусков на швы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать левые плечевые срезы изделия.
2. Окантовать бейкой срез горловины переда и спинки (включая вертикальный участок на передаче), формируя угол в точке (C).
3. С изнаночной стороны стачать боковую складку от линии плеча. Затем обработать переднюю складку от линии плеча: с изнаночной стороны перегнуть деталь по линии внутреннего сгиба складки и притачать ее по линии внешнего сгиба к окантованному краю горловины от среза плеча до точки (C). Направить припуски складок в сторону нижнего среза цельнокроеного рукава и наметать припуски на плечевой срез.
4. Обработать правый плечевой шов изделия, фиксируя складки.
5. Обработать боковые швы изделия.
6. Уточнить длину беек нижних срезов рукавов и стачать их по поперечным срезам. Окантовать бейками нижние срезы цельнокроеных рукавов.
7. Подгиб низа изделия шириной 1,5 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР МУЖЧИН РОСТОМ 184 CM

Размер	46	48	50	52	54	56	58
Обхват груди	92	96	100	104	108	112	116
Обхват талии	78	83	88	93	98	103	108
Обхват бедер	98	102	106	110	114	118	122
Длина спины до талии	47	47	47	47	47	47	47

НАЧЕРТЕНИЯ ЛИНИЙ ЛЕКАЛ МУЖСКОЙ КУРТКИ ДЛЯ РАЗМЕРОВ:

58	_____
56	_____
54	_____
52	_____
50	_____
48	_____
46	_____

23 МУЖСКАЯ КУРТКА-БОМБЕР

Размеры 46–58.

Длина по средней линии спинки 66,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

46	48	50	52	54	56	58
Основной материал, ширина 140 см						
1,45 м	1,45 м	1,50 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,65 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, остатки синтепона размером ок. 15 x 20 см, 1 разъемная застежка-молния длиной 65 см, 2 застежки-молнии длиной по 16 см (боковые карманы), 1 застежка-молния длиной 12 см (нарукавный карман).


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
1а подборт
2 спинка
3 верхняя часть рукава
4 нижняя часть рукава
5 передний накладной карман
6 кокетка
7 воротник-стойка



8 внутренняя кокетка спинки

Важно! Скопировать отдельно подборт 1а с детали переда 1 по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – манжета рукава, размером 17 (18–19–20–21–22–23) x 13 см (2 детали);
- 10 – пояс, размером 67 (71–75–79–83–87–91) x 13 см (1 деталь);
- 11 – нарукавный карман, размером 13 x 8,5 см (1 деталь);
- 12 – нижняя часть нарукавного кармана для ручек, размером 11 x 6 см (1 деталь);
- 13 – верхняя часть нарукавного кармана для ручек, размером 8 x 6 см (1 деталь);
- 14 – передняя вставка пояса, размером 13 x 7 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборт 1а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать передние накладные карманы с застежками-молниями: притачать с лицевой стороны кармана застежку-молнию к срезу (А). Шов заутюжить на карман и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез кармана (В) и нижний наклонный срез (С), включая припуски лент застежки-молнии. Настрочить карман на часть переда по разметке по краям В, С, а также по задней ленте застежки-молнии. Наметать открытые срезы кармана на основную деталь.
2. Выкроить кокетку 6 с припусками на швы из синтепона и наметать их на изнаночную сторону основных деталей кокеток 6. Выставить кокетки, прокладывая строчку по разметке.
3. Притачать кокетки к переду и спинке. Швы настрочить по кокеткам.
4. Обработать боковые швы изделия.
5. Обработать нарукавный карман для ручек: заутюжить припуски по верхней стороне частей кармана для ручек 12 и 13 на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой. Наложить верхнюю (меньшую) часть кармана для ручек изнаночной стороной на лицевую сторону нижней (большей) части, сметать боковые и нижний срезы. Заутюжить припуски по боковым сторонам кармана для ручек на изнаночную сторону. Наложить карман для ручек изнаночной стороной на лицевую сторону нарукавного кармана 11, центруя карман для ручек относительно середины нарукавного кармана и совмещая нижние срезы. Настрочить карман для ручек по боковым краям двойной строчкой, сметать нижние срезы карманов. Проложить продольную строчку посередине кармана для ручек по всей его длине, образующую два отделения кармана.
6. С лицевой стороны притачать к переднему срезу подготовленного нарукавного кармана застежку-молнию, шов заутюжить на карман и настрочить. Заутюжить припуски по остальным сторонам кармана и припуски лент застежки-молнии на изнаночную сторону. Настрочить нарукавный карман по периметру, включая переднюю ленту застежки-молнии, на верхнюю часть левого рукава 3 строчкой в край по разметке. Проложить еще одну строчку вдоль верхнего края кармана и передней ленты застежки-молнии.
7. Обработать продольные швы рукавов.
8. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Швы настрочить по проймам.
9. Воротник-стойку перегнуть вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и сметать нижние срезы. С лицевой стороны выметать воротник, немного растягивая его, в горловину изделия.
10. Притачать передние вставки пояса 14 к поясу 10; швы настрочить по вставкам.
11. Притачать полученный пояс к нижним срезам частей переда, прокладывая строчки от срезов бортов деталей на длину 8 см. Припуски швов направить на части переда и пока отложить.
12. На края бортов и половину ширины пояса наметать части застежки-молнии (подогнуть верхние припуски лент внутрь), распо-


лагая их внешними сторонами вниз, звеньями – от срезов.

13. Застрочить внутренние срезы подборов и нижний срез внутренней кокетки спинки (1 см) на изнаночную сторону. Притачать нижние срезы подборов к внутренней стороне пояса. Притачать плечевые срезы подборов к плечевым срезам внутренней кокетки спинки, швы заутюжить на кокетку, заутюживая ее плечевые срезы на изнаночную сторону.
14. На лицевую сторону изделия наложить подборт с внутренней кокеткой спинки лицевой стороной вниз, перегибая передние вставки пояса посередине, и обтачать срезы бортов (втачивая застежку-молнию) и горловины (втачивая воротник-стойку и немного растягивая его при втачивании). Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, отогнуть подборт с внутренней кокеткой на изнаночную сторону, звенья застежки-молнии и воротник-стойку – наружу. Выправить обтаченные края.
15. Перегнуть пояс вдоль пополам лицевой стороной наружу и сметать верхние срезы. Притачать, растягивая, пояс к низу куртки на открытом участке.
16. Подшить плечевые края внутренней кокетки спинки к швам куртки потайными стежками. Подогнуть срезы пройм внутренней кокетки и подшить потайными стежками к швам пройм.
17. Проложить отделочную строчку в край по краям бортов, горловине изделия и шву притачивания пояса. Проложить отделочную строчку по остальным сторонам передних вставок пояса.
18. Стачать концы манжет в кольцо. Перегнуть манжеты вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать манжеты к рукавам, растягивая манжеты при притачивании. Швы настрочить по рукавам.

Основной материал



Трикотаж «в резинку»



24 БЛУЗКА

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 47,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48	50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см						
1,35 м	1,35 м	1,40 м	1,40 м	1,45 м	1,80 м	1,85 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, зеленые линии.

Перед началом работы прочтите «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ




ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заложить и заметать складки на проймах перед и спинки, а также на окатах рукавов.
2. Обработать боковые швы изделия.
3. Обработать продольные швы рукавов.
4. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
5. Срезы горловины изделия заложить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
6. Подгиб низа рукавов шириной 2 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
7. Подгиб низа изделия отмеченной на лекалах ширины заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

Основной материал,
размеры 50–54
maat 50 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

Основной материал,
размеры 34–48

maat 34 t/m 48
1/2 stofbr. 70 cm



25 БРЮКИ

Размеры 34–54.

Линия талии занижена на 1,5 см.
Длина по шаговому шву 73 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,95 м	2,00 м	2,10 м	2,20 м	2,35 м	2,35 м
Либо материал в продольную полосу, ширина 140 см					
1,75 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м	2,10 м	2,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 задняя часть брюк
- 3 бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана, и подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 3.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – передняя и задняя части пояса, размером 19,5 (20–20,5–21,5–22,5–23,5–24,5–26–27,5–29–30,5) x 8 см (2 детали);
- 5 – боковая часть пояса, размером 27 (28–29–30–31–32–33–34,5–36–37,5–39) x 8 см (2 детали);
- 6 – передняя и задняя кулиски, размером 23,5 (24–24,5–25,5–26,5–27,5–28,5–30–31,5–33–34,5) x 1,5 см (2 детали);
- 7 – завязка, размером 108 (110–112–114–116–118–120–123–126–129–132) x 3 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой половину ширины передней и задней частей пояса 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. С изнаночной стороны передних частей брюк стачать астречные складки. Припуски разложить по обе стороны от строчек и приутюжить. Заложить и заметать односторонние складки по разметке на передних частях брюк. Наметать припуски складок на верхний срез основных деталей.
2. Обработать карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
3. Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.
4. Стачать передние, боковые и задние части пояса в цельную деталь по поперечным срезам, оставляя в швах небольшие отверстия для продевания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны пояса.

Основной материал
stofbreedte 140 cm



5. Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать нижние срезы. Притачать пояс к верхнему срезу брюк.
6. Отрезать два куска эластичной тесьмы длиной 19–20–21–22–23–24–25–26,5–28–29,5–31 см и продеть в боковые части пояса. Настрочить концы тесьмы на швы стачивания частей пояса. При желании подшить отверстия в швах.
7. Заутюжить все срезы по периметру кулисок на изнаночную сторону. Наложить кулиски изнаночными сторонами на лицевую сторону передней и задней частей пояса соответственно, центруя ее относительно середины пояса, и настрочить кулиски по верхнему и нижнему краям.
8. Заутюжить все срезы по периметру каждой завязки на изнаночную сторону. Заутюжить завязки вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить продольные сгибы и концы деталей в край. Продеть завязки в кулиски.
9. Обработать низ брюк швом вподгибку.

Материал в продольную полоску



ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь перед и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнив срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1–0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также — по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуск на шов, равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки — 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна $3 \times 3 + 1 = 10$ см. Заутюжить припуск на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами – увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.


Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.



БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекала размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.