

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 2/2017

Большие размеры

BOUTIQUE

ШИТЬЕ
И КРОЙ

**ЛЮБИТЕЛЯМ
КЛАССИКИ**
ПЛАТЬЯ-ФУТЛЯРЫ:
ТРИ ВАРИАНТА

**ПАЛЬТО И
НАКИДКА**
ИЗ ШЕРСТЯНОГО
МАТЕРИАЛА

**ДЛЯ
ВЕЧЕРНЕГО
ВЫХОДА**
МОДЕЛИ МАКСИ
С ВЫРЕЗОМ
НА СПИНЕ
И БЛУЗКИ



12+



WWW.MODANEWS.RU

Главная тема номера:

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН



■ ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ

- Большие пальто, дафлкоты, пуховики и другие актуальные предложения сезона

■ У НАС В ГОСТЯХ

- Французский бренд Расо Сичано и их религиозная символика

■ ТЕХНИКА КРОЯ

- Горнолыжный костюм для женщин
- Костюм-тройка и сорочка для мужчин

■ МАСТЕР-КЛАСС

- Шьем нарядное платье за один вечер

■ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЕКОР

- Что можно сделать из галстуков?

■ В ГЛУБЬ ВЕКОВ

- Надежда Ламанова: модельер и предприниматель



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



Светлана Костенко

главный редактор
журналов по шитью

Модели больших размеров от итальянских дизайнеров пользуются неизменной популярностью, потому что они несложные и в то же время

элегантные. В этом номере вы найдете классические платья-футляры с вытачками спереди и сзади (модели 3, 9 и 17), оригинальные платья 27 и 28 со складками спереди, а также вечернее платье длины макси с вырезом на спине (модель 29).

Кроме этого, в номере несколько блузок разных фасонов: модель 14 с отлетной деталью спереди, модель 18 с асимметричным воротником, модель 20 с широкими оборками на рукавах, модель 22 покроя oversize, модель 26 из атласа с несъемной застежкой. Эта великолепная "пятерка" блузок содержит модели из разных тканей и разного назначения, так что способна удовлетворить самый взыскательный вкус.

Обратите внимание на жакеты (их в номере восемь), а также на пальто и накидки. Модель 11 может стать хитом вашего гардероба ближайшей весной — кейп из шерстяного сукна создаст хорошее настроение, когда придут первые теплые дни. А они обязательно настанут!



Содержание

2 Стильные комплекты
Сочетаем жакеты с юбками,
брюками, платьями

6 Пальто и накидки
Четыре модели из
шерстяной ткани

9 На каждый день
Брюки и блузки из джерси
и крепа

13 Праздничный выход
Платье длины макси
с вырезом на спине,
меховой палантин и сумочка



1 ЖАКЕТ

Размеры 50-56



Жакет из крепа с отрезной баской, центральной застежкой, воротником-стойкой и длинными рукавами.




5 ЖАКЕТ

Размеры 54-60



Слегка расширенный книзу жакет без застежки с прорезными карманами. Края жакета отделаны фигурной бейкой, шов притачивания которой декорирован втачным кантом.



2 ЮБКА

Размеры 50-56



Прямая юбка без пояса на подкладке. Застежка-молния и шлица в заднем среднем шве.

Мы отобрали для вас восхитительный красный костюм с юбкой, два комплекта из ткани с жаккардовым рисунком и модный брючный ансамбль, который подойдет для любого мероприятия в течение дня.



3 ПЛАТЬЕ

Размеры 54-60

Платье-футляр прилегающего силуэта без воротника и рукавов. На подкладке.



4 ЖАКЕТ

Размеры 54-60

Короткий жакет в комплект к платью 3, с глубоким V-образным вырезом горловины, центральной застежкой на одну петлю и пуговицу.



**Ярко, сочно,
с рисунком**



6 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

■
Короткий жакет с длинными рукавами, центральной застежкой на одну петлю и пуговицу у горловины. Длинные втачные двухшовные рукава, отрезная кокетка.



7 БРЮКИ

Размеры 46-52

■ ■
Узкие брюки с отворотами внизу и карманами спереди.



9 ПЛАТЬЕ

Размеры 48-54

■ ■
Платье-футляр прилегающего силуэта без воротника и рукавов, со средним швом сзади. На подкладке.



8 ЖАКЕТ

Размеры 48-54

■ ■ ■
Жакет из материала с рисунком и однотонного шелка-драпа. Центральная застежка на одну петлю и пуговицу, воротник пиджачного типа, длинные втачные рукава, карманы с листочками.

БЫТОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ И АКСЕССУАРЫ

Micron®

Не ограничивай свои
возможности!

ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА: ГЕРМАНИЯ

Micron Classic

Tipmatic 1037

micron-machine.ru

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города!

Оптовые продажи:



www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:



www.igla.ru

Розничные продажи:



www.leonardo.ru

ООО «Жемчужка», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, e-mail: shop@igla.ru, тел. 8 (495) 603-87-59, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, e-mail: shop@leonardo.ru, тел. 8 (800) 700-51-27, ОГРН 1077761771537

ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.



25 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 50/52/54/56

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 50
— размер 52
— размер 54
— размер 56



Длина по средней линии спинки:
64 (65,5-67-68,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,15 м х 140 см (разм. 50/52); 2,35 м х 140 см (разм. 54/56) шелка-драпа • 1,40 м х 140 см (разм. 50/52); 1,60 м х 140 см (разм. 54/56) подкладки • 1,00 м х 140 см легкого клевого прокладочного материала • пара глечиков • 4 пуговицы диаметром 12 мм • 1 пуговица диаметром 24 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шерстяной креп, шерстяной атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	17
БОЧОК	18
СПИНКА	19
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	20
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	21
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	22
СТОЙКА	23
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекало переда следует раскладывать от разметки подборт; лекало спинки – от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекала частей рукава – без припусков шлицы. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Продублировать подборт, обтачку горловины спинки, нижний воротник, стойку. • Обработать складки на частях переда: перегнуть перед лицевой стороной внутрь и сметать складку по всей длине. Стачать складку на отмеченном участке. Заутюжить складку и удалить строчку заметывания. • Стачать средние срезы частей спинки. •

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Обработать рельефы переда и спинки. • Обработать плечевые швы жакета. • Стачать плечевые срезы подборт и обтачки горловины спинки. Притачать одну деталь стойки к верхнему воротнику, а другую (продублированную) деталь стойки – к нижнему воротнику. Разутюжить припуски. Совмещая контрольные знаки, втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник – в горловину подборт/обтачки горловины спинки. Разутюжить припуски. Лицевой стороной наложить подборт/обтачку/воротник на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать шов до 5 мм и настрочить по внутренним деталям в край, где возможно. Отогнуть воротник наружу, подборт и обтачку – на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить на изнаночную сторону и подшить подгиб низа жакета. Скрепить между собой швы горловины. • Подготовить и выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве. • Втачать рукава в проймы. Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам жакета. • Обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, учитывая особенности модели. • На краях бортов обметать петлю и пришить пуговицу. Пришить пуговицы на края шлиц рукавов.

ШЕЛК-ДРАП



26 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 50/52/54/56

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 50
— размер 52
— размер 54
— размер 56



Длина по средней линии спинки:
71 (72,5-74-75,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,60 м х 140 см (разм. 50/52); 2,00 м х 140 см (разм. 54/56) эластичного атласа • 30 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала • 4 пуговицы диаметром 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп, шелк, батист (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	17
ПЕРЕД	18
СПИНКА	19
РУКАВ	20
ВОРОТНИК	21
СТОЙКА	22
ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать планку застежки, обтачку низа рукавов, один воротник и одну стойку. • Обработать вытачки на перед и спинке. • Притачать внешние стороны планок застежки к вырезу застежки переда, швы заутюжить на планку. Заутюжить планку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутри открытые продольные срезы внутренних сторон планок и настрочить сгибы в швы притачивания планок. Наложить правую планку на левую, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы деталей. Втачать, надсекая припуски шва в углах, нижние срезы планок в вырез застежки переда. • Обработать боковые и плечевые швы блузки. • Обработать нижние продольные швы рукавов и поперечные швы обтачек низа рукавов. • Обработать низ рукавов и шлицы: на лицевую





Предлагаем
длинное пальто
из ценной
шерсти альпаки,
укороченное
пальто с цветными
вставками, шубу
из искусственного
каракуля,
шерстяную
накидку.



10 ПАЛЬТО

Размеры 54-60



Классическое пальто с рельефами на перед и спинке. В среднем шве спинки обработана шлица, в рельефах перед — карманы с листочками, которые застегиваются на петли и пуговицы. Центральная застежка на кнопки, отделочные пуговицы на перед имитируют смещенную застежку.

**Для
холодных
дней**



11 НАКИДКА

Размеры 54-60



Накидка из шерстяного сукна. С бочками переда и спинки и с прорезями для рук в швах притачивания боков переда. На частях переда имеются прорезные карманы. Съемный меховой воротник с лентами-завязками.



12 ПАЛЬТО

Размеры 48-54



Шуба-пальто выполнена из искусственной каракули. Расклешенный силуэт. Спереди карманы. Небольшой стоячий воротник. Застежка на обтянутые кнопки.

СКАЧАЙ ЖУРНАЛЫ ШИТЬЕ И КРОЙ

«Шик: Шитье и крой»

за 80 рублей



и

MODEN susanna

Susanna MODEN

за 90 рублей



www.modanews.ru
**MODA
NEWS**
интернет-портал
индустрии моды

Удобно,
мобильно,
всегда
под рукой!

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



13 ПАЛЬТО

Размеры 46-52



Короткое пальто выполнено из двух материалов: однотонного и с цветочным рисунком. Карманы расположены в рельефах переда. Втачные рукава с манжетами. Застежка на петли и обтянутые пуговицы.





Мужской стиль
или женственный?
Выбор за вами.

В первом
случае отдайте
предпочтение
строгим линиям,
темным цветам,
расцветке в
клетку. В более
женственном
варианте крой
подчеркивает
фигуру, комплекты
дополняются
светлыми
женственными
блузками.



14 БЛУЗКА

Размеры 46-52

■ ■
Блузка свободной
формы с отлетными
деталью из
материала другой
фактуры. Рукава
выполнены из
трикотажа.



15 БРЮКИ

Размеры 46-52

■
Широкие прямые
брюки из крепа с
рисунком. Пояс из
эластичной тесьмы с
фигурными краями.
Карманы – в
боковых швах.



Городской моднице



16 ЖАКЕТ

Размеры 48-54



Жакет из однотонных материалов двух контрастных цветов и материала с рисунком; на подкладке. Рельефы на перед и спинке, длинные втачные двухшовные рукава, без воротника, горловина оформлена втачной бейкой.



17 ПЛАТЬЕ

Размеры 48-54



Плате из плотного трикотажа, отрезное по линии талии, без воротника и рукавов. Отделка округлого выреза горловины – четыре крупные блочки.





18 БЛУЗКА

Размеры 52-58

■ ■
Блузка из шелка с рисунком и однотонного шелка. Воротник с асимметрично расположенной завязкой. Длинные рукава с манжетами из трикотажного полотна.



19 БРЮКИ

Размеры 52-58

■
Прямые брюки длиной выше щиколоток из плотного эластичного трикотажа. Застежка-молния расположена в боковом шве. Имеются шлевки по талии.



20 БЛУЗКА

Размеры 48-54

■ ■
Широкая блузка из крепа на трикотажной подкладке. V-образный вырез горловины переда. Рукава декорированы широкими оборками.



21 ЖАКЕТ

Размеры 54-60

Жакет из шерстяного материала в полоску и однотонных материалов двух разных цветов. Рельефы на перед и спинке, накладные карманы, широкая бейка низа, втачные рукава, центральная застежка на петли и пуговицы.



22 БЛУЗКА

Размеры 50-56

Блузка из легкого джерси покроя oversize. Боковые швы смещены в сторону перед. Горловина обработана бейкой. Плечевой пояс перед украшен стразами.



23 БРЮКИ

Размеры 50-56

Брюки из эластичного габардина с застроченными защипами посередине передних половинок, отделочными застежками-молниями спереди, застежкой-молнией в левом боковом шве.



24 БЛУЗКА

Размеры 50-56

Блузка свободной формы из джерси трех цветов.



5 НАРЯДОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА



25 ЖАКЕТ

Размеры 50-56



Жакет из шелка-драпа свободной формы с центральной застежкой на одну петлю и пуговицу, воротником пиджачного типа и длинными втачными рукавами. Особенность модели — вытачки-складки, выполненные на частях переда.

26 БЛУЗКА

Размеры 50-56



Блузка из атласа с нессквозной застежкой с планками, воротником сорочечного типа, втачными рукавами с обтачными шлицами.

Роскошный брючный комплект со свободной шелковой блузкой, игривое платье со складками, платье из кружева, красное платье с открытой спиной, элегантная меховая накидка, которая подойдет к любому комплекту. Вот они, пять великолепных предложений, которые несложно воплотить в жизнь.





27 ПЛАТЬЕ

Размеры 48-54



Платье в винтажном стиле из жаккарда (перед), гладкого материала (спинка) и кружева (рукава). Округлый вырез горловины, спереди рельефы со складками, сзади – рельефы.




28 ПЛАТЬЕ

Размеры 54-60



Верхнее платье из кружева, нижнее – из контрастного джерси. Складки у горловины переда, рукава втачные длиной 3/4, округлый вырез горловины.



29 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52



Длинное вечернее платье с расшитым лифом и открытой спиной. Очень короткие рукава-крылышки.



30 НАКИДКА ЕДИНЫЙ РАЗМЕР

■
Накидка из искусственного меха, на подкладке. На левом конце накидки обработана петля, в которую продевается другой конец накидки.



31 СУМКА ЕДИНЫЙ РАЗМЕР



Вечерняя сумка из атласа на цепочке.



ПАЛЬТО И ЖАКЕТЫ

- * Модели с асимметричной застежкой
- * Спортивные куртки для мужчин и женщин
- * Куртка-косуха для юной модницы



Номер
в продаже
с 20
февраля

КОНЛИГА
МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №2/2017 (44)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2017

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна

Редактор О. Горемыкина

Переводчик Ю. Маринич

Корректор Т. Кирихина

Дизайнер И. Адушева

Специальный редактор М. Силаева

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

107082, Москва, ул. Бакуинская, д. 71 (корп. 10),
6-й этаж. Телефон: (495) 775-1435

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева

Финансовый директор Н. Старкова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного

отдела С. Пектерева

По вопросам размещения рекламы

тел. 8-495-7751435

e-mail: s.gazina@konliga.ru

По вопросам распространения

тел. (495) 775-1435, факс (495) 775-1432

По вопросам подписки

тел. (495) 775-1435, факс (495) 775-1434

Подписные индексы:

«Каталог российской прессы» — 99643/12443

Отдел мелкооптовой продажи

г. Москва, ул. Бакуинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж.

Прямой телефон для звонков: 8 495 775-14-33

Адрес редакции:

107082, Москва,

ул. Бакуинская, д. 71 (корп. 10), 6-й этаж

Телефон: (495) 775-1435

Для писем: 105082, Москва, а/я 5,

с пометкой «для журнала ШИК»

E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме

КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте

www.konliga.ru

Дата выхода в свет 17.01.17

Дата начала продаж 23.01.17

В номере использованы материалы журнала "La Mia Boutique",

copyright © 2016 по лицензии Neri Press S.r.l., Италия.

Все права на лицензионные материалы принадлежат

Neri Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат

воспроизведению ни полностью, ни частично.



NERI PRESS

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации

ПМ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц,

достигших возраста 12 лет.



Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

Отпечатано: ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»

188640, Ленинградская область,

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114

Тел.: +7(812) 459-95-60

Зак. №41-07/31

Тираж 35 000 экз.

Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке

в России, странах СНГ и Балтии принадлежат

АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание

рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



MODA
NEWS



▶▶ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ


1 ЖАКЕТ стр. 2

размеры 50/52/54/56 ■ ■ ■



2 ЮБКА стр. 2

размеры 50/52/54/56 ■ ■ ■



3 ПЛАТЬЕ стр. 3

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■



4 ЖАКЕТ стр. 3

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■



5 ЖАКЕТ стр. 2

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■



6 ЖАКЕТ стр. 4

размеры 46/48/50/52 ■



7 БРЮКИ стр. 4

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■




8 ЖАКЕТ стр. 4

размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■



9 ПЛАТЬЕ стр. 4

размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■



10 ПАЛЬТО стр. 6

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■ ■



11 НАКИДКА стр. 7

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■ ■



12 ПАЛЬТО стр. 7

размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■



13 ПАЛЬТО стр. 8

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



14 БЛУЗКА стр. 9

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



15 БРЮКИ стр. 9


размеры 46/48/50/52 ■

**16 ЖАКЕТ** стр. 10

размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■

**17 ПЛАТЬЕ** стр. 10

размеры 48/50/52/54 ■

**18 БЛУЗКА** стр. 11

размеры 52/54/56/58 ■ ■ ■

**19 БРЮКИ** стр. 11

размеры 52/54/56/58 ■

**20 БЛУЗКА** стр. 11

размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■

**21 ЖАКЕТ** стр. 12

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■

**22 БЛУЗКА** стр. 12

размеры 50/52/54/56 ■

**23 БРЮКИ** стр. 12

размеры 50/52/54/56 ■

**24 БЛУЗКА** стр. 12

размеры 50/52/54/56 ■

**25 ЖАКЕТ** стр. 13

размеры 50/52/54/56 ■ ■ ■

**26 БЛУЗКА** стр. 13

размеры 50/52/54/56 ■ ■ ■

**27 ПЛАТЬЕ** стр. 14

размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■

**28 ПЛАТЬЕ** стр. 14

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■

**29 ПЛАТЬЕ** стр. 15

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**30 НАКИДКА** стр. 15

ЕДИНЫЙ РАЗМЕР ■

**31 СУМКА** стр. 15

ЕДИНЫЙ РАЗМЕР ■ ■ ■



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому животик незначительно выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина согнутой руки) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	В8	В8	В8	В8	В8	В8
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	В8	В8	В8	В8	В8	В8	В8
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	В8	В8	В8	В8	В8	В8
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ	В	В	В	В	В	В	В
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ

КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обматываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВочный ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуск шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхний припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.



ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрепить застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.



ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроенная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроенная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.



ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивать срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перенести пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слаину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосу для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).



ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полоски, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнив срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее к шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.



КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и станать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину ша увеличивают для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибам — внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачки петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнированы со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подворте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).




НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить бочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).



КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками. Застрочить незастроченный участок кулиски (В). Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.




КАК ШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные — отпарить (продекатировать) утюгом.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.
- Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.
- Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.

На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинку сложить посередине и закрепить ее несколькими стежками сверху (немного ниже среза горловины) и в низу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подборт и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подборт и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низ рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наматывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия) отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В). Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков, или притачивается на машине.



- Как правило, на схеме раскладки указано положение материала — в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кроме уравниваний), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкции.
- Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.
- Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкции не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.
- Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 50/52/54/56

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 50
- — — — — размер 52
- — — — — размер 54
- — — — — размер 56



Длина по средней линии спинки:
62 (63,5-65-66,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,15 м х 140 см (разм. 50/52); 2,35 м х 140 см (разм. 54/56) шерстяного крепа • 1,60 м х 140 см (разм. 50/52); 1,80 м х 140 см (разм. 54/56) подкладки • 50 см х 140 см легкого клеевого прокладочного материала • 1 пара плечиков • 4 крупные кнопки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шерстяное полотно, твид, костюмная шерсть.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

ПЕРЕД	1
БАСКА ПЕРЕДА	2
БОЧОК	3
БАСКА БОЧКА	4
БОЧОК СПИНКИ	5
СПИНКА	6
БАСКА СПИНКИ	7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
ВОРОТНИК	10
ПОДБОРТ А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2	
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6	
ПОЯС	С = 5 X 150 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекала переда и баски переда следует раскладывать от разметки подборт; лекала спинки – от разметки боковой горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекала бочка и баски бочка следует совместить по срезам талии. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 3 см на подгиб изделия. Выкроить пояс без припусков на швы.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать подборт, обтачку горловины спинки и внешнюю деталь воротника.
- Обработать вытачки на частях переда.
- Притачать бочку спинки (5) к спинке (6).
- Притачать бочку (3) к соответствующим срезам спинки и частей переда.
- Стачать детали баски по срезам рельефов. Притачать баску к лифу.
- Выполнить плечевые швы.
- Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов.
- Втачать внешний воротник в горловину изделия, а внутренний – в горловину подбортов/обтачки.
- На лицевую сторону изделия наложить подборт/обтачку/воротник лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов, воротника и нижних углов бортов. Подрезать швы до 5 мм. Отогнуть внутренние детали на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Закрепить слабозапутанными ручными стежками обтачанные края с изнаночной стороны деталей.
- Заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками подгиб низа изделия.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Впачать рукава в проймы.
- Заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками подгиб низа рукавов.
- Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам жакета.
- Обработать подкладку и соединить ее с изделием

ШЕРСТЯНОЙ КРЕП



ПОДКЛАДочный МАТЕРИАЛ




по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Перегнуть пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по всем срезам, оставляя отверстие для вывертывания. Подрезать шов обтачивания до 5 мм; вывернуть пояс на лицевую сторону, подогнуть внутрь припуски отверстия и подшить края потайными стежками вручную. • На талии выполнить нитяные шлевки в области боковых швов. • На края бортов пришить кнопки.

2 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 50/52/54/56

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 50
- — — — — размер 52
- — — — — размер 54
- — — — — размер 56



Длина по средней линии от талии: 68 (69-70-71) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,15 м х 140 см (разм. 50/52); 1,25 м х 140 см (разм. 54/56) шерстяного крепа • 80 см х 130 см (разм. 50/52); 90 см х 130 см (разм. 54/56) подкладки • 10 см х 140 см легкого клеевого прокладочного материала • застежка-молния длиной 22 см (разм. 50/52); 24 см (разм. 54/56)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шерстяное полотно, твид, костюмная шерсть.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	20
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	21
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	22
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	23
ПРАВая ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21	
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21	
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На лицевой стороне подкладки в разворот разложить лекала деталей; лекало правой части заднего полотнища юбки следует раскладывать от разметки цельнокроеного припуска шлицы. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала и 2 см на подгиб низа подкладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать обтачки верхних срезов полотнищ юбки.
- Обработать вытачки на деталях юбки.
- Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от участка застежки до шлицы.
- В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить застежку-молнию, притачанную на машинке по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.
- Выполнить боковые швы юбки.
- В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить шлицу с удвоенным припуском по внутренней стороне шлицы.
- Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- Стачать детали обтачки верхнего среза изделия в цельную деталь. На лицевую сторону юбки наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез юбки. Шов подрезать до 5 мм и настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край.
- Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Вместо вытачек по талии заложить складки. Притачать подкладку к внутреннему срезу обтачки, шов заутюжить на подкладку.
- Обработать низ подкладки швом вподгибку. Подогнуть срезы застежки подкладки, поперечные срезы обтачки верхнего среза юбки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии.
- Подогнуть внутрь срезы шлицы подкладки и подшить (надсекать припуск в углу) сгибы к припускам шлицы юбки.

ШЕРСТЯНОЙ КРЕП



ПОДКЛАДочный МАТЕРИАЛ



3 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 54
— — — — — размер 56
— — — — — размер 58
— — — — — размер 60

Длина по средней линии спинки от линии талии:
58 (59-60-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,15 м х 140 см (разм. 54/56); 2,00 м х 140 см (разм. 58/60) эластичного материала с жаккардовым рисунком • 35 см х 140 см эластичного атласа • 95 см х 140 см (разм. 54/56); 1,80 м х 140 см (разм. 58/60) джерси (подкладка) • застежка-молния длиной 35 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

эластичный атлас, эластичная тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	25+25A
СПИНКА ПЛАТЬЯ	26+26A
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах и подкладке, сложенных в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа платья из основного материала и 2 см на подгиб низа подкладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Обработать вытачки на перед, спинку платья и на подкладке этих деталей. • Обработать плечевые и боковые швы платья, оставив отверстие для застежки в левом боковом шве. • Притачать к внутренним кокеткам подкладку переда и спинки платья соответственно. Обработать боковые и плечевые швы подкладки, как было сделано для платья. • В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачивая ее на машинке по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Обработать низ платья и подкладки платья швом вподгибку. • Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, совместить и обтачать срезы горловины. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть изделие, настрочить припуски шва обтачивания на подкладку, выправить обтачанный край. • Заметать припуски проймы изделия и подкладки на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм, удаляя строчки заметывания. Подрезать швы до 5 мм, припуски швов настрочить на подкладку в край, где возможно. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края. • Подогнуть внутрь срезы застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии.

МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ



4 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 54
— — — — — размер 56
— — — — — размер 58
— — — — — размер 60

Длина по средней линии спинки:
62 (63,5-65-66,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,00 м х 140 см (разм. 54/56); 2,50 м х 140 см (разм. 58/60) эластичного материала с жаккардовым рисунком • 1,40 м х 140 см (разм. 54/56); 1,90 м х 140 см (разм. 58/60) подкладки • 50 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала • 1 пара плечиков, высота — 0,8 см • 1 пуговица, обтянутая материалом, диаметр — 21 мм



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

эластичный атлас, эластичная тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	10
БОЧОК ПЕРЕДА	11
БОЧОК СПИНКИ	12
СПИНКА	13
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	14
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	15
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	16
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекало переда следует раскладывать от разметки подборт; лекало спинки — от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4,5 см на подгиб изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать подборт, обтачку горловины спинки и обтачку низа частей переда. Продублировать подгиб низа (4,5 см) боков спинки, частей спинки, верхних и нижних частей рукавов. • Притачать бочки переда к частям переда. • На лицевую сторону частей переда наложить обтачку низа переда и обтачать нижние срезы. Швы обтачивания подрезать до 5 мм и настрочить в край по обтачкам. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и пока отложить. • Стачать средние срезы частей спинки. • Притачать бочки спинки к спинке. • Выполнить плечевые швы жакета. • Стачать боковые срезы жакета, включая обтачку низа переда/припуски подгиба низа спинки, швы разутюжить. • Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Лицевой стороной наложить подборт на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, горловины и нижних углов бортов. Шов обтачивания подрезать до 5 мм и настрочить по внутренним деталям в край, где возможно. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. • Обработать продольные швы рукавов. • Втачать рукава в проймы. • Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам жакета. • Обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • На краях бортов обметать петлю и пришить пуговицу.

ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



5 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 54
— — — — — размер 56
— — — — — размер 58
— — — — — размер 60

Длина по средней линии спинки:
72,5 (74-75,5-77) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,60 м х 140 см (разм. 54/56); 2,70 м х 140 см (разм. 58/60) костюмного материала • 25 см х 140 см подкладки • 60 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала • 3,20 м втачного атласного канта в тон • 3,20 м окантовочной атласной бейки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

эластичный атлас, эластичный мелкоузорчатый материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/БОРТА/НИЗА ПЕРЕДА	23+23A
ПЕРЕД	24
СПИНКА	25

БЕЙКА НИЗА СПИНКИ	26
РУКАВ	27
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ЛИСТОЧКА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать все бейки и листочки. ● На каждой части переда выполнить прорезной карман с листочкой с настрочными кантами. ● Обработать средний шов спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы жакета. ● Стачать бейки горловины/борта/низа переда и бейку низа спинки в цельную деталь по поперечным срезам. Швы разутюжить. Аналогично стачать части обтачки бейки. Сложить бейку и обтачку бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать шов до 5 мм, надсечь в углах и на фигурных участках. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. ● Притачать бейку с лицевой стороны жакета, вкладывая в шов втачной кант (кант замкнуть в наиболее незаметном месте). Заутюжить шов притачивания на жакет и настрочить. ● Обработать продольный шов рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ПОДКЛАДОННЫЙ МАТЕРИАЛ



КОСТЮМНЫЙ МАТЕРИАЛ



6 ЖАКЕТ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 46
— — — — —	размер 48
— — — — —	размер 50
— — — — —	размер 52

Длина по средней линии спинки:
46 (47,5-49-50,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,75 м х 140 см (разм. 46/48); 1,85 м х 140 см (разм. 50/52) эластичного крепа ● 40 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала ● пара плечиков, высота — 0,8 см ● 1 металлическая пуговица

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
габардин, шелк-драп, твид (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	9
ПЕРЕД	10
БОЧОК ПЕРЕДА	11
ПОДБОРТ	12
КОКЕТКА	13
СПИНКА	14
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	15
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 14

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать бейки горловины переда, подборт и внутреннюю кокетку спинки. ● Обработать рельефы переда. ● С лицевой стороны притачать бейки горловины переда к срезам частей переда, швы заутюжить на бейки и пока отложить. ● Стачать средние срезы частей спинки и настрочить шов на расстоянии 5 мм. ● Притачать кокетку

к верхнему срезу спинки и к верхним срезам частей переда, швы настрочить по кокетке на расстоянии 5 мм. ● Выполнить боковые швы жакета. ● Стачать плечевые срезы внутренней кокетки спинки и подборт. Обметать внутренние срезы полученной детали и застрочить на изнаночную сторону (срезы пройм не обрабатывать). Лицевой стороной наложить подборт/внутреннюю кокетку на лицевую сторону изделия и обтачать срезы горловины, бортов и нижних углов бортов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм. Отгнать внутренние детали на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Закрепить слабозатянутыми ручными стежками обтачанный край изделия с изнаночной стороны. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания бейки горловины на расстоянии 5 мм от шва. Сметать срезы пройм жакета и подборт/внутренней кокетки спинки. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. ● Обработать продольные швы рукавов. ● Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. ● Втачать рукава в проймы. ● Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам изделия. ● На краях бортов обметать петлю и пришить пуговицу.

7 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 46
— — — — —	размер 48
— — — — —	размер 50
— — — — —	размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
101 (102,5-104-105,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 м х 140 см (разм. 46/48); 2,30 м х 140 см (разм. 50/52) эластичного крепа ● 15 см х 140 см подкладки ● 10 см легкого клевого прокладочного материала ● 1 застежка-молния длиной 14 см ● 1 пуговица диаметром 17 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, шелк-драп, твид (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.



ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНА БРЮК	9+9A
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНА БРЮК	10+10A
ПРАВая ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	11
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	12
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	13
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	14
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	15
ОТКОСОК ЗАСТЕЖКИ	16
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ШЛЕВКИ	C = 3 X 35 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 16, B и C разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала детали 14, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков деталь для изготовления шлевок и нижние срезы брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать внутренние и внешние детали поясов. ● На каждой передней половинке брюк по разметке выполнить прорезной карман с одной обтачкой, формируя листочку шириной 2 см. ● Обработать вытачки на задних половинках брюк. ● Обработать шаговые швы брюк, настрачивая швы по передним половинкам брюк. ● Обработать боковые швы брюк. ● Обработать средний шов брюк (спереди — до застежки). ● Перегнуть откос вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние фигурные срезы; вывернуть, выправить край, заутюжить деталь вдоль посередине. Обработать застежку-молнию с подкройной обтачкой. ● Стачать детали внешнего и внутреннего





ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

пояса в цельные детали по поперечным срезам. Сложить пояс лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Соединить с брюками притачной пояс по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить 5 шлевок. Подогнуть их поперечные срезы внутрь и настрочить на брюки и пояс с лицевой стороны. ● Заутюжить на изнаночную сторону половину ширины припуска на обработку отворотов (т.е. по линии верхнего сгиба отворотов) и подшить подгиб низа. Отогнуть отвороты на лицевую сторону по линии низа изделия и закрепить их у швов брюк незаметными стежками. ● На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.



8 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52
- — — — — размер 54



Длина по средней линии спинки:
63 (64,5-66-67,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м х 140 см (разм. 48/50); 1,40 м х 140 см (разм. 52/54) эластичного материала с рисунком ● 1,45 м х 140 см (разм. 48/50); 1,50 м х 140 см (разм. 52/54) эластичного однотонного шелка-драпа ● 1,65 м х 140 см (разм. 48/50); 1,75 м х 140 см (разм. 52/54) атласа (подкладка) ● 1,00 м х 140 см легкого клеевого прокладочного материала ● пара плечиков, высота – 0,8 см ● 1 пуговка

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, выстеганный материал (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

ПЕРЕД	7
БОЧОК ПЕРЕДА	8
БОЧОК СПИНКИ	9
СПИНКА	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
ВОРОТНИК	13
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	14
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	15
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7 В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекало переда следует раскладывать от разметки подборт; лекало спинки – от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка). Вывернуть детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала. Вывернуть без припусков срезы подкладки карманов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать подборт, обтачку горловины спинки, клапаны, воротники. ● Обработать рельефы переда и спинки. Разутюжить швы. ● Обработать боковые швы. Разутюжить швы. ● Сложить листочки парно лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм. Вывернуть листочки на лицевую сторону и выправить края. Обработать на частях переда карманы с листочками с настроченными хвостиками по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить плечевые швы. ● Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборт. Втачать нижний (= однотонный) воротник в горловину изделия, а верхний (= с рисунком) воротник – в горловину подборт/обтачки; разложить припуски. Лицевой стороной наложить подборт с воротником на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборт/обтачку/воротник на изнаночную сторону, выправить обтаченные края и закрепить их слабо натянутыми ручными строчками с изнаночной стороны

МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ



ОДНОТОННЫЙ МАТЕРИАЛ



жакета. Скрепить между собой швы втачивания воротников. ● Заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками подгиб низа жакета. ● Обработать продольные швы рукавов. ● Заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками подгиб низа рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам жакета. ● Обработать подкладку и соединить ее с изделием. ● На краях бортов обметать петлю и пришить пуговицу.

ПОДКЛАДочный МАТЕРИАЛ



9 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52
- — — — — размер 54



Длина по средней линии спинки от линии талии:
54 (55-56-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м х 140 см (разм. 48/50); 1,15 м х 140 см (разм. 52/54) эластичного материала с рисунком ● 35 см х 140 см эластичного атласа ● 85 см х 140 см (разм. 48/50); 90 см х 140 см (разм. 52/54) джерси (подкладка) ● застежка-молния длиной 35 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

эластичный атлас, эластичная тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	24+24A
СПИНКА ПЛАТЬЯ	25+25A
ВНУТРЕННЯЯ КОДЕТКА СПИНКИ	26
ВНУТРЕННЯЯ КОДЕТКА ПЕРЕДА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На атласе и подкладке, сложенных в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Вывернуть детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа платья и 2 см на подгиб низа подкладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать вытачки на перед, спинке платья и на подкладке этих деталей. ● Обработать плечевые и боковые швы платья, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Обработать средний шов спинки. ● Притачать к внутренним кокеткам подкладку переда и спинки платья соответственно. Обработать боковые и плечевые швы подкладки, как было сделано для платья. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машинке по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать низ платья и подкладки платья швом вподгибку. ● Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, совместить и обтачать срезы горловины. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть изделие, настрочить припуски шва обтачивания на подкладку, выправить обтаченный край. ● Заметать припуски пройм изделия и подкладки на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм, удаляя строч-

МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ



ки заметывания. Подрезать швы до 5 мм, припуски швов настрочить на подкладку в край, где возможно. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтаченные края. ● Подогнуть внутрь срезы застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии.

10 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 54
- размер 56
- размер 58
- размер 60

Длина по средней линии спинки:
105 (107–109–111) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3,30 м х 140 см (разм. 54/56); 3,80 м х 140 см (разм. 58/60) шерстяного полотна ● 2,80 м х 140 см (разм. 54/56); 3,30 м х 140 см (разм. 58/60) подкладки ● 1,50 м х 140 см легкого клеевого прокладочного материала ● пара плечиков, высота – 1,5 см ● 12 золотистых металлических пуговиц, диаметр – 25 мм ● 4 кнопки среднего размера

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кашемир, легкое шерстяное сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь Е.

ПЕРЕД	1+1А
БОЧОК ПЕРЕДА	2+2А
БОЧОК СПИНКИ	3+3А
СПИНКА	4+4А
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
МАНЖЕТА	7
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	8
СТОЙКА	9
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	Е = 8,5 х 17 см



ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 4 и 8 разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. Следует помнить, что: лекало переда следует раскладывать на подкладке от разметки подборт; лекало спинки – от разметки обтачки горловины, добавляя 3 см вдоль средней линии для складки (от горловины до шлицы), правую часть спинки следует раскладывать без цельнокроеного припуска шлицы. Выкроить детали с припусками на швы по 1,3 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, нижний воротник, обе стойки, манжеты. ● Перегнуть листочки лицевыми сторонами внутрь вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края и заутюжить вдоль посередине. Обметать петли посередине листочек (см. фото). ● Наметать листочки на части переда с лицевой стороны по разметке, располагая листочки внешними сторонами вниз, обработанными краями в сторону срезов бортов. Поверх листочек наметать одну часть подкладки кармана. Притачать все детали, прокладывая строчки точно между контрольными знаками, ограничивающими длину кармана. К срезам рельефов боков притачать оставшиеся части подкладки кармана. Станать срезы рельефов до и после входов в карманы. Проложить по рельефам отделочные

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ




LATO DIRITTO DEL TESSUTO SEMPLICE

строчки (за несколько приемов), включая участки входов в карманы; затем станать срезы подкладки карманов. Настрочить концы листочек на бочки переда. ● Станать срезы частей спинки до шлицы. Разутюжить припуски. ● Обработать рельефы спинки и проложить по ним отделочные строчки. ● Выполнить в среднем шве шлицу с одинарным припуском по внутренней стороне шлицы по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить плечевые и боковые швы пальто. ● Станать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборт. Разутюжить припуски. Притачать одну стойку к верхнему воротнику, а другую стойку – к нижнему воротнику. Разутюжить припуски. Втачать нижний воротник в горловину изделия; втачать верхний воротник в горловину подборт/обтачки. Разутюжить припуски. Лицевой стороной наложить подборт на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Соединить швы горловины между собой. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку по краям бортов и воротника. ● Обработать продольные швы рукавов. ● Обработать манжеты и соединить их с рукавами: сложить манжету и подкладку манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние и боковые срезы манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петли по разметке. Наложить конец манжеты с петлями поверх другого конца и сметать открытые срезы. Притачать манжету к низу рукава, шов настрочить по рукаву. Пришить пуговицы на внутренний край манжеты. ● Втачать рукава в проймы. ● Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам пальто. ● Обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Пришить отделочные пуговицы на части переда; пришить «рабочие» пуговицы под петлями на листочках. ● Пришить кнопки к краям бортов.

ШЕРСТЯНОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 140



LATO DIRITTO DEL TESSUTO SEMPLICE

11 НАКИДКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 54
- размер 56
- размер 58
- размер 60

Длина по средней линии спинки:
87,5 (89–90,5–92) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3,25 м х 140 см (разм. 54/56); 3,35 м х 140 см (разм. 58/60) шерстяного сукна
- 55 см х 140 см искусственной кожи ● 3,00 м х 140 см (разм. 54/56); 3,05 м х 140 см (разм. 58/60) подкладки ● 25 см х 140 см искусственного меха ● 55 см х 140 см подкладки в тон искусственного меха ● 1,00 м х 140 см легкого клеевого прокладочного материала ● 140 см ленты в рубчик ● 1 пуговица

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кашемир, шерстяное букле.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	1+1А
БОЧОК ПЕРЕДА	2+2А
БОЧОК СПИНКИ	3+3А
СПИНКА	4+4А
ВОРОТНИК НАКИДКИ	5
МЕХОВОЙ ВОРОТНИК	6
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
НИЖНИЙ ВОРОТНИК МЕХОВОГО ВОРОТНИКА	Ф = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6



LATO DIRITTO DEL TESSUTO SEMPLICE

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне сукна, искусственной кожи и подкладки для искусственного меха разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекала переда и бочка переда следует раскладывать на подкладку от разметки подборта и без цельнокроеных обтачек отверстий для рук; лекала спинки – от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию спинки со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекала бочка спинки – от разметки обтачки горловины. На искусственном мехе, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 6, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать подборт, обтачку горловины спинки и воротник из сукна. ● На каждой части переда выполнить по разметке вертикальный прорезной карман с одной обтачкой по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, формируя листочку шириной 2,5 см. ● Притачать бочку переда к частям переда, оставляя открытыми отверстия для рук. Разутюжить припуски и настрочить швы, прокладывая строчки только со стороны бочков переда, включая участки отверстий для рук. ● Притачать бочку спинки к спинке, заутюжить припуски на спинку и настрочить швы. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить припуски влево и настрочить шов. ● Выполнить верхние/боковые швы, заутюжить припуски на спинку и настрочить шов. ● Сложить верхний воротник накладки из сукна 5 и нижний воротник из кожи лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов, посаживая верхний воротник в углы. Подрезать припуски шва обтачивания и настрочить шов обтачивания в край по нижнему воротнику, где возможно. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Сшить и подшить в горловину накладки. ● Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. На лицевую сторону накладки наложить под-

борт/обтачку лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов, горловины (втачивая воротник) и нижние углы бортов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, отогнуть внутренние детали на изнаночную сторону и выправить обтаченные края. Заметать на изнаночную сторону и подшить потайными стежками подгиб низа накладки. ● Обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, подшивая срезы отверстий для рук подкладки к цельнокроеным обтачкам отверстий для рук на накладки. ● На краях бортов обметать петлю и пришить пуговицу. ● Подкладку воротника наметать на изнаночную сторону воротника по разметке. Пришить косыми ручными стежками срезы подкладки к текстильному основанию меха. Припуски мехового воротника (по всем срезам) отогнуть на подкладку, полностью перекрывая пришитые срезы подкладки, и подшить мелкими прочными косыми стежками. Пришить ленту к краю горловины мехового воротника со стороны подкладки, центруя ленту относительно задней средней линии.

12 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54

Длина по средней линии спинки:
87 (88,5-90-91,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,70 м x 140 см (разм. 48/50); 2,85 м x 140 см (разм. 52/54) искусственного меха под каракуль ● 1,65 м x 140 см (разм. 48/50); 1,80 м x 140 см (разм. 52/54) подкладка ● пара плечиков ● 5 крупных кнопок

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственный мех другого вида.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПЕРЕД	17+17А
СПИНКА	18+18А
РУКАВ	19
ВОРОТНИК	20
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ПОДБОР КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 18 и 20 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала подкладочного материала. Искусственный мех перед следует раскладывать на подкладку от разметки подборта; лекала спинки – от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия, 6 см на подгиб низа рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать подзоры к меньшим частям подкладки карманов. На каждой части переда выполнить по разметке прорезной карман с листочкой с настроченными кантами по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые и плечевые швы изделия. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Втачать внешний воротник в горловину изделия, внутренний – в горловину подбортов. Сложить изделие и подборт/обтачку/воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, отогнуть внутренние



детали на изнаночную сторону, выправить обтачные края. Подогнуть подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Закрепить обтачные края пальто ручными слабо натянутыми стежками, прокладывая строчки с изнаночной стороны. Скрепить швы втачивания воротников между собой с изнаночной стороны. ● Выполнить нижние продольные швы рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Подогнуть на изнаночную сторону припуски на подгиб низа рукавов и подшить потайными стежками. ● Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам изделия. ● Обработать подкладку и соединить ее с изделием. ● На края бортов и концы воротника пришить кнопки.

13 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
85,5 (87-88,5-90) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,00 м х 140 см (разм. 46/48); 1,05 м х 140 см (разм. 50/52) пальтового материала с рисунком ● 2,00 м х 140 см (разм. 46/48); 2,10 м х 140 см (разм. 50/52) однотонного шерстяного материала ● 1,80 м х 140 см (разм. 46/48); 1,90 м х 140 см (разм. 50/52) подкладки ● 1,50 м х 140 см легкого клевого прокладочного материала ● 4 пуговицы, обтянутые материалом, диаметр – 25 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкое сукно, драп.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	20
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	21
СПИНКА	22+22a
РУКАВ	23
МАНЖЕТА	24
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	25
ПОДБОРТ А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 21	21
ОТЛЕТКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На однотонном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 21, 23, В и Д разложить на однотонном материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекала частей переда следует раскладывать на подкладке от разметки подборта и без цельнокроеной обтачки кармана; лекала спинки – от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка). Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать следующие детали из материала с рисунком: средние части переда, манжеты и верхний воротник. ● Притачать части подкладки карманов из подкладочного материала к цельнокроеным об-



тачкам основных деталей. Обработать рельефы переда и карманы в швах. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы пальто. ● Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы с посадкой верхнего воротника в концах. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачные края воротника. Вметать воротник (оба среза) в горловину изделия с лицевой стороны. ● Обработать плечевые швы подборов и обтачки горловины спинки. На лицевую сторону изделия наложить подборт/обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, горловины (втачивая воротник) и нижние углы бортов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, отогнуть воротник наружу, а внутренние детали на изнаночную сторону; выправить обтачные края. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками вручную. Закрепить швы обтачивания бортов с изнаночной стороны строчками слабо натянутых ручных стежков. ● Выполнить нижние продольные швы рукавов. ● Стачать манжеты в кольцо. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать открытые срезы. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов. Швы заутюжить на рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Обработать подкладку и соединить ее с пальто по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● На краях бортов обметать петли и пришить пуговицы.

14 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
74 (75,5-77-78,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см х 140 см (разм. 46/48); 90 см х 140 см (разм. 50/52) крепа ● 80 см х 140 см (разм. 46/48); 85 см х 140 см (разм. 50/52) атласа ● 55 см х 140 см (разм. 46/48); 60 см х 140 см (разм. 50/52) трикотажного полотна

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

вуаль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	29
ОТЛЕТНАЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА	30
СПИНКА	31
ОТЛЕТНАЯ ДЕТАЛЬ СПИНКИ	32
РУКАВ	33

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне крепа в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На атласе, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На трикотажном полотне, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 33, как показано на схеме. Выкроить детали из атласа с припусками на швы по 1 см; добавить 4 см на подгиб низа деталей. Выкроить детали из крепа с припусками на швы по 1,5 см. Выкроить рукава с припусками на швы по 1 см и добавить 2 см на подгиб низа рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать плечевые и боковые швы спинки и переда из атласа. ● Стачать плечевые срезы и левые боковые срезы отлетных деталей спинки и переда двойным (онтоийским) швом. Обработать срезы внешнего контура (кроме срезов проймы и горловины) полученной отлетной детали швом вподгибку с закрытым срезом. ● Наложить отлетную деталь лицевой стороной на изнаночную сторону блузки и обтачать срезы горловины. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, надсечь его на фигурных участках и настрочить по блузке из атласа в край. Отогнуть отлетную деталь на лицевую сторону блузки и выправить обтачный край. Сметать срезы проймы блузки и отлетной детали. ● Выполнить нижний продольный шов каждого рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. ● Обработать низ изделия из атласа швом вподгибку с закрытым срезом.



15 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
111 (112,5-114-115,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,30 м х 140 см (разм. 46/48); 2,40 м х 140 см (разм. 50/52)
креп с рисунком • 30 см х 140 см однотонной подкладки • 1,00 м эластичной тесьмы с фигурными краями, ширина – 6 см (= пояс)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шелк-драп.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК
ПОДКЛАДКА КАРМАНА

21+21A
22+22A
23

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Выполнить боковые швы брюк с карманами в швах.
• Выполнить шаговые швы брюк. • Обработать низ брюк швом вподгибку. • Обметать верхний срез брюк. • Уточнить длину пояса в соответствии с обхватом талии и стачать его в кольцо по задним средним срезам заплосочным швом. • Растягивая, настрочить нижний край пояса на верхний край брюк двойной строчкой.



КРЕП С РИСУНКОМ



БЕИКА НИЗА ПЕРЕДА	14
БОЧОК ПЕРЕДА	15
БОЧОК СПИНКИ	16
СПИНКА	17
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ПОДБОРТ А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 12	12
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 14


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекало спинки следует раскладывать от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 6 см на подгиб низа бочков переда, бочков спинки и спинки и 4 см на подгиб низа рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать внешние и внутренние детали беек и планок, подборт и обтачку горловины спинки. • Стачать средние срезы частей спинки. • Обработать рельефы спинки. • Обработать вытачки на частях переда. • Притачать бейки горловины переда к частям переда с лицевой стороны. Швы разутюжить. • Притачать бейки низа переда (оставшиеся две детали будут служить обтачками низа переда) к частям переда с лицевой стороны. Швы разутюжить. • Притачать планки застежки к частям переда с лицевой стороны. Швы разутюжить. • Обработать рельефы переда, заканчивая строчки у линии низа деталей (т.е. припуски швов остаются открытыми). • Обработать плечевые и боковые швы жакета. • Притачать к плечевым срезам подборт обтачку горловины спинки, а к внутренним срезам подборт обтачку низа частей переда. Швы разутюжить. • Сложить изделие и подборт с обтачками лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, горловины и низа переда к подгибу низа бочков переда. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, отогнуть подборт/обтачку на изнаночную сторону и выправить обтаченные края. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить вручную. • Обработать продольные швы рукавов. • Втачать рукава в проймы. • Подогнуть подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками. • Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам. • Обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • На краях бортов обметать петли и пришить пуговицы.

ПОДКЛАДКА ПОСРЕДНО-ВНЕШНЕ-ВНЕШНЕ-ВНЕШНЕ



ТРИКОТАЖ ПЕРВОГО ЦВЕТА



ТРИКОТАЖ ВТОРОГО ЦВЕТА



16 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 48
- размер 50
- размер 52
- размер 54

Длина по средней линии спинки:
62 (63,5-65-66,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,40 м х 140 см (разм. 48/50); 1,50 м х 140 см (разм. 52/54) шерстяного трикотажа одного цвета • 75 см х 140 см шерстяного трикотажа другого цвета • 70 см х 140 см шерстяного трикотажа с рисунком • 1,60 м х 140 см (разм. 48/50); 1,70 м х 140 см (разм. 52/54) подкладки • 50 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала • пара плечиков, высота – 0,8 см • 3 пуговицы

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, жатка, шелк-драп (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЛАТКА ЗАСТЕЖКИ
БЕИКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА
ПЕРЕД

11
12
13

17 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 48
- размер 50
- размер 52
- размер 54

Длина по средней линии спинки от линии талии:
58 (59-60-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 м х 140 см (разм. 48/50); 1,80 м х 140 см (разм. 52/54) трикотажа • 30 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала • застежка-молния длиной 60 см • 4 металлические блочки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, шелк-драп (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	28
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА ПЛАТЬЯ	29
ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	30
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	31
ПЕРЕД ВНУТРЕННЕЙ КОКЕТКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
БОЧОК ПЕРЕДА ВНУТРЕННЕЙ КОКЕТКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
СПИНКА ВНУТРЕННЕЙ КОКЕТКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 31

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. **Внимание!** Лекала деталей A и B следует раскладывать, совмещив по срезам рельефа. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа платья.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать все детали внутренней кокетки. ● Обработать рельефы переда лифа. ● Обработать средний передний шов лифа. ● Обработать вытачки на спинке лифа и на деталях юбки. ● Притачать детали юбки к нижним срезам переда и спинки лифа соответственно. ● Обработать задний средний шов юбки до застежки. ● Обработать боковые и плечевые швы платья и внутренней кокетки. ● В заднем среднем шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. ● Обработать низ платья швом вподгибку. ● Сложить изделие и внутреннюю кокетку лицевыми сторонами внутрь, совместить и обтачать срезы горловины. Подрезать шов до 5 мм, настрочить припуски шва обтачивания на внутреннюю кокетку, где возможно. Отогнуть кокетку на изнаночную сторону изделия, выправить обтаченный край. Еще раз сложить изделие и кокетку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы одной проймы. Подрезать шов до 5 мм, настрочить припуски шва обтачивания на кокетку, где возможно. Отогнуть кокетку на изнаночную сторону изделия, выправить обтаченный край. Аналогично обтачать вторую пройму. Подогнуть задние срезы внутренней кокетки на изнаночную сторону и подшить стиги к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний край кокетки к швам платья с изнаночной стороны незаметными стежками. ● Установить блочки вдоль края горловины по разметке.



18 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 52/54/56/58

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 52
— — — — —	размер 54
— — — — —	размер 56
— — — — —	размер 58

Длина по средней линии спинки:
74 (75,5-77-78,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 м х 140 см (разм. 52/54); 1,70 м х 140 см (разм. 56/58) шелка с рисунком ● 90 см х 140 см (разм. 52/54); 95 см х 140 см (разм. 56/58) однотонного шелка ● 25 см х 140 см трикотажного полотна

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШЕЛКУ:

креп, вуаль, крепдешин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	11+11A
СПИНКА	12+12A
БЕЙКА НИЗА	13
РУКАВ	14
МАНЖЕТА	15
ВОРОТНИК + ЗАВЯЗКИ	16

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне шелковых материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На трикотаже, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать вытачки на передне. ● Выполнить плечевые и боковые швы двойным (английским) швом. ● Выполнить нижний продольный шов каждого рукава двойным (английским) швом. ● Сосборить низ рукавов. ● Стачать манжеты в кольцо, заутюжить детали лицевыми сторонами наружу вдоль посередине и притачать (оба среза) к низу рукавов, растягивая манжеты. ● Втачать рукава в проймы. ● Стачать боковые срезы частей бейки низа и подкладки бейки низа в цельные детали. Сложить полученные детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы, подрезать шов до 5 мм и настрочить по подкладке в край. Вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Притачать бейку к низу блузки, отгибая подкладку бейки, чтобы не попала под строчку; шов заутюжить на бейку. Заутюжить открытый срез подкладки

бейки на изнаночную сторону и подшить потайными стежками ко шву притачивания бейки (можно настрочить на машине, прокладывая строчку в шов). ● Перегнуть воротник вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы завязок по разметке. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, надсечь припуски к концам строчек, вывернуть завязку на лицевую сторону, выправить края. Сметать срезы горловины воротника. ● Вметать воротник (оба среза) в горловину изделия с лицевой стороны так, чтобы надсечки воротника совместились у знака «X». Обметать шов горловины (можно окантовать ноской бейкой) и настрочить шов по горловине в край.

ШЕЛК С РИСУНКОМ



ШЕЛК ОДНОТОННЫЙ



ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО



19 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 52/54/56/58

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 52
— — — — —	размер 54
— — — — —	размер 56
— — — — —	размер 58

Длина по боковому шву от линии талии:
89 (90,5-92-93,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,95 м х 140 см (разм. 52/54); 2,05 м х 140 см (разм. 56/58) плотного эластичного трикотажного полотна ● 1,00 м эластичной тесьмы, ширина – 3,5 см ● застежка-молния длиной 22 см (разм. 52/54); 24 см (разм. 56/58)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

эластичный креп, джерси.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	23+23A
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	24+24A
ШЛЕВКИ	A = 4 X 28 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 6 см на подгиб низа брюк. Выкроить без припусков верхний срез изделия и срезы детали для изготовления шлевок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать вытачки на задних половинках брюк. ● Обработать боковые швы (слева – до застежки). ● Обработать шаговые и средний швы брюк. ● Настрочить эластичную тесьму (предварительно уточнить длину тесьмы на примерке) на изнаночную сторону цельнокроеного припуска на обработку верхнего среза изделия (от среза до линии сгиба – пунктир), при необходимости растягивая тесьму. ● Выполнить в левом боковом шве (от линии сгиба – пунктир) застежку-молнию, притачанную на машине. ● Отогнуть цельнокроенный припуск на обработку верхнего среза изделия на изнаночную сторону, подогнуть его поперечные срезы и подшить потайными стежками к лентам застежки-молнии. ● Выполнить 4 шлевки, подогнуть внутрь их поперечные срезы и



настрочить на брочки с лицевой стороны: сзади – на вытканках, спереди – на расстоянии 10 см от среднего шва. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону (6 см). Перегнуть брочки лицевой стороной наружу, сгибая срезы заутюженных припусков, и застрочить складки глубиной 1 см так, чтобы срезы оказались внутри. Отогнуть полученные ложные отвороты вниз, застроченные складки – вверх.

20 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 48
--- размер 50
--- размер 52
--- размер 54

Длина по средней линии спинки:
80 (81,5-83-84,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,50 м х 140 см (разм. 48/50); 2,55 м х 140 см (разм. 52/54) крепа • 1,80 м х 140 см (разм. 48/50); 1,85 м х 140 см (разм. 52/54) трикотажного полотна (подкладка) • эластичные нитки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
крепдешин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПЕРЕД	27
СПИНКА	28
РУКАВ	29
ОБОРКА РУКАВА	30

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см, добавить 2,5 см для обработки нижних срезов рукавов. Выкроить без припусков нижние срезы деталей из подкладочного материала и продольные срезы оборок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Стачать средние срезы частей спинки. • Обработать плечевые и боковые швы блузки и подкладки блузки. • Сложить блузку и подкладку блузки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины. Надсечь припуски шва в углу, подрезать их до 5 мм и настрочить в край по подкладке. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край горловины. Сметать срезы пройм блузки и подкладки блузки. • Обметать верхние и нижние срезы оборок рукавов специальной узкой краевой строчкой на оверлоке или плотным декоративным зигзагом. • Вдоль верхних краев оборок низа рукавов проложить по три параллельные машинные строчки (расстояние между строчками по 8 мм) эластичными нитками, собрав края оборок до размеров рукавов. Наложить оборки на лицевую сторону припусков по низу рукавов лицевыми сторонами вверх и настрочить оборки, прокладывая двойные строчки по строчкам соборивания. • Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы. • Обработать низ изделия узким швом вподгибку с закрытым срезом. • Подрезать подкладку по низу на 2 см и обработать низ подкладки блузки швом вподгибку.



21 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 54
--- размер 56
--- размер 58
--- размер 60

Длина по средней линии спинки:
59 (60,5-62-63,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 65 см х 140 см (разм. 54/56); 70 см х 140 см (разм. 58/60) шерстяного материала в полосу • 1,20 м х 140 см (разм. 54/56); 1,25 м х 140 см (разм. 58/60) серого шерстяного материала • 70 см х 140 см (разм. 54/56); 75 см х 140 см (разм. 58/60) черного шерстяного материала • 1,35 м х 140 см (разм. 54/56); 1,45 м х 140 см (разм. 58/60) подкладки • 70 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала • пара плечиков • 1 пуговица, обтянутая материалом, диаметр – 21 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кашемир, легкое сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПЕРЕД	1
БОЧОК ПЕРЕДА	2
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДА	3
БОЧОК СПИНКИ	4
СПИНКА	5
БЕЙКА НИЗА СПИНКИ	6
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
МАНЖЕТА	9
КАРМАН	10
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Раскладывать детали на материале в полосу следует так, чтобы впоследствии полосы совпадали на частях переда. На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме, помня: лекало переда следует раскладывать от разметки подборт; лекало спинки – от разметки обтачки горловины, совмещая среднюю линию со сгибом подкладки и добавляя 3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка). Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 2,5 см на обработку верхнего края карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Подрубать срезы подборта, обтачку горловины спинки, манжеты, все бейки низа и припуски на обработку карманов. • Обработать рельефы переда. • Обработать накладные карманы с подкладкой и соединить их с изделием: притачать подкладку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставив посередине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2 мм. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижний ула. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва (т.е. сместить шов его в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке. • Обработать рельефы спинки. • Обработать боковые и плечевые швы изделия. • Обработать боковые швы бейки низа жакета. Притачать внешнюю сторону бейки низа к низу жакета, шов разутюжить. Притачать подборт к внутренней стороне бейки низа. Стачать плечевые срезы подборт и обтачки горловины спинки. Перегнуть бейку низа по линии нижнего края, накладывая подборт/обтачку лицевыми сторонами на лицевую сторону



изделия и обтачать срезы бортов и горловины. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборт/обтачку и внутреннюю сторону бейки низа на изнаночную сторону и выправить обтачные края. Заутюжить бейку вдоль посередине. ● Обработать продольные швы рукавов. ● Сшить манжеты в цельные детали по поперечным срезам. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. ● Притачать манжеты к нижним срезам рукавов. Швы заутюжить на рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, учитывая особенности модели. ● На краях бортов обметать петли и пришить пуговицы.

22 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 50/52/54/56

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54
— — — — — размер 56



Длина по средней линии спинки:
72 (73,5-75-76,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,75 м х 140 см (разм. 50/52); 1,80 м х 140 см (разм. 54/56) джерси ● термоклейные стразы на ваш выбор

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
эластичный шелк.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ПЕРЕД	24
СПИНКА	25
РУКАВ	26
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 2 X 90 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

LATO DIRITTO TESSUTO APERTO - ALTEZZA cm 140



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Украсить плечевую область частей переда стразами (см. фото). ● Выполнить плечевые швы. ● Уточнить длину бейки горловины и стачать ее в кольцо. Заутюжить бейку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и сметать продольные срезы. Втачать бейку в горловину изделия. Бейку отогнуть наружу, шов заутюжить на изделие и настрочить. ● Втачать рукава в проймы. ● Выполнить боковые швы изделия и нижний шов рукавов. ● Обработать низ изделия и низ рукавов швом вподгибку.

23 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 50/52/54/56

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54
— — — — — размер 56



Длина по боковому шву от линии талии:
108 (109,5-111-112,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,25 м х 140 см (разм. 50/52); 2,30 м х 140 см (разм. 54/56) эластичного габардина ● 20 см х 140 см легко-клеящего прокладочного материала ● застежка-молния длиной 20 см ● 2 застежки-молнии с фактурными лентами, длина — 14 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
эластичные материалы.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	26+26A
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	27+27A
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	28
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	А = СКОПИРОВАТЬ
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	В = СКОПИРОВАТЬ
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 28	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать обтачки верхних срезов передних и задних половинок брюк. ● Перегнуть каждую переднюю половинку брюк по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь и застрочить по линиям передних сгибов застёжки глубиной 1 мм. ● Подогнуть нижние припуски лент застёжек-молний (длиной по 14 см) на изнаночную сторону. Настрочить застёжки-молнии с лицевой стороны передних половинок брюк, совмещая верхние срезы лент с верхними срезами основных деталей. ● Притачать части пояса задних половинок брюк к верхним срезам основных деталей, швы заутюжить на пояс. ● Обработать шаговые швы брюк и средний шов брюк. ● Обработать боковые швы брюк (слева — до застёжки). ● Выполнить в левом боковом шве застёжку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Стачать правые боковые срезы обтачек верхнего среза передних и задних половинок брюк. Лицевой стороной наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать верхние срезы (верхние припуски лент застёжек-молний попадают под строчку). Шов подрезать до 5 мм и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачный край. Подогнуть поперечные срезы обтачки и подшить сгибы к лентам застёжки-молнии. Подшить внутренний край обтачки верхнего среза к швам брюк. ● Обработать низ брюк швом вподгибку.



24 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 50/52/54/56

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54
— — — — — размер 56



Длина по средней линии спинки:
58,5 (60-61,5-63) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м х 140 см (разм. 50/52); 1,45 м х 140 см (разм. 54/56) джерси одного цвета ● 35 см х 140 см джерси второго цвета ● 30 см х 140 см джерси третьего цвета

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
эластичный шелк.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ПЕРЕД	17+17A
ЛЕВАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	18
ПРАВая КОКЕТКА ПЕРЕДА	19
КОКЕТКА СПИНКИ	20
СПИНКА	21
РУКАВ	22
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 4 X 80 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать левую кокетку переда (18) к переду (17). ● Втачать, надсекая припуски шва в углах, левую вставку переда (19) к переду (17+18). ● Притачать кокетку спинки к спинке. ● Выполнить плечевые швы изделия. ● Уточнить длину бейки горловины и стачать ее в кольцо. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и втачать бейку в горловину. Бейку отогнуть наружу, шов заутюжить на изделие и настрочить. ● Втачать рукава в проймы. ● Выполнить боковые швы изделия и нижний шов рукавов. ● Обработать низ изделия и низ рукавов швом вподгибку.

сторону рукава наложить обтачку лицевой стороной вниз, совместить срезы и приметать. Разрезать рукав и обтачку по намеченной посередине рукава линии и обтачать нижние срезы рукава и срезы шлицы. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить внутренний срез обтачки (1 см) на изнаночную сторону и застрочить сквозной строчкой. ● Втачать рукава в проймы. ● Обработать и соединить с изделием воротник с отрезной стойкой. ● Обработать низ блузки швом вподгибку. ● На планках обметать петли и пришить пуговицы.

27 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 48
- размер 50
- размер 52
- размер 54

Длина по средней линии спинки от линии талии: 54 (55-56-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м х 150 см (разм. 48/50); 1,15 м х 150 см (разм. 52/54) жаккарда ● 1,10 м х 140 см (разм. 48/50); 1,15 м х 140 см (разм. 52/54) эластичного однотонного материала ● 55 см х 140 см (разм. 48/50); 60 см х 140 см (разм. 52/54) кружева ● 95 см х 140 см (разм. 48/50); 1,00 м х 140 см (разм. 52/54) джersi (подкладка) ● застежка-молния длиной 40 см

ВНИМАНИЕ! Если ширина материала окажется недостаточной, можно выполнить спинку из двух частей или уменьшить ширину складок.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖАККАРДУ:
панбархат.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:
вуаль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	1+1A
БОЧОК СПИНКИ ПЛАТЬЯ	2+2A
СПИНКА ПЛАТЬЯ	3+3A
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	4
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	5
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	6
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	7
РУКАВ	8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На жаккарде и кружеве, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На лицевой стороне эластичного материала и подкладки в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 3 см на подгиб низа платья и подкладки платья.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Перегнуть перед лицевой стороной внутрь и стачать средние срезы детали до складки. Шов и припуски встречной складки разутюжить. Стачать верхние срезы припусков складки за два приема от среднего шва в обе стороны – к сгибам складки. Аналогично обработать рельефы переда со складками. После обработки низа платья внутренние сгибы складок рекомендуется застрочить в край по всей длине. ● Обработать рельефы спинки. ● Обработать плечевые и боковые (слева – до застежки) швы платья. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машинке по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать плечевые швы внутренней кокетки платья. Обработать вытачки на деталях подкладки платья. Обработать боковые швы подкладки платья (слева – до застежки). Притачать внутреннюю кокетку к верхним срезам подкладки переда и спинки. ● Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, совместить и обтачать сре-



зы горловины. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть изделие, настроить припуски шва обтачивания на подкладку, выправить обтачанный край. Сметать срезы проймы платья и подкладки платья. ● Обработать продольные швы рукавов. ● Обработать низ рукавов швом вподгибку. ● Втачать рукава в проймы. ● Обработать низ платья и подкладки платья швом вподгибку. ● Подогнуть срезы застежки подкладки внутрь и подшить стиги к лентам застежки-молнии.



28 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 54
- размер 56
- размер 58
- размер 60

Длина по средней линии спинки от линии талии: 60 (61-62-63) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,15 м х 140 см (разм. 54/56); 2,20 м х 140 см (разм. 58/60) эластичного кружева ● 2,05 м х 140 см (разм. 54/56); 2,10 м х 140 см (разм. 58/60) контрастного эластичного джersi

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:
эластичный вышитый тюль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь B.

ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	16+16A
СПИНКА ПЛАТЬЯ	17+17A
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	18+18A
РУКАВ	19
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	B = 3 X 100 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа обоих платьев.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Заложить и заметать складки у горловины переда верхнего платья из кружева. ● Обработать плечевые и боковые швы обоих платьев. ● Уточнить длину бейки относительно длины горловины платья и стачать деталь в кольцо. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороны наружу. ● Лицевой стороной наложить верхнее платье на изнаночную сторону нижнего платья и обтачать срез горловины, втачивая в шов подготовленную бейку. Подрезать шов до 5 мм и настроить по внутреннему платью в край, отгибая бейку наружу. Вывернуть платье на лицевую сторону, выправить шов горловины и сметать срезы пройм платьев. ● Обработать продольные швы рукавов. ● Обработать низ рукавов швом вподгибку. ● Втачать рукава в проймы. ● Обработать низ платьев (по отдельности) швом вподгибку.





31 СУМКА ■ ■ ■ ЕДИНЬЙ РАЗМЕР

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

единый размер

Длина сумки: 18 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 25 см х 140 см атласа ● 25 см х 140 см подкладки ● 25 см х 140 см синтепона шириной 1,5 см ● 25 см легкого клеевого прокладочного материала ● 1 застежка-молния длиной 20-23 см ● ок. 1,10 м тесьмы, украшенной цветами ● 1,00 м серебристой цепочки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бархат, тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ СТЕНКА СУМКИ	25
БОКОВАЯ СТЕНКА СУМКИ	26
ДНО	27
ОБТЯЖКА ВХОДА В СУМКУ	28
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ СТЕНКА ПОДКЛАДКИ	29
БОКОВАЯ СТЕНКА ПОДКЛАДКИ	30
КАРМАН ПОДКЛАДКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и синтепоне, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 27 разложить на материалах в разворот, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 27 и A разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб кармана подкладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом детали сумки. ● Притачать боковые стенки сумки к передней и задней стенкам сумки. ● Притачать дно сумки к сумке. ● По разметке заложить и заметать складки по верхнему срезу сумки. ● Стачать части обтачки входа в сумку, замыкая ее в кольцо. Притачать застежку-молнию к внутренним (нижним) срезам обтачки. Лицевой стороной надеть обтачку с застежкой-молнией, направленную вниз, на лицевую сторону сумки и обтачать верхний срез сумки. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону сумки, шов выправить. Проложить по обтачанному краю сумки отделочную строчку. ● Наметать на изнаночную сторону деталей подкладки детали из синтепона и далее рассматривать как единые. ● Обработать верхний край кармана подкладки швом вподгибку. Зауложить боковые срезы кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на подкладку передней стенки сумки; сметать нижние срезы подкладки передней стенки сумки и кармана. ● Притачать подкладку боковых стенок к подкладке передней и задней стенок. ● Притачать подкладку к краям обтачки верхнего среза сумки/лентам застежки-молнии. ● Притачать подкладку дна к подкладке сумки, оставляя отверстие для вывертывания. Вывернуть сумку на лицевую сторону и застрочить слиты отверстия в шве притачивания подкладки дна. Расправить подкладку внутри сумки. ● Пришить цепочку нужной длины (= ручка) к верхнему краю сумки. ● Пришить тесьму с цветами на край сумки в два ряда.



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрации соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами — увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.










Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

для того чтобы удлинить изделие, следует:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.



БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размера. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекала размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

Спешите подписаться на 1-е полугодие 2017 года «ШИТЬЕ И КРОЙ»



→ НА ПОЧТЕ

«Каталог российской
прессы» индекс — **99643**

КОМПЛЕКТ ШИК

(6 номеров, с №2/2017 по №7/2017) +
6 СПЕЦВЫПУСКОВ (№2/2017 по №7/2017)

«Каталог российской прессы» индекс — **12443**

Наиболее полную информацию
о всех возможных способах
подписки вы найдете на сайте
www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
кор. адрес: 109390, Москва,
ул. Армянская, д. 6, корп. 1,
ОГРН 102770016530

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «SUSANNA MOORE», «ШИТЬЕ И КРОЙ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КОНЛИГА МЕДИА».

**ФИРМЕННАЯ ТОЧКА РОЗНИЧНОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ
ПРОДАЖИ АО «КОНЛИГА МЕДИА»:** м. Бауманская, Электроза-
водская, ул. Бауманская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж, (495) 775-14-33.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Московский дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8,
(495) 789-35-91;
Дом книги «МОСКВА»: м. Тверская, Пушкинская, Чеховская,
ул. Тверская, д. 8, стр. 1, (495) 629-64-83, 797-87-17;
Книжный магазин «Библио-Глобус»: м. Пубкина,
Кузнецкий мост, Китай-город, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1,
(495) 781-19-00, 781-19-25;
Книжный магазин Дом книги на Спартаковской:
м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 23, (499) 400-41-03;
Дом книги «Молодая гвардия»: м. Полная, ул. Большая
Полная, д. 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.konliga.biz
«Magazin wellness», <http://www.lekalim.ru>;
www.ki-lux.ru: 8-826-581-48-30, (495) 736-00-93.
«Мастерица» <http://magazin-kaney.ru>, masterica.my1.ru;
(495) 642-45-71.
«Книг-Мастер» www.knit-master.ru: (499) 122-61-00.
www.kudeli.ru: (495) 511-59-99, 505-50-28.
«Все рукоделия» www.vserukodeliya.ru: (495) 482-02-01.
«Ткани всем» www.tkanivsem-pochtoy.ru: 8 (925) 188-35-09.
«Материки» <http://matieria.ru>: +7 (499) 677 21 33
«Деловая литература» <http://www.bbook.ru>: (863) 240-48-89,
299-91-07, 282-63-63;
www.retailbooks.ru: 8-905-588-0768 (заказ по телефону);
<http://www.labirint.ru>: (495) 276-06-63, (495) 733-91-74.
<http://www.setbook.ru>: (499) 685-12-91.
<http://read.ru>: (495) 780-07-08, 8-800-250-07-08.
www.ozon.ru: (495) 510-27-27, 8-800-100-05-56.
Открытый: shop.fima-gamta.ru
Открытый: spb-shop.fima-gamta.ru
Открытый: nsk-shop.fima-gamta.ru
Открытый: nov-shop.fima-gamta.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «СЕЙЛС», МОСКВА И МО.

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АШАН», МОСКВА, МО И РЕГИОНЫ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ:

Фирма «Гамма» (www.fima-gamta.ru, www.igla.ru): Москва,
м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88,
913-53-25, 741-70-07.
Магазины ткани «Фру-Фру»: Москва, Бескудниковский б-р,
д. 19, корп. 2, (499) 704-68-88.
Гиперцентр хобби и творчества «ЛОФТ»: Москва,
м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский»,
5-й этаж, (495) 746-22-22.
Магазин «Мир шитья»: Москва, м. Бауманская,
ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 982-51-68.
Магазины «Сам себе кутюр»: Москва:
м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14, (495) 347-94-04;
м. Текстильщики, Волгоградский пр-д, д. 53, (499) 178-16-55;
Магазины «Ткани»:
Москва, Яковлевостольский переулок, д. 15, (495) 234-7947.
Компания «КАРАВЕЛЛА ТКАНИ»: (www.k-karavella.ru),
(495) 220-88-83, 8(925) 335-74-07.
Москва, м. Тимирязевская, ТК «Дело-Молл», ул. Яблочкова,
д. 21/3, пав. 30-31, 2-й этаж.
Москва, м. Автозаводская, Обувной центр, ул. Мастеркова,
д. 6, пав. 67 А, 2-й этаж.
Москва, м. Савеловская, ТЦ «Станколит», ул. Складочная,
д. 1, стр. 1, пав. 75 А, 1-й этаж.
Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»: Москва,
м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., д. 40, корп. 1,
(495) 482-02-01.
Салон-магазин «Ткани и фурнитура»: Москва, м. Владыкино,
Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.
Магазин «Пуговицы»: МО, г. Реутов, ул. Южная, 2,
«Универмаг», 2-й этаж, (495) 791-31-61.
Магазин «Канцелярский мир»: МО, г. Серпухов,
ул. Ворошилова, д. 94, 8 (4967) 128-194.
Магазины ткани «Удача»: Москва, м. Автозаводская,
Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-98, 953-42-70.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЕОНАРДО», МОСКВА И РЕГИОНЫ

(www.leonardochobby.ru):
Воронеж: ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (473) 260-48-37;
Екатеринбург: ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал»,
(343) 310-14-99;
Казань: пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», (843) 518-83-31;
Казань: пр-т Ямашева, д. 46/33, «ПАРК ХАУС»,
(843) 513-08-96;
Краснодар: ул. Дзержинского, д. 100, Мегацентр «Красная
Площадь», (861) 217-05-29;
Красноярск: ул. 9 мая, д. 77, ТРЦ «Планета», (391) 279-19-19;
Москва: м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ
ГЭЛЕРИ», (495) 783-28-88.

Москва, м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича,
ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, (495) 660-02-94;
Москва, м. Домодедовская, Ореховый бульвар, 22а,
ТРК «Облака», 3-й этаж, (495) 783-28-87;
Москва, м. Комсомольская, Комсомольская пл. д. 6, стр. 1,
(495) 916-57-64;
Москва, м. Теплый стан, Новокосинский пр-д, д. 1,
ТРЦ «Спектр», (499) 550-25-60;
Новосибирск, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная,
д. 5, ТРЦ «Аура», (383) 230-50-57;
Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Коминтерн»,
(3812) 92-52-80;
Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космопорт»,
(846) 276-48-65;
Санкт-Петербург, м. Кутяно, Балканская пл., д. 5,
ТК «Балканская NOVA», (812) 333-29-45;
Сургут, Нефтегазовое ш., д. 1, ТРЦ «Аура», (3462) 93-26-26;
Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС»,
(8482) 42-16-24.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «ИГОЛОЧКА», МОСКВА И РЕГИОНЫ:

Москва, м. Ак. Янгеля, ул. Академика Янгеля, д. 6 корп. 1,
ТЦ «Калач», 2-й этаж, (495) 916-86-65;
Москва, р-н Ботаническое, ул. Паромная, д. 11/31,
(495) 660-15-53, 665-93-62, 655-94-03;
Москва, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская,
Михайловская ул., д. 9, (499) 154-31-76, 154-42-53;
Москва, м. Нагатино, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;
Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Лобненская, д. 4а,
ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-86-24;
Москва, м. Переславская, 11-я Парковая ул., д. 9/35,
(495) 974-92-65, 965-52-46, (служба доставки) (495) 603-87-59;
Москва, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39,
(495) 926-42-87;
Москва, м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17,
(499) 191-48-48;
Москва, м. Речной вокзал, ул. Петровская, д. 34,
(499) 767-16-04, (495) 451-23-67;
Москва, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13,
(499) 493-44-41, 493-51-36;
Москва, м. Текстильщики, Лобненская ул., д. 27/2, (495) 660-05-90;
Москва, м. Улица Горчакова, ул. Южнобутовская, д. 58,
ТЦ «Амурская», 2-й этаж, (495) 640-62-21;
МО, Реутов, ж/д ст. «Реутов», м. Новокосино, ул. Ленина,
д. 1-а, ТЦ «Карат», 3-й этаж, (495) 777-58-66;
МО, Королев, ж/д ст. «Подольские Дачные», ул. Карла Маркса,
д. 1а, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;
МО, Раменское, ж/д ст. «Пл. 47 км», ул. Михалевина,
д. 39, корп. 43, ТЦ «Авиатор», (495) 745-07-92;
Казань, ул. Сафьяникова, д. 30, (843) 261-36-75;
Киров, ул. К. Маркса, д. 42, (8332) 32-22-02;
Нижнегородские Челны, г. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;
Нижнегородские Челны, пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БУМ»,
д. 1/19а, (8552) 38-53-35;
Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 296, (8652) 39-69-44, 965-52-46;
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35а, (8652) 65-08-86;
Ставрополь, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-27-00;
Челябинск, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 136,
(351) 238-08-28, 233-44-91, 8-802-896-96-28.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», МОСКВА:

м. Алексеевская, пр-т Мира, д. 102, (495) 640-31-54;
м. Варшавская, Конгарский б-р, д. 6, (499) 610-00-82;
м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 12, (499) 760-23-34;
м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 648-18-33;
м. Марьино, ул. Люблинский пр-д, д. 171, (495) 345-74-10;
м. Пражская, ТК «Электронный рай», пав. 37-13, 8-826-112-84-03;
м. Пролетарская, Волгоградский пр-д, д. 12, (495) 676-72-08;
м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3, (499) 158-69-95;
м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10, стр. 1, (499) 259-23-57;
м. Шаболовская, ул. Шаболовская, д. 24, (499) 237-53-42.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», РЕГИОНЫ:

Астрахань, ул. Бакинская, д. 39, ТЦ «АСТОР»,
(8512) 63-15-46;
Белгород, ул. Шорса, д. 40А, (4722) 55-12-26;
Брянск, ул. Ромашова, д. 32, (4832) 41-26-89;
Иваново, ул. Театральная, д. 9/1, (4932) 41-01-70, 41-03-65;
Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33;
Кострома, ул. Ленина, д. 4, (4942) 37-00-34;
Краснодар, ул. Коммунаров, д. 282/1, (861) 255-87-70,
255-80-76;
Курск, ул. Ленина, д. 90/2, (4712) 56-87-46;
Мурманск, пр-т Ленина, д. 102, (8152) 45-97-90;
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37А, (4862) 49-50-66;
Санкт-Петербург, Литейский пр-д, д. 84, к. 2, (812) 764-77-77;
Санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2,
(812) 600-23-96;
Санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2,
(812) 536-22-92;
Саратов, пр-т 50-летия Октября, д. 128, (8452) 35-28-09;
Тула, ул. Первомайская, д. 18, (4872) 31-84-88.

НОВОСИБИРСК И ОБЛАСТЬ:

Магазины прессы «Хорошие журналы»:
м. Завельская, Красный пр-д, д. 153/1, (383) 225-63-50,
текстиль-центр «Логос»;
ул. Первомайская, д. 5/6, (383) 413-91-33;
м. Площадь Маркса, ул. Ватутина, д. 30;
м. Сибирская, подземный переход;
м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, текстиль-центр
«Логос», (383) 346-19-44;
ул. Учительская, д. 17, магазин «Дятек, крошечки», (383) 271-03-21.
Бердск: ул. Борка Богаткова, д. 238, (383) 246-05-01,
текстиль-центр «Логос».
Новочебоксарск: ул. Винокурова, д. 48, «Орион».
Противно МО: ул. Московская, д. 3, магазин «Росток
от Бурда Модн», (4967) 74-56-77.
Ульяновск: ул. А. Матросова, д. 34, Арт-Ателье «Шик»,
(951) 098-52-91.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105,
ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центр. входа, место
№ 11); книжная ярмарка.
Отпавая торговля ООО «Айрис»: м. «Нарвская»,
ул. Прошлянская, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75,
www.ais.spb.ru
Магазины «Мария Искусница» (www.iskustnica.spb.ru):
м. Автово, ул. Автово, дом 4, (812) 785-07-08.
м. Академическая, пр. Науки, д. 19, корп. 2, (812) 536-22-71;
м. Академическая, пр. Гражданский, д. 86, (812) 249-00-38;
м. Командантский проспект, пр. Испытателей, д. 33,
(812) 393-63-81;
м. Озерки, пр. Энгельса, д. 111, (812) 510-54-92;
м. Парк Победы, пр. Московский, д. 167, (812) 369-07-93;
м. Пл. Восстанья, пр. Лиговый, д. 31, (812) 717-74-48;
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 34,
(812) 497-63-32;
м. Проспект Просвещения, пр-т Художников, д. 26, корп. 1,
(812) 598-07-40;
м. Сенная площадь, Садовая ул., д. 28/30, (812) 931-67-08;
м. Площадь Мухомова, 2-й Муромский пр., д. 37, (812) 552-22-18;
Магазины «Мир шитья»:
м. А. Невский, пр-т Невский, д. 150, (812) 334-01-11;
м. Командантский проспект, пр-т Испытателей, д. 26,
(812) 334-51-55;
м. Гостиный двор, Садовая ул., д. 23/6, (812) 334-28-22;
м. Московская, Московский пр-д, д. 189, (812) 334-01-12;
м. Площадь Восстанья, Невский пр-д, д. 150, (812) 334-01-11;
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4,
(812) 334-51-56.
Магазины «Нева-Пресс»:
м. Достоевская, ул. Рубинштейна, д. 10;
м. Звездная, ул. Звездная, д. 6;
м. Новочеркасская, Завенский пр-д, д. 20;
м. Парк Победы, ул. Фрунзе, д. 2;
м. Площадь Восстанья, Литейский пр-д, д. 33.
Магазины «Ткани» (www.tkanivse.ru):
м. Балтийская, Лермонтовский пр-д, д. 54, (812) 575-39-18;
м. Ленинский проспект, Ленинский пр-д, д. 76, (812) 640-21-42;
м. Проспект Большевиков, ул. Колпаковский, д. 26, к. 1, (812) 584-03-02;
м. Проспект Просвещения, ул. Кустодиева, д. 17, (812) 635-81-49;
Колпино, пр-т Ленина, д. 81, (812) 481-42-78;
Заревонский б-р, д. 9А, (812) 696-57-44.

ИРКУТСК:

Магазины «Все для шитья и рукоделия» (<http://www.irkpod.ru>):
ул. Партизанская, д. 3, (3952) 20-45-49;
ул. Советская, д. 122а, 2-й этаж, (3952) 652-728;
ул. Партизанская, д. 13, 2-й этаж, (3952) 20-45-49;
ул. Партизанская, д. 16, пав. № 1, (3952) 724-884;
Милицкий пер., д. 2, (3952) 53-61-54;
ул. Октябрьской Революции, д. 1 к. 1, пав. № 39, (3952) 480-838;
ул. Академическая, д. 31, пав. № 58, (3952) 500-164;
г. Ангарск, 18-й микрорайон, д. 19, 1-й этаж, (3955) 63-69-64;
г. Ангарск, 81-й квартал, д. 3, 2-й этаж, (3955) 52-19-18.

ЧЕЛЯБИНСК:

«Магазин Прессы»: ул. Тимирязева, д. 26, (3512) 63-33-21,
66-56-63.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА В ДРУГИХ СТРАНАХ:



Белоруссия: РУП «Белпочта», г. Минск, пр-т Независимости,
д. 10, www.belpost.by, +375 (017) 200-04-06
Германия: DMR Ruessenspress GmbH, Altmühlstr. 4, 04315
Leipzig, +49 (341) 68706-0, 68706-10, www.pressa.de,
www.mni-abo.eu
Казахстан: TOO «KAZPRESS», г. Алматы, +7 (727) 271-83-73,
250-22-60
Украина: «Вариантпресс-В», г. Киев, пр-т Воссоединения,
д. 3А, +380 (44) 575-32-10, 575-32-15, 575-32-16,
www.mimodiy.com.ua, e-mail: variantp@variantp.com.ua



1



2


3
















I



I





4A

5

6

5

21

FIANCH. DT. D. F. (p.03)

DAV. - D. F. (p.01)

C. DT INT. - D. F. (p.21)

7

8

9

10

9

7



C. DT INTERO - D. F. (p.26)



24



24A



POLSO - D. F. (p.07)



cedera




























С
ШИТЬЕ И КРОЙ
BOUTIQUE
 Спецвыпуск №2/2017












T



T






T



































Е
ШИТЬЕ И КРОЙ
BOUTIQUE
 Спецвыпуск №2/2017

