

burda

2/2016 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

118 Пуловер ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 55 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно со сквозным узором, дублированное эластичной прозрачной пленкой, 0,60–0,60–1,05–1,05–1,05–1,05 м шириной 130 см; трикотажное полотно хай-тек 0,55–0,55–0,55–0,70–0,70–0,70 м шириной 135 см; игла швейной машины Microtex.

Рекомендуемые ткани: держащие форму трикотажные полотна/ткани хай-тек.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 118. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из трикотажного полотна со сквозным узором, дублированного эластичной прозрачной пленкой:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1 Средняя часть переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть переда | 2x |



- | | |
|--|----|
| 4 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 5 Боковая часть спинки | 2x |
| Из трикотажного полотна хай-тек: | |
| 6 Передняя часть рукава | 2x |
| 7 Локтевая часть рукава | 2x |
| а) воротник-стойка (раскрой по косой) длиной 60–61–62–63–64–65 см и шириной 11 см, включая припуски. | |

Повшив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами/тканями хай-тек: трикотажные полотна/ткани хай-тек по возможности не утюжить. При необходимости утюжить с

изнаночной стороны через проутюжильник умеренно нагретым утюгом, предварительно попробовав на ненужном лоскуте.

■ Боковые части переда притачать к средней части переда (контрольная метка 1). Боковые части спинки притачать к средней части спинки (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить.

■ На рукавах выполнить швы (контрольные метки 5 и 6). Припуски швов разутюжить.


■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 4).

■ Рукава втачать в проймы переда и спинки (контрольные метки 7 и 8). Выше участков скругления пройм припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.

■ На воротнике стачать короткие срезы лицевой стороной к лицевой стороне. По срезу горловины спинки поставить метку середины спинки. Один срез воротника приколоть, растягивая, к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов на воротнике с меткой середины спинки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва заутюжить на воротник. Воротник сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, внутренний срез воротника приметать поверх шва втачивания воротника. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания воротника. Выступающий припуск воротника срезать вплотную к стежкам.

■ Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 3 см.

Планы раскладки



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Части правого и левого рукавов выкроить симметрично.