

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Плате А: Узорчатый батист 2,70 м шириной 135 см для всех размеров; однотонный батист для подкладки 1,85 м шириной 140 см; флизелин формбанд; репсовая лента 4,35–4,40–4,45–4,45–4,50 м шириной 1,2 см; эластичная лента 0,85–0,85–0,90–0,90–0,95 м шириной 3 мм; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


Плате В: Шифон с вышивкой гладью 3,10 м шириной 120 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,85 м шириной 140 см; флизелин формбанд; бархатная лента 4,35–4,40–4,45–4,45–4,50 м шириной 1 см; эластичная лента 0,85–0,85–0,90–0,90–0,95 м шириной 3 мм; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 104. Обратите внимание на разную длину платья и подкладки.

На детали 10 линия строчки для верхней кулиски вычерчена для размера 34. Для размеров 36–42 эту линию вычертить, соответственно, заново.



Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Плате А, В

Из узорчатого батиста/шифона с вышивкой гладью:

- | | |
|--|----|
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Верхняя средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 4 Нижняя средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 6 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 7 Средняя часть лифа спинки со сгибом | 1x |
| 8 Средняя часть переднего/заднего полотнища юбки со сгибом | 2x |
| 9 Боковая часть переднего/заднего полотнища юбки | 4x |
| 10 Рукав | 2x |

Из однотонного батиста/подкладочной ткани:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 5 Средняя часть лифа спинки со сгибом | 1x |
| 6 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 8 Средняя часть переднего/заднего полотнища юбки со сгибом | 2x |
| 9 Боковая часть переднего/заднего полотнища юбки | 4x |

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и пройм подкладки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Плате А

■ Средняя часть лифа переда. Нижний срез верхней средней части лифа переда и верхний срез нижней средней части лифа переда пришить до длины по 19,5–20,5–21,5–22,5–23,5 см. Детали стачать, контрольная метка 1. Припуски шва разутюжить. Срез горловины средней части лифа переда пришить до длины 23,5–24–24,5–25–26 см, нижний срез средней части лифа переда — до длины 16–17–18–19–20 см. Среднюю часть лифа переда подкладки наложить на среднюю часть лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне. Срезы горловин сколоть. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону и приколоть. Открытые срезы деталей сметать. Среднюю часть лифа переда и подкладку сметать вдоль поперечного шва. От репсовой ленты отрезать отрезок длиной 23–23,5–24–24,5–25 см. Репсовую ленту наложить по середине поверх поперечного шва средней части лифа переда и настрочить в край. Сборку зафиксировать несколькими ручными стежками на средней части лифа переда подкладки. Далее деталь обрабатывать как однослойную.

■ Срез горловины средней части лифа спинки пришить до длины 21–22–23–24–25 см, нижний срез средней части лифа спинки — до длины 16–17–18–19–20 см. Среднюю часть лифа спинки подкладки наложить на среднюю часть лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, чисто вытачать горловину, как описано для горловины средней части лифа переда. Среднюю часть лифа спинки и подкладку сметать. Сборку зафиксировать ручными стежками.

■ Боковые части лифа переда и лифа спинки сложить с соответствующими деталями подкладки лицевыми сторонами. Чисто вытачать короткие срезы горловин. Открытые срезы деталей и подкладки сметать.

■ Нижние срезы всех полотнищ юбки платья и юбки подкладки обработать плотными зигзагообразными строчками — см. модель 125.


■ Полотнища юбки подкладки наложить на соответствующие полотнища юбки из основной ткани изнаночной стороной к изнаночной стороне, срезы сметать. Верхние срезы средних частей переднего и заднего полотнищ юбки пришить, соответственно, до длины нижних срезов средних частей лифа переда и лифа спинки. Среднюю часть переднего полотнища юбки притачать к средней части лифа переда, среднюю часть заднего полотнища юбки — к средней части лифа спинки. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Боковые части переднего и заднего полотнищ юбки притачать к боковым частям лифов переда и спинки.

Планы раскладки


Плате А

Узорчатый батист шириной 135 см



Плате В

Шифон с вышивкой гладью шириной 120 см



Однотонный батист/подкладочная ткань (А, В) шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

vk.com/burdaby

Детали 1–10

- | | |
|-----------|---|
| размер 34 | — |
| размер 36 | — |
| размер 38 | — |
| размер 40 | — |
| размер 42 | — |

