



▶▶ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1 ПЛАТЬЕ стр. 2 размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■	2 ПИДЖАК стр. 3 размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■ ■	3 БРЮКИ стр. 3 размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■ ■	4 СОРОЧКА стр. 4 размеры 48/50/52/54 ■ ■ ■ ■	5 ПЛАТЬЕ + ГОЛОВНОЙ УБОР стр. 5 размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■	6 КУРТКА стр. 6 размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■
7 БОДИ стр. 7 размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■	8 КУРТКА стр. 8 размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■	9 БРЮКИ стр. 8 размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■	10 БЛУЗКА стр. 9 размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■	11 ПЛАТЬЕ стр. 10 размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■	
12 БЛУЗКА стр. 11 размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■	13 ЮБКА стр. 11 размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■	14 ПЛАТЬЕ стр. 12 размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■	15 ПЛАТЬЕ стр. 13 размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■	16 ПЛАТЬЕ стр. 14 размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■	
17 ЖИЛЕТ/РЕДИНГОТ стр. 15 размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■	18 ЮБКА стр. 15 размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■	19 БЮСТЕ стр. 16 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	20 БРЮКИ стр. 16 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	21 БЛУЗКА стр. 17 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	
22 БРЮКИ стр. 17 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	23 ПЛАТЬЕ стр. 18 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	24 КОМБИНАЦИЯ стр. 18 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	25 БЛУЗКА стр. 18 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	26 ТОП стр. 19 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	27 ЖАКЕТ стр. 19 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■
28 ЛЕГИНСЫ стр. 19 размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■	29 ПИДЖАК стр. 20 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	30 БРЮКИ стр. 20 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	31 СОРОЧКА стр. 20 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	32 КУРТКА стр. 21 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	33 ПЛАТЬЕ стр. 21 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■
34 ПИДЖАК стр. 22 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	35 БРЮКИ стр. 22 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	36 СОРОЧКА стр. 22 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	37 ЖИЛЕТ стр. 22 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	38 ЖАКЕТ стр. 23 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	
39 ЮБКА стр. 23 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■	40 ФУТБОЛКА стр. 23 размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■				

Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали

1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**


Мод. 10 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42 — — — — —
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

Мод. 22 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

2. К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕННЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




3. Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




4. На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



5. Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛКУ



6. Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕННЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

←---→ участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

←---→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

▲ A
▼ A
точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●→ направление, в котором закладывается припуск складки.

—|— место расположения и размер петли или кармана.

⊙ место пришивания пуговицы.


Словарь терминов

Abbottonatura	— застежка на петли и пуговицы
Altezza	— ширина
Alto	— верх
Aperto	— открытый, не подлежащий обработке
Apertura	— передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	— наклеивание, прикрепление
Appoggio	— наложение детали поверх другой детали
Arricicare	— собрать
Bordo	— прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	— кулиса для вставки косточки
Cappuccio	— капюшон
Centrale	— средний, центральный
Centro dietro intero	— середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	— средний срез спинки или задней части
Coulisse	— кулиса
Cucire	— строчка, сшить
Davanti	— перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	— правый, правая
Dietro	— спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	— направление долевой нити
Doppio intero	— сгиб
Elastico	— растягивающийся, эластичный
Finachino	— бочок бокового кармана
Fianco	— боковая часть, бочок
Fodera	— подкладка
Fondo	— низ
Impuntura	— строчка
Inizio	— начало
Inserire (ins.)	— вставить, продеть
Intero	— сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	— застежка-молния
Lato	— сторона, край
Lato rimagliato	— обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	— язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	— рукав
Manichino	— короткий рукав
Metatura	— метраж
Molleggiare	— выполнить посадку
Motivo applicazione	— аппликация
Orlo	— подгиб
Paramontura	— внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	— часть
Passante	— шлевка
Piegare	— согнуть
Pateletta	— клапан (кармана)
Pelo	— мех, ворс
Qui	— тут, здесь
Sacchetto tasca	— подкладка кармана
Scalfo	— пройма
Scollo	— горловина
Secondo	— второй
Sinistro (sinistra)	— левый, левая
Sopracollo	— верхний воротник
Sottocollo	— нижний воротник
Spacco	— прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	— плечо
Tagliare	— разрезать, надсечь
Tasca	— карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	— маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	— выстегивание

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ

КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивать срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.





ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

1 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии со шлейфом: 155 см
Длина по средней линии переда от линии талии: 101 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,90 м однотонного микадо шириной 160 см ● 10 см органзы в тон, ширина – 140 см ● 2,90 м атласной подкладки в тон, ширина – 160 см ● 3,70 (3,80-3,90-4) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 2,5 см ● 35 см ленты из органзы в тон, ширина – 1,5 см (для шлейфа) ● 1 застежка-молния в тон, длина – 35 см



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИКАДО:

креп-сатин, материал в рубчик, креп, парча, габардин, тафта, шандунг (вид чесучи).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОРГАНЗЕ:

тюль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания подкладки использовать лекала полотнищ юбки, укороченные на 1 см, и лекала частей лифа без изменений.


СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ЛИФА	1
БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ЛИФА + РУКАВ	2
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ЛИФА	3
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ЛИФА + РУКАВ	4
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ + ШЛЕЙФ	5+5A+5B
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	6+6A
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 48 (49-50-51) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для срезов пройм и для подгиба низа юбки из основного материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа подкладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы средних частей спинки лифа. Заутюжить обработанные припуски на лево. Аналогично стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки со шлейфом. ● Притачать боковые части спинки и переда лифа к срезам средних частей спинки и переда лифа. Заутюжить обработанные припуски на средние части. ● Стачать средние срезы частей цельнокроеных рукавов. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично выполнить боковые швы юбки платья. ● Притачать к подгибу юбки косую бейку соответствующего размера. Заутюжить подгиб низа с косой бейкой на изнаночную сторону. Подогнув, заутюжить открытый срез косой бейки на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Сложить ленту из органзы пополам. Обработать совмещенные поперечные срезы зигзагом. Наложить полученную петлю, отогнутую вниз, по разметке на шлейф с изнаночной стороны. Закрепить припуски петли обметочными стежками. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали подкладки лифа и юбки, как было сделано для деталей из основного материала. Настрочить на расстоянии 7 мм припуски притачивания боковых частей к средним частям спинки и переда лифа. Подвернув, заутюжить подгиб низа юбки из подкладочного материала на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Соединить лиф и юбку подкладки. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Разутюжить припуски. Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Приметать совмещенные срезы бейки, отогнутой сгибом вниз, к срезу горловины. ● Надеть подкладку на изделие. Выполнить шов горловины. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, а бейку горловины – наверх. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Приметать подкладку к срезам пройм/низа рукавов. ● Обработать косой бейкой срезы пройм/низа рукавов, как было сделано для низа юбки из основного материала.



МИКАДО

ALTEZZA cm 160



2 ПИДЖАК ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54

Длина по средней линии спинки: 71 (72,5-74-75,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15-2,25-2,30) м однотонного в небольшой степени эластичного твила шириной 150 см ● 15 см контрастного поплина в горошек в тон, ширина – 90 см ● 15 см мельтона шириной 90 см ● 45 см тяжелой атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м вискозной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 95 см (разм. 48/50), 100 см (разм. 52/54) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 45 см льняного (конопляного) материала шириной 90 см ● 10 см ленты в тон, ширина – 7 мм (для навесной петли внутреннего кармана) ● 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 20 мм ● 9 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм ● 1 пара плечиков

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, фреско (легкий шерстяной материал), габардин, гризайль; материал в «елочку», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в клетку «Принц Уэльский»; вигонь, сукно, бархат (в небольшой степени эластичные и сочетающиеся с контрастным поплином).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E, F, G, H. Для выкраивания деталей из вискозной подкладки использовать лекала спинки от

разметки боковой шлицы, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта до боковой и нижней линий разметки; лекала частей рукава от разметки шлицы; лекала бочка – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.



СПИНКА	1
БОЧОК	2
ПЕРЕД	3
СТОЙКА ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА	4
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	5
ЛИСТОЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	6
КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	10
ВСТАВКА (ЛОЖНЫЙ НОСОВОЙ ПЛАТОК) МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	11
ПАТА ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО КАРМАНА	12
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	C = 16,5 X 3 CM
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	D = 18,5 X 19 CM
ОБТАЧКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	E = 13 X 3 CM
ОБТАЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО НИЖНЕГО ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	F = 10,5 X 3 CM
ПОДКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	G = 15 X 18,5 CM
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО НИЖНЕГО ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА	H = 12,5 X 11 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На твиле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали С). Лекала деталей 6 и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На поплине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали Е). Лекало детали 11 разложить на поплине в разворот, как показано на схеме. На мельтоне, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 10, как показано на схеме. На тяжелой атласной подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали G). Лекала деталей 12 и В разложить на тяжелой атласной подкладке в разворот, как показано на схеме. На вискозной подкладке, сложенной в сгиб, разложить соответствующие лекала деталей, как на основном материале. На льняном (конопляном) материале, сложенном в сгиб, разложить верхнюю часть лекала переда (3) до сплошной линии. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 4, 5, 7, А, F, детали для дублирования подгиба и два раза лекала деталей С и Е. Лекало детали 6 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 3 мм для среднего участка среза горловины нижнего воротника и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб. Выкроить без припусков срезы внешнего контура нижнего воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Выполнить разрез по разметке входа в каждый нижний карман так, чтобы можно было обработать нагрудную вытачку с изнаночной стороны. Разрезать припуски вытачек посередине и разутюжить. Соединить встык срезы разреза. Сметать косыми стежками. ● На левой части переда по разметке выполнить прорезной карман с листочкой с настрочными концами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: подготовить листочку, прокладывая строчку вдоль сгиба, имитирующую ручной стежок (короткие стежки с лицевой стороны; длинные стежки – с изнаночной); подготовить вставку (ложный носовой платок), как было сделано для листочки, не обрабатывая сгиб; наложить отогнутую вниз вставку на листочку, приколотую ко входу в маленький левый верхний карман; продолжить, как в инструкции, отде-



лывая поперечные края листочки и вставки потайными стежками, а не строчкой в край. ● Притачать бочки к срезам частей переда. ● Наложить клапан из подкладочного материала на клапан из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапаны. Отделать строчкой, имитирующей ручной стежок. ● На части переда выполнить по разметке прорезной карман в рамку, вкладывая клапан во вход в карман до притачивания части подкладки кармана из основного материала к верхней обтачке. ● Притачать бочки к частям спинки до шлиц. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые швы. ● Заутюжить цельнокроенные припуски шлиц со стороны спинки на лицевую сторону. Проложить строчку по линии сгиба подгиба. Вывернуть. Заутюжить подгиб низа бочков на лицевую сторону. Обтачать поперечные срезы подгиба на участках шлиц (со стороны бочков), оставляя сверху открытым небольшой участок (2 см) для вкладывания подкладки. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Совместить цельнокроенные припуски шлиц и заутюжить их на спинку. ● Выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Разрезать метраж синтепона для подокатников пополам. Пришить подокатник к припуску втачивания рукава в пройму так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав. ● Притачать подборта к частям переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Отделать строчкой, имитирующей ручной стежок. ● Сложить пату внутреннего правого кармана по горизонтальной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Затем заутюжить, сгибая по косым линиям разметки, поперечные края паты на изнаночную сторону, совмещая их посередине с изнаночной стороны. Приметать к верхнему срезу детали. ● Сложить ленту для изготовления навесной петли пополам, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Подложить, центрируя, навесную петлю под пату. Закрепить совмещенные поперечные срезы к верху паты. ● На частях переда из подкладочного материала с подбортами выполнить прорезные карманы в рамку, вкладывая пату в правый внутренний карман до притачивания части подкладки кармана к верхней обтачке внутреннего правого кармана. ● На левой части переда из подкладочного материала выполнить по разметке маленький левый нижний внутренний прорезной карман в рамку. ● Стачать средние срезы частей спинки из подкладочного материала. Заложить среднюю складку подкладки спинки. Закрепить складку строчкой на коротких отрезках (3 см) от среза горловины вниз и от низа вверх. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Наложить подборта с подкладкой по разметке на изделие из основного материала. Обтачать нижние срезы и срезы бортов до участка втачивания воротника. Вывернуть. ● Притачать стойку верхнего воротника к верхнему воротнику. Заутюжить припуски на стойку и отложить, т. е. отделка будет произведена позднее. Изнаночной стороной наложить нижний воротник на лицевую сторону припусков срезов внешнего контура верхнего воротника. Обтачать по внешнему контуру средним коротким зигзагом. ● Втачать верхний воротник в срез горловины подбортов с подкладкой. Втачать в горизонтальные срезы горловины частей переда соответствующие участки нижнего воротника. ● Наложить срез горловины нижнего воротника изнаночной стороной на лицевую сторону горловины спинки. Закрепить коротким зигзагом. ● Закрепить воротники, настрочив сквозной строчкой в край припуски шва притачивания стойки к верхнему воротнику. Отделать строчкой, имитирующей ручной стежок, борта с лацканами и внешний контур воротника. ● С изнаночной стороны частей переда изделия приколоть детали из льняного (конопляного) материала. Проложить строчки в плечевые швы и швы пройм. Закрепить средние косые срезы, параллельные сгибам лацканов, косыми стежками. ● С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия из основного материала. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». ● ОТДЕЛКА ПОДКЛАДКИ: Заутюжить подгиб низа и рукавов подкладки на изнаночную сторону так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Закрепить подгиб рукавов подкладки потайными стежками к подгибу рукавов из основного материала. Вложить подкладку под подгиб на участках шлиц со стороны бочков и завершить строчки. Подрезать подкладку на участках шлиц со стороны спинки и притачать ее по контуру шлиц. Закрепить подгиб низа подкладки к подгибу низа изделия из основного материала, как было сделано для рукавов. ● На левом борте обметать по разметке петли. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями. Пришить пуговицу на правой части переда из подкладочного материала в соответствии с петлей паты правого внутреннего кармана. ● На верхних частях рукавов по разметке обметать ложные петли. Наложить верхние части рукавов на участках шлиц на нижние части рукавов. Пришить пуговицы над ложными петлями.




3 БРЮКИ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52
- — — — — размер 54

Длина по боковому шву от линии талии: 105 (106,5-108-109,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: ● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м однотонного в небольшой





степени эластичного твила шириной 150 см • 60 см бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см • 40 см вискозной подкладки в тон, ширина – 140 см • 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 1,10 (1,15-1,20-1,25) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 14 см • 4 пуговицы в тон, диаметр – 15 мм • 1 металлический брючный крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, фреско (легкий шерстяной материал), габардин, гризайль; материал в «елочку», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в клетку «Принц Уэльский»; вигонь, сукно, бархат (в небольшой степени эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали F, G.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	13+13А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	14+14А
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	15
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	16
БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	17
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	Г = 13 X 3 CM
ШЛЕВКИ	Г = 54 X 2 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	Н = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ С, ДО ПУНКТИРНОЙ ЛИНИИ РАЗМЕТКИ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали F). Лекала деталей 15, А и G разложить в разворот, как показано на схеме. На бязи, сложенной в сгиб, разложить указанные лекала деталей. Лекало детали 15 разложить на бязи в разворот, как показано на схеме. На вискозной подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали Н (горизонтально), как показано на схеме, совмещая нижнюю линию с кромкой подкладки. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекала внешних деталей 16 и В, лекало детали 15 (для дублирования детали из бязи) и четыре раза лекало детали F, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки; для средних задних срезов пояса и для средних срезов задних половинок брюк (постепенно уменьшая до обычного припуска у шаговых срезов). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. • На задней половинке брюк выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: изнаночной стороной наложить подзор по разметке на лицевую сторону подкладки заднего кармана, закрепить по контуру сначала зигзагом, а потом – обычной строчкой; с изнаночной стороны входа в карман задней половинки брюк приметать изнаночной стороной и другим срезом (без подзора) подкладку заднего кармана, а не накладывать на обтачку заднего кармана; продолжить, как в инструкции; сложить подкладку заднего кармана по пунктирной линии разметки низа и стачать срезы подкладки; с изнаночной стороны закрепить все слои сквозной строчкой к верху входа в



карман; с лицевой стороны закрепить поперечные края входа в карман обметочными стежками и сформировать строчками полукруги. Приметать подкладки задних карманов к верхним срезам задних половинок брюк. • Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить каждую обтачку переднего кармана (D) на соответствующий срез подкладки переднего кармана и притачать. • На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, отделявая вход в карман строчкой на расстоянии 7 мм. Закрепить поперечные края входа в каждый передний карман обметочными стежками. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам брюк. • С изнаночной стороны передних половинок брюк из основного материала приметать детали из подкладочного материала. • Выполнить боковые и шаговые швы. • Стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки-молнии. • Наложить откосок из бязи на откосок из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать оставшиеся срезы. • На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: изменить направление застежки (на мужскую сторону); следует помнить, что откосок уже подготовлен; отделать припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край; настрочить внутренний контур обтачки левой стороны застежки прямой строчкой. • Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 7 мм припусков. Вывернуть деталь, центрируя шов с изнаночной стороны. Разрезать деталь для шлевок на шесть одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. • Окантовать продольный внутренний срез каждой внутренней части пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край и завершая у выступа левой части пояса. • Стачать верхние срезы поясов. Заутюжить припуски на внутренние детали. Настрочить в край. Обтачать поперечные срезы и выступ левой части пояса. • Внешним срезом притачать каждую часть пояса к задней и передней половинкам брюк. Пояс должен сформировать выступ над левой стороной застежки. Заутюжить припуски наверх. • На правой внешней части пояса пришить по разметке петлю. На левой внутренней части пояса пришить крючок в соответствии с петлей. • Стачать средние задние срезы частей пояса, совмещая швы притачивания пояса к задним половинкам брюк. Продолжить строчку, стачивая средние срезы задних половинок брюк. Разутюжить припуски. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить открытый внутренний срез пояса потайной строчкой в шов притачивания. • Отогнуть шлевки наверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. • По сплошной линии разметки отогнуть низ брюк на изнаночную сторону. Закрепить подгиб потайными стежками. Затем отогнуть низ брюк на лицевую сторону по пунктирной линии разметки, формируя отвороты. Закрепить отвороты потайными строчками в шаговые и боковые швы. • Обметать петли по разметке на правом откоске, на левой стороне пояса и у входа в каждый задний карман (захватывая подкладку). Пришить пуговицы на правой части пояса, с изнаночной стороны на левой стороне застежки и на подзоре каждого заднего кармана (захватывая подкладку) в соответствии с петлями.

4 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52
— — — — — размер 54

Длина по средней линии спинки:
80,5 (82-83,5-85) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,80 (1,85-1,90-1,95) м однотонной (белой) легкой панамы шириной 150 см • 75 см (разм. 48/50), 80 см (разм. 52/54) контрастной (черной) панамы шириной 90 см • 15 см контрастного (жемчужно-серого) поплина с голубыми и черными прямоугольниками, ширина – 140 см • 55 см дублина шириной 90 см • 9 контрастных пуговиц под перламутр, диаметр – 10 мм • 4 контрастные пуговицы под перламутр, диаметр – 8 мм (планки рукавов и кончики воротника) • контрастные (черные) нитки для притачивания контрастных деталей, для обметки петель и украшения левой части переда

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПАНАМЕ:

поплин, пике, оксфорд (рубашечный материал), шандунг (вид чесучи), сатин (двух контрастных цветов).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:

панاما, пике, оксфорд (рубашечный материал), шандунг (вид чесучи), сатин (с рисунком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

КОКЕТКА СПИНКИ	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	24
ПЕРЕД	25
ВНЕШНЯЯ СТОЙКА	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ


ВОРОТНИК	27 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	28
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	29
ВНЕШНЯЯ МАНЖЕТА	30
ОБТАЧКА + ПРАВЫЙ ПОДБОРТ	31
ВНУТРЕННЯЯ СТОЙКА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ МАНЖЕТА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
БЕЙКА ВНУТРЕННЕЙ СТОЙКИ	C = 47 (48-49-50) X 0,75 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На белой панаме и на поплине, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 26 разложить на панаме в разворот, как показано на схемах. На лицевой стороне черной панамы разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и В. Лекало детали 27 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов и нижних срезов рукавов и для срезов притачивания детали 31, по 2 см для срезов пройм и верхних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб низа по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● По желанию можно вышить контрастными нитками на обозначенном участке левой части переда эмблему, используя, если необходимо, стабилизатор для вышивки. ● По разметке обрезать, добавляя 1,5 см на припуски, правую часть переда. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроеный подборт левой части переда на изнаночную сторону и приметать. Настрочить сгиб строчкой на расстоянии 3 мм. ● Притачать обтачку с правым подбортom к срезу борта правой части переда. Заутюжить припуски на обтачку. Подвернув, заутюжить подборт на изнаночную сторону, как было сделано для левого подборта, не настрачивая сгиб. ● С изнаночной стороны спинки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними верхний припуск спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая внешнюю кокетку к лицевой стороне переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. Настрочить в край. ● Подготовить и выполнить на каждом рукаве застёжку рукава с планкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм запошивочным швом. Заутюжить припуски на проймы. Настрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава запошивочным швом. Заутюжить припуски на перед. Настрочить двойной строчкой. ● Обработать нижний срез изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Заложить складки низа рукавов в указанном направлении. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: совместить каждую внутреннюю и внешнюю манжеты, обтачать их по внешнему контуру; продолжить, как в инструкции; проложить дополнительную отделочную строчку по шву притачивания на расстоянии 1,5 см и продолжить ее на расстоянии 3 мм по всему контуру. ● Изнаночной стороной наложить бейку внутренней стойки по разметке на лицевую сторону внутренней стойки. Подогнуть внутрь припуск верхнего среза. Застрочить в край. Приметать открытый срез бейки к соответствующему срезу внутренней стойки. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, отделявая внешний контур воротника до притачивания к нему стойки строчкой на расстоянии 3 мм, а не строчкой в край. ● Обметать по разметке петли на левом борте и на левой стороне стойки, на кончиках



воротника, на планках застежек рукавов и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на правом борте, на правой стороне стойки, на сторонах переда у горловины, на задних сторонах застежек рукавов и на задних краях манжет в соответствии с петлями.

5 ПЛАТЬЕ + ГОЛОВНОЙ УБОР ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии со шлейфом: 183 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Для ПЛАТЬЯ:
 ● 8 (8,10-8,20-8,30) м однотонной вуали шириной 150 см ● 3 м (разм. 42/44), 3,05 м (разм. 46/48) креп-сатина в тон (подкладка), ширина – 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 37 см
 Для ГОЛОВНОГО УБОРА:
 ● 1,25 м однотонной вуали шириной 150 см
 Для УКРАШЕНИЯ:
 ● термоклеевые стразы диаметром 1 мм, 3 мм, 5 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, шифон, органза, кружево (на подкладке из креп-сатина).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ВНЕШНЯЯ СПИНКА ПЛАТЬЯ	1+1A+1B+1C
ВНЕШНИЙ/ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	2+2A = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВСТАВКА ЛЕВОЙ ЧАСТИ СПИНКИ	3+3A+3B+3C
ГОЛОВНОЙ УБОР	4+4A+4B
ВНЕШНЯЯ ПОДКЛАДКА СПИНКИ	5+5A
ВНЕШНЯЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	6+6A
ВНУТРЕННЯЯ СПИНКА ПЛАТЬЯ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ВСТАВКА ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ВНУТРЕННЯЯ ПОДКЛАДКА СПИНКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5; УКРОТИТЬ НА 1 CM
ВНУТРЕННЯЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6; УКРОТИТЬ НА 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ПЛАТЬЕ

Разрезать метраж вуали пополам от кромки до кромки. Совместить два полученных куска лицевыми сторонами внутрь. На сдвоенных кусках вуали в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На креп-сатине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 мм на подгиб низа платья из основного материала и срезов разреза вставок, 1 см на подгиб внешней подкладки и 3 см на подгиб внутренней подкладки. ГОЛОВНОЙ УБОР

На вуали, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 4, как показано на схеме. Выкроить деталь с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 мм на подгиб верхнего и нижнего срезов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ПЛАТЬЕ
 ● С изнаночной стороны переда из основного материала обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Стачать средние срезы частей внешней и внутренней спинки. ● Притачать вставки левой части спинки и переда к срезам внешних спинки и переда до контрольного знака разреза. Заутюжить обработанные припуски на вставки. Аналогично притачать оставшиеся вставки ко внутренней спинке и внутреннему переду платья. ● Обработать низ внутренней и внешней спинки и контуры разрезов ролевым швом. Продолжить до контрольного знака вставок («т»). Аналогично обработать низ внешнего и внутреннего переда. ● Выполнить плечевые швы. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. ● Выполнить плечевые и боковые швы внутреннего платья. ● Продублировать внешнее платье внутренним платьем, вкладывая внутреннее платье лицевой стороной к изнаночной стороне внешнего платья и совмещая средние линии и все швы. Сметать контуры внутреннего и внешнего платья. ● С изнаночной стороны переда и частей спинки внешней подкладки обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Стачать средние срезы частей спинки внешней подкладки. Затем стачать плечевые и боковые срезы, как было сделано для изделия из основного материала, не оставляя разрезов. ● Обработать низ внешней подкладки зигзагом. Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Изнаночной стороной наложить платье из основного материала на лицевую сторону внешней подкладки. Сметать платье и внешнюю подкладку. ● В левом боковом шве выполнить застёжку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали внутренней подкладки, как было сделано для деталей внешней подкладки. **Внимание!** Отверстие






ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

для застежки должно быть в правом боковом шве подкладки, т. к. внутренняя подкладка будет вдеваться изнаночной стороной к изнаночной стороне внешней подкладки. ● Наложить внутреннюю подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на внутреннюю подкладку. Настрочить в край. ● Подогнуть внутрь припуски срезов пройм подкладки и изделия. Проложить строчку изнутри вдоль линии припусков каждой проймы. Настрочить, как было сделано для горловины, насколько возможно. ● Подогнуть внутрь припуски внутренней подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Установить с помощью утюга на левой части переда и спинки и на вставках внешнего платья стразы, располагая их в свободном порядке.

СДВОЕННАЯ ВУАЛЬ


ALTEZZA cm 150



ВУАЛЬ

ALTEZZA cm 150

DOPPIO INTERO - DIRITTO FILO



METRATURA m 1,25


ГОЛОВНОЙ УБОР

● Стачать вертикальные срезы детали (4), закрывая ее в кольцо. Заутюжить обработанные припуски. ● Обработать верхний и нижний срезы ролевым швом. ● Установить с помощью утюга на всей поверхности головного убора стразы, располагая их в свободном порядке. ● Заложить складки по шву на отрезке между контрольными буквами (A). Закрепить стежками вручную. Аналогично заложить складки на отрезке между контрольными буквами (B).

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150

DOPPIO INTERO - DIRITTO FILO



METRATURA m 3,00

6 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки:
57,5 (59-60,5-62) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1,30 м (разм. 42/44), 1,40 м (разм. 46/48) однотонного непромокаемого материала шириной 150 см ● 30 см эластичного трикотажа в резинку 1/1 и в тон, ширина – 140 см ● 1,30 м (разм. 42/44), 1,40 м (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 50 (51,5-53-54,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий вощеный материал, искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную, искусственная замша (следуя указаниям по работе с подобными материалами); ИЛИ обычные (промокаемые) материалы: атлас, поплин, габардин, твил, бархат, сукно, алькантара (сочетающиеся с трикотажем в резинку).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D, E, F. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки



горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта; лекала рукава и подкладки кармана – без изменений.


СПИНКА	24
ПЕРЕД	25
РУКАВ	26
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДА	27
ВОРОТНИК	28
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ОБТАЧКА КАРМАНА	D = 13 (13,3-13,6-13,9) X 4 CM
ПОЯС СПИНКИ И БОКОВЫЕ ЧАСТИ ПОЯСА ПЕРЕДА	E = 35 (37-39-41) X 11 CM
МАНЖЕТА	F = 23,5 (24,3-25,1-25,9) X 11 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Разложить лекала деталей 27 и D на основном материале два раза. Вторые детали использовать для дублирования. Для альтернативных материалов советуем разложить один раз лекала деталей 27 и D на основном материале и один раз на клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб. На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 27 и D), как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● **ДУБЛИРОВАНИЕ:** Продублировать первые детали 27 и D, приметав с изнаночной стороны соответствующие вторые детали. Для альтернативных материалов: *продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На каждой части переда выполнить *прорезной карман с одной обтачкой* со следующими изменениями: сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку, приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 1 см, помня, что обтачка (2 см) будет сформирована после выворачивания; отогнуть части подкладки кармана на изнаночную сторону; отделать шов притачивания обтачки строчкой в край; стачать срезы частей подкладки кармана и продолжить строчку в край по всему контуру входа в карман. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить припуски на проймы. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить припуски на спинку. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Закрепить строчкой на коротких отрезках (3 см) от горловины вниз и от низа вверх. ● Притачать обтачку горловины спинки к срезу горловины подкладки спинки. Притачать внутренние срезы подбортов к срезам частей переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подборт и обтачку горловины спинки. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки. ● Стачать боковые срезы средних частей пояса переда и пояса спинки с боковыми частями пояса переда. ● Притачать внешние срезы средних частей пояса переда к нижним срезам частей переда, а внутренние срезы средних частей пояса переда – к нижним срезам подбортов. Заутюжить припуски наверх. ● Отогнуть подборт с подкладкой на изнаночную сторону, складывая пояс по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Подогнуть внутрь припуски срезов бортов подбортов и частей переда. Вложить ленты застежки-молнии на участках между контрольными знаками (кружочки) так, чтобы звенья выступали. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков борта. ● С изнаночной стороны закрепить строчкой изнутри совмещенные припуски в шов стачивания средних частей пояса и боковых частей пояса переда. ● Подогнуть внутрь припуски нижних срезов изделия и подкладки с подбортами. Вложить между ними совмещенные припуски растянутого пояса. Проложить сквозную строчку, прошивая все слои. Продолжить строчку по средним частям пояса переда. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать растянутые манжеты к низу рукавов из основного материала, совмещенному с низом рукавов подкладки, как было выполнено для пояса. Настрочить, как было сделано для пояса. ● Подвернуть внутрь припуски срезов горловины подкладки и изделия из основного материала. Сложить воротник пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить совмещенные припуски воротника между припусками горловины. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков горловины, проходя через отверстие в подкладке. Подогнуть внутрь припуски отверстия



в левом боковом шве подкладки. Зашить потайными стежками. ● С лицевой стороны отделать швы притачивания боковых и средних частей пояса переда строчкой на расстоянии 7 мм. Продолжить строчку по низу, бортам и горловине.

7 БОДИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15-2,25-2,30) м эластичной кружевной тесьмы с фестонами по сторонам, ширина – 35 см ● 85 (90-95-100) см эластичного тюля в тон, ширина – 140 см ● 20 см эластичного хлопкового джерси в тон, ширина – 90 см (или обрезок джерси по размеру лекала детали 16) ● 75 (80-85-90) см эластичной тесьмы в тон, ширина – 1 см ● 2,80 (2,90-3-3,10) м эластичной тесьмы в тон, ширина – 7 мм ● 5 см эластичного шнура в тон (навесная петля) ● 10 см полиэстеровой тесьмы в тон и с двойным рядом оснований кнопок (с выступом), ширина – 4 см ● 10 см полиэстеровой тесьмы в тон и с двойным рядом головок кнопок (с углублением), ширина – 2 см ● 1 пуговица, обтянутая тюлем, диаметр – 10 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж кружевной тесьмы зависит от ширины фестонов.

ВНИМАНИЕ! Данную модель следует шить только из указанных материалов, используя иглу и стежки для эластичных материалов или оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ВНЕШНИЙ ПЕРЕД ЛИФА	8
ВНЕШНИЙ БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	9
БОКОВАЯ ВСТАВКА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК ТРУСОВ	10
КРЫЛЫШКО (РУКАВ)	11
КРЫЛЫШКО ВЫРЕЗА ДЛЯ НОГ ТРУСОВ	12
СПИНКА ЛИФА	13
ЗАДНИЕ ПОЛОВИНКИ ТРУСОВ	14
ПЕРЕДНИЕ ПОЛОВИНКИ ТРУСОВ	15
ЛАСТОВИЦА	16 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СРЕДНЯЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	17
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД ЛИФА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННИЙ БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
КРУЖЕВНАЯ ВСТАВКА НИЗА СПИНКИ ЛИФА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
КРУЖЕВНАЯ ВСТАВКА ВЕРХА ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК ТРУСОВ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На кружевной тесьме в разворот, сдвоенной по ширине, разложить лекала деталей. **Внимание!** Фестоны кружева должны быть тщательно совмещены. Указанные на схеме стороны лекал деталей 8, 10, 11, 12, C и D должны приходиться на фестоны. На тюле, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали 16 разложить на тюле в разворот, как показано на схеме. На джерси в разворот разложить лекало детали 16, как на тюле. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм. Выкроить без припусков срез горловины переда лифа из тюля.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

ЛИФ

● Стачать средние срезы частей спинки. Стачать средние срезы частей кружевной вставки низа спинки. ● Заутюжить припуски срезов выреза застежки спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить эластичный шнур, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. ● Обработать срезы горловины спинки, как было сделано для срезов выреза застежки спинки, вкладывая слева, над вырезом застежки, навесную петлю. Закрепить навесную петлю обметочными стежками. ● По разметке наложить кружевную вставку низа спинки изнаночной стороной на лицевую сторону спинки и приметать по контуру. Затем закрепить верх кружевной детали узким зигзагом в основание фестонов кружева. ● Притачать внешние бочки к внешнему переду лифа. Заутюжить припуски от середины детали. Аналогично соединить внутренние бочки и внутренний перед лифа, заутюживая припуски на середину детали. ● Наложить внешний перед на внутренний перед, совмещая детали изнаночными сторонами внутрь, и сметать по контуру. ● Сложить среднюю вставку переда лифа пополам изнаночной стороной внутрь. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Отрезать, добавляя на припуски, по куску эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) на 1 см короче выреза горловины переда, считая до контрольного знака («т»). ● Наложить средние срезы частей переда (с фестонами) изнаночной стороной на лицевую сторону средней вставки переда. Подложить растянутую эластичную тесьму под основание фестонов (сплошная линия). С лицевой стороны закрепить сквозным коротким зигзагом (от линии талии до плеча), растягивая эластичную тесьму. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Закрепить к горловине спинки, прокладывая строчку в шов горловины спинки. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) короче проймы на 1,5 см. Заутюжить при-



пуски срезов пройм на изнаночную сторону. Выполнить посадку указанного отрезка рукава-крылышка. Подложить крылышко лицевой стороной под обозначенный участок (между «т») верхней части проймы с изнаночной стороны. Вложить эластичную тесьму под припуски пройм. Растянуть эластичную тесьму на боковых (от крылышек) участках. Обработать припуски пройм вместе с эластичной тесьмой. Застрочить коротким зигзагом.



ТРУСЫ

- Наложить кружевную вставку верха задних половинок трусов изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону задних половинок трусов и приметать по контуру. Затем закрепить верх кружевной детали узким зигзагом в основание фестонов кружева.
- Наложить низ (с фестонами) боковой вставки передних половинок трусов изнаночной стороной на лицевую сторону передних половинок трусов. Настрочить узким зигзагом в основание фестонов кружева.
- Наложить ластовицу из джерси на ластовицу из тюля. Вложить между их верхними срезами припуск нижнего среза задних половинок трусов лицевой стороной к ластовице из тюля. Проложить строчку. Вывернуть ластовицы изнаночными сторонами внутрь. Сметать по контуру.

СОЕДИНЕНИЕ, ОТДЕЛКА

- Притачать половинки трусов к низу переда/спинки лифа. Заутюжить припуски вниз.
- Выполнить боковые швы. Закрепить их у пройм обметочными стежками.
- Отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина – 1 см) на 8 см короче линии талии. Стачать эластичную тесьму в кольцо. С изнаночной стороны приколоть растянутую тесьму к припускам шва линии талии. Закрепить узким зигзагом.
- Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) короче среза выреза для ноги на 1,5 см. Заутюжить припуски срезов вырезов для ног на изнаночную сторону. Выполнить посадку указанного отрезка крылышка (12). Подложить крылышко лицевой стороной под обозначенный участок (между «т») выреза для ноги с изнаночной стороны. Вложить эластичную тесьму под припуски вырезов для ног. Растянуть эластичную тесьму. Обработать припуски пройм вместе с эластичной тесьмой. Затем застрочить узким зигзагом.
- Отрезать, добавляя на припуски и центрируя кнопки, от тесьмы с основаниями кнопок (ширина – 4 см) кусок по размеру участка, обозначенного на ластовице. Аналогично отрезать кусок от тесьмы шириной 2 см по размеру участка, обозначенного на передних половинках трусов.
- Заутюжить совмещенные припуски нижнего среза ластовицы на лицевую сторону ластовицы из тюля. Затем наложить на лицевую сторону припусков изнаночной стороной тесьму (шириной 4 см), убирая припуски под тесьму. Настрочить тесьму в край по контуру.
- Заутюжить на изнаночную сторону припуск шаговых срезов передних половинок трусов. Наложить на лицевую сторону припусков изнаночной стороной тесьму (шириной 2 см). Настрочить тесьму в край по контуру.
- Пришить на правой стороне застежки спинки пуговицу в соответствии с навесной петлей.

ТЕСЬМА С ФЕСТОНАМИ



8 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ


— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
57,5 (59-60,5-62) см

ВНИМАНИЕ! Изделие является двусторонним. Атласная подкладка может рассматриваться как лицевая сторона.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,50 м (разм. 40/42), 1,60 м (разм. 44/46) атласа с цветочным рисунком, ширина – 150 см
- 1,50 м (разм. 40/42), 1,60 м (разм. 44/46) контрастного атласа с цветочным рисунком и в полоску (подкладка), ширина – 150 см
- 1,40 м (разм. 40/42), 1,50 м (разм. 44/46) синтепона шириной 150 см
- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м эластичной тесьмы шириной 3 см
- 1 разъемная двусторонняя застежка-молния в тон, длина – 52 (53,5-55-56,5) см



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бархат, сукно, алькантара (искусственная замша), твил, габардин ИЛИ легкий воощеный материал, легкая искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную, легкая искусственная замша (следуя указаниям по работе с подобными материалами).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали B, C, D. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки, переда, воротника, рукава, подкладки кармана, пояса и манжеты без изменений.


СПИНКА	26
ПЕРЕД	27
РУКАВ	28
ВОРОТНИК	29
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ОБТАЧКА КАРМАНА	B = 14 (14,3-14,6-14,9) X 4 CM
ПОЯС	C = 53 (55-57-59) X 3,5 CM
МАНЖЕТА	D = 28 (28,8-29,6-30,4) X 3,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 26, 27, 28, B и полосу (5 см) для средних передних отрезков пояса, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать указанные детали, приметав с изнаночной стороны соответствующие детали из синтепона. Далее рассматривать продублированные детали как единые.
- На части переда выполнить *прорезной карман с одной обтачкой*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку, приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 1 см, помня, что обтачка (2 см) будет сформирована после выворачивания; отогнуть части подкладки кармана на изнаночную сторону; отделать шов притачивания обтачки строчкой в край; стачать срезы частей подкладки кармана и продолжить строчку в край по всему контуру входа в карман.
- Выполнить плечевые швы.
- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм.
- Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава.
- Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки.
- Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса (без средних передних отрезков шириной 5 см). Мы советуем 73 (77-81-85) см.
- Наложить пояс из подкладочного материала на пояс из основного материала. Стачать нижние срезы. Вывернуть.
- Притачать на коротких отрезках (5 см) у срезов бортов внешний пояс к низу частей переда, а подкладку пояса – к низу частей переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски вверх.
- Отогнуть подкладку с поясом из подкладочного материала на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски срезов бортов частей переда из основного материала и из подкладочного материала. Вложить ленты застежки-молнии на участках между контрольными знаками (кружочки) так, чтобы звенья выступали. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков борта.
- Вложить в пояс эластичную тесьму (до средних передних отрезков шириной 5 см). Закрепить поперечные срезы эластичной тесьмы строчкой в край с лицевой стороны. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов изделия и подкладки. Вложить между ними совмещенные припуски пояса с растянутой эластичной тесьмой. Проложить сквозную строчку вдоль линии сгиба припусков, прошивая все слои. Продолжить строчку по средним частям пояса переда.
- Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы чуть короче манжеты. Мы советуем 20 (20,8-21,6-22,4) см.
- Наложить манжету из подкладочного материала на манжету из основного материала. Стачать нижние срезы. Вывернуть.
- Стачать манжету в кольцо. Сложить манжеты изнаночной стороной внутрь. Вложить эластичную тесьму. Вложить манжеты между рукавами из основного материала и рукавами подкладки, как было выполнено для пояса.
- Наложить воротник из подкладочного материала на воротник из основного материала. Стачать верхние срезы. Отогнуть воротник из подкладочного материала на изнаночную сторону и приметать к воротнику из основного материала.
- Подвернуть внутрь припуски срезов горловины подкладки и изделия из основного материала. Вложить совмещенные припуски воротника между припусками горловины, располагая воротник из основного материала к лицевой стороне изделия. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков горловины, проходя через отверстие в подкладке. Подогнуть внутрь припуски отверстия в левом боковом шве подкладки. Зашить потайными стежками.
- С лицевой стороны отделать швы притачивания лент застежки-молнии строчкой в край.



9 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина по боковой линии от линии талии: 104 (105,5-107-108,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) однотонного эластичного хлопкового атласа шириной 150 см ● 20 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 9 см ● 1 металлическая пуговица-«гвоздик», диаметр – 18 мм ● 7 металлических заклепок, диаметр – 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), диагональ, шандунг (вид чесучи), габардин, мебельный (вощенный) ситец, бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали Е, F.



КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	22
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	23+23А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	24+24А
ПОЯС	25
ЗАДНИЙ КАРМАН	26
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	27
БОЧОК	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	Е = 10 X 7 CM
ШЛЕВКИ	Ф = 43 X 2 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 25). Лекала деталей В, D, Е и F разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 25. Лекала деталей D и Е разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия и 2 см на подгиб задних карманов и на подгиб маленького правого переднего кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. Настрочить в край. Аналогично обработать вытачки задних карманов. ● Притачать кокетки задних половинок изделия к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить, подвернув, подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. Затем проложить строчку на расстоянии 5 мм (низ карманов), постепенно расширяющуюся у краев входов в задние карманы до 1,5 см. ●



Обработать срез входа в маленький правый передний карман, как было сделано для задних карманов. ● Изнаночной стороной наложить по разметке маленький карман на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуски вертикальных срезов кармана. Застрочить двойной строчкой. Приметать нижний срез маленького кармана к соответствующему срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону соответствующего бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить каждую обтачку переднего кармана на соответствующую часть подкладки переднего кармана и притачать. ● На передней половине изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман строчкой в край. Проложить вдоль входа в передний карман дополнительную отделочную строчку на расстоянии 5 мм, которая на последнем участке (3 см), у бокового среза, расширяется до 1,5 см. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки, заутюживая припуски направо и настрачивая их в край. ● На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, отделявая шов притачивания обтачки правой стороны застежки строчкой в край, а внутренний контур обтачки правой стороны застежки – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 13 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки изделия. Настрочить строчкой в край. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать правые части поясов, добавляя на припуски. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. Аналогично закрепить низ шлевок. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке петлю на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой стороне пояса в соответствии с петлей. ● Укрепить края входов в задние карманы и боковые края входов в передние карманы и в маленький правый передний карман, установив заклепки.

10 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки: 63 (64,5-66-67,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,35 м (разм. 40/42), 1,45 м (разм. 44/46) однотонного блестящего крепдешина шириной 150 см ● 5 см эластичного шнура в тон (навесная петля) ● 85 (90-95-100) см эластичной тесьмы шириной 7 мм ● 1 шарообразная золотистая пуговица диаметром 10 мм ● эластичные нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка ИЛИ прозрачные: жоржет, вуаль, шифон, кружево, органза, тюль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.


СПИНКА	32
ПЕРЕД	33
БАСКА СПИНКИ	34
БАСКА ПЕРЕДА	35
РУКАВ	36
БАНТ РУКАВА	А = 46 X 2 CM
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	В = 58 (59-60-61) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы для срезов горловины и продольных срезов обтачки горловины по 7 мм. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков поперечные срезы бантов рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. Заутюжить припуски на участке застежки спинки на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить шнур, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. По разметке подложить припуски навесной петли, отогнутой на середину детали, под левый верх-





ний угол застежки спинки. С лицевой стороны закрепить двойной строчкой. ● Сложить обтачку горловины пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подвернуть внутрь припуски поперечных срезов обтачки. Застрочить сгиб обтачки строчкой в край. ● Заправить в машину эластичные нитки. Проложить строчки, выполняемые эластичными нитками, по линиям разметки рукавов, собрав их до конечных 20 (21-22-23) см. ● Сложить каждую завязку рукава пополам изнаночной стороной внутрь. Стачать продольные срезы, прокладывая строчку в край. Закрепить поперечные срезы узким декоративным зигзагом. Сформировать банты. Наложить каждый бант, центрируя, между строчками сборки рукава. Закрепить узел банта обметочными стежками к рукаву. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Подвернув, заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Стачать боковые срезы баски спинки и переда. Обработать нижний срез баски, как было сделано для низа рукавов. ● Притачать баску к низу блузки. Заутюжить обработанные припуски наверх, отложить, т. к. позже к ним будет закреплена эластичная тесьма. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче шва притачивания баски. Мы советуем 78 (82-86-90) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Наложить эластичную тесьму на припуски шва притачивания баски. Закрепить центрированной строчкой. ● Пришить пуговицу на правый верхний угол застежки спинки с лицевой стороны в соответствии с навесной петлей.



II ОБОРКА ВНЕШНЕЙ ЮБКИ	E = 56,5 (57,5-58,5-59,5) X 16 (17-18-19) CM
III ОБОРКА ВНЕШНЕЙ ЮБКИ	F = 56,5 (57,5-58,5-59,5) X 47 (48-49-50) CM
ОБОРКА РУКАВА	G = 60 (62-64-66) X 16 (17-18-19) CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! На припуски продольных срезов кружевных вставок добавить 5 мм. Обработанные кромки кружевной тесьмы не обрезать!

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей D, E, F и 18). На кружевной тесьме в разворот, сдвоенной по ширине, разложить лекала деталей. Лекало детали 19 разложить на кружевной тесьме в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для срезов горловины, выреза застежки кокетки спинки, обтачек, детали для изготовления навесных петель, кружевных вставок и срезов, куда они будут притачиваться. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб внутренней юбки. Вырезать без припусков нижние срезы оборок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Разрезать эластичный шнур на четыре равные части по 3 см. Сформировать навесные петли по размеру пуговиц. Приколоть петли, отогнутые на проймы, по разметке к левой кокетке спинки и приметать. Закрепить строчкой. ● Притачать обтачки застежки кокетки спинки к срезам кокеток спинки. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Отогнуть навесные петли левой кокетки спинки на середину детали. Подогнуть внутрь припуски открытых продольных срезов обтачек. Застрочить в край, убирая припуски под обтачки. ● Соединить встык стороны застежки кокетки спинки. Закрепить основание застежки обметочными стежками так, чтобы она не расходилась. ● Притачать вставки спинки и переда к нижним срезам соответствующих кокеток. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить в край. Аналогично притачать вставки рукавов


КРУЖЕВНАЯ ТЕСЬМА

ALTEZZA cm 5




КРЕП

ALTEZZA cm 90




КРУЖЕВО

ALTEZZA cm 140



ТЮЛЬ

ALTEZZA cm 150



11 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 40
— — — — —	размер 42
— — — — —	размер 44
— — — — —	размер 46



Длина по средней линии спинки от линии талии: 47 (48-49-50) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) эластичного однотонного кружева шириной 140 см ● 2,30 (2,40-2,50-2,60) м эластичного тюля с вышитым горошком в тон, ширина – 150 см ● 1,40 м (разм. 40/42), 1,45 м (разм. 44/46) эластичного легкого крепа в тон, ширина – 90 см ● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м кружевной тесьмы в тон, ширина – 5 см ● 15 см эластичного шнура в тон (навесные петли) ● 4 пуговицы в тон, диаметр – 10 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

тюль, жоржет, шифон, органза (эластичные и с вышивкой).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

кружево, вуаль, жоржет, шифон, органза (эластичные и, предпочтительно, с вышивкой).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка, муслин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей A, B, D, E, F, G.

КОКЕТКА СПИНКИ	13
КОКЕТКА ПЕРЕДА	14
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	15
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ПОЯС	17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВНУТРЕННЕЙ ЮБКИ	18
ВСТАВКА СПИНКИ	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВСТАВКА ПЕРЕДА	20
ВСТАВКА РУКАВА	21
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A = 51 (52-53-54) X 0,5 CM
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ КОКЕТКИ СПИНКИ	B = 18 X 0,5 CM
I ОБОРКА ВНЕШНЕЙ ЮБКИ	D = 45 (46-47-48) X 18 (18,5-19-19,5) CM

к верхним частям рукавов. ● Выполнить плечевые и боковые швы кокетки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Аналогично стачать боковые срезы частей каждой оборки внешней юбки, боковые срезы полотнищ внутренней юбки и боковые срезы частей пояса. ● Притачать обтачку горловины к срезу горловины, как было сделано для обтачек застежки, подворачивая внутрь припуски поперечных срезов обтачки горловины до того, как обтачка будет застрочена. ● Надеть II оборку внешней юбки изнаночной стороной на лицевую сторону III оборки. Совместить боковые швы и средние линии. С помощью коротких наметочных стежков собрать совмещенные верхние срезы оборок до размера нижнего среза пояса. Притачать оборки к низу пояса. ● Собрать I оборку до размера верхнего среза пояса. Изнаночной стороной надеть оборку на лицевую сторону пояса. Сметать верхние срезы оборок и пояса. ● Обработать нижний срез внутренней юбки швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Надеть внешнюю юбку изнаночной стороной на внутреннюю юбку. Притачать совмещенные срезы юбок к нижнему срезу вставок спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить в край. ● Выполнить нижний шов верхней части рукава со вставкой. Выполнить нижний шов оборки рукава. Выполнить нижний шов нижней части каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Собрать оборку рукава до размера верхнего среза нижней части рукава. Надеть оборки на нижние части рукавов. Притачать верхние срезы нижних частей рукавов с оборками к низу верхних частей рукавов. ● Пришить по разметке пуговицы на правой стороне застежки в соответствии с навесными петлями.

12 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки:
59 (60,5-62-63,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) однотонного эластичного тюля шириной 140 см ● 1,10 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) крепдешина в тон, ширина – 140 см ● 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) кружевной тесьмы в тон и с фестонами по одной стороне, ширина – 3,5 см ● 1,80 (1,90-2-2,10) м кружевной тесьмы в тон и с бахромой по продольным сторонам, ширина – 10 см ● 5 см эластичного шнура в тон (навесная петля) ● 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) эластичной тесьмы шириной 5 мм ● 1 шарообразная пуговица в тон, диаметр – 10 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

жоржет, вуаль, шифон, органза, (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка ИЛИ прозрачные: жоржет, вуаль, шифон, кружево, органза, тюль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.

КОКЕТКА СПИНКИ	14
КОКЕТКА ПЕРЕДА	15
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
СПИНКА	17
ПЕРЕД	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A = 40,8 (42-43,2-44,4) X 0,75 CM
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ КОКЕТКИ СПИНКИ	B = 25,5 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На тюле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на тюле в разворот, как показано на схеме. На крепдешине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 19 разложить два раза на крепдешине в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов горловины и продольных срезов обтачки горловины. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Сложить обтачку застежки кокетки спинки пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу застежки кокетки спинки. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Застрочить в край в шов притачивания. ● Притачать кокетку переда к переду. Заутюжить обработанные припуски вниз. По разметке наложить изнаночной стороной кусок кружевной тесьмы (ширина 10 см) соответствующего размера на низ кокетки переда с лицевой стороны, закрывая шов притачивания. Настрочить тесьму в край по продольным сторонам. ● Соединить стороны застежки кокетки спинки до контрольного знака («Т»). Притачать их к спинке. Затем отделать кружевной тесьмой, как было сделано для кокетки переда. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить шнур, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. По разметке подложить припуски навесной петли, отогнутой на середину детали, под левый верхний угол застежки спинки. С лицевой стороны закре-

пить двойной строчкой. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать кусок кружевной тесьмы (ширина – 3,5 см) по размеру горловины. Обработать поперечные срезы тесьмы швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Приколоть прямой продольной стороной тесьму, отогнутую вниз, к срезу горловины. Лицевой стороной наложить с изнаночной стороны обтачку горловины. Выполнить шов горловины. Отогнуть кружевную тесьму вверх. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза и припуски поперечных срезов обтачки горловины. ● Притачать нижние части рукавов к низу верхних частей рукавов. Заутюжить обработанные припуски вниз. По разметке наложить на рукав кружевную тесьму и настрочить, как было выполнено для кокеток. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Подвернув, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь 5 мм припусков. Застрочить в край, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы в кулиску рукава. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куса эластичной тесьмы чуть короче низа рукава. Мы советуем 21 (22-23-24) см. Вдеть каждый кусок эластичной тесьмы в кулиску рукава. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Зашить отверстие входа в кулиску рукава, продолжив ранее прерванную строчку. ● Пришить пуговицу на правый верхний угол застежки спинки с лицевой стороны в соответствии с навесной петлей.

13 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: 46 (47-48-49) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) однотонной кожи, имитирующей тонко выделанную, ширина – 140 см ● 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 19 см


ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● нитки для вышивания разных цветов для выбранного узора или вышитая аппликация

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная замша, искусственная кожа под кожу рептилии ИЛИ неопрен, алькантара (искусственная замша), двухслойные материалы.

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т.к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.





ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала полотнищ юбки, укороченные на 3 см.


ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	19
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	20
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	21
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	22

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 19 и 20), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа юбки из основного материала и 3 см на подгиб подкладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Украсить правую сторону переднего полотнища юбки, вышив узор по вашему выбору или настрочив аппликацию с вышивкой строчкой в край по контуру. ● С изнаночной стороны частей заднего полотнища юбки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. ● Выполнить боковые швы. Разутюжить припуски. ● Стачать боковые срезы поясов, как были выполнены боковые швы юбки. Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Вывернуть. Обработать нижний срез внутреннего пояса зигзагом. Притачать внешний пояс к срезу линии талии. Заутюжить припуски наверх. ● Заутюжить на изнаночную сторону припуски на участке застежки заднего полотнища юбки и внешнего пояса, подрезая их у основания застежки. Снизу подколоть ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков и тщательно закрепляя углы основания застежки. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Стачать подгиб подкладки и изделия из основного материала. Заутюжить подгиб изделия из основного материала вместе с подкладкой на изнаночную сторону так, чтобы изделие выступало на 1 см, а подкладка не затягивала бы изделие. Закрепить подгиб потайными строчками в боковые швы. Затем притачать подкладку к припускам притачивания внешнего пояса, оставляя открытыми отрезки (5 см) у застежки. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Обработанный припуск нижнего среза внутреннего пояса наложить на подкладку. Подогнуть внутрь припуски подкладки внутреннего пояса и подкладки на участке застежки. Закрепить внутренний пояс потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. Затем застрочить в край подогнутые припуски на участке застежки. Продолжить строчку в край по верху пояса.



14 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 38
- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 55 (56-57-58) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,15 м (разм. 38/40), 1,20 м (разм. 42/44) однотонного матового плиссированного креп-сатина, ширина – 150 см ● 85 см (разм. 38/40), 90 см (разм. 42/44) кружева в тон, ширина – 90 см ● 75 см (разм. 38/40), 80 см (разм. 42/44) гладкого (без складок) матового креп-сатина в тон, ширина – 150 см ● 1,15 м (разм. 38/40), 1,20 м (разм. 42/44) пятнистой подкладки в тон, ширина – 150 см ● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м косой атласной бейки в тон, ширина – 3 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 51 см ● 1 металлический крючок с петлей ● 1 плечико

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить из указанного плиссированного материала для достижения эффекта, как у представленного изделия. Можно заменить указанный материал гладкими или гофрированными материалами, но внешний эффект будет иным!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛИССИРОВАННОМУ МАТЕРИАЛУ:

репс в вертикальную полоску, бархат или вельвет, материал с ткаными эффектами,

парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), матовый креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта-фай, микадо.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

органза, тюль, материал с люрексом.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало левой части спинки платья, соединенное с лекалом соответствующей кокетки; лекала правой части спинки платья, бочков, переда лифа и переднего полотнища юбки – без изменений. Укоротить подгиб низа подкладки на 1 см.


ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ПЛАТЬЯ	1
ЛЕВЫЙ БОЧОК СПИНКИ ПЛАТЬЯ	2
ПЕРЕД ЛИФА	3
ЛЕВЫЙ БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	4
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	5+5A
ВОЛАН ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	6
ЛЕВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА СПИНКИ	7
ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ПЛАТЬЯ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРАВЫЙ БОЧОК СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПРАВЫЙ БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ЛЕВАЯ КОКЕТКА СПИНКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ЛЕВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне плиссированного материала в разворот (с закрытыми и заутюженными направо складками) разложить лекала деталей, как показано на схеме. На лицевой стороне кружева в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На изнаночной стороне материала без складок в разворот разложить два раза лекало детали 6 так, чтобы получить внешнюю и внутреннюю детали, как показано на схеме. На изнаночной стороне подкладки в разворот разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на боковые швы по


КРУЖЕВО

ALTEZZA cm 90




ГЛАДКИЙ КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150



ПЛИССИРОВАННЫЙ КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150



2 см для средних срезов частей спинки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы левой проймы и срезы горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать левую кокетку спинки (D) к срезу левой части спинки. Разутюжить припуски. ● Притачать бочки спинки к частям спинки. ● Стачать средние срезы частей спинки от разреза до участка застежки. ● Наложить изнаночной стороной кружевной волан переда на лицевую сторону внешнего волана переда из креп-сатина и приметать по контуру. Наложить внешний волан на внутренний волан. Обтачать по внешнему контуру (от контрольной буквы Е до В). Отогнуть внутреннюю деталь на изнаночную сторону. Сметать оставшиеся срезы. По сплошной линии разметки отогнуть левую часть волана на изнаночную сторону и закрепить потайными стежками ко внутренней детали на небольшом отрезке (12 см), начиная от контрольного знака («т»). Наложить волан на переднее полотнище юбки, располагая его внутренней деталью к лицевой стороне переднего полотнища юбки, и приметать. ● Притачать правый бочок переда лифа к переду лифа. ● Затем притачать к низу переда лифа с правым бочком переднее полотнище юбки с воланом. Заутюжить припуски вниз. ● Притачать левый бочок переда лифа к переду лифа с передним полотнищем юбки. Разутюжить припуски. ● Отогнуть левую часть волана на изнаночную сторону волана по пунктирной линии разметки. Закрепить к переднему полотнищу юбки потайными стежками. ● Выполнить левый плечевой шов. Разутюжить припуски. Аналогично стачать плечевые срезы декоративных кокеток (Е, 7). ● Наложить полученную левую декоративную кокетку по разметке на левую часть изделия. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов декоративной кокетки. Настрочить в край. Затем приметать декоративную кокетку к срезу горловины и к срезу левой проймы. ● Выполнить боковые швы. Разутюжить припуски. ● В среднем шве спинки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Приколоть кусок косой бейки, отогнутой внутрь, к срезу левой проймы. Закрепить косую бейку в кольцо у бокового шва. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм от проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать с лицевой стороны 7,5 мм. Застрочить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. ● Аналогично обработать косой бейкой срез горловины/правой проймы, не закрывая косую бейку в кольцо, а начиная и заканчивая у застежки спинки, подогнув внутрь припуски поперечных срезов косой бейки. ● С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевую накладку (плечико) к припускам левого плечевого шва, обрезаая, если необходимо, излишки. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками изнутри к складкам материала. Заутюжить припуски разреза на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Вывернуть изделие на изнаночную сторону. Изнаночной стороной надеть подкладку. Подогнуть внутрь припуски среза левой проймы подкладки. Закрепить потайными стежками в шов притачивания косой бейки. Аналогично закрепить подкладку к горловине/правой пройме и к лентам застежки-молнии. ● Заутюжить подгиб низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы изделие выступало на 1 см. Закрепить потайными стежками. ● С изнаночной стороны на левом верхнем углу застежки спинки установить петлю крючка. Установить крючок справа в соответствии с петлей.

15 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 38
- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 112,5 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,25 (2,30-2,35-2,40) м однотонного матового плиссированного креп-сатина, ширина – 150 см
- 90 см кружева в тон, ширина – 140 см
- 2,25 (2,30-2,35-2,40) м пятнистой подкладки в тон, ширина – 150 см
- 11,40 (11,45-11,50-11,55) м косой атласной бейки в тон, ширина – 3 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 23 см
- 2 металлических крючка с петлей

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить из указанного плиссированного материала для достижения эффекта, как у представленного изделия. Можно заменить указанный материал гладкими или гофрированными материалами, но внешний эффект будет иным!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛИССИРОВАННОМУ МАТЕРИАЛУ:

репс в вертикальную резинку, бархат или вельвет, материал с ткаными эффектами, парча, камчатный материал, матовый креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта-фай, микадо.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

органза, тюль, материал с люреком.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала частей лифа и полотнищ юбки без изменений.

СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА	2
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	3+3А+3В
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	4+4А
ВСТАВКА ЛИФА	5
ВСТАВКА ЮБКИ	6


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На плиссированном материале (с закрытыми складками), сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На кружеве, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 6), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для боковых и плечевых срезов, средних срезов частей спинки и по 7,5 мм во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы пройм и горловины, средние срезы переда (на коротких отрезках), срезы притачивания вставки лифа и срезы выреза спинки, срезы притачивания вставок юбки и нижние срезы платья.

ВНИМАНИЕ! Для подкладки можно выкраивать детали без припусков так, чтобы срез подкладки, подогнув, притачать к соответствующей детали изделия или обработать косой бейкой. Если вы сомневаетесь, можно добавить на припуски, а потом, если необходимо, обрезать излишки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● В указанном направлении заложить складки частей спинки лифа. Закрепить строчкой изнутри вдоль сгиба. ● Выполнить плечевые швы. Разутюжить припуски. ● Приколоть кусок косой бейки, отогнутой внутрь, к срезу проймы. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм от проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Застрочить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. ● Аналогично обработать косой бейкой срез горловины вставки лифа. ● Приколоть кусок косой бейки, отогнутой внутрь, к срезам притачивания вставки переда и спинки лифа и к срезам выреза спинки. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм от горловины. Отогнуть наружу. Совместить части переда. Притачать косую бейку к короткому отрезку линии талии (основание вставки переда лифа) так, чтобы части переда лифа были соединены. Вывернуть на лицевую сторону. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Подложить вставку под соответствующие срезы переда и спинки лифа до контрольных знаков. Проложить потайную строчку в край в шов притачивания косой бейки, закрепляя вставку к лифу. Продолжить строчку по вырезу спинки, убирая под косую бейку припуски. ● Обработать срезы притачивания вставок юбки косой бейкой, как было сделано для срезов притачивания вставки лифа. Верхние основания участков притачивания вставок следует обрабатывать, как было сделано для нижнего основания участка притачивания вставки лифа, формируя уголки. Притачать вставки юбки аналогично притачиванию вставки лифа. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. Разутюжить припуски. ● В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые швы лифа. Разутюжить припуски. Аналогично стачать боковые срезы полотнищ юбки. ● Отрезать кусок косой бейки по размеру низа юбки. Стачать косую бейку в кольцо. ● Приколоть косую бейку, отогнутую вверх, к низу юбки. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм от низа. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Застрочить потайной строчкой. ● Обработать срез линии талии юбки косой бейкой, как было выполнено для срезов пройм, подкладывая под косую бейку низ лифа. Закрепить лиф строчкой в шов притачивания косой бейки, как было сделано при притачивании вставок. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, прокладывая обычные строчки. ● Вывернуть изделие из основного материала. Изнаночной стороной надеть подкладку на изнаночную сторону изделия. Закрепить подкладку строчкой изнутри в шов линии талии, начиная и завершая





на расстоянии 3 см от застежки. Подогнуть внутрь подкладку у швов притачивания вставок и у пройм так, чтобы косая бейка выступала на 7,5 мм. Закрепить потайной строчкой. Аналогично закрепить подкладку к вырезу спинки. Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Подвернуть низ подкладки юбки так, чтобы косая бейка низа платья выступала на 7,5 мм. Закрепить низ подкладки потайными стежками так, чтобы подкладка не затягивала изделие. ● С изнаночной стороны на правом верхнем углу застежки заднего полотнища юбки платья установить петли крючков. Установить крючки слева в соответствии с петлей.

16 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 61 (62-63-64) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,50) м однотонного матового плиссированного креп-сатина, ширина – 150 см ● 30 см контрастного кружева, ширина – 140 см ● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м пятнистой подкладки в тон, ширина – 140 см ● 5,80 (6-6,20-6,40) м косой атласной бейки в тон, ширина – 3 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 36 см ● 1 металлический крючок с петлей

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить из указанного плиссированного материала для достижения эффекта, как у представленного изделия. Можно заменить указанный материал гладкими или гофрированными материалами, но внешний эффект будет иным!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛИССИРОВАННОМУ МАТЕРИАЛУ:

репс в вертикальную полоску, бархат или вельвет, материал с ткаными эффектами, парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), матовый креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта-фай, микадо.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

органза, тюль, материал с люрекомсом.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала бочков до пунктирной линии разметки; лекало переда, соединенное с лекалом соответствующей кокетки и до пунктирной линии разметки; лекало спинки – без изменений.

СПИНКА ЛИФА	1
КОКЕТКА ПЕРЕДА	2
ПЕРЕД ЛИФА	3
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	4
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	5
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	6
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ + I ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ	8
ВЕРХНЕГО КАРМАНА	
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ + I ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ	9
ВЕРХНЕГО КАРМАНА	
II ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ ВЕРХНЕГО КАРМАНА	10
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА БОКОВОЙ ВСТАВКИ ЮБКИ + ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО КАРМАНА	11
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	12
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	13
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ НИЖНЕЙ ЧАСТИ БОЧКА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА ВСТАВКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 7

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На плиссированном материале (с закрытыми складками), сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На кружеве, сложенном в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на боковые швы по 2 см для средних срезов частей спинки лифа и частей заднего полотнища юбки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для боковых и плечевых срезов, средних срезов частей спинки и по 7,5 мм во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы пройм и горловины, срезы притачивания бочков из основного материала и срезы входов в карманы.

Внимание! Если вы сомневаетесь, можно добавить на припуски, а потом, если необходимо, обрезать излишки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Приколоть кусок косой бейки, отогнутой наверх, к нижнему срезу кокетки переда.

Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Застрочить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. ● Подложить верхний срез переда лифа под нижний срез кокетки переда с косой бейкой до контрольного знака. Проложить потайную строчку в край в шов притачивания косой бейки, закрепляя кокетку к переду. ● Обработать срезы рельефов частей спинки, как было сделано для нижнего среза кокетки переда. Аналогично подготовить срезы рельефов переда лифа. ● Подложить средний срез бочка спинки (4) под срез рельефа части спинки с косой бейкой до контрольного знака. Проложить потайную строчку в край в шов притачивания косой бейки, закрепляя бочки к частям спинки. Аналогично притачать бочки переда (5) к переду. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Разутюжить припуски. Аналогично стачать боковые срезы переднего полотнища и частей заднего полотнища юбки, затем стачать боковые срезы верхних частей бочков полотнищ юбки (8, 9). ● Приколоть косую бейку, отогнутую внутрь, к срезу проймы. Закрепить в кольцо у соответствующего бокового шва. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм от проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Застрочить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. Аналогично обработать срез горловины, не закрывая бейку в кольцо. ● Наложить декоративную деталь нижней части бочка (B) изнаночной стороной на лицевую сторону нижней части бочка (A) и приметать по контуру. Затем притачать нижний срез полученной детали к верхнему срезу подкладки нижнего кармана вставки (C). Заутюжить припуски на подкладку карманов. Наложить полученные детали (A+B+C) изнаночной стороной на изнаночную сторону нижней части бочка боковой вставки юбки (11). Закрепить совмещенные припуски (A+B+C) строчкой изнутри. Затем сметать по контуру и обработать косой бейкой, как было выполнено при притачивании кокетки переда, убирая припуски под косую бейку до того, как косая бейка будет застрочена потайной строчкой в шов притачивания. Наложить полученные детали подкладками карманов на верхние части бочков и притачать по контуру. ● Подложить каждую подкладку нижнего кармана переднего и заднего полотнищ юбки (D) изнаночной стороной под юбку платья с изнаночной стороны. Сметать срезы входов в карманы. Обработать срез входа в каждый нижний карман, как было сделано для срезов входа в верхние карманы. Продолжить вдоль срезов притачивания бочков к юбке. Затем наложить подкладку нижнего кармана переднего и заднего полотнищ юбки (D) на подкладку нижнего кармана вставки (C). Стачать по контуру. Подложить средний срез бочка на соответствующем участке под срез юбки с косой бейкой до контрольных знаков. Закрепить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, не захватывая входы в нижние карманы. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от разреза до участка застежки. Разутюжить припуски. ● Обработать косой бейкой срез линии талии лифа, как было сделано для пройм, подкладывая под косую бейку верхний срез юбки. Закрепить юбку, застрачивая открытый срез косой бейки строчкой в шов притачивания. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Настрочить стороны застежки потайными строчками с лицевой стороны, но под складками материала. ● Заутюжить припуски разреза на лицевую сторону. Проложить строчку по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть припуски на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, прокладывая


ПЛИССИРОВАННЫЙ КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150




КРУЖЕВО

ALTEZZA cm 140



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



обычные строчки. ● Вывернуть изделие из основного материала. Изнаночной стороной надеть подкладку на изнаночную сторону изделия. Закрепить подкладку строчкой изнутри в шов линии талии, оставляя открытыми небольшие отрезки у застежки. Подогнуть внутрь припуски разреза подкладки так, чтобы изделие из основного материала выступало на 1 см. Подогнуть подгиб низа подкладки так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Притачать подкладку по контуру к разрезу изделия из основного материала строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Затем закрепить подкладку к подгибу низа изделия из основного материала так, чтобы подкладка не затягивала изделие из основного материала. С изнаночной стороны закрепить к изделию из основного материала швом «козлик». Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии потайными стежками вручную. ● Подогнуть срезы пройм и горловины подкладки так, чтобы косая бейка выступала на 7,5 мм. Закрепить потайными стежками в швы притачивания косых беек. ● С изнаночной стороны на правом верхнем углу застежки спинки платья установить петлю крючка. Установить крючок слева в соответствии с петлей.

17 ЖИЛЕТ/РЕДИНГОТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки: 83,5 (85-86,5-88) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,15 (1,20-1,25-1,30) м однотонного матового плиссированного креп-сатина, ширина – 150 см
 - 1,15 (1,20-1,25-1,30) м пятнистой подкладки в тон, ширина – 150 см
 - 4,50 (4,70-4,90-5,10) м косой атласной бейки в тон, ширина – 3 см
 - 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 31,5 (32-32,5-33) см
 - 1 металлический крючок с петлей
- ВНИМАНИЕ!** Данное изделие следует шить из указанного плиссированного материала для достижения эффекта, как у представленного изделия. Можно заменить указанный материал гладкими или гофрированными материалами, но внешний эффект будет иным!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

репс в вертикальную полоску, бархат или вельвет, материал с ткаными эффектами, парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), матовый креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта-фай, микадо.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало переда лифа до контрольного знака у борта; остальные лекала деталей – без изменений.

СПИНКА ЛИФА	20
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	21
ПЕРЕД ЛИФА	22
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДА ЛИФА	23
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДА ЛИФА	24
ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ЖИЛЕТА	25+25А


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На плиссированном материале (с закрытыми складками), сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для боковых и плечевых срезов, средних срезов частей спинки, срезов внешнего контура юбки (нижний срез и срезы бортов), средних срезов частей переда лифа. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы пройм и горловины, срезы рельефов частей переда и спинки лифа, срезы линии талии лифа.

ВНИМАНИЕ! Для подкладки можно выкраивать детали без припусков так, чтобы срез подкладки, подогнув, притачать к соответствующей детали изделия или обработать косой бейкой. Если вы сомневаетесь, можно добавить на припуски, а потом, если необходимо, обрезать излишки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Приколоть кусок косой бейки, отогнутой внутрь, к срезу рельефа части спинки. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Застрочить потайной



строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. Аналогично подготовить срезы рельефов переда лифа и срезы нижних частей бочков переда, к которым будут притачиваться верхние части бочков переда. ● Подложить средний срез бочка спинки под срез рельефа части спинки с косой бейкой до контрольного знака. Проложить потайную строчку в край в шов притачивания косой бейки, закрепляя бочки к частям спинки. Аналогично притачать верхние части бочков переда верхними срезами к частям переда, а нижними срезами – к срезам нижних частей бочков переда. ● Стачать средние срезы частей спинки лифа. Заутюжить припуски налево. ● Выполнить плечевые и боковые швы лифа. Разутюжить припуски. ● Приколоть кусок косой бейки, отогнутой внутрь, к срезу каждой проймы. Закрепить в кольцо у соответствующего бокового шва. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм от проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Застрочить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. ● Аналогично, не закрывая косую бейку в кольцо, обработать срез горловины и срез линии талии лифа. ● Заутюжить цельнокроеный подборт частей переда лифа на изнаночную сторону. Тщательно совместить встык борта. Снизу подколоть, центрируя, застежку-молнию и приметать. Разъединить ленты застежки-молнии и притачать их. В конце работы настрочить стороны застежки потайными строчками с лицевой стороны, но под складками материала. ● Соединить детали подкладки лифа, как было сделано для деталей из основного материала, прокладывая обычные строчки. ● Притачать части переда лифа из подкладочного материала к цельнокроеному подбортам с лентами застежки-молнии. Подогнуть внутрь припуски горловины и пройм подкладки и изделия из основного материала. Закрепить потайными стежками в швы притачивания косой бейки. ● Наложить подкладку юбки на юбку из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть так, чтобы подкладка юбки не была видна с лицевой стороны изделия из основного материала. Закрепить с лицевой стороны стежками вручную на расстоянии 2 см, пряча стежки под складками материала. Сметать совмещенные верхние срезы. ● Притачать юбку к низу лифа, как были притачаны бочки. Подогнуть внутрь припуск среза линии талии подкладки лифа. Закрепить потайными стежками в шов линии талии. ● Отделать, как указано выше, швы притачивания лент застежки-молнии. ● С изнаночной стороны на левой стороне застежки юбки у линии талии установить петлю крючка. Установить крючок справа в соответствии с петлей.

18 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48

Длина по средней задней линии от линии талии: 58 (59,5-61-62,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 70 см (разм. 42/44), 75 см (разм. 46/48) однотонного матового плиссированного креп-сатина, ширина – 150 см
 - 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) пятнистой подкладки в тон, ширина – 140 см
 - 1,90 (2-2,05-2,10) м косой атласной бейки в тон, ширина – 3 см
 - 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см
 - 1 металлический крючок с петлей
- ВНИМАНИЕ!** Данное изделие следует шить из указанного плиссированного материала для достижения эффекта, как у представленного изделия. Можно заменить указанный материал гладкими или гофрированными материалами, но внешний эффект будет иным!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

репс в вертикальную полоску, бархат или вельвет, материал с ткаными эффектами, парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), матовый креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта-фай, микадо.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала бочков полотнищ юбки до пунктирной линии разметки; лекала полотнищ юбки, укороченные на 1 см.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	20
БОЧОК ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	21
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	22
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	23

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На плиссированном материале (с закрытыми складками), сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на боковые швы по 2 см для средних срезов частей заднего полотнища юбки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа юбки из основного материала и 3 см на подгиб низа подкладки. Выкроить без припусков срезы полотнищ юбки, к которым будут притачиваться бочки, и верхние срезы юбки из основного материала и верхние срезы подкладки юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Приколоть кусок косой бейки, отогнутой внутрь, к срезам частей заднего полотнища юбки, к которым будут притачиваться бочки. Проложить строчку на расстоянии 7,5 мм. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать 7,5 мм. Застрочить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. Аналогично




подготовить срезы притачивания бочков к переднему полотнищу юбки. ● Подложить средний срез бочка заднего полотнища юбки под срез части заднего полотнища юбки с косой бейкой до контрольного знака. Проложить потайную строчку в край в шов притачивания косой бейки, закрепляя бочки к частям заднего полотнища юбки. Аналогично притачать бочки переднего полотнища юбки к переднему полотнищу юбки. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от разреза до участка застежки. Разутюжить припуски. ● В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Настрочить стороны застежки потайными строчками с лицевой стороны, но под складками материала. ● Выполнить боковые швы. Разутюжить припуски. ● Заутюжить припуски разреза на лицевую сторону. Проложить строчку по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть припуски на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, прокладывая обычные строчки. ● Вывернуть изделие из основного материала. Изнаночной стороной надеть подкладку на изнаночную сторону изделия. Подогнуть внутрь припуски разреза подкладки так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Подогнуть подгиб низа подкладки так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Притачать подкладку по контуру к разрезу изделия из основного материала строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Затем закрепить подкладку к подгибу низа изделия из основного материала так, чтобы подкладка не затягивала изделие из основного материала. С изнаночной стороны закрепить к изделию из основного материала швом «козлик». Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии потайными стежками вручную или строчкой изнутри. Сметать верхние срезы подкладки и изделия из основного материала. ● Обработать срез линии талии юбки косой бейкой, как было сделано для срезов притачивания бочков. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов и припуск открытого продольного среза косой бейки. Затем застрочить в шов притачивания косой бейки. ● С изнаночной стороны на левом верхнем углу застежки установить петлю крючка. Установить крючок справа в соответствии с петлей.



19 БЮСТЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) однотонного микадо шириной 150 см
- 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) атласной подкладки в тон, ширина – 150 см
- 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) материала для дублирования, ширина – 150 см
- 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 42 (43-44-45) см
- 2 полужесткие пришитые «косточки»; ширина – 1 см, длина – 48 (49-50-51) см (рельефы переда)
- 2 полужесткие пришитые «косточки»; ширина – 1 см, длина – 42 (43-44-45) см (рельефы спинки)
- 2 полужесткие пришитые «косточки»; ширина – 1 см, длина – 42 (43-44-45) см (средний шов спинки)
- 1 полужесткая пришитая «косточка»; ширина – 1 см, длина – 42 (43-44-45) см (правый боковой шов)

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● стразы и искусственные камни разных форм и размеров (некоторые – в оправе)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), бархат, креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта, твил, фламандское полотно, панама, мебельный (вощный) ситец, диагональ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала деталей без изменений.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	12
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	13
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	14
ВЕРХНИЙ БОЧОК СПИНКИ	15
НИЖНИЙ БОЧОК СПИНКИ	16
ВЕРХНИЙ БОЧОК ПЕРЕДА	17
НИЖНИЙ БОЧОК ПЕРЕДА	18

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На материале для дублирования, сложенном в сгиб, разложить лекала

всех деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для срезов деталей из основного материала и из подкладочного материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для срезов рельефов, средних срезов частей спинки и боковых срезов деталей из материала для дублирования. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для деталей из материала для дублирования во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Внимание! Если вы хотите использовать непришивные «косточки», необходимо сформировать для «косточек» кулиски, настрачивая припуски на расстоянии 3 мм от срезов. Для кулисок разутюженных припусков надо будет использовать куски тесьмы или обрезки соответствующего размера, настрачивая их в край по сторонам.


● Стачать срезы линии талии верхних и нижних частей спинки и переда. Заутюжить припуски вниз. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Стачать верхние и нижние части бочков спинки и переда. Заутюжить припуски вниз. ● Притачать бочки к спинке и переду. Заутюжить припуски от середины деталей. ● Стачать правые боковые срезы спинки и переда. Заутюжить припуски на спинку. ● Соединить детали из материала для дублирования, как было выполнено для деталей из основного материала, настрачивая на припуски «косточки» строчками в край по сторонам. ● С изнаночной стороны изделия из основного материала наложить лицевой стороной изделие из материала для дублирования и приметать по контуру. ● Заутюжить припуски левых боковых срезов на изнаночную сторону. Снизу подколоть застежку-молнию так, чтобы звенья были на виду. Проложить строчки изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой стороны застежки. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Наложить подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины/пройм. Затем стачать нижние срезы. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии потайными стежками. ● Украсить среднюю часть переда, установив стразы и искусственные камни в свободном порядке.



20 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по боковому шву от линии талии: 110,5 (112-113,5-115) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,20 (2,25-2,40-2,45) м материала в ткань прозрачную/непрозрачную клетку, ширина – 150 см
- 2,20 (2,25-2,40-2,45) м крепдешина в тон (подкладка), ширина – 150 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кружево, вуаль, жоржет, шифон ИЛИ непрозрачные: хлопковый атлас, креп-сатин, шандунг (вид чесучи), тафта, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), парча, фламандское полотно, панама (для непрозрачных материалов подкладка не нужна).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала задней половинки брюк, передней половинки брюк и пояса без изменений.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	29+29А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	30+30А
ПОЯС	А = 40 (42-44-46) X 10 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб низа по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны задних и передних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. Аналогично обработать вытачки подкладки задних и передних половинок брюк. ● Совместить детали из основного и подкладочного материалов изнаночными сторонами внутрь и сметать по контуру. Далее рассматривать продублированные детали как единые. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Выполнить шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок

брюк. ● Обработать нижний срез внутренней части пояса зигзагом. ● Притачать внешним срезом пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве выполнить со внешней частью пояса застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов пояса. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Закрепить внутренний срез пояса строчкой в край в шов притачивания внешней части пояса. ● Обработать низ изделия зигзагом. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.




21 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
73,5 (75-76,5-78) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м эластичного ламинированного серебристого однотонного материала шириной 140 см ● 1,80 м (разм. 46/48), 1,90 м (разм. 50/52) косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 2,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), фламандское полотно (легкие) ИЛИ шандунг (вид чесучи), тафта, креп-сатин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА + РУКАВ	28+28А
ПЕРЕД + РУКАВ	29+29А
ПОЯС	А = 47 (49-51-53) X 30 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая средние срезы частей цельнокроеного рукава. Выполнить боковые швы и нижний шов рукава на участках между контрольными знаками («т»), включая горизонтальные и вертикальные отрезки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок косой бейки по размеру горловины. Разутюжить подогнутые припуски косой бейки. ● Сложить косую бейку пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные припуски бейки к срезу горловины, закрывая косую бейку в кольцо у средней линии переда. Сформировать V-образный вырез горловины. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Обрезать припуски так, чтобы они убирались под ко-

сую бейку. Застрочить сгиб косой бейки в край. ● Обработать косой бейкой срезы пройм, как было сделано для горловины. ● Стачать пояс в кольцо. ● Лицевой стороной притачать внутренний срез пояса с изнаночной стороны к нижнему срезу изделия, выполняя посадку обозначенных участков. Заутюжить припуски вниз. Вывернуть. Заутюжить половину ширины пояса на лицевую сторону, складывая пояс по пунктирной линии разметки. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Закрепить строчкой в край к заутюженным вниз припускам шва притачивания.



22 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
95 (96,5-98-99,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 м материала с купонным цветочным рисунком (повтор – 1 м) и градиентным переходом от светлого к темному оттенку, ширина – 140 см ● 10 см смесового (с хлопком) атласа в тон, ширина – 140 см ● 30 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 95 (100-105-110) см атласной ленты в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см

ВНИМАНИЕ! Метраж основного материала зависит от раппорта рисунка!

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить из материала с купонным рисунком. Можно использовать обычный материал, тогда метраж и раскладку лекал деталей надо будет пересмотреть.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛУ С КУПОННЫМ РИСУНКОМ:

камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), парча, фламандское полотно, панама, мебельный (вощенный) ситец, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), диагональ, сукно, бархат.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛУ С КУПОННЫМ РИСУНКОМ:

бархат, двойной креп, креп-сатин, габардин, шандунг (вид чесучи), тафта-фай.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, С.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	25+25А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	26+26А
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	27
ЛИСТОЧКА ЗАДНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	А = 13,5 X 4 CM
БОЧОК	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ПОЯС	А = 44 (46-48-50) X 5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Низ лекал передних и задних половинок брюк должен приходиться на темный оттенок купонного рисунка. На хлопковом атласе и на подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Сложить листочку пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать



поперечные срезы. Вывернуть листочки изнаночными сторонами внутрь. Обработать совмещенные нижние срезы листочки зигзагом. ● Приколоть совмещенные срезы листочки, отогнутой сгибом вниз, по разметке к соответствующей задней половинке брюк и притачать. Отогнуть листочки наверх. Настрочить поперечные края листочек в край. ● Наложить бочок изнаночной стороной на лицевую сторону бочка с подкладкой переднего кармана и приметать. Закрепить сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: настрочить вход в карман на расстоянии 7 мм до стачивания срезов подкладки кармана; сложить подкладку кармана по пунктирной линии разметки, стачать нижние срезы. ● В указанном направлении заложить складки передних половинок брюк. Закрепить строчкой вдоль среза. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Выполнить шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, атласной лентой внутренний срез пояса. ● Притачать внешним срезом пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве выполнить со внешней частью пояса застежку-молнию, притачанную на машине. ● Заутюжить внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов пояса. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Закрепить внутренний срез пояса потайной строчкой в шов притачивания внешней части пояса. ● Подвернув, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

МАТЕРИАЛ С КУПОННЫМ РИСУНКОМ




ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб горловины и низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Обработать низ рукава, как было сделано для низа изделия. ● Втачать рукава в проймы. ● Установить заклепки, формируя ромбовидный мотив, постепенно расширяя ромбы к низу изделия (см. фото в цветной части).



24 КОМБИНАЦИЯ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 44 (45-46-47) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1 м (разм. 46/48), 1,05 м (разм. 50/52) однотонного эластичного крепдешина шириной 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.




СПИНКА ПЛАТЬЯ	22
ЧАШКА	23
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	24
БРЕТЕЛЬ	A = 49 (50-51-52) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 23), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Сложить бретель вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать строчкой в край. ● С изнаночной стороны чашек обработать вытачки. Заутюжить от середины. ● Стачать средние срезы чашек. Заутюжить припуски внешних чашек налево, а внутренних чашек – направо. ● Совместить внутренние и внешние чашки. Вложить по разметке бретели, отогнутые вниз. Выполнить шов горловины/пройм. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Вывернуть, оставляя бретели отогнутыми вниз. Настрочить в край. Затем отогнуть бретели наверх. ● Притачать внешние чашки к верхнему срезу переда. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутренних чашек. Закрепить строчкой изнутри к припускам притачивания, проходя через открытые боковые срезы, или же закрепить потайной строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Обработать срез горловины спинки зигзагом. Заутюжить подгиб



23 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 54 (55-56-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 46/48), 1,80 м (разм. 50/52) однотонной органзы шириной 150 см

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● граненые квадратные заклепки из легкой пластмассы, окрашенные под металл, сторона – 5 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

тюль, кружево, жоржет, шифон, вуаль ИЛИ непрозрачные: шандунг (вид чесучи), тафта, креп-сатин, креп (легкие), сатин, крепдешин, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	28+28A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	29+29A
РУКАВ	30



горловины спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать нижний срез изделия, как было сделано для среза горловины спинки. ● Подложить открытые поперечные срезы бретелей по разметке под горловину спинки. Подогнуть длину бретелей по размеру. Закрепить бретели обметочными стежками в шов подгиба горловины спинки.

25 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 46
- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки: 79,5 (81-82,5-84) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,90 (1,95-2-2,05) м однотонного поплина шириной 150 см
- 55 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 12 пуговиц в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, панاما, твил, шандунг (вид чесучи), муслин, сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


КОКЕТКА СПИНКИ	1 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	2
ПЕРЕД	3
СТОЙКА	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	6
РУКАВ	7
МАНЖЕТА	8
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	9
БОКОВАЯ ВСТАВКА	10
КОСАЯ БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	A = 9 X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 8). Лекало детали 6 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 8. Лекала деталей 4 и 5 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов и нижних срезов рукавов и для срезов притачивания боковых вставок. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб низа по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● По разметке обрезать, добавляя 1 см на припуски, правую часть переда. ● Лицевой стороной притачать внутренний срез планки правой стороны застежки с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на планку. Отогнуть по пунктирной линии разметки цельнокроеный припуск внутреннего среза борта планки (около шва притачивания) на изнаночную сторону планки (т. е. к лицевой стороне правой части переда). Аналогично отогнуть по пунктирной линии разметки цельнокроеный припуск внешнего среза, накладывая его на лицевую сторону правой части переда. Прошивая все слои, закрепить сквозной потайной строчкой по сплошной линии в шов притачивания внутреннего среза планки. Отогнуть внешнюю часть планки на середину детали. Сложить планку лицевой стороной внутрь по сплошной линии разметки. Сметать нижние и верхние срезы планки. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроеный подборт левой части переда на изнаночную сторону и приметать к верхнему и нижнему срезам. ● Подвернув, заутюжить подгиб низа спинки и частей переда на изнаноч-



ную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить боковую вставку по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, боковую вставку к обозначенному участку бокового среза соответствующей части переда. Заутюжить припуски на части переда. Настрочить в край. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки. Вложить между ними верхний припуск спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая внешнюю кокетку к лицевой стороне переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. ● Подготовить и выполнить на рукаве застежку рукава с планкой со следующими изменениями: сложить косую бейку застежки рукава пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь, окантовать, прокладывая строчку в край, задний срез застежки рукава, а не обрабатывать его швом вподгибку. ● Заложить в указанном направлении нижние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм двойным (английским) швом. Заутюжить припуски на рукава. ● Выполнить боковые швы (притачивая попутно боковые вставки к спинке) и нижний шов рукава двойным (английским) швом. Заутюжить припуски на спинку. Настрочить в край швы притачивания боковых вставок. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: наложить продублированную манжету на продублированную, обтачать их по внешнему контуру; продолжить, как в инструкции; проложить дополнительную отделочную строчку по шву притачивания на расстоянии 1 см. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, не отделявая контур воротника до притачивания к нему стойки. ● Обметать по разметке петли потайной застежки на планке правой стороны застежки (захватывая цельнокроеный припуск) и на правой стороне стойки, на планках застежек рукавов и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на левом борте, на левой стороне стойки, на сторонах переда у горловины, на задних сторонах застежек рукавов и на задних краях манжет в соответствии с петлями.

26 ТОП ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 46
- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки: 70 (71,5-73-74,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 75 см (разм. 46/48), 80 см (разм. 50/52) эластичного ламинированного материала с тканым узором, ширина – 90 см
- 1,50 (1,55-1,60-1,65) м жоржета в тон, ширина – 140 см
- 1 (1,05-1,10-1,15) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 2,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛУ С ТКАНЫМ УЗОРОМ:

парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), фламандское полотно (легкие) ИЛИ шандунг (вид чесучи), тафта, креп-сатин, микадо (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	19
ПЕРЕД	21
ЗАВЯЗКА СПИНКИ	20+20A
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ПЕТЕЛЬ	A = 58 X 2,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на жоржете в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб низа по 1 см. Выкроить без припусков срезы внешнего контура завязки, срезы горловины и пройм спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Обработать срезы горловины и пройм спинки узким декоративным зигзагом. ● Сложить завязку спинки пополам изнаночной стороной внутрь. Обтачать по внешнему контуру, обрабатывая узким декоративным зигзагом. ● Наложить завязку, отогнутую вниз, по разметке на спинку и приметать к плечевому срезу. ● Сложить пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь деталь для изготовления навесных петель. Стачать, прокладывая строчку в край, продольные срезы. Разрезать деталь на шесть одинаковых частей. Сложить каждую часть, формируя навесную петлю. Наложить по разметке совмещенные срезы каждой навесной петли, отогнутой на середину детали, на лицевую сторону спинки и приметать к боковым срезам. ● Выполнить боковые швы.

ЛАМИНИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ






Выполнить плечевые швы, оставляя припуски переда выступать над горловиной и проймами спинки. Заутюжить обработанные припуски боковых швов на спинку, а плечевых швов – на перед. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок косой бейки по размеру горловины переда. Разутюжить припуски. ● Сложить косую бейку пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы косой бейки к срезу горловины переда. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Обрезать припуски так, чтобы их можно было убрать под косую бейку. Застрочить сгиб косой бейки в край. ● Аналогично обработать срезы пройм переда. ● Обработать нижние срезы изделия. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Надеть изделие. Вдеть, перекрещивая, завязки в навесные петли. Заблокировать каждую завязку узлом у нижней навесной петли.

ЖОРЖЕТ

ALTEZZA cm 140




27

ЖАКЕТ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии
спинки: 62,5 (64-65,5-67)
см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) однотонной органзы шириной 150 см ● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м искусственной замши в тон, ширина – 150 см ● 65 см (разм. 46/48), 70 см (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 90 см (разм. 46/48), 95 см (разм. 50/52) косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 разъемная золотистая застежка-молния в тон и с двойным замком, длина 50 (51-52-53) см

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ ОРГАНЗЕ:

шифон, вуаль, жоржет, тюль, кружево.

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ:

искусственная кожа под кожу рептилии, искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную ИЛИ неопрен, непромокаемый (воощеный) материал ИЛИ обычные материалы: сукно, бархат (для обычных материалов следует добавить на припуски там, где для искусственной замши сказано выкроить без припусков).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.

- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы.

В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.

- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).

- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.

- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.

- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки рукавов использовать лекала нижней и верхней части рукава, укороченные на 3 см.

СПИНКА	1
БОЧОК СПИНКИ	2
ПЕРЕД	3
БОЧОК ПЕРЕДА	4
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ВНЕШНЯЯ БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА/БОРТОВ	6
КОКЕТКА СПИНКИ	7
КОКЕТКА ПЕРЕДА	8
БЕЙКА НИЗА СПИНКИ	9
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДА	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
I АППЛИКАЦИЯ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
II АППЛИКАЦИЯ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
III АППЛИКАЦИЯ СПИНКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
IV АППЛИКАЦИЯ СПИНКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
V АППЛИКАЦИЯ СПИНКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
VI АППЛИКАЦИЯ СПИНКИ	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
I АППЛИКАЦИЯ ПЕРЕДА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
II АППЛИКАЦИЯ ПЕРЕДА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
III АППЛИКАЦИЯ ПЕРЕДА	I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
IV АППЛИКАЦИЯ ПЕРЕДА	L = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
V АППЛИКАЦИЯ ПЕРЕДА	M = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
VI АППЛИКАЦИЯ ПЕРЕДА	N = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
ВНЕШНЯЯ БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/БОРТОВ	O = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 7, 8, 9 и 10), как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала частей рукава, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 см на подгиб рукавов из основного материала и 2 см на подгиб подкладки рукавов. Выкроить без припусков продольные срезы аппликаций и беек низа; срезы внутреннего контура внешней бейки горловины переда/бортов; срезы контура внутренней бейки горловины переда/бортов; нижние срезы кокеток.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обрезать припуски внешней детали обтачки горловины спинки (5). Обрезку нельзя было выполнить ранее, т. к. деталь раскладывалась и выкраивалась вместе со внутренней деталью. ● Стачать средние срезы спинки двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски налево. ● Притачать бочки (2, 4) к срезам спинки и частей переда двойным (английским) швом. Заутюжить припуски от середины деталей. ● По разметке наложить каждую аппликацию изнаночной стороной на лицевую сторону спинки/переда. Настрочить в край по продольным сторонам аппликации. ● Наложить внешние кокетки переда на внешнюю кокетку спинки. Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на кокетку спинки. Настрочить на расстоянии 7 мм. Затем выполнить плечевые швы внутренней кокетки. Разутюжить припуски, не настрачивая их. ● Наложить внешнюю кокетку на внутреннюю кокетку, совмещая детали изнаночными сторонами внутрь. Вложить между нижними срезами кокеток верхние припуски спинки и частей переда, располагая лицевую сторону спинки и переда к лицевой стороне внешней кокетки. Притачать, прокладывая с лицевой стороны строчку в край по низу кокеток. ● Выполнить боковые швы. Окантовать, прокладывая строчку в край, припуски боковых срезов косой бейкой. Заутюжить окантованные припуски на спинку. ● Выполнить боковые швы беек низа. Разутюжить припуски. ● Совместить изнаночными сторона-


ОРГАНЗА

ALTEZZA cm 150



ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША

ALTEZZA cm 150



ми внутрь внешнюю и внутреннюю бейки низа. Стачать нижние срезы деталей, прокладывая строчку в край. Вложить между верхними срезами беек низа нижние срезы изделия. Проложить строчку, как было сделано при притачивании кокеток. ● Стачать плечевые срезы беек горловины спинки и беек горловины переда/бортов, как были выполнены боковые швы беек низа. ● Заутюжить припуски срезов внешнего контура беек горловины переда/бортов на изнаночную сторону, выполняя косые надсечки внизу и у горловины. Наложить полученную внешнюю деталь на внутреннюю деталь, совмещая детали изнаночными сторонами внутрь. Вложить между срезами бортов беек ленты застежки-молнии. Проложить строчку в край по срезам горловины и низа деталей. Проложить строчку на расстоянии 7 мм по бортам, притачивая ленты застежки-молнии. Между срезами внутреннего контура беек вложить припуски срезов бортов/горловины изделия. Закрепить средним зигзагом. ● Стачать локтевые срезы частей рукава и выполнить нижний шов рукава. Разутюжить припуски. Аналогично подготовить подкладку рукавов, оставляя отверстие для выворачивания в нижнем шве подкладки каждого рукава. ● Притачать подгиб подкладки рукавов к подгибу рукавов. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону вместе с подгибом рукавов из основного материала. Закрепить потайными строчками в локтевые швы и в нижний шов каждого рукава. Заутюжить подгиб подкладки так, чтобы рукава из основного материала выступали на 3 см. ● Подогнуть внутрь припуски верхних срезов рукавов из основного материала и из подкладочного материала. Вложить между ними припуски срезов пройм изделия, совмещая контрольные знаки. **Внимание!** Лицевая сторона рукавов из основного материала должна располагаться к лицевой стороне изделия. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков рукава, проходя через отверстия в нижних швах подкладки рукавов. Подогнуть внутрь припуски отверстий в подкладке рукавов. Зашить отверстия потайными стежками.

28 ЛЕГИНСЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковой линии от линии талии:
92,5 (94-65,5-97) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м (разм. 46/48), 1,30 м (разм. 50/52) эластичного ламинированного материала шириной 140 см ● 85 (90-95-100) см эластичной тесьмы шириной 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, креп-сатин, двойной креп; алкантара (искусственная замша), плотное трикотажное полотно, ворсовое джерси ИЛИ, следуя указаниям по работе с подобными материалами: искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную, искусственная замша (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	18+18A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	19+19A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков верхние и нижние срезы изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок изделия обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Выполнить боковые швы до разрезов. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. ● Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок изделия до линии талии передних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить в край. ● Подогнав по размеру, отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 79 (83-87-91) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. ● Подложить растянутую эластичную тесьму под цельнокроеный припуск среза линии талии. Обработать срез вместе с эластичной тесьмой зигзагом. Заутюжить цельнокроеный припуск



вместе с эластичной тесьмой на изнаночную сторону. Закрепить потайными строчками в средние и боковые швы. ● Заутюжить подгиб низа на лицевую сторону. Обтачать срезы контура разрезов. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой.

29 ПИДЖАК ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет

Длина по средней линии спинки:
50,5 (52,5-54,5-56,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м эластичного однотонного полиэстерового джерси с вафельным переплетением, ширина – 150 см ● 65 см (7/8 лет), 70 см (9/10 лет) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 3,50 (3,60-3,70-3,80) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 20 мм ● 6 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, трикотаж, плюш (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



СПИНКА	7
ПЕРЕД	8
БОЧОК	9
МАЛЕНЬКИЙ ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ КАРМАН	10
НИЖНИЙ КАРМАН	11
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	12
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	13
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	14
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 9
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 10 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 12, A и B, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа, рукавов и карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Обработать верхний срез маленького верхнего левого кармана зигзагом. Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой. ● Наложить маленький левый верхний карман изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону левой части переда. Подогнуть внутрь припуски кармана. Настрочить карман в край или же проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков кармана. Закрепить края входа в карман обметочными стежками. ● Притачать бочки к срезам частей переда. Заутюжить окантованные косой бейкой припуски на части переда. ● Подготовить и выполнить нижние карманы, как было сделано для маленького верхнего левого кармана. ● Притачать бочки к спинке, как было сделано для бочков и частей переда. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез изделия косой бейкой (кроме участков, куда будут притачаны подборта). ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Окантовать косой бейкой внутренние срезы подбортов. ● Заутюжить подгиб низа внутренней кокетки спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Стачать плечевые срезы подбортов и внутренней кокетки спинки. Разутюжить припуски. ● Втачать верхний воротник в срез горловины подбортов и внутренней кокетки спинки, а нижний воротник – в срез горловины изделия. ● Наложить подборт со внутренней кокеткой спинки на изделие. Совместить воротники. Обтачать нижние срезы, срезы бортов до участка втачивания воротника. Затем обтачать срезы внешнего контура воротника. ● Отогнуть подборт со вну-





тренней кокеткой, верхним воротником и подгибом низа на изнаночную сторону. Соединить припуски горловины строчкой изнутри. Сметать срезы пройм. С изнаночной стороны закрепить несколькими стежками ручную подборта к вытачкам. ● Заутюжить окантованный нижний припуск изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Продолжить строчку вертикально по внутренним срезам подборов (не захватывая карманы). ● Стачать локтевые срезы и нижний шов частей рукава. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Заутюжить припуски локтевых швов на верхние части рукавов, а припуски нижних швов – на нижние части рукавов. ● Обработать низ рукавов и закрепить подгиб рукавов, как было сделано для низа изделия. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Обметать петли по разметке на левом борте. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями. Пришить пуговицы по разметке на нижних частях рукавов.

30 БРЮКИ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет

Длина по боковому шву от линии талии: 72 (76,5-81-85,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,35-1,40) м эластичного материала с мелкими ткаными ромбами контрастного цвета, ширина – 140 см ● 50 см бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 55 см (7/8 лет), 60 см (9/10 лет) эластичной тесьмы с петлями, ширина – 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 11 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 18 мм ● 2 прозрачные пуговицы по размеру петель эластичной тесьмы (ок. 15 мм)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, деним (джинсовый материал), хлопковый атлас, габардин, шандунг (вид чесучи), мебельный (вощенный) ситец, бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, Г, Н.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	30
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	31
ВЕРХНЯЯ ВСТАВКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	32
НИЖНЯЯ ВСТАВКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	33
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	34
ПОЯС	35
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	36
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	37 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 34
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = 12 X 7 CM
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 36
МАЛЕНЬКИЙ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 36
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 36
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 37
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	Г = 10,5 (11-11,5-12) X 3 CM
ШЛЕВКИ	Н = 40 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 35). Лекала деталей А, В, Д и Н разложить в разворот, как показано на схеме. На бязи, сложенной в сгиб, разложить указанные лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа брюк и 1,5 см на подгиб маленького левого переднего кармана.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны передних половинок брюк обработать вытачки у шаговых срезов. Заутюжить на середину детали. Настрочить в край. ● С изнаночной стороны передних половинок брюк обработать вытачки линии талии. Заутюжить от середины детали. ● Притачать вставки (32, 33) к соответствующим частям задних половинок брюк (30, 31). Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить в край. ● Затем притачать нижние части задних половинок брюк со вставками к низу верхних частей задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски на верхние части задних половинок брюк. Настрочить в край. ● На задней половинке брюк выполнить прорезной карман в рамку по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: изнаночной стороной наложить подзор по разметке на лицевую сторону подкладки заднего кармана, закрепить по контуру сначала зигзагом, а потом – обычной строчкой; с изнаночной стороны среза входа в карман задней половинки брюк приметать изнаночной стороной и другим срезом (без подзора) подкладку заднего кармана, а не накладывать на обтачку заднего кармана; продолжить, как в инструкции; настрочить в край шов притачивания нижней обтачки; затем стачать вертикальные срезы подкладки; с изнаночной стороны закрепить все слои сквозной

строчкой к верху входа в карман; потом с лицевой стороны настрочить шов притачивания верхней обтачки в край и закрепить поперечные края входа в карман обметочными стежками. Приметать подкладки задних карманов к верхним срезам задних половинок брюк. ● Обработать верхний срез маленького левого переднего кармана. Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить в край. Наложить маленький карман изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону левого бочка. Подогнуть внутрь припуски (кроме припуска нижнего среза). Настрочить двойной строчкой. Затем приметать нижний срез маленького кармана к соответствующему срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. Закрепить обметочными стежками поперечные края входа в маленький левый передний карман. ● Аналогично наложить обтачку переднего кармана (Е) на срез подкладки переднего кармана и притачать. ● На каждой передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, отделявая вход в карман двойной строчкой. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки-молнии. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, отделявая припуски шва притачивания и внутренний контур обтачки правой стороны застежки прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 15 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Настрочить двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь для шлевок на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать правые стороны поясов, добавляя на припуски. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. ● Обметать по разметке на внутреннем поясе петли для вдевания эластичной тесьмы. Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 50 (51-52-53) см. Вдеть эластичную тесьму в пояс, пропуская через петли поперечные края эластичной тесьмы на лицевую сторону. Подогнуть поперечные припуски эластичной тесьмы. Закрепить эластичную тесьму строчками в край к поясу рядом с петлями. ● Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. Аналогично закрепить низ шлевок. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать петлю по разметке на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой части пояса в соответствии с петлей. ● На внутренней стороне пояса пришить пуговицы по разметке под эластичной тесьмой. Застегнуть петли эластичной тесьмы на пуговицы.


ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



БЯЗЬ

ALTEZZA cm 140



31 СОРОЧКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет


Длина по средней линии спинки: 56,5 (58,5-60,5-62,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,35-1,40) м однотонного льна шириной 150 см ● 15 см контрастной бязи шириной 90 см ● 50 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 9 пуговиц под дерево, диаметр – 10 мм ● 4 пуговицы под дерево, диаметр – 8 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛЬНУ:

зефир (рубашечная ткань полотняного переплетения), муслин, поплин, сатин, шандунг (вид чесучи).





МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЯЗИ:
льняное полотно, пике, панاما, твил, оксфорд (рубашечный материал).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ
Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.

КОКЕТКА СПИНКИ	21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	22
ПЕРЕД	23
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАНКИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	24
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАНКИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	25
ВНЕШНЯЯ СТОЙКА	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	27
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	28
МАНЖЕТА	29
БОКОВАЯ ВСТАВКА	30
ПАТА РУКАВА	31
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	A = 9 X 2 CM
ПОДЗОР КАРМАНА	B = 10 X 1 CM
ПОДКЛАДКА КАРМАНА + ОБТАЧКА	C = 10 X 24 CM
ВНУТРЕННЯЯ СТОЙКА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ
На льне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 29). Лекала деталей 24, 25, 26, В и С разложить на льне в разворот, как показано на схеме. На бязи, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 31), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 29. Лекала деталей 24, 25, 26 и только обтачку подкладки кармана разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов и нижних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы бортов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● По разметке обрезать, добавляя 1 см на припуски, левую часть переда. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроеный подборт правой части переда на изнаночную сторону и приметать. ● Заутюжить припуски нижнего уголка верхней части планки левой стороны застежки на изнаночную сторону. Затем по разметке наложить верхнюю часть планки застежки на лицевую сторону нижней части. Настрочить низ уголка строчкой на расстоянии 5 мм. ● Притачать лицевой стороной планку застежки средним срезом к срезу левого борта с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на левую часть переда. По пунктирной линии разметки отогнуть планку на лицевую сторону, накладывая планку изнаночной стороной на лицевую сторону левой части переда. Подогнуть по пунктирной линии разметки внутрь припуск открытого среза планки. Застрочить на расстоянии 5 мм. ● Подвернув, заутюжить подгиб низа спинки и частей переда на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● На левой части переда по разметке выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: по разметке входа в карман приколоть подзор, отогнутый наверх, и цельнокроеную обтачку, отогнутую вниз, с подкладкой кармана; продолжить, как в инструкции, отгибая подзор на изнаночную сторону и настрачивая шов притачивания обтачки строчкой в край; сложить подкладку кармана по пунктирной линии разметки, стачать вертикальные срезы двойным (английским) швом; заутюжить припуск верхнего среза подкладки кармана на изнаночную сторону, вкладывая припуски притачивания подзора, застрочить в край вдоль линии сгиба припусков, убирая припуски внутрь; продолжить строчку в край по всему входу в карман. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки. Вложить между ними верхний припуск спинки, располагая внешнюю кокетку к лицевой стороне спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить двойной строчкой. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая внешнюю кокетку к лицевой стороне переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого плеча. Настрочить в край. ● Подготовить и выполнить на каждом рукаве застежку рукава с планкой со следу-



ющими изменениями: сложить бейку застежки рукава пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь, окантовать, прокладывая строчку в край, задний срез застежки рукава, а не обрабатывать его швом вподгибку. ● Совместить две детали паты рукава. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть и настрочить в край. ● Наложить каждую пату (уголком вниз) по разметке на изнаночную сторону соответствующего рукава. Подогнуть внутрь припуски открытых прямых срезов пат. Застрочить, формируя строчкой квадрат в основании каждой паты. ● Заложить в указанном направлении нижние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы проймы переда и спинки. Заутюжить обработанные припуски на проймы. Настрочить на расстоянии 1 см. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава запошивочным швом. Заутюжить припуски на перед. Настрочить двойной строчкой. ● Сложить вставку по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь, подгибая внутрь припуски. Подложить вставки (сторонами с подогнутыми припусками) по разметке под боковые срезы спинки и частей переда. Притачать, прокладывая строчку в шов подгиба. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: наложить каждую простую манжету на соответствующую продублированную манжету, обтачать их по внешнему контуру; продолжить, как в инструкции; проложить дополнительную отделочную строчку по шву притачивания на расстоянии 1 см; отделать контур манжет строчкой в край, завершая эту строчку у дополнительной строчки шва притачивания манжеты. ● Совместить стойки. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать внутреннюю стойку лицевой стороной в шов горловины с изнаночной стороны. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешней стойки. Закрепить строчкой в край к заутюженным наверх припускам втачивания. Продолжить строчку в край по контуру стойки. ● Обметать по разметке петли на левом борте и на левой стороне стойки, на планках застежек рукавов и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на правом борте, на правой стороне стойки, на задних сторонах застежек рукавов и на задних краях манжет в соответствии с петлями. Пришить пуговицы по разметке на лицевой стороне рукавов (для пат).

32 КУРТКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 7 лет
- — — — — на 8 лет
- — — — — на 9 лет
- — — — — на 10 лет



Длина по средней линии спинки:
36 (37,5-39-40,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
● 1,20 (1,25-1,35-1,40) м однотонного эластичного денима (джинсовый материал) шириной 140 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 4 металлические пуговицы-«гвоздика», диаметр – 18 мм ● 4 металлические заклепки, диаметр – 8 мм ● контрастные нитки (для отделочных строчек)
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● термоклейкие золотистые матовые заклепки диаметром 6 мм ● термоклейкие золотистые матовые граненые заклепки диаметром 3 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
диагональ, габардин, хлопковый атлас, креп, шандунг (вид чесучи) ИЛИ плотное ворсовое джерси (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ
Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали G, H.


КОКЕТКА СПИНКИ	18
СПИНКА	19
БОЧОК СПИНКИ	20
КОКЕТКА ПЕРЕДА	21
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	22
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	23
БОЧОК ПЕРЕДА + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	24
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	25
ПОЯС СПИНКИ	26
ПОЯС ПЕРЕДА	27
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	28
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	29
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 21
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ПОДЗОР МАЛЕНЬКОГО КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ 23 И 24
МАЛЕНЬКИЙ КАРМАН	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ 23 И 24
КЛАПАН МАЛЕНЬКОГО КАРМАНА	G = 9,8 (10,2-10,6-11) X 4 CM
МАНЖЕТА	H = 25,5 (26-26,5-27) X 7 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ
На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 26 и 27), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 25 и G, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы бейки горловины.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать средние части переда к боковым частям переда. Заутюжить припуски на боковые части переда. Настрочить двойной строчкой. ● Притачать часть подкладки кармана (D) к срезу входа в карман боковой части переда. Отогнуть части подкладок карманов на изнаночную сторону. Настрочить двойной строчкой. Притачать бочки переда к боковым частям переда, стачивая совмещенные части подкладки кармана, заутюженные на середину детали, и, оставляя открытыми входы в карманы. Заутюжить припуски на боковые части переда. Настрочить двойной строчкой. Приметать подкладки карманов к срезам бортов и к нижним срезам частей переда. ● Наложить подзор маленького кармана по разметке на часть переда. Выполнить шов входа в маленький карман. Подрезать припуски в углах. Отогнуть подзоры на изнаночную сторону. Настрочить входы в маленькие карманы двойной строчкой. Приметать открытые срезы подзоров к верхним срезам частей переда. Наложить изнаночной стороной части переда с подзорами на подкладки маленьких карманов с лицевой стороны. Подогнуть внутрь припуски подкладок маленьких карманов. Настрочить двойной строчкой. ● Сложить клапан по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Наложить клапаны по разметке на части переда. Приметать к верхним срезам частей переда с подкладками маленьких карманов. ● Притачать кокетки переда к верхним срезам частей переда. Заутюжить обработанные припуски на кокетки. Настрочить двойной строчкой. ● Притачать бочки спинки к частям спинки. Заутюжить обработанные припуски от середины детали. Настрочить двойной строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. ● Притачать кокетку спинки к спинке, как было выполнено для частей переда и кокеток переда. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить двойной строчкой. ● Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и обтачек горловины переда (A, B). Разутюжить припуски. Изнаночной стороной подложить обтачку горловины по разметке под изделие с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь припуски срезов внутреннего контура. Застрочить прямой строчкой. Сметать срезы горловины. ● Наложить бейку горловины (C) на обтачку горловины, совмещая детали лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины. Отогнуть бейку горловины на лицевую сторону изделия. Настрочить в край шов притачивания. Приметать поперечные срезы бейки к срезам бортов. ● Заутюжить цельнокроеный припуск шлицы верхней части рукава на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Застрочить в край. ● Стачать локтевые срезы частей рукава до шлицы. Заутюжить обработанные припуски на верхние части рукавов. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить цельнокроеный припуск шлицы каждой нижней части рукава на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Застрочить, продолжая двойную отделочную строчку. ● Совместить стороны шлицы рукава. Закрепить обметочными стежками верхнее основание каждой шлицы. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. Настрочить двойной строчкой на участках кокеток. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить планку застежки пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать верхние срезы. Вывернуть. ● Лицевой стороной притачать планку застежки одним срезом к срезам бортов переда с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на планку. Отогнуть половину ширины планки на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза планки. Закрепить в край к припускам притачивания, заутюженным на планку. ● Стачать боковые срезы частей пояса переда и пояса спинки. Аналогично соединить оставшиеся детали. Разутюжить припуски. ● Совместить пояса. Обтачать поперечные и нижние срезы. Вывернуть. ● Лицевой стороной притачать верхний срез внутреннего пояса к низу изделия с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на пояс. Отогнуть внешний пояс на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего пояса. Закрепить в край к заутюженным на пояс припускам притачивания внутреннего пояса. Отделать поперечные края и низ пояса двойной строчкой. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая шов притачивания манжеты двойной строчкой. ● Обметать по разметке петли на правом борте, на правой стороне пояса и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на левом борте, на левой стороне пояса и на задних краях манжет в соответствии с петлями. ● Установить на краях входа в карманы, расположенные в швах, металлические заклепки. ● С лицевой стороны на обозначенном участке бейки горловины переда (от верхней строчки) с помощью утюга установить термоклеевые заклепки, как на фотографии.



33 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— на 7 лет
— на 8 лет
— на 9 лет
— на 10 лет

Длина по средней линии спинки от
линии талии: 41 (43-45-47) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м (7/8 лет), 1,30 м (9/10 лет) кружева с фестонами по сторонам, ширина – 140 см
● 1,10 (1,15-1,20-1,25) м смесового (с хлопком) поплина контрастного цвета, ширина – 150 см
● 1 (1,05-1,15-1,20) м контрастной бязи шириной 140 см
● 10 см жоржета в тон, ширина – 150 см
● 10 см атласа в тон, ширина – 90 см
● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см
● 1 застежка-молния в тон, длина – 26 (27-28-29) см
● 1 перламутровая пуговица в тон, диаметр – 12 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж кружева зависит от ширины фестонов.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

жоржет, вуаль, шифон, тюль (вышитые и с фестонами; сочетающиеся с контрастными поплином и бязью).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

вуаль, шифон, тюль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B, C, G, H, I. Для выкраивания поплиновой подкладки использовать лекала переда и спинки лифа без изменений.


СПИНКА ЛИФА	19
ПЕРЕД ЛИФА	20
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	21
КОКЕТКА ПОДКЛАДКИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	22
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	23
ЗАВЯЗКА ПОЯСА	24
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	A = 52,75 (53,5-54,25-55) X 41 (43-45-47) CM
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	B = 51,75 (52,5-53,25-54) X 41 (43-45-47) CM
ШЛЕВКА	C = 5 X 2 CM
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
КОКЕТКА ПОДКЛАДКИ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	E = СКОПИРОВАТЬ
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	F = СКОПИРОВАТЬ
ОБОРКА ПОДКЛАДКИ ЮБКИ	G = 71 (72-73-74) X 16 CM
ПОЯС	H = 35 (38-41-44) X 5 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	I = 5 X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На кружеве в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей, как показано на схеме. **Внимание!** Фестоны кружева должны быть тщательно совмещены. Низ лекал деталей A и B должен приходиться на фестоны. На поплине, бязи и жоржете, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали G), как показано на схемах. На изнаночной стороне атласа в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали H, как на атласе. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы нижней юбки и нижние срезы оборки подкладки юбки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Продублировать шлевки и части лифа из кружева, приметав с изнаночной стороны лицевой стороной соответствующие детали из бязи. ● С изнаночной стороны переда и частей спинки лифа обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● Выполнить плечевые и боковые швы лифа. Заутюжить припуски на спинку. Аналогично стачать боковые срезы полотнищ юбки, заутюживая обработанные припуски на заднее полотнище юбки. ● Выполнить средний шов заднего полотнища и боковые швы нижней юбки, как было сделано для юбки. Обработать нижний срез нижней юбки узким декоративным зигзагом. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез юбки до размера низа лифа. Изнаночной стороной надеть юбку на лицевую



сторону нижней юбки. Сметать совмещенные верхние срезы и срезы на участке застежки. ● Притачать юбку с нижней юбкой к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● В среднем шве спинки платья выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, начиная от контрольного знака на спинке лифа («т»). ● Сложить деталь для изготовления навесной петли по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать в край. Сложить деталь, формируя петлю по размеру пуговицы. Приметать совмещенные срезы навесной петли, отогнутой на пройму, к левому верхнему углу застежки спинки. ● Выполнить средний шов заднего полотнища и боковые швы подкладки юбки, как было сделано для юбки. Аналогично стачать боковые срезы частей кокетки подкладки юбки и частей оборки подкладки юбки. ● Притачать подкладку юбки к нижнему срезу кокетки подкладки юбки. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Обработать нижний срез оборки узким декоративным зигзагом. Сосборить верхний срез оборки до размера низа подкладки юбки. Лицевой стороной притачать оборку к низу подкладки юбки с изнаночной стороны. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Соединить детали подкладки лифа, как было выполнено для деталей лифа из основного материала. Притачать кокетку подкладки юбки к низу подкладки лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Продолжить строчку по сторонам застежки (до застежки-молнии). Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. Отогнуть навесную петлю на середину детали. ● Подогнуть внутрь припуски проймы подкладки и изделия из основного материала. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы. Настрочить в край. ● С изнаночной стороны закрепить сквозной строчкой, прошивая все слои, линию талии, оставляя у застежки спинки открытые отрезки (10 см). ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри. ● Сложить шлевку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать строчками в край по сторонам. По разметке наложить каждую шлевку на линию талии (у соответствующего бокового шва). Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. ● Сложить пояс по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть и приутюжить. ● Обработать срезы контура завязок узким декоративным зигзагом (кроме срезов притачивания). В указанном направлении заложить складки завязок. Закрепить строчкой вдоль среза. Притачать завязки к поперечным срезам пояса. Заутюжить обработанные припуски на завязки. Настрочить на расстоянии 7 мм, держа складки закрытыми. ● Пришить пуговицу на правом верхнем углу застежки спинки в соответствии с навесной петлей.

КРУЖЕВО В РАЗВОРОТ



34 ПИДЖАК ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 7 лет
- — — — — на 8 лет
- — — — — на 9 лет
- — — — — на 10 лет

Длина по средней линии спинки: 47 (49-51-53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


- 1,30 (1,35-1,45-1,50) м эластичного плотного хлопкового жаккардового джерси в мелкую контрастную полоску, ширина – 140 см
- 10 см контрастной фланели в горошек в тон, ширина – 90 см
- 20 см подкладки в тон, ширина – 90 см
- 70 см (7/8 лет), 80 см (9/10 лет) клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 3,90 (4,10-4,30-4,50) м косой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см
- 2 пуговицы в тон, диаметр – 18 мм
- 6 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм



ЖОРЖЕТ



АТЛАС



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж, плюш (плотные и эластичные); обычные эластичные материалы.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФЛАНЕЛИ:

поплин, атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки карманов использовать лекало кармана (11), укороченное на 2 см от входа в карман, и лекало детали В без изменений.

СПИНКА	7
ПЕРЕД	8
БОЧОК	9
ЛИСТОЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	10
НИЖНИЙ КАРМАН	11
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	12
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	13
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	14
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	15
СТОЙКА ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА	16
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Раскладывать лекало листочки, центрируя по полоскам материала.

На джерси, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 10 и В разложить на джерси в разворот, как показано на схеме. На фланели, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 16, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 11. Лекало детали В разложить на подкладке в разворот, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 11, 12, 13, 16, А и детали для дублирования подгиба. Лекало детали 8 разложить от борта и не доходя 1 см до пунктирной линии разметки подборта. Лекало детали 11 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа, рукавов и 3 см на подгиб нижних карманов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● На левой части переда выполнить *прорезной карман с листочкой с настрочными концами*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Притачать бочки к срезам частей переда. Заутюжить окантованные косой бейкой припуски на части переда. ● Притачать подкладку нижнего кармана к срезу подгиба нижнего кармана из основного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Заутюжить подгиб вместе с подкладкой на изнаночную сторону и приметать по контуру. ● По разметке наложить нижние карманы подкладками на лицевую сторону частей переда. Подогнуть внутрь припуски нижних карманов. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгибов припусков или настрочить в край. Закрепить края входов в нижние карманы обметочными стежками. ● Притачать бочки к частям спинки, как было сделано для бочков и частей переда. Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. Выполнить шлицу (см. далее), затем окантовать совмещенные припуски среднего шва (и припуски цельнокроеных припусков верхнего основания шлицы) косой бейкой и заутюжить их налево. ● Выполнить *шлицу с одинарным припуском по внутренней (правой) стороне шлицы* со следующими изменениями: окантовать косой бейкой нижний срез изделия; продолжить, как в инструкции, застрачивая прямой строчкой подогнутый припуск цельнокроеного припуска левой стороны шлицы. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить окантованные припуски на спинку. ● Окантовать косой бейкой внутренние срезы и плечевые срезы подбортов. ● Притачать стойку верхнего воротника к верхнему воротнику. Заутюжить припуски на стойку. Настрочить в край. ● Стачать средние задние срезы частей нижнего воротника. ● Втачать верхний воротник в срезы горловины подбортов, а нижний воротник – в срез горловины изделия. ● Наложить подборт со внутренней кокеткой спинки на изделие с воротником. Совместить воротники. Обтачать нижние срезы, срезы бортов до участка втачивания воротника. Затем обтачать срезы внешнего контура воротника. ● Отогнуть подборт с верхним воротником и подгибом низа на изнаночную

ДЖЕРСИ



ФЛАНЕЛЬ





сторону. Подогнуть припуск на открытом участке верхнего воротника. Закрепить в край к заутюженным вверх припускам горловины спинки. Сметать срезы пройм. С изнаночной стороны закрепить несколькими стежками вручную подборт к вытачкам. ● Заутюжить окантованный нижний припуск изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Продолжить строчку вертикально по внутренним срезам подборов. ● Стачать локтевые срезы и нижний шов частей рукава. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Заутюжить припуски локтевых швов на верхние части рукавов, а припуски нижних швов – на нижние части рукавов. ● Обработать низ рукавов зигзагом, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить прямой строчкой. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Обметать петли по разметке на левом борте. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями. Пришить пуговицы по разметке на верхних частях рукавов.

35 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет

Длина по боковому шву от линии талии: 71,5 (76-80,5-85) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 (1,05-1,10-1,15) м эластичной однотонной хлопковой диагонали шириной 140 см ● 25 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 65 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 11 см ● 1 металлическая пуговица-«гвоздик», диаметр – 18 мм ● 2 прозрачные пуговицы по размеру петель эластичной тесьмы (ок. 15 мм) ● 2 металлические заклепки диаметром 8 мм ● контрастные нитки (для отделочных строчек)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), хлопковый атлас, габардин, шандунг (вид чесучи), мелированный (вожженный) ситец, бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, Г, Н.

КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	32
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	33
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	34
ПОЯС	35
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	36
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 34
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = 12 X 8 CM
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 36
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 36
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 36
ЗАДНИЙ КАРМАН	Ф = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 33
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ И НАКЛОННЫХ ШЛЕВОК	Г = 30 X 2 CM
V-ОБРАЗНАЯ ШЛЕВКА	Н = 11 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 35). Лекала деталей А, В, Е, Н и Г разложить в разворот, как показано на схеме. На бязи, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 36, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа брюк, 2,5 см на подгиб задних карманов и 4 см на подгиб маленького правого переднего кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать кокетки задних половинок брюк к задним половинкам брюк. Заутюжить обработанные припуски на кокетки. Настрочить двойной строчкой. ● Двойной строчкой в две нитки отделать по разметке задний карман. ● Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Изнаночной стороной наложить задние карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить строчкой на расстоянии 7 мм, постепенно расширяющейся у входов в карманы до 1,5 см. ● Стачать верхние и нижние части бочка. Заутюжить припуски на верхние части бочков. ● Заутюжить подгиб маленького правого переднего кармана на изнаночную сторону и приметать к поперечным срезам. Закрепить, обметав по разметке петлю. Наложить маленький карман изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуск бокового среза. Настрочить в край. Затем приметать нижний срез маленького кармана к срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. Закрепить двойными обметочными стежками боковой край входа в маленький правый передний карман. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием,

данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман двойной строчкой. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки-молнии. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: поменять направление застежки (на мужскую сторону); отделать припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край, а внутренний контур обтачки левой стороны застежки – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 15 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать левые стороны поясов, добавляя на припуски. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. ● Обметать по разметке на внутреннем поясе петли для вдевания эластичной тесьмы. Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 59 (60-61-62) см. Вдеть эластичную тесьму в пояс, пропуская через петли поперечные края эластичной тесьмы на лицевую сторону. Подогнуть поперечные припуски эластичной тесьмы. Закрепить эластичную тесьму стежками «вперед-назад иголкой». ● Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Сложить деталь для прямых и наклонных шлевов пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Настрочить двойной централизованной строчкой. Разрезать деталь для шлевов на четыре одинаковые части. Наложить каждую шлевку на линию талии изделия и пояс. Боковые задние шлевки должны быть наклонены. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов шлевов. Закрепить обметочными стежками. ● Подготовить деталь V-образной шлевки, как было сделано для других шлевов. Сложить полоску, формируя V-образную шлевку. Наложить по разметке шлевку у среднего шва задних половинок брюк. Закрепить нижний сгиб шлевки обметочными стежками. Затем подогнуть внутрь припуски верхних поперечных срезов шлевки и закрепить их обметочными стежками. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать петли по разметке на левой стороне пояса. Пришить пуговицу на правой части пояса в соответствии с петлей. Пришить пуговицу в соответствии с петлей маленького правого переднего кармана. ● На внутренней стороне пояса пришить пуговицы по разметке под эластичной тесьмой. Застегнуть петли эластичной тесьмы на пуговицы. ● Укрепить средние края входов в передние карманы, установив заклепки. ● Можно (факультативно) распустить на обозначенных участках передних половинок брюк нити материала, создавая эффект винтажных протертостей.

36 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет

Длина по средней линии спинки: 57 (59-61-63) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м однотонного зефира (рубашечная ткань плотного переплетения) шириной 140 см ● 60 см (7/8 лет), 65 см (9/10 лет) контрастного полотна шириной 90 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 12 контрастных пуговиц под перламутр, диаметр – 10 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗЕФИРУ:

муслин, поплин, сатин, шандунг (вид чесучи).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОТНУ:

пике, панاما, твил, оксфорд (рубашечный материал).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, Е, F.

ВНЕШНЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ

БЯЗЬ

ALTEZZA cm 90

DOPPIA INTERNA
DIRITTO FILO




METR. cm 25

ХЛОПКОВАЯ ДИАГОНАЛЬ

ALTEZZA cm 140

DOPPIA INTERO
DIRITTO FILO



METRATURA m 1,00

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
СПИНКА	8
ПЕРЕД	9
ВНЕШНЯЯ СТОЙКА	10 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	11 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	12
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	13
ВНЕШНЯЯ МАНЖЕТА	14
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	15
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	A = 10 X 2 CM
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ СТОЙКА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ МАНЖЕТА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ВЕРХНЯЯ ОБТАЧКА КАРМАНА	E = 8 X 1 CM
ПОДКЛАДКА КАРМАНА + ОБТАЧКА	F = 10 X 24 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На зефире, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 7 и 10 разложить на зефире в разворот, как показано на схеме. На полотне, сложенном в сгиб, разложить лекала детали D. Лекала деталей 15, B, C, E и F разложить на полотне в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 14. Лекала деталей 11 и C разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов и нижних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы бортов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● По разметке обрезать, добавляя 1 см на припуски, правую часть переда. ● Заложить на частях переда в указанном направлении складки (= ложные рельефы). Проложить строчку, настрачивая в край. ● Притачать лицевой стороной планку застежки средним срезом к срезу правого борта с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на планку. По пунктирной линии разметки отогнуть планку на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза планки. Застрочить в край. ● Заутюжить цельнокроеный подборт левой части переда на изнаночную сторону. Заложить складку, вкладывая в нее подборт. Закрепить строчкой вдоль глубины складки, закрывая подборт. Заутюжить складку в указанном направлении. Настрочить сгиб подборта строчкой на расстоянии 5 мм. ● На левой части переда выполнить *прорезной карман в рамку*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: приколоть верхнюю обтачку кармана, отогнутую вверх, по разметке ко входу в карман, аналогично приколоть отогнутую вниз нижнюю обтачку с подкладкой кармана; продолжить, как в инструкции, настрачивая в край шов притачивания нижней обтачки; по пунктирной линии разметки сложить подкладку кармана, стачать вертикальные срезы *двойным (английским) швом*; заутюжить верхние припуски входа в карман на изнаночную сторону, вкладывая между ними припуски притачивания соответствующей обтачки, настрочить в край сгиб припусков, закрыть припуски, отделявая контур входа в карман; продолжить отделочную строчку в край по низу входа в карман. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки. Вложить между ними верхний припуск спинки, располагая внешнюю кокетку к лицевой стороне спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая внешнюю кокетку к лицевой стороне переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого плеча. Настрочить в край. ● Подготовить и выполнить на рукаве *застежку рукава с планкой* со следующими изменениями: сложить бейку застежки рукава пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь, окантовать, прокладывая строчку в край, задний срез застежки рукава, а не обрабатывать его швом вподгибку. ● Заложить в указанном направлении нижние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм переда и спинки. Заутюжить обработанные припуски на проймы. Настрочить на расстоянии 1 см. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава *запошивочным швом*. Заутюжить припуски на перед. Настрочить двойной строчкой. ● Подготовить и выполнить *притачные манжеты*


ЗЕФИР

ALTEZZA cm 140



КОНТРАСТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 90



со следующими изменениями: наложить внутреннюю манжету на внешнюю, обтачать их по внешнему контуру; продолжить, как в инструкции; проложить дополнительную отделочную строчку по шву притачивания на расстоянии 1,5 см; отделать контур манжет строчкой на расстоянии 5 мм (а не строчкой в край), завершая эту строчку у дополнительной строчки шва притачивания соответствующей манжеты. ● Подготовить и выполнить *воротник с отрезной стойкой*, отделявая внешний контур воротника до притачивания стойки строчкой на расстоянии 5 мм, а не строчкой в край. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке петли на левом борте и на левой стороне стойки, на планках застежек рукавов и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на правом борте, на правой стороне стойки, на задних сторонах застежек рукавов и на задних краях манжет в соответствии с петлями. Пришить на каждой манжете по дополнительной пуговице на расстоянии 1 см от первой пуговицы.

37 ЖИЛЕТ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
 — — — — — на 8 лет
 — — — — — на 9 лет
 — — — — — на 10 лет



Длина по средней линии спинки:
 39 (40,5-42-43,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 55 см (7/8 лет), 60 см (9/10 лет) эластичного плотного хлопкового жаккардового джерси в мелкую контрастную полоску, ширина – 140 см ● 60 см (7/8 лет), 80 см (9/10 лет) контрастной фланели в горошек в тон, ширина – 90 см ● 55 см (7/8 лет), 60 см (9/10 лет) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 металлическая пряжка с перекладиной и в тон, размер 2,5 x 1,8 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж, плюш (эластичные и плотные); обычные эластичные материалы.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФЛАНЕЛИ:

поплин, атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	17
ХЛЯСТИК	18
СПИНКА 19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	20
БОЧОК СПИНКИ	20

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 17 и 20), как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 17 и 18, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● По разметке обрезать, добавляя 1 см на припуски, левую часть хлястика. ● Сложить каждую часть хлястика по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. ● Вдеть средний край левой части хлястика в пряжку. Обернуть вокруг перекладины. Подогнуть по пунктирной линии разметки край левой части хлястика и закрепить обметочными стежками. ● Наложить внутренней стороной части хлястика на лицевую сторону внешней спинки и приметать по разметке. ● Притачать внешние бочки ко внешней спинке. Заутюжить припуски от середины детали. Притачать внутренние бочки ко внутренней спинке, оставляя отверстие для выворачивания в шве притачивания левого бочка. Заутюжить припуски на середину детали. ● Наложить внутреннюю спинку на внешнюю. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Еще раз совместить внутреннюю и внешнюю спинки. Обтачать срезы горловины и пройм. ● Наложить внутренние (= непродублированные) части переда на внешние (= продублированные). Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Затем выполнить швы пройм. Отогнуть внутренние детали на изнаночную сторону. Сметать боковые и плечевые срезы внутренних и внешних частей переда. ● Подогнуть внутрь припуски боковых срезов внутренней и внешней спинок. Вложить между ними соответствующие срезы частей переда, располагая внешние части переда ко внешней спинке.


ФЛАНЕЛЬ

ALTEZZA cm 90



ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 140






Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков, проходя через отверстие в шве притачивания левого внутреннего бочка. Аналогично выполнить плечевые швы. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. ● Обметать петли по разметке на левом борте. Пришить пуговицы справа в соответствии с петлями.

38 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет



Длина по средней линии спинки: 35,5 (37-39,5-41,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1 (1,05-1,10-1,15) м эластичного однотонного смесового (с хлопком) ворсового джерси шириной 140 см ● 50 см (7/8 лет), 55 см (9/10 лет) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 35 см (7/8 лет), 40 см (9/10 лет) атласной ленты в тон, ширина – 2 см
- 1 контрастная перламутровая пуговица, диаметр – 22 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, трикотаж, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	25
ПЕРЕД	26
БОЧОК СПИНКИ	27
БОЧОК ПЕРЕДА	28
РУКАВ + ОТВОРОТ	29
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Притачать бочки к срезам спинки и частей переда. Заутюжить обработанные припуски от середины деталей. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Обработать внутренние срезы подбортов зигзагом. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез обтачки горловины спинки атласной лентой. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Разутюжить припуски. ● Наложить по разметке подборт с обтачкой горловины спинки на изделие. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Отогнуть обтачку горловины спинки, подборт и подгиб низа на изнаночную сторону. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Сметать срезы пройм подбортов и изделия. ● По пунктирной линии разметки заутюжить низ рукава на лицевую сторону. Обтачать разрез низа рукава, прокладывая строчку на расстоянии нескольких миллиметров от разметки. Выполнить между строчками разрез. Отогнуть низ рукавов на изнаночную сторону. Приметать поперечные срезы к нижним срезам рукавов. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● По пунктирной линии разметки отогнуть отвороты на лицевую сторону. Закрепить потайной строчкой в нижний шов рукава. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить в край. ● Обметать петлю по разметке на правом борте. Пришить пуговицу на левом борте в соответствии с петлей.



39 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет



Длина по средней задней линии от линии талии: 35 (37-39-41) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 80 (85-90-95) см кружева с фестонами по сторонам, ширина – 90 см ● 25 см контрастной бязи шириной 150 см ● 1,10 (1,15-1,25-1,30) м контрастного смесового (с хлопком) поплина шириной 150 см ● 60 (65-70-70) см золотистой ламинированной эластичной тесьмы шириной 3,5 см

ВНИМАНИЕ! Метраж кружева зависит от ширины фестонов.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

жоржет, вуаль, шифон, тюль (вышитые и с фестонами по сторонам; сочетающиеся с контрастными бязью и поплином).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, С, Е.


КОКЕТКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ПОДКЛАДКИ ЮБКИ	16
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ПОДКЛАДКИ ЮБКИ	17
ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	18
ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	A = 68 (69,5-71-72,5) X 35 (37-39-41) CM
КОКЕТКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ПОДКЛАДКИ ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
КОКЕТКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	C = 63 (64,5-66-67,5) X 6 (6,5-7-7,5) CM
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ПОДКЛАДКИ ЮБКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБОРКА ПОДКЛАДКИ	E = 71 (71,75-73-73,75) X 16 (17-18-19) CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На кружеве, сложенном в сгиб, разложить лекала детали А, как показано на схеме. **Внимание!** Фестоны кружева должны быть совмещены. Низ лекала детали А должен приходиться на фестоны. На бязи и поплине, сложенных в сгиб, разложить лекала указанных деталей (два раза лекала детали Е), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы нижней юбки и нижние срезы оборки подкладки юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы полотнищ юбки из кружева. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. ● Стачать кокетку нижней юбки (С) в кольцо (= средний задний шов). Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично стачать средний задний шов нижней юбки (18). Притачать лицевой стороной кокетки нижней юбки к верхним срезам нижней юбки с лицевой стороны. Заутюжить обработанные припуски вниз. Обработать нижний срез нижней юбки узким декоративным зигзагом. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища подкладки юбки (D). Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично стачать средние задние срезы частей кокетки заднего полотнища подкладки юбки (B). ● Притачать изнаночной стороной кокетки подкладки юбки к верхним срезам полотнищ подкладки юбки с лицевой стороны. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Выполнить боковые швы подкладки юбки с кокетками и боковые швы оборки подкладки (Е). ● Обработать нижний срез частей оборки подкладки узким декоративным зигзагом. Сосборить с помощью коротких наметочных стежков верхний срез оборки до размера низа подкладки. Притачать оборку к низу подкладки. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Надеть нижнюю юбку изнаночной стороной на лицевую сторону подкладки юбки с оборкой. Затем изнаночной стороной надеть юбку из кружева на лицевую сторону нижней юбки. Сметать все слои верхних срезов. Стачать и обработать припуски зигзагом. ● Подогнав по размеру, отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 56 (59-62-65) см. ● Стачать эластичную тесьму в кольцо (= средний задний шов) запошивочным швом. Заутюжить припуски налево. Застрочить двойной строчкой. ● Наложить нижнюю




продольную сторону растянутой эластичной тесьмы на припуск верхнего среза юбки (шов стачивания эластичной тесьмы совпадает со средней задней линией), располагая эластичную тесьму внутренней стороной к лицевой стороне кружевной юбки. Настроить двойной строчкой.

40 ФУТБОЛКА ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 7 лет
- — — — — на 8 лет
- — — — — на 9 лет
- — — — — на 10 лет



Длина по средней линии спинки:
48,5 (50,5-52,5-54,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 60 см (7/8 лет), 65 см (9/10 лет) эластичного однотонного ворсового джерси шириной 140 см
- ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● стразы в тон выбранного печатного рисунка, диаметр – 3 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотажное полотно, лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	15
ПЕРЕД	16
РУКАВ	17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A = 40 (40,8-41,6-42,4) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на джерси в разворот. Лекало детали 17 разложить два раза на джерси в разворот так, чтобы получить левые и правые детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Стачать обтачку горловины в кольцо. Сложить обтачку горловины пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины изделия. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить двойной строчкой.
- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.
- В специализированной мастерской заказать печать рисунка или надписи на ваш выбор на обозначенном участке переда. Украсить (например, контур надписи), установив с помощью утюга стразы.



КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.
- Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.
- Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

- Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т. е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравнены), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.
- Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.
- Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зигзаг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.
- Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.




Рис. 1




Рис. 2