



Thank you for purchasing this Simplicity pattern.
We have made every effort to provide you with a high quality product.
Gracias por haber comprado este patrón de Simplicity.
Hemos hecho todos los esfuerzos para ofrecerle un producto de alta calidad.



Sign-up for our **free** newsletter today at **simplicity.com**

11 pieces given



- 1-FRONT -A,B
- 2-SIDE FRONT -A,B
- 3-POCKET FACING
- 4-FRONT YOKE AND POCKET
- 5-BACK -A,B
- 6-SIDE BACK -A,B
- 7-YOKE FRONT
- 8-YOKE BACK
- 9-TAB -B
- 10-FRONT -C,D
- 11-BACK -C,D

U.S. & Canada Toll-Free
1-888-588-2700

Web Site
<http://www.simplicity.com>

E-mail
info@simplicity.com

General Directions

The Pattern

SYMBOLS

↔ GRAIN LINE Place on straight grain of fabric parallel to selvage

⇄ PLACE SOLID LINE on fold of fabric.

--- CENTER FRONT OR BACK of garment.

▽▽ NOTCHES

• DOTS

— CUTTING LINE

== LENGTHEN OR SHORTEN LINES

SEAM ALLOWANCE: 5/8" (1.5cm) unless otherwise stated is included but not printed on MULTI-SIZE PATTERNS. Mark your size with colored felt tip pen. See chart on tissue for how to use MULTI-SIZE PATTERNS.

ADJUST IF NEEDED

Make adjustments before placing pattern on fabric.


TO LENGTHEN:
Cut pattern between lengthen or shorten lines. Spread pattern evenly, the amount needed and tape to paper.

TO SHORTEN:
At lengthen or shorten lines, make an even pleat taking up amount needed. Tape in place.

When lengthen or shorten lines are not given, make adjustments at lower edge of pattern.

Sewing

- SEW garment following **Sewing Directions**.
- PIN or machine-baste seams matching notches.
- STITCH 5/8" (1.5 cm) seams unless otherwise stated.
- PRESS seams open unless otherwise indicated clipping when necessary so seams will lie flat.
- TRIM seams to reduce bulk, as shown below.



Cutting/Marking

BEFORE CUTTING:

PRESS pattern pieces with a warm dry iron. PRE-SHRINK fabric by pre-washing washables or steam-pressing non-washables.

CIRCLE your cutting layout.

PIN pattern to fabric as shown in Cutting Layouts.


- FOR DOUBLE THICKNESS: Fold fabric with RIGHT sides together.
- FOR SINGLE THICKNESS: Place fabric RIGHT side up.
- FOR PILE, SHADED OR ONE WAY DESIGN FABRICS: Use "with nap" layouts

AFTER CUTTING:

Transfer markings to WRONG side of fabric before removing pattern. Use pin and chalk method or dressmaker's tracing paper and wheel.

To Quick Mark:

- Snip edge of fabric to mark notches, ends of fold lines and center lines.
- Pin mark dots.



SPECIAL CUTTING NOTES

★ If layout shows a piece extending past fold, cut out all pieces except piece that extends.

Open out fabric to single thickness. Cut extending piece on RIGHT side of fabric in position shown.

✱ Mark small arrows along both selvages indicating direction of nap or design. Fold fabric crosswise with RIGHT sides together, and cut along fold (a).

Turn one fabric layer around so arrows on both layers go in the same direction. Place RIGHT sides together (b).

a. CROSSWISE FOLD

b. SELVAGES

Cutting Layouts

pattern printed side down

pattern printed side up

★ See SPECIAL CUTTING NOTES

POSITION OF PATTERN PIECES MAY VARY SLIGHTLY ACCORDING TO YOUR PATTERN SIZE

ALL SKIRTS ARE WORN 1" (2.5CM) BELOW WAIST

A SKIRT

USE PIECES 1 2 3 4 5 6 7 8

1A 44" 45" (115CM) WITH NAP ALL SIZES

1B 58" 60" (150CM) WITH NAP ALL SIZES

B SKIRT - INCLUDING TABS

USE PIECES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2A 44" 45" (115CM) WITH NAP ALL SIZES

2B 58" 60" (150CM) WITH NAP ALL SIZES

C SKIRT

USE PIECES 3 4 7 8 10 11

3A 44" 45" (115CM) WITH NAP ALL SIZES

3B 58" 60" (150CM) WITH NAP ALL SIZES

D SKIRT

USE PIECES 3 4 7 8 10 11

4A 44" 45" (115CM) WITH NAP ALL SIZES

4B 58" 60" (150CM) WITH NAP ALL SIZES

ALL VIEWS INTERFACING - INCLUDING B TABS

A,C,D: USE PIECES 7 8
B: USE PIECES 7 8 9

5 20" TO 25" (51CM TO 64CM) FUSIBLE ALL SIZES

Español

TODAS LAS FALDAS SE LLEVAN A 1" (2.5CM) ABAJO DE LA CINTURA

A FALDA

USE LAS PIEZAS 1 2 3 4 5 6 7 8

- 1A** 44" 45" (115CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS
- 1B** 58" 60" (150CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS

B FALDA - INCLUYENDO LENGÜETAS

USE LAS PIEZAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 2A** 44" 45" (115CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS
- 2B** 58" 60" (150CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS

C FALDA

USE LAS PIEZAS 3 4 7 8 10 11

- 3A** 44" 45" (115CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS
- 3B** 58" 60" (150CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS

D FALDA

USE LAS PIEZAS 3 4 7 8 10 11

- 4A** 44" 45" (115CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS
- 4B** 58" 60" (150CM) CON PELUSA TODAS LAS TALLAS

TODOS LOS MODELOS ENTRETELA- INCLUYENDO LENGÜETAS B

A,C,D: USE LAS PIEZAS 7 8

B: USE LAS PIEZAS 7 8 9

- 5** 20" A 25" (51CM A 64CM) ADHESIVA TODAS LAS TALLAS

SELVAGES / SELS. =ORILLOS

FOLD= DOBLEZ

CROSSWISE FOLD=DOBLEZ TRANSVERSAL

Sewing Directions

FABRIC KEY	RIGHT SIDE	WRONG SIDE	INTERFACING	LINING

Read **General Directions** on page 1 before you begin.

Sewing procedures **ITALICIZED** in Sewing Directions are defined below:

(**RUNNING STITCH** - Working from right to left, weave the needle in and out of the fabric at regular intervals. Keep the stitches uniform in size.


NOTE: Determine finished length before sewing for all Views. All Views are worn 1" (2.5cm) below waist. You have cut two yoke front sections and four yoke back sections. One yoke front and two yoke back sections will be used for yoke and remaining sections will be used for yoke facing. Tabs and embroidered top-stitching for View B and chain and buttons for View D are optional.

SKIRT A, B
















- 1. Stay-stitch upper edge of front, side front, front yoke and pocket and back 1/2" (1.3cm) from cut edges in direction of arrows.
This stitching stays in permanently and helps prevent stretching on curved edges.
Stay-stitching will not be shown in the following illustrations.

- 2. Stitch front to side front sections.

- 3. With RIGHT sides together and raw edges even, pin pocket facing to front, matching small dots. Stitch single notched edge. Trim seam.
- 4. To understitch press pocket away from front; press seam toward pocket. Pocket side up, stitch close to seam through pocket and seam allowances.
- 5. Turn facing to INSIDE; press.
- 6. **FOR VIEW B-** On OUTSIDE, work **RUNNING STITCH** 1/4" (6mm) from finished edge of pocket.



RUNNING STITCH



CONTINUE AS FOLLOWS FOR ALL VIEWS

- 7. On INSIDE, with RIGHT sides together, pin yoke and pocket section to pocket facing, having raw edges even. Stitch double notched edge, as shown.
- 8. On OUTSIDE, lap garment front over yoke and pocket section, matching small dots, having raw edges even; pin. Baste side and upper edges together.
- 9. Stitch center back seam from lower edge to notch. Back-stitch at notch to reinforce seam. Stitch back to side back sections. Stitch front to back at side seams.

- 10. Apply fusible interfacing to WRONG side of yoke front and yoke back sections, following manufacturer's directions.









- 11. **FOR VIEW B-** Pin interfacing to WRONG side of tab.
Cut diagonally across corners that will be enclosed with seams. Fuse following manufacturer's directions.
With RIGHT sides together, stitch facing to tab in a 3/8" (1cm) seam, leaving end with small and large dots open. Trim seam and corners.

- 12. Turn tab RIGHT side out; press.
On OUTSIDE, work a **RUNNING STITCH** 1/4" (6mm) from finished edge of tab.

- 13. On OUTSIDE, pin tab to yoke front, matching small and large dots, having raw edges even. Baste.

CONTINUE AS FOLLOWS FOR ALL VIEWS

- 14. Stitch side seams of yoke sections.
With RIGHT sides together, pin yoke to garment, matching centers and side seams. Stitch seam. Trim seam; clip curves.
- 15. Press under 5/8" (1.5cm) on LEFT back opening edge and 1/2" (1.3cm) on RIGHT back opening edge.
Pin RIGHT back edge to zipper tape, placing pressed edge close to zipper teeth and tab end of zipper 1" (2.5cm) below upper edge. Baste. Pin and baste LEFT back edge to zipper tape, lapping LEFT back 1/8" (3mm) over RIGHT back. Stitch as basted, using an adjustable zipper foot.



16. With RIGHT sides together, stitch side seams of yoke facing sections. Press under 1/2" (1.3cm) on notched edge.

With RIGHT sides together, pin facing to yoke, matching centers and side seams. (Facing extends 5/8" (1.5cm) beyond RIGHT back opening edge and 1/2" (1.3cm) beyond LEFT back opening edge.)

17. To understitch press facing away from yoke; press seam toward facing. Facing side up, stitch close to seam through facing and seam allowances.

18. Turn facing to INSIDE, turning under and slip-stitching back opening edges; press.

Pin pressed edge of facing over seam, placing pins on OUTSIDE. (Facing will extend 1/8" (3mm) beyond seam.)

On OUTSIDE, stitch in the ditch or groove of seam, catching in pressed edge on underside.

Sew hook and eye at upper edge when garment is finished.

19. Press under hem allowance on lower edge of skirt.

To form narrow hem, tuck under raw edge to meet crease. Press. Stitch hem in place.

20. FOR VIEW B- On OUTSIDE, work a **RUNNING STITCH** 1/4" (6mm) from upper and lower edges of yoke.

Sew buttons to tabs at small dots, stitching through all thicknesses.

SKIRT C, D

1. To make pleats in upper edge of front, on OUTSIDE, fold along solid lines. Bring folds to broken lines; pin.

Baste across raw edge.

Make and apply pockets same as for View A, B, see steps 3 through 5 and 7 through 9.

2. Stay-stitch upper edge of back 1/2" (1.3cm) from cut edges in direction of arrows.

This stitching stays in permanently and helps prevent stretching on curved edges.

Stay-stitching will not be shown in the following illustrations.

To make darts in back, with RIGHT sides together, fold the fabric through the center of the dart, bringing broken lines and small dots together. On INSIDE, place pins at RIGHT angles to the broken lines. Stitch the dart from wide end to point.








TIP- To prevent a "bubble" at the point, make the last few stitches right on the fold and leave the thread ends long enough to tie a knot. DO NOT back-stitch at the point. Press the dart flat along the stitching to "blend" the stitches, then press dart toward center.

3. FOR VIEW C- To EDGE FINISH long edge of vent extensions...stitch under 1/4" (6mm), zig-zag, OR overlock/serge.

With RIGHT sides together, pin back sections together, matching notches and large dots.

To form vent and stitch center back seam, starting at lower edge, machine-baste along solid line to large dot. Stitch along seam line between large dot and notch. Back-stitch at notch to reinforce seam.

TIP-The vent is basted closed to achieve a crisp fold after vent is pressed in place.



4. Reinforce inner corner and stitch upper end of vent extensions together as follows:

Starting 1" (2.5cm) above large dot, stitch along seam line to large dot; pivot at large dot and stitch across upper end of vent extensions.

Clip RIGHT back to large dot at inner corner.

5. Press seam open above clip.

Press vent extension toward LEFT back.

Baste upper end of vent extension in place along stitching.

6. On OUTSIDE, stitch LEFT back along basting, as shown.

Remove basting from vent.

7. FOR VIEW D- Stitch center back seam from lower edge to notch. Back-stitch at notch to reinforce seam.

8. FOR VIEW C, D- Stitch front to back at side seams.





CONTINUE AS FOLLOWS FOR ALL VIEWS

9. Apply fusible interfacing to WRONG side of yoke front and yoke back sections, following manufacturer's directions.

10. Stitch side seams of yoke sections.

With RIGHT sides together, pin yoke to garment, matching centers and side seams.

Stitch seam. Trim seam; clip curves.



11. Press under 5/8" (1.5cm) on LEFT back opening edge and 1/2" (1.3cm) on RIGHT back opening edge.

Pin RIGHT back edge to zipper tape, placing pressed edge close to zipper teeth and tab end of zipper 1" (2.5cm) below upper edge. Baste.

Pin and baste LEFT back edge to zipper tape, lapping LEFT back 1/8" (3mm) over RIGHT back.

Stitch as basted, using an adjustable zipper foot.

12. With RIGHT sides together, stitch side seams of yoke facing sections. Press under 1/2" (1.3cm) on notched edge.

With RIGHT sides together, pin facing to yoke, matching centers and side seams. (Facing extends 5/8" (1.5cm) beyond RIGHT back opening edge and 1/2" (1.3cm) beyond LEFT back opening edge.)

13. To understitch press facing away from yoke; press seam toward facing. Facing side up, stitch close to seam through facing and seam allowances.

14. Turn facing to INSIDE, turning under and slip-stitching back opening edges; press.

Pin pressed edge of facing over seam, placing pins on OUTSIDE. (Facing will extend 1/8" (3mm) beyond seam.) On OUTSIDE, stitch in the ditch or groove of seam, catching in press edge on underside.

Sew hook and eye at upper edge when garment is finished.

15. FOR VIEW C- Open out LEFT back extension.

Press up hem.

To EDGE FINISH the raw edge...stitch under 1/4" (6mm), zig-zag OR overlock/serge.

Slip-stitch hem in place.

16. Press LEFT back vent to INSIDE; slip-stitch to hem.

17. FOR VIEW D- Press up hem.

To EDGE FINISH the raw edge...stitch under 1/4" (6mm), zig-zag, OR overlock/serge.

Slip-stitch hem in place.

18. On OUTSIDE, pin chain to yoke front between small dots. Sew buttons to yoke front at small dots, catching in ends of chain.

Stitch through all thicknesses.

Las técnicas de costura en **LETRAS ITALICAS** en las Instrucciones de costura son explicadas como sigue::

PUNTADA RECTA - Trabajando de la derecha a la izquierda teje con la aguja a entro y fuera de la tela alternativamente con intervalos regulares. El tamaño de las puntadas tiene que ser parejo.

NOTA: Determine el largo acabado antes de coser para todos los modelos. Todos los modelos se llevan a 1" (2.5cm) abajo de la cintura. Usted ha cortado dos secciones del canesú delantero y cuatro secciones del canesú trasero. Un canesú delantero y dos canesús traseros se utilizaran para el canesú y los otros para el forro del canesú. Las lengüetas y la puntada de adorno bordada para el Modelo B y la cadenita y los botones para el Modelo D son opcionales.

FALDA A, B

- Haga una puntada de sostén en el borde superior del frente, de la parte lateral delantera, del canesú delantero y bolsillo y de la parte trasera a 1/2" (1.3cm) de los bordes cortados, en la dirección de las flechas.La puntada de sostén es permanente para prevenir que los bordes curvos se estiren.La puntada de sostén no aparecerá en las siguientes ilustraciones.
- Cosa la parte lateral delantera en el frente.
- DERECHO CON DERECHO y con los bordes no terminados parejos, prenda con alfileres la vista del bolsillo en el frente casando los puntos pequeños. Cosa el borde con muesca sencilla. Recorte la costura.
- Para hacer la costura oculta, planche el bolsillo hacia el exterior y la costura hacia el bolsillo. Con la vista sobre el derecho, cosa cerca de la costura atrapando el bolsillo y los márgenes de la costura.
- Vuelva la vista al INTERIOR; planche.
- PARA EL MODELO B-** Por el DERECHO, cosa con **PUNTADA RECTA** a 1/4" (6mm) del borde acabado del bolsillo.

SIGA ASÍ PARA TODOS LOS MODELOS

- Por el INTERIOR, DERECHO CON DERECHO, prenda con alfileres el canesú y el bolsillo sobre el forro del bolsillo con los bordes no terminados parejos. Cosa el borde con doble muescas, como se muestra.
- Por el DERECHO, cruce el canesú y el bolsillo encima del frente de la prenda casando los puntos pequeños; prenda con alfileres. Hilvane los bordes laterales y superiores juntos.
- Cosa la costura central trasera desde el borde inferior hasta la muesca. Retroceda el pespunte para reforzar la costura. Cosa la parte lateral trasera en la parte trasera. Cosa el frente y la parte trasera por las costuras de los lados.
- Aplique la entretela adhesiva al REVES de las secciones del canesú delantero y del canesú trasero siguiendo las instrucciones del fabricante
- 11. PARA EL MODELO B-** Prenda con alfileres la entretela al REVES de la lengüeta. Corte al sesgo en las esquinas que se quedarán en las costuras. Pegue siguiendo las instrucciones del fabricante. DERECHO CON DERECHO, cosa la vista en la lengüeta en costura de 3/8" (1cm) dejando abierto el extremo con puntos pequeños y grandes. Recorte la costura y sesgue las esquinas.
- Vuelva la lengüeta al DERECHO; planche. Por el DERECHO, cosa con **PUNTADA RECTA** a 1/4" (6mm) del borde acabado de la lengüeta.
- Por el DERECHO, prenda con alfileres la lengüeta en el canesú delantero casando los puntos pequeños y grandes con los bordes no terminados parejos. Hilvane.

SIGA ASÍ PARA TODOS LOS MODELOS

- Cosa las costuras del lado de las secciones del canesú. DERECHO CON DERECHO, prenda con alfileres el canesú en la prenda casando los centros y las costuras del lado. Cosa y recorte la costura; haga cortes en las curvas.
- Planche un doblez de 5/8" (1.5cm) en el borde IZQUIERDO de la abertura trasera y de 1/2" (1.3cm) en el borde DERECHO. Prenda con alfileres el galón de la cremallera en el borde trasero DERECHO, colocando el borde doblado cerca de los dientes y la jaladera a 1" (2.5cm) abajo del borde superior de la abertura. Hilvane. Prenda con alfileres e hilvane el borde trasero IZQUIERDO en el galón de la cremallera cruzándolo 1/8" (3mm) con el borde DERECHO. Cosa cerca del hilván con un prensatelas ajustable para cremalleras.
- DERECHO CON DERECHO, cosa las costuras del lado del forro del canesú. Planche un doblez de 1/2" (1.3cm) en el borde con muescas. DERECHO CON DERECHO, prenda con alfileres la vista en el canesú casando los centros y las costuras del lado. (La vista sobrepasa de 5/8" (1.5cm) más allá del borde DERECHO de la abertura trasera y a 1/2" (1.3cm) del borde IZQUIERDO de la abertura.)
- Para hacer puntada oculta, planche el forro fuera de la prenda y la costura hacia el forro. Con el forro hacia usted, cosa cerca de la costura a través del forro y de las márgenes de costura.
- Vuelva el forro al INTERIOR doblando y cerrando con puntadas falsas los bordes de la abertura; planche. Prenda con alfileres el borde doblado del forro encima de la costura colocando los alfileres por el DERECHO. (La vista sobrepasará de 1/8" (3mm) más allá de la costura.) Por el DERECHO, cosa en el surco de la costura atrapando el borde planchado por debajo. Cosa el corchete en el borde superior al terminar la prenda.
- Planche el margen de dobladillo en el borde inferior de la falda. Para formar el dobladillo angosto, doble el borde no terminado colocándolo en el pliegue. Planche. Cosa el dobladillo.
- PARA EL MODELO B-** Por el DERECHO, cosa con **PUNTADA RECTA** a 1/4" (6mm) de los bordes superiores e inferiores del canesú. Cosa los botones en los puntos pequeños de las lengüetas atrapando todos los espesores.

FALDA C, D

- Para hacer los pliegues en el borde superior delantero, por el DERECHO doble a lo largo de las líneas continuas. Junte los pliegues en las líneas interrumpidas; prenda con alfileres. Hilvane en el borde non terminado. **Haga y aplique los bolsillos como para los Modelos A,B, vea las etapas 3 a 5 y 7 a 9.**
- Haga una puntada de sostén en el borde superior de la parte trasera a 1/2" (1.3cm) de los bordes cortados, en la dirección de las flechas. La puntada de sostén es permanente y sirve para prevenir que se estiren los bordes curvos. La puntada de sostén no aparecerá en las ilustraciones siguientes.
- Para hacer las pinzas en la parte trasera, DERECHO CON DERECHO, doble la tela por el centro de la pinza casando las líneas interrumpidas y los puntos pequeños. Por el INTERIOR, coloque los alfileres en ángulo RECTO con las líneas interrumpidas. Cosa la pinza desde el extremo ancho hasta la punta. **CONSEJO-** Para evitar que se forme una arruga en la punta, haga las últimas puntadas en el doblez y deje sobrepasar hilos bastante largos para anudar. NO RETROCEDA el PESPUNTE en la punta. Planche la pinza plana a lo largo del pespunte para esconder las puntadas volviéndola hacia el centro.
- PARA EL MODELO C-** Para hacer el ACABADO DEL BORDE largo de las extensiones de la abertura...cosa un doblez de 1/4" (6mm), zigzag U overlock/sobrehile. DERECHO CON DERECHO, prenda con alfileres las secciones traseras casando las muescas y los puntos grandes. Para hacer la abertura y coser la costura central trasera, empezando por el borde inferior, hilvane a máquina a lo largo de la línea continua hasta el punto grande. Cosa a lo largo de la línea de costura entre el punto grande y la muesca. Retroceda el pespunte en la muesca para reforzar la costura. **CONSEJO-** Cierre la abertura por un hilván para conseguir un pliegue nítido al plancharla.
- Refuerce la esquina interior y cosa el extremo superior de las extensiones de la abertura de como sigue: Empezando a 1" (2.5cm) arriba del punto grande, cosa a lo largo de la línea de costura hasta el punto grande; gire por el punto grande y cosa sobre el extremo superior de las extensiones de la abertura. Haga cortes en la parte trasera DERECHA hasta el punto grande por la esquina interior.
- Abra la costura con la plancha arriba de la muesca. Planche la extensión de la abertura hacia la parte trasera IZQUIERDA. Hilvane el extremo superior de la extensión de la abertura en sitio a lo largo del pespunte.
- Por el EXTERIOR, cosa la parte trasera IZQUIERDA a lo largo del hilván, como se muestra. Quite el hilván de la abertura.
- PARA EL MODELO D-** Cosa la costura central trasera desde el borde inferior hasta la muesca. Retroceda el pespunte por la muesca para reforzar la costura.
- PARA LOS MODELOS C, D-** Cosa juntos el frente y la parte trasera por las costuras del lado.

SIGA ASÍ PARA TODOS LOS MODELOS

- Aplique la entretela adhesiva al REVES de las secciones del canesú delantero y trasero siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Cosa las costuras del lado de las secciones del canesú. DERECHO CON DERECHO, prenda con alfileres el canesú en la prenda casando los centros y las costuras del lado. Cosa y recorte la costura; haga cortes en las curvas.
- Planche un doblez de 5/8" (1.5cm) en el borde IZQUIERDO de la abertura trasera y de 1/2" (1.3cm) en el borde DERECHO. Prenda con alfileres el galón de la cremallera en el borde trasero DERECHO, colocando el borde doblado cerca de los dientes y la jaladera a 1" (2.5cm) abajo del borde superior de la abertura. Hilvane. Prenda con alfileres e hilvane el borde trasero IZQUIERDO en el galón de la cremallera cruzándolo 1/8" (3mm) con el borde DERECHO. Cosa cerca del hilván con un prensatelas ajustable para cremalleras.
- DERECHO CON DERECHO, cosa las costuras del lado del forro del canesú. Planche un doblez de 1/2" (1.3cm) en el borde con muescas. DERECHO CON DERECHO, prenda con alfileres la vista en el canesú casando los centros y las costuras del lado. (La vista sobrepasa de 5/8" (1.5cm) más allá del borde DERECHO de la abertura trasera y a 1/2" (1.3cm) más allá del borde IZQUIERDO.)
- Para hacer puntada oculta, planche la vista fuera del canesú y la costura hacia la vista. Con el forro hacia usted, cosa cerca de la costura a través de la vista y de las márgenes de costura.
- Vuelva la vista al INTERIOR doblando y cerrando con puntadas falsas la abertura trasera; planche. Prenda con alfileres el borde doblado de la vista encima de la costura colocando los alfileres por el DERECHO. (La vista sobrepasara de 1/8" (3mm) más allá.) Por el DERECHO, cosa en el surco de la costura atrapando el borde doblado por debajo. Cosa el corchete en el borde superior al terminar la prenda.
- PARA EL MODELO C-** Abra la extensión trasera IZQUIERDA. Planche el dobladillo. Para hacer el ACABADO DEL BORDE no terminado...cosa un doblez de 1/4" (6mm), zigzag U overlock/ sobrehile. Cosa con puntadas falsas el dobladillo en sitio.
- Planche la abertura IZQUIERDA trasera al INTERIOR; cosa con puntadas falsas en el dobladillo.
- PARA EL MODELO D-** Planche hacia arriba el dobladillo. Para hacer el ACABADO DEL BORDE no terminado...cosa un doblez de 1/4" (6mm), zigzag U overlock/sobrehile. Cosa con puntadas falsas el dobladillo en sitio.
- Por el DERECHO, prenda con alfileres la cadenita en el canesú delantero entre los puntos pequeños. Cosa los botones en los puntos pequeños del canesú delantero. Cosa atrapando todos los espesores.