

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 8/2015

Детская одежда

ШИТЬЕ
И КРОЙ

BOUTIQUE

**ШЬЕМ
ИЗ КОЖИ**
МОДНАЯ
КУРТКА-КОСУХА



**СОРОЧКИ ДЛЯ
МАЛЬЧИКОВ**
С ДЛИННЫМИ
РУКАВАМИ
И КОРОТКИМИ



**ТЕПЛОЕ
ПАЛЬТО**
ИЗ ШЕРСТИ
НА ПОДКЛАДКЕ



12+



[WWW.MODANEWS.RU](http://www.MODANEWS.RU)

Главная тема номера:

ТРЕНДЫ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2015/16



- **ТРЕНДЦИИ МОДЫ**
 - Цветовая гамма, силуэты и ассортимент нового сезона
- **СЕКРЕТ ФИРМЫ**
 - Дизайнер Алина Асси: как пережить кризис?
- **ПРАКТИКА**
 - Что происходит на рынке одежды больших размеров?
- **МАСТЕР-КЛАСС**
 - Шьем рюкзак к началу учебного года
- **СИСТЕМА КРОЯ «М. МЮЛЛЕР И СЫН»**
 - Градация деталей женского пальто силуэта кимоно
- **ТРИКОТАЖ**
 - Моделирование юбки с клиньями
- **ТЕХНОЛОГИЯ**
 - Обработка мужских брюк (продолжение)
- **АКЦЕНТ**
 - Прозрачные каблуки: хорошо забытое старое?



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



На каждый день стр. 2-11



Школьная пора стр. 12-19



Верхняя одежда стр. 20-22



Светлана Костенко

главный редактор журналов по шитью

Этот специальный выпуск с детскими моделями выходит в середине сентября, когда учебный год уже начался. Конечно, вы купили ребенку самое необходимое, что нужно для школы. Но совсем скоро вы обнаружите, что лучше иметь более широкий запас вещей. Например, сорочки для мальчиков должны быть разными — из тонкого хлопка и из более плотного, в зависимости от сезона. Попробуйте сшить сорочку сами, это не так уж сложно, если следовать инструкциям в технической части журнала. В этом номере несколько вариантов сорочек — с длинными рукавами и короткими, а также с воротниками разной формы. Номер, который вы держите в руках, особенно ценен моделями верхней одежды. Куртка-косуха и пальто из дублированного двустороннего материала для девочек, полупальто из шерсти с утеплителем для мальчика, три куртки для юных модников. Обратите внимание, что модели 21-23 имеют застежку-молнию, а это значит, что по одним и тем же лекалам можно сшить изделие и для мальчика, и для девочки. Все зависит от цвета и выбранного материала.



В СВЕТЫХ ТОНАХ




1 КУРТКА

Размеры на 8-11 лет



Фаворит моды куртка-косуха, выполненная из мягкой искусственной кожи нежного цвета с брутальной металлической фурнитурой – эффектная игра контрастов.



2 ПЛАТЬЕ

Размеры на 8-11 лет



Платье из хлопкового муслина. Завышенная линия талии, завязывающийся пояс, понизу оборка, необработанные срезы.



3 КУРТКА

Размеры на 4-7 лет



Удобная куртка из начесного трикотажа с широкими притачными планками, капюшоном, накладными карманами.



**В ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНА
МОДНАЯ КУРТКА ИЗ
ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ.
КУРТКИ И БРЮКИ ИЗ
ТРИКОТАЖА, СОРОЧКИ
ИЗ ПОПЛИНА, ПЛАТЬЯ
ИЗ ХЛОПКА – ПРИ
ПОШИВЕ ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ ВЫБИРАЙТЕ
МАТЕРИАЛЫ, В
КОТОРЫХ РЕБЕНКУ
БУДЕТ УДОБНО.**



4 ЮБКА

Размеры на 4-7 лет



Роскошная юбка-солнце из вышитого тюля с воланами и рюшами. Нижняя юбка из атласа.



5 СОРОЧКА

Размеры на 9-12 лет



Сорочка с короткими рукавами из хлопкового поплина в мелкую полоску. Прорезной карман в рамку на левой части перед с застежкой на навесную петлю и пуговицу. Воротник-стойка.



6 БЕРМУДЫ

Размеры на 9-12 лет



Бермуды из джинсового материала с эффектом потертости. Карманы спереди, сзади, по бокам. Притачной пояс с эластичной тесьмой, ложная застежка.




7 СОРОЧКА

Размеры на 5-8 лет



Классическая сорочка из поплина в полоску с длинными рукавами. Воротник с отрезной стойкой сорочечного типа с пристегивающимися концами.






8 ПЛАТЬЕ

Размеры на 9-12 лет



Сарафан на бретелях с заниженной линией талии из хлопкового габардина. На переднем полотнище длинные шлицы с застежками-молниями. Нижняя юбка из тюля и муслина с разным рисунком.







9 топ

Размеры на 4-7 лет



Топ из эластичного джерси и атласа. Лиф отделан стразами. Оригинальная баска с завязками на спинке.





10 БЛУЗКА

Размеры на 6-9 лет



Блузка из хлопкового джерси в полоску. Лиф соборен строчками, проложенными эластичными нитками.

Короткие рукава, кареобразный вырез горловины.






11 ШОРТЫ

Размеры на 6-9 лет



Джинсовые шорты – модель «пять карманов» с отворотами.





12 ПЛАТЬЕ

Размеры на 7-10 лет



Платье с завышенной линией талии на бретелях.
На передё лифа складки,
юбка с оборками.






13 ПЛАТЬЕ

Размеры на 8-11 лет



Платье из материалов трех видов: лиф на бретелях – из однотонного хлопкового джерси, юбка, соборенная по талии, – из хлопка в крупный горох, пояс, соборенный сзади эластичными строчками, – из яркого однотонного хлопкового материала.





14 СПОРТИВНАЯ КУРТКА

Размеры на 7-10 лет



Спортивная куртка из начесного трикотажа двух контрастных цветов с центральной застежкой-молнией, накладными карманами-кенгуру и капюшоном.



15 БРЮКИ

Размеры на 7-10 лет



Спортивные брюки из начесного трикотажа с карманами с отрезными бочками спереди. На левой задней половине брюк прорезной карман.

Модно и удобно

КАК ОДЕТЬ ДЕТЕЙ ДЛЯ
ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ?
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ –
ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО
УДОБНО И МОДНО.
В ШКОЛЕ ДЕТИ
ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ СВОБОДНЫМИ
В ДВИЖЕНИИ. МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ, КОТОРЫЕ
ПРОСТО СШИТЬ И В
ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОНИ
СООТВЕТСТВУЮТ
НЫНЕШНЕЙ МОДЕ.




16 ЖИЛЕТ

Размеры на 9-12 лет



Классический жилет
с вытачками, карманами,
центральной застежкой
на петли и пуговицы.



17 БРЮКИ

Размеры на 9-12 лет



Классические джинсы
«пять карманов».



18 ПЛАТЬЕ

Размеры на 8-11 лет



Романтическое платье из вышитого тюля с рюшами. Линия талии занижена. Юбка платья присборена. Мини-рукава со сборками по окатам.





19 ЮБКА

Размеры на 7-10 лет



Юбка-баллон из эластичного крепа в полоску с широкой кокеткой, украшенной отделочным поясом с пружкой.



20 ПИДЖАК

Размеры на 9-12 лет



Классический пиджак из вельвета с центральной застежкой на три петли и пуговицы. Прорезные карманы с клапанами, верхний карман с листочкой. Нижний воротник и подкладка выполнены из хлопкового материала с рисунком.






21 КУРТКА

Размеры на 8-11 лет



Куртка из непромокаемого материала на нейлоновой подкладке с рисунком.

Оригинальная отделка пройм, воротник-стойка, центральная застежка и карманы с застежками-молниями.



23 КУРТКА

Размеры на 5-8 лет



Куртка из искусственной кожи на «меховой» подкладке. Центральная застежка-молния и настрочная планка с кнопками, воротник-стойка, накладные карманы с клапанами, верхний левый карман – прорезной с застежкой-молнией.



22 КУРТКА

Размеры на 4-7 лет



Куртка из непромокаемого курточного материала, продублированного легким флисом. Выстеганные верхние участки частей переда и кокетка спинки. Воротник-стойка, карманы в швах и один верхний прорезной карман в рамку с застежкой-молнией на левой части переда. Центральная застежка-молния.



24 ПЛАТЬЕ

Размеры на 4-7 лет



Платье из шерстяного плательного материала в клетку. Низ лифа отделан кружевной тесьмой. На переднем полотнище юбки центральная встречная складка. Застежка-молния в заднем среднем шве.



25 ЖАКЕТ

Размеры на 6-9 лет



Жакет из однотонного начесного трикотажа с центральной контрастной застежкой-молнией. Рельефы спереди и сзади. Отложной воротник. Особенностью модели являются открытые срезы швов.



26 ПЛАТЬЕ

Размеры на 6-9 лет



Платье из шерстяного муслина с рисунком, без воротника, с длинными втачными рукавами. Платье присборено по линии талии несколькими рядами строчек, выполненными эластичными нитками. Рукава с застежками и узкими притачными манжетами.



27 СОРОЧКА

Размеры на 8-11 лет



Классическая сорочка из хлопка в клетку с длинными рукавами. Нижний воротник, внутренняя стойка воротника, манжеты и отделочная бейка правого борта выполнены из джинсового материала.



28 БРЮКИ

Размеры на 8-11 лет



Спортивные брюки из вельвета. Пояс выполнен из трикотажа в резинку, ложная застежка. Завязка в кулиске пояса. Эластичная тесьма в кулисках понизу.

Вытачки у линии колен. Карманы спереди и сзади.





29 ПОЛУПАЛЬТО

Размеры 4-7 лет



Полупальто из шерстяного материала «в елочку» с отделкой из кожи с отложным воротником. Подкладка, капюшон и детали внутренней застежки выполнены из нейлона, выстеганного с легким утеплителем. Основная застежка полупальто – центральная на петли и пуговицы. Дополнительная внутренняя застежка-молния.



Утепляемся!

ПРЕДЛАГАЕМ
УДОБНЫЕ ВЕЩИ ИЗ
НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
(ШЕРСТЬ, ДЖИНСОВЫЙ
МАТЕРИАЛ), ТЕПЛУЮ
ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ ИЗ
ШЕРСТИ И КОЖИ.



7 СОРОЧКА

Размеры на 5-8 лет



Классическая сорочка из поплина в полоску с длинными рукавами.
См. стр. 5.



СКАЧАЙ ЖУРНАЛЫ ШИТЬЕ И КРОЙ

«Шик: Шитье и крой»

за 66 рублей



и

MODEN

Susanna MODEN

за 80 рублей



Удобно,
мобильно,
всегда
под рукой!

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ,
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



30 пальто

Размеры на 9-12 лет



Пальто из дублированного двустороннего материала. Открытые швы, карманы в швах с листочками, воротник-стойка, центральная застежка-молния.

31 КРЕСТИЛЬНАЯ СОРОЧКА

Размеры на 3-12 месяцев



Сорочка из вышитой органзы с подкладкой из атласа. Застежка на спинке лифа, юбка со сборками по талии, короткие рукава. Отделка – кружевная тесьма.




32 ПЛАТЬЕ

Размеры на 4-7 лет



Платье из трикотажа и хлопкового материала с рисунком. На передне лифа запах с воротником. Длинные рукава, собранные понизу. Юбка широкая с бейкой понизу.





Осенний ГАРДЕРОБ

* В мужском стиле
Брючный костюм из бархата

* Модные жилеты
Разной длины и из разных
материалов

* Большие размеры
Платье свободного покроя

* Для самых маленьких
Одежда на малышей 6-18 месяцев



В продаже
с 19 октября



© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №8/2015 (28)
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА», 2015

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна

Редактор О. Горемыкина

Переводчик Ю. Маринич

Корректор Т. Крюхина

Дизайнер И. Адушева

Специальный редактор М. Силаева

Учредитель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

Издатель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10),
6-й этаж. Телефон: (495) 775-1435

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова

Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева

Финансовый директор Н. Старкова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного

отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы

тел. 8-495-7751435

e-mail: s.gazina@konliga.ru

По вопросам распространения

тел. (495) 7775-1435, факс (495) 7775-1432

По вопросам подписки

тел. (495) 7775-1435, факс (495) 7775-1434

Подписные индексы:

каталог «Пресса России» – 45025

каталог «Почта России» – 99643/12443

Отдел мелкооптовой продажи

тел. 689-0166, адрес: ул. Т-Ямская, д. 8

Адрес редакции:

107082, Москва,

ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6-й этаж

Телефон: (495) 7775-1435

Для писем: 105082, Москва, а/я 5,

с пометкой «для журнала ШИК»

E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме

EDIPRESSE-KONLIGA можно найти на сайте

www.konliga.ru

Дата выхода в свет 15.09.15

Дата начала продаж 21.09.15

В номере использованы материалы журнала «La Mia Boutique»,
copyright © 2015 по лицензии HEPi Press S.r.l., Италия.
Все права на лицензионные материалы принадлежат
HEPi Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат
воспроизведению ни полностью, ни частично.



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации ИИ № ФЧ77-40677 от 08 июля 2010 г.
Информационная продукция для лиц,
достигших возраста 12 лет.

Отпечатано: Первый Полиграфический Комбинат
Россия, 143405, Московская область, Красногорский район,
п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км.

тел: +7 (495) 510 27 92

Зак. № 151260

Тираж 32 080 экз.

Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке
в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



ШИТЬ - ЭТО ИНТЕРЕСНО И ВЫГОДНО!

MODEN[®]

МОДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ

№ 9/2015

РАЗМЕРЫ
38-48

**АКЦЕНТ
НА СПИНУ**

БЛУЗКИ
С ВЫРЕЗОМ
СЗАДИ

**ШЬЕМ
МУЖЧИНАМ**
ДЖЕМПЕРЫ
И БРЮКИ

**КОРОЛЕВСКАЯ
КЛАССИКА**
ПЛАТЬЕ+
ДЛИННЫЙ
ЖАКЕТ

**МОДНОЕ
ПАЛЬТО**
С ШАЛЕВЫМ
ВОРОТНИКОМ



WWW.MODANEWS.RU

12+



**Несложные лекала
базовых моделей
с подробными
инструкциями**

Библиотека журнала «Ателье»

Настольные книги профессионалов индустрии моды

Система кроя «М.Мюллер и сын» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции, благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»

Классические приемы конструирования дополнены особой информацией, оптимизирующей работу с готовыми лекалами. **Основные темы:** конструирование жакетов, пальто, жилетов, моделирование и т.д.



«Конструирование. Юбки и брюки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** построение конструкций юбок и брюк, моделирование, выкраивание подкладки и т.д.



«Конструирование. Платья и блузки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** чертежи базовых основ изделий, платья и блузки модных силуэтов, корсаж, нарядные платья и т.д.



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»

Секреты моделирования свадебных и вечерних платьев, нарядов для торжественных случаев, коктейлей, балльных танцев. Дана базовая основа боди из эластичных материалов.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг. В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»

Английский метод конструирования – доступный и точный метод конструирования.

В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда»

190 практических чертежей, адаптированных к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда»

177 практических чертежей, адаптированных для новорожденных, детей и подростков до 14 лет.



«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда»

100 практических чертежей конструкций классической, повседневной, спортивной, casual, защитной и рабочей одежды из ткани и трикотажа для мужчин.




«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда»

Энн Хаггар. Основные принципы построения чертежей конструкций бельевых изделий, а также пляжной одежды и одежды для отдыха.




«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты»

Уинифред Алдрич. Основные принципы конструирования классических и современных женских жакетов, а также приемы и особенности их моделирования.



«Эскиз и рисунок». Том 1

Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановок фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. С книгой можно работать, используя кальку или стол с подсветкой.



«Эскиз и рисунок». Том 2

Пособие по созданию профессиональных технических и авторских эскизов моделей одежды. Особое внимание уделено работе с цветом и различным техникам исполнения эскизов. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары»

Тереза Вальтер. Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Исправление дефектов посадки. М.Мюллер и сын»

На многочисленных примерах женской и мужской одежды демонстрируется устранение распространенных дефектов посадки изделий на фигуре. Даны советы, как избежать дефектов на более раннем этапе изготовления изделия.



«Основы шитья. Практическое пособие»

Валери Кок. Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогут легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1 КУРТКА стр. 2

размеры на 8/9/10/11 лет ■ ■ ■ ■



2 ПЛАТЬЕ стр. 2

размеры на 8/9/10/11 лет ■ ■ ■



3 КУРТКА стр. 3

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■ ■



4 ЮБКА стр. 3

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■



5 СОРОЧКА стр. 4

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■



6 БЕРМУДЫ стр. 4

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■ ■



7 СОРОЧКА стр. 5

размеры на 5/6/7/8 лет ■ ■ ■



8 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■ ■ ■




9 ТОП стр. 7

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■ ■




10 БЛУЗКА стр. 8

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■ ■



11 ШОРТЫ стр. 8

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■ ■



12 ПЛАТЬЕ стр. 9

размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■




13 ПЛАТЬЕ стр. 10

размеры на 8/9/10/11 лет ■ ■ ■ ■



14 СПОРТИВНАЯ КУРТКА стр. 11

размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■



Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом

15 БРЮКИ стр. 11

размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■



16 ЖИЛЕТ стр. 12

размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■



17 БРЮКИ стр. 12

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■ ■



18 ПЛАТЬЕ стр. 13

размеры на 8/9/10/11 лет ■ ■ ■ ■



19 ЮБКА стр. 14

размеры на 7/8/9/10 лет ■ ■ ■ ■



20 ПИДЖАК стр. 15

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■ ■ ■



21 КУРТКА стр. 16

размеры на 8/9/10/11 лет ■ ■ ■ ■ ■



22 КУРТКА стр. 17

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■ ■ ■ ■



23 КУРТКА стр. 17

размеры на 5/6/7/8 лет ■ ■ ■ ■ ■



24 ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■ ■ ■



25 ЖАКЕТ стр. 18

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■ ■ ■



26 ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■ ■ ■ ■



27 СОРОЧКА стр. 19

размеры на 8/9/10/11 лет ■ ■ ■ ■



28 БРЮКИ стр. 19

размеры на 8/9/10/11 лет ■ ■ ■ ■



29 ПОЛУПАЛЬТО стр. 20

размеры на 4/5/6/7 лет ■ ■ ■ ■ ■



30 ПАЛЬТО стр. 22

размеры на 9/10/11/12 лет ■ ■ ■ ■



31 КРЕСТИЛЬНАЯ СОРОЧКА стр. 23

размеры на 3/6/9/12 месяцев ■ ■ ■ ■



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали


1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

Мод. 10 зеленый контур:	размер 40	-----	Мод. 22 зеленый контур:	размер 40	-----
	размер 42	-----		размер 42	-----
	размер 44	-----		размер 44	-----
	размер 46	-----		размер 46	-----

2. К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




3. Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




5. Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



4. На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛКУ



6. Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

----- участок материала, который должен быть присоборен или приспособлен.

←-----→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

▲ A
▲ A
точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●----- направление, в котором закладывается припуск складки.

----- место расположения и размер петли или кармана.

○ место пришивания пуговицы.

Словарь терминов

Abbottonatura	– застежка на петли и пуговицы
Altezza	– ширина
Alto	– верх
Aperto	– открытый, не подлежащий обработке
Apertura	– передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	– наклеивание, прикрепление
Appoggio	– наложение детали поверх другой детали
Arricciare	– соборить
Bordo	– прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	– кулиса для вставки косточки
Cappuccio	– капюшон
Centrale	– средний, центральный
Centro dietro intero	– середина спинки или задней части (стиг)
Centro dietro cucitura	– средний срез спинки или задней части
Coulisse	– кулиса
Cucire	– строчка, шить
Davanti	– перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	– правый, правая
Dietro	– спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	– направление долевой нити
Doppio intero	– стиг
Elastico	– растягивающийся, эластичный
Finachino	– бочок бокового кармана
Fianco	– боковая часть, бочок
Fodera	– подкладка
Fondo	– низ
Impuntura	– строчка
Inizio	– начало
Inserire (ins.)	– вставить, продеть
Intero	– стиг, целый, необрезной (край)
Lampo	– застежка-молния
Lato	– сторона, край
Lato rimagliato	– обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	– язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	– рукав
Manichino	– короткий рукав
Metatrura	– метрж
Molleggiare	– выполнить посадку
Motivo applicazione	– аппликация
Orlo	– подгиб
Paramontura	– внутренняя деталь (подбор, обтачка, цельнокроенный припуск и др.)
Parte	– часть
Passante	– шлевка
Piegare	– согнуть
Pateletta	– клапан (кармана)
Pelo	– мех, ворс
Qui	– тут, здесь
Sacchetto tasca	– подкладка кармана
Scallo	– пройма
Scollo	– горловина
Secondo	– второй
Sinistro (sinistra)	– левый, левая
Sopracollo	– верхний воротник
Sottocollo	– нижний воротник
Spacco	– прорез на детали для застежки (шлицы)
Spalla	– плечо
Tagliare	– разрезать, надсечь
Tasca	– карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	– маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	– выстегивание

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой дельты.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сгладить полученную слабинку. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и выметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосу для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).



ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоску подогнутой край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.




КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдольгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивая со срезами застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборот (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срезы застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборот (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачки петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнианы со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подбороте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).




НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).



КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками. Застрочить незастроченный участок кулиски (В). Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть в незастроченный участок кулиски.




КАК ШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.
- Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.
- Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекало, и только после этого выкроить изделие из основного материала.


ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).




ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы. На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками сверху (немного ниже среза горловины) и в низу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низ рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка намetyвания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия) отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В). Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков, или притачивается на машине.



- Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравнианы), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкции.
- Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половинки детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.
- Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкции не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.
- Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 КУРТКА ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 8/9/10/11 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет



Длина по средней линии спинки куртки:
36,5 (38,5-40,5-42,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,35 м х 140 см (8/9 лет), 1,45 м х 140 см (10/11 лет) искусственной кожи ● 90 см х 140 см (8/9 лет), 1,00 м х 140 см (10/11 лет) подкладки ● 1 разъемная металлическая застежка-молния по размеру правой части переда (с поясом) ● 2 установочные кнопки (понадобятся только головки) ● игла для кожи ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная замша, джинсовый материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	11
БОЧОК СПИНКИ	12
СПИНКА	13
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	14
ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	15
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ЗАДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	17
ВОРОТНИК	18
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	19
ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА И ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ПОДБОРТ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ЛЕВАЯ СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА И ПОДБОРТ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ПОДБОРТ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 11, 12, 14, 18, 19, A, B, D и E разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке следует раскладывать лекало спинки, соединенное с лекалом бочка спинки, добавив 2-3 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка), средняя линия спинки должна приходиться на сгиб подкладки; лекала передней нижней части рукава следует соединить с лекалом верхней части рукава. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить на частях переда по разметке вертикальные карманы с *листочкой с настрочными концами*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, прокладывая строчки в край по швам притачивания деталей кармана. ● Стачать средние срезы частей спинки, заутюжить припуски влево и настрочить двойной строчкой. Аналогично обработать рельефы спинки. ● Выполнить боковые швы изделия. ● С лицевой стороны притачать пояс к нижнему срезу изделия, пояс отогнуть вниз и настрочить шов в край по поясу. ● Наложить одну часть застежки-молнии на левую среднюю (D) часть переда, отступив от нижнего среза пояса 1,3 см с лицевой стороны, и приколоть. Притачать левую среднюю часть переда к левой боковой части переда (A), втачивая в шов часть застежки-молнии. Настрочить шов двойной строчкой по боковой части. ● Выполнить плечевые швы, настрочить их по спинке двойной строчкой. ● Совместить воротники лицевыми сторонами внутри и обтачать срезы концов и отлета. Подрезать шов до 4-5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить края. С лицевой стороны изделия втачать воротник в горловину, надсекая припуски швов в углах. ● Обработать передние и локтевые швы рукавов, как был обработан средний шов спинки (швы настраивать по верхним частям рукавов). Стачать нижние срезы рукавов. Втачать рукава в проймы. ● Выполнить боковые швы подкладки, оставляя в одном из швов отверстие для вывертывания. С изнаночной стороны по средней линии подкладки спинки стачать складку на коротких участках (3-5 см) от среза горлови-

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ALTEZZA cm 140

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INTERO - DIRTTO FLO

ALTEZZA cm 140

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INTERO - DIRTTO FLO

ALTEZZA cm 140

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INTERO - DIRTTO FLO

ALTEZZA cm 140

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INTERO - DIRTTO FLO

ALTEZZA cm 140

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INTERO - DIRTTO FLO

ALTEZZA cm 140

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INTERO - DIRTTO FLO

ALTEZZA cm 140

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INTERO - DIRTTO FLO

ны и от нижнего среза. ● Притачать к подкладке правой части переда правый подборт. Притачать внутренний пояс к нижнему срезу подкладки с лицевой стороны. Отогнуть внутренний пояс вниз. Притачать к подкладке левой части переда и внутреннему поясу левый подборт. Выполнить плечевые швы подкладки. Обработать подкладку рукавов и втачать их в проймы подкладки. ● На лицевую сторону правой части переда с лицевой стороны наложить часть застежки-молнии звеньями по направлению к боковому шву внешней стороной вниз и приметать. ● Сложить изделие и подкладку к подбортам и внутренним поясам лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы низа, бортов, горловины, втачивая воротник. Подрезать швы до 4 мм, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Проложить по краям бортов, углов бортов и воротника двойную отделочную строчку. По низу изделия проложить строчку в край. Скрепить между собой швы притачивания внешнего и внутреннего поясов. ● Притачать подкладку рукавов к нижним срезам рукавов. Заутюжить на изнаночную сторону припуск подгиба низа рукавов и застрочить. ● Подогнуть внутрь открытые срезы отверстия в боковом шве подкладки и застрочить или подшить вручную потайными стежками. ● На концах воротника установить головки кнопок.

2 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 8/9/10/11 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет



Длина по средней линии спинки платья от линии талии: 47 (50-53-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,55 м х 140 см (8/9 лет), 2,65 м х 140 см (10/11 лет) хлопкового муслина ● 1 большая металлическая кнопка ● нитки в тон
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● нитки для вышивания на Ваш выбор (не обязательно)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вуаль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E.


ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	26
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	27
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	28
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	29
ОБОРКА	30
ПОЯС	31
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
БРЕТЕЛЬ	C = 4 X 28 CM
ВНУТРЕННЯЯ ЗАВЯЗКА	D = 2 X 20 CM
БЕЙКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЛИФА	E = 2,5 X 110 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 26, 27, 30, A и E разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ платья, низ подкладки платья, внутренние завязки и бейку внешнего среза лифа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На частях внешнего переда лифа, частях переднего полотнища юбки платья и на поясе при желании выполнить вышивку на Ваш выбор. ● Сложить каждую бретель вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть бретели. ● Выполнить боковые швы внутреннего и внешнего лифов. Совместить внутренний и внешний лифы изнаночными сторонами внутри и сметать по срезам. По разметке заложить и заматывать складки по нижним срезам частей переда лифа. С лицевой стороны частей переда лифа наматывать бретели. ● Окантовать бейкой верхнего среза лифа верхние срезы лифа. ● Обработать боковые и задний средний шов подкладки



ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

юбки. Сосборить верхние срезы подкладки частей переднего полотнища юбки до размера нижних срезов частей переда лифа. Лицевой стороной наложить полученную подкладку юбки платья, направленную вверх, на внутренний лиф, совместить нижние срезы лифа и верхний срез подкладки юбки; притачать. Отогнуть подкладку юбки вниз. Обметать или застрочить нижний срез подкладки юбки. ● Обработать боковые и задний средний шов юбки. Сосборить верхние срезы частей переднего полотнища юбки до размера нижних срезов частей переда лифа. Обметать нижний срез юбки. ● Обработать задние средние срезы оборки. Сосборить верхний срез оборки до размера нижнего среза юбки платья. Изнаночной стороной наложить оборку на лицевую сторону припуска по нижнему срезу юбки платья, совмещая задние средние швы, и настрочить. Изнаночной стороной наложить юбку платья на лицевую сторону припуска низа лифа платья, совмещая одноименные швы, и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 8 мм. Совместить передние срезы частей переднего полотнища юбки и подкладку юбки платья; стачать срезы, прокладывая строчку на расстоянии 8 мм от срезов. ● Обработать внутренние завязки, как были обработаны бретели. Притачать одну завязку у левого переднего края платья на шве соединения лифа и юбки. На этом же уровне притачать вторую завязку с изнаночной стороны платья у правого бокового шва. ● Стачать части пояса в цельную деталь. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по срезам, оставляя отверстие для вывертывания. Вывернуть пояс, подогнуть внутрь припуски на открытом участке и подшить потайными стежками. На лицевую сторону платья (на шов соединения лифа и юбки) наложить пояс, совмещая задние средние швы, и пришить его к платью от правого переднего края до левого бокового шва, перекрывая его на 4–5 см. ● Пришить бретели к лифу вручную, подогнав их по размеру. ● По разметке пришить кнопку.

3 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет



Длина по средней линии спинки куртки:
35,5 (37,5–39,5–41,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,00 м х 140 см (4 года/5 лет), 1,05 м х 140 см (6/7 лет) легкого начесного трикотажа
- 8 пуговиц диаметром 25 мм ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкое эластичное сукно, джерси.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	13
КОКЕТКА ПЕРЕДА	14
ПЕРЕД	15
СПИНКА	16
РУКАВ	17
МАНЖЕТА	18
КАПЮШОН	19
ВОРОТНИК	20
КАРМАН	21


A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выйти детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить передние и боковые срезы карманов на изнаночную сторону. Наложить по разметке карманы на части переда с лицевой стороны и настрочить. ● С помощью мелких наметочных стежков сосборить верхние срезы частей переда на обозначенных участках до размера соответствующих участков кокетки переда. Притачать кокетки переда к частям переда. ● Выполнить плечевые, боковые швы и нижние швы рукавов. ● Втачать рукава в проймы. Стачать манжеты в кольцо. Перегнуть манжеты лицевыми сторонами наружу вдоль посередине и притачать их к нижним срезам рукавов. ● Совместить планки застежки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние, верхние и нижние срезы. Вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Сметать открытые продольные срезы планок. Притачать планки с лицевой стороны к передним срезам частей переда. Швы заутюжить на изделие. ● Стачать задние средние срезы капюшона. Обработать передний срез капюшона швом вподгибку. С лицевой стороны изделия вметать капюшон в горловину по разметке и пока отложить. ● Совместить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов, вывернуть, выправить края. Втачать внешний воротник в горловину изделия (втачивая капюшон) с лицевой стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины внутреннего воротника.



ка и подшить сгиб ко шву втачивания потайными стежками. Проложить отделочную строчку по краям планок и воротника, включая шов втачивания. ● Обработать нижний срез изделия швом вподгибку. ● На правой планке застежки и на правой стороне воротника обметать петли по разметке. Пришить «рабочие» и отделочные пуговицы.

4 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет



Длина юбки по средней линии заднего полотнища юбки: 19 (22–25–28) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,45 м х 140 см (4 года/5 лет), 1,50 м х 140 см (6/7 лет) эластичного вышитого тюля
- 1,25 м х 140 см (4 года/5 лет), 1,30 м х 140 см (6/7 лет) атласа в тон ● 60 см эластичной тесьмы шириной 2 см ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кружево, хлопковое джерси.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


1-Й ВОЛАН	32
2-Й ВОЛАН	33
3-Й ВОЛАН	34+34A
ПОЯС	35
РЮШ	A = ШИРИНА – 2 СМ, ОБЩАЯ ДЛИНА ОК. 25 М.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выйти детали с припусками на швы по 1 см. Выйти без припусков нижний срез 3-го волана внешнего слоя юбки, нижний срез 3-го волана нижнего слоя юбки и полоски для рюша.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать боковые швы всех воланов внешнего и внутреннего слоев юбки. ● Сосборить верхние срезы 2-го и 3-го воланов (внешнего и внутреннего слоев юбки) до длины нижних срезов 1-го и 2-го воланов соответственно. Притачать (на обоих слоях юбки) к 1-му волану 2-ой волан, к 2-му – третий. Нижний срез 3-го волана внутреннего слоя юбки обработать швом вподгибку. ● Выполнить рюши на внешней юбке (один – на шве соединения 1-го и 2-го волана и 4 рюша – на нижнем волане); для каждого рюша отрезать полосу немного длиннее участка настрачивания. Проложить вдоль посередине рюша строчку, посаживая рюш. Соединить рюш в кольцо. Наложить рюш с лицевой стороны на юбку и настрочить, прокладывая строчку по первой строчке. ● Вложить во внешний слой юбки внутренний слой юбки и сметать верхние срезы. ● Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы со стороны внутренней детали пояса. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и сметать открытые срезы. Притачать пояс (оба среза) к юбке с лицевой стороны. Подогнав по размеру, отрезать кусок эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму в оставленное отверстие в шве пояса. Стачать эластичную тесьму в кольцо.



5 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет
— — — — — на 12 лет



Длина по средней линии спинки сорочки:
51 (53-55-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,00 м х 140 см (9/10 лет), 1,05 м х 140 см (11/12 лет) хлопковой поплина в полосу
● 10 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала ● 7 пуговиц диаметром 9 мм ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лен, джинсовый материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С.

ПРАВая ЧАСТЬ ПЕРЕДА	27
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	28
КОКЕТКА СПИНКИ	29
СПИНКА	30
РУКАВ	31
ВОРОТНИК	32
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
ОБТЯЧКА КАРМАНА	B = 11 X 3,5 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ КАРМАНА	C = 7 X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см, кроме левого переднего среза, здесь припуск на шов 5 мм. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия и 3 см на подгиб низа рукавов. Выкроить без припусков обтачки кармана и деталь для изготовления навесной петли.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом внешний воротник. ● Обработать навесную петлю кармана. Выполнить на левой части переда прорезной карман в рамку, вкладывая в шов притачивания верхней обтачки навесную петлю. ● Заутюжить на изнаночную сторону припуск по переднему срезу левой части переда по пунктирной линии, начерченной от контрольного знака с точкой. Заутюжить левую часть переда по срезу заутюженного припуска (другими словами – заутюжить планку на изнаночную сторону переда) и застрочить складку 7 мм по разметке так, чтобы срез припуска по переднему срезу левой части переда располагался внутри складки. Отгнуть планку наружу, приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм по внешнему краю планки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по переднему срезу правой части переда; заутюжить припуск (1 см) по внутреннему срезу припуска и застрочить в край. ● Сложить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, между ними вложить спинку и соединить все слои. Отгнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь и проложить по шву отделочную строчку на расстоянии 5 мм. ● Обработать плечевые швы. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы, швы настрочить по проймам на расстоянии 5 мм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. ● Обработать воротник с отрезной стойкой по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, но не обрабатывая воротник. ● Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку. ● На левой планке и левом конце стойки обметать петли. Пришить пуговицу на левом кармане в соответствии с навесной петлей.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,15 м х 140 см (9/10 лет), 1,20 м х 140 см (11/12 лет) джинсового материала ● 35 см х 140 см контрастной хлопковой подкладки ● 1 м эластичной тесьмы шириной 2,5 см ● 100 см диагональной тесьмы контрастного цвета, ширина – 1 см ● 4 металлические пуговицы ● 16 металлических бочек ● нитки двух контрастных цветов (для отделочных строчек) ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вельвет, хлопковый габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали F, G.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БЕРМУД	13
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БЕРМУД	14
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНИКА БЕРМУД	15
ПОЯС	16
БОЛЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	17
БОЛЬШОЙ КЛАПАН КАРМАНА	18
БОКОВОЙ КАРМАН	19
МАЛЕНЬКИЙ КЛАПАН КАРМАНА	20
БЕЙКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
НИЖНЯЯ ВСТАВКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БЕРМУД	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ЗАДНИЙ КАРМАН	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
МЕНЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ШЛЕВКИ	F = 17,5 X 5,5 CM
ПАТА БОКОВОГО КАРМАНА	G = 4,5 X 18 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия, 1,5 см – на подгиб боковых карманов, 2,5 см – на подгиб задних карманов. Выкроить без припусков деталь для изготовления шлевок пояса и паты боковых карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Отделочные строчки выполнять отделочными нитками, чередуя два контрастных цвета по вашему выбору. ● Соединить части передних половинок бермуд между собой, швы заутюжить вниз и настрочить тройными строчками. Заутюжить на изнаночную сторону верхние срезы нижних вставок передних половинок бермуд. Наложить вставки на лицевую сторону основных деталей по разметке изнаночными сторонами вниз и настрочить в край. ● Обработать передние карманы: заутюжить на изнаночную сторону припуск по внутреннему срезу бейки переднего кармана. На лицевую сторону передней половинки бермуд наложить бейку изнаночной стороной вниз, совместить внешние срезы и сметать их. Расправить бейку и настрочить ее внутренний край на основную деталь, прокладывая строчку в край. Обметать внутренний срез бочка переднего кармана. Наложить бочок на большую часть подкладки кармана и настрочить по срезам. Обработать карман с отрезным бочком по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Применять подкладку кармана к срезам основной детали. ● Обработать задние карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана тройной строчкой. Проложить по карману отделочную строчку на ваш выбор. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана. Наложить карман изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали по разметке и настрочить тройной строчкой. ● Стачать боковые срезы бермуд и настрочить швы по задним половинкам в край. ● Обработать все клапаны: сложить попарно клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы деталей. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Отрезать два куска диагональной тесьмы для навесных петель длиной по 10–12 см. Сложить куски тесьмы в виде навесных петель и застрочить основание углов. Настрочить навесные петли посередине нижних краев больших клапанов (другой вариант – заранее вложить петли в швы обтачивания клапанов). ● Обработать паты боковых карманов: настрочить диагональную тесьму вдоль детали посередине. Перегнуть деталь паты лицевой стороной внутрь поперек посередине и обтачать боковые срезы. Вывернуть, выправить края, проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на конце паты. ● Обработать боковые карманы: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Застрочить защипы (2 мм) по разметке с лицевой стороны кармана. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезу кармана на изнаночную сторону. Установить бочки по боковым сторонам накладного кармана и на маленьких клапанах. На лицевую сторону основной детали настрочить карман, подкладывая под его нижний край маленький клапан. Над карманом притачать большой клапан, подрезать припуск шва до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов. Проложить отделочную строчку (в виде вытянутого овала) по основной детали вокруг шва притачивания клапана, отгибая его (см. фото). Над швом притачивания клапана посередине притачать пату, как было сделано для клапана. ● Выполнить передний средний шов бермуд, включая участок ложной застежки (здесь строчка прокладывается вдоль внутренних припусков). Заутюжить шов и припуски застежки влево. Застрочить левый край ложной застежки в край. Проложить отделочную

ДЖИНСОВЫЙ МАТЕРИАЛ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



6 БЕРМУДЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет
— — — — — на 12 лет



Длина по боковому шву от линии талии:
58 (61-64-67) см



ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

строчку по переднему среднему шву до ложной застежки. На участке ложной застежки проложить отделочную строчку вдоль внутренних срезов припусков. ● Выполнить задний средний шов. Заутюжить припуски вправо и настрочить тройной отделочной строчкой. ● Выполнить шаговые швы. ● Перегнуть деталь для шлевков вдоль посередине лицевой стороны внутрь и стачать срезы, вывернуть, приутюжить, располагая шов посередине детали. Настрочить, центруя, диагональную тесьму на деталь для шлевков. Разрезать деталь на пять равных частей (= шлевки). ● Стачать внешний и внутренний пояса в кольцо, оставляя посередине шва внутреннего пояса отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Швы разутюжить. Сложить пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть, выправить край и настрочить его на расстоянии 2 мм. С лицевой стороны изделия притачать пояс, шов заутюжить на пояс. Обметать нижний срез внутреннего пояса и скрепить пояса, прокладывая сквозную машинную строчку с лицевой стороны пояса вдоль шва на расстоянии 2 мм. Подогнав по размеру, отрезать кусок эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму в пояс. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Проложить посередине пояса отделочную строчку, растягивая тесьму. Заутюжить верхние и нижние срезы шлевков внутрь и настрочить шлевки на верхний край пояса и бермуды (спереди 2 шлевки, сзади – 3, одна из них посередине). ● Обработать низ изделия швом вподгибку, застрачивая его двойной строчкой. ● Пришить на боковых карманах пуговицы в соответствии с навесными петлями. Пришить пуговицы на больших клапанах боковых карманов (для пат).

7 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет



Длина по средней линии спинки сорочки: 46 (48–50–52) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 м x 140 см (5/6 лет), 1,20 м x 140 см (7/8 лет) хлопкового поплина в полосу ● 20 см x 140 см легкого клевого прокладочного материала ● 4 пуговицы диаметром 9 мм ● 7 пуговиц диаметром 10 мм ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лен.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	10
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	11
КОКЕТКА СПИНКИ	12
СПИНКА	13
РУКАВ	14
МАНЖЕТА	15
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	16
ВОРОТНИК	17
СТОЙКА	18
ЛЕВЫЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 10, 11 и A разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и 1,5 см на подгиб левого кармана. Выкроить без припусков передний срез левой части переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клевым прокладочным материалом внешние воротник и стойку, внешние манжеты, а также припуски застежки частей переда. ● Заутюжить на изнаночную сторону припуск по переднему срезу левой части переда по пунктирной линии, начерченной от контрольного знака с точкой. Заутюжить левую часть переда по срезу заутюженного припуска (другими словами – заутюжить планку на изнаночную сторону переда) и застрочить складку – 7 мм по разметке так, чтобы срез припуска по переднему срезу левой части переда располагался внутри складки. Отогнуть планку наружу, приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм по внешнему краю планки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по переднему срезу правой части переда; заутюжить припуск (1 см) по внутреннему срезу припуска и застрочить в край. ● Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить по разметке карман на лицевую сторону левой части переда. ● Сложить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, между ними вложить спинку и соединить все слои. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь и проложить по шву отделочную строчку в край. ● Обработать плечевые швы. ● По разметке сложить и застрочить складки по низу рукавов. Выполнить на каждом рукаве застежку рукава с планкой. Вы-



полнить *аттачивание рукавов в проймы*, швы настрочить по проймам на расстоянии 5 мм. ● Обработать нижние срезы переда и спинки швом вподгибку. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Застрочить припуски шлиц. ● Обработать манжеты: сложить попарно манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить край. Соединить с рукавами *притачивание манжет*. ● Обработать *воротник с отрезной стойкой*. ● На левой планке, левом конце стойки воротника, концах воротника и на манжетах обметать петли, справа пришить пуговицы (маленькие пуговицы используются для пристегивания концов воротника и для застегивания стойки воротника).

8 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет
— — — — — на 12 лет



Длина по средней линии спинки платья от линии талии: 42 (45–48–51) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м x 140 см (9/10 лет), 1,30 м x 140 см (11/12 лет) хлопкового габардина ● 70 см x 140 см (9/10 лет), 80 см x 140 см (11/12 лет) хлопкового муслина (подкладка) ● 85 см x 140 см мягкого тюля ● 15 см x 140 см хлопкового муслина в серебристую полосу ● 15 см x 140 см хлопкового муслина в серебристую крапинку ● 1 застежка-молния длиной 25 см (9/10 лет), 30 см (11/12 лет) ● 2 металлические застежки-молнии по размеру шлиц переднего полотнища юбки платья ● 8 заклепок, украшенных стразами ● 1 м эластичной тесьмы шириной 1 см ● нитки для отделочных строчек ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, хлопковое пике.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D, E, F, G.

ЧАШКА	1
ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	2
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	3
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	4
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	5
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	6
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ ПЛАТЬЯ	7
КОКЕТКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ ПЛАТЬЯ	8
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	9
1-Я ЧАСТЬ НИЖНЕЙ ЮБКИ	10
2-Я ЧАСТЬ НИЖНЕЙ ЮБКИ	11
3-Я ЧАСТЬ НИЖНЕЙ ЮБКИ	12
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	13
ЗАДНИЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОБОРКИ НИЖНЕЙ ЮБКИ	D = 60 (62–64–66) X 5 CM
ОКАНТОВКА ПРОЙМЫ ЧАШКИ	F = 3,5 X 15 CM
ОКАНТОВКА ПЕРЕДНЕГО СРЕЗА ЧАШКИ + БРЕТЕЛЬ	E = 45 X 3,5 CM
ШЛЕВКИ	G = 37,5 X 3,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На габардине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала детали G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На остальных материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа платья и на подгиб задних карманов. Выкроить без припусков нижние срезы всех оборок нижней юбки, все окантовки и деталь для изготовления шлевков.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать застежки-молнии к срезам шлиц деталей переднего полотнища юбки. Швы настрочить двойными строчками. ● Обработать передние карманы: обметать внутренний срез бочка переднего кармана. Наложить бочок на большую часть подкладки кармана и настрочить по срезам. Обработать *карман с отрезным бочком* по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Притачать подкладку кармана к срезам основной детали. ● Стачать средние срезы частей переднего полотнища юбки, включая участок ложной застежки (здесь строчка прокладывается вдоль внутренних припусков). Заутюжить шов и припуски застежки вправо. Застрочить правый край ложной застежки в край. Проложить отделочную строчку по переднему среднему шву до ложной застежки. На участке ложной застежки проложить отделочную строчку вдоль внутренних срезов припусков. ● Обработать задние карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана двойной строчкой. Проложить по карману отделочную строчку на ваш выбор. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана. Наложить карман изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали по разметке и настрочить двойной строчкой. ● Притачать кокетки заднего полотнища юбки к частям заднего полотнища юбки. Заутюжить припуск вниз и настрочить швы двойной строчкой. Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки, совмещая швы притачивания кокеток. Заутюжить припуски влево и настрочить

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

строчкой эластичную тесьму, растягивая ее вдоль среза горловины у каждого рукава. Отогнуть припуски с эластичной тесьмой на изнаночную сторону и застрочить. ● Наложить верхний край изделия изнаночной стороной на лицевую сторону припусков по срезам притачивания рукавов (1,5 см) по разметке и соединить детали (растягивая) машинной строчкой, прокладывая ее в строчку соборивания. ● Завязать из ленты бант, пришить его к переду, поверх банта пришить пуговицу.

11 ШОРТЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 6 лет
— на 7 лет
— на 8 лет
— на 9 лет



Длина по боковому шву от линии талии:
22,5 (24,5–26,5–28,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 см x 140 см эластичного джинсового материала ● 20 см x 140 см хлопковой подкладки ● 1 застежка-молния длиной 10 см ● 1 металлическая пуговица диаметром 21 мм ● 8 заклепок ● нитки контрастного цвета (для отделочных строчек) ● нитки в тон для ОТДЕЛКИ: ● термолепкие стразы

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

эластичный хлопковый материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь Е.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	22
КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	23
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	24
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	25
ОТКОСОК ЗАСТЕЖКИ	26
БОЛЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	27
ЗАДНИЙ КАРМАН	28
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
МЕНЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ОБТКАЧКА ЗАСТЕЖКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
ШЛЕВКИ	E = 45 X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 25, 26, A, C, D и E разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб задних карманов. Выкроить без припусков нижние срезы шорт и деталь для изготовления шлевок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Отделочные строчки выполнять отделочными нитками. ● Обработать передние карманы: обметать внутренний срез бочка переднего кармана. Наложить бочок на большую часть подкладки кармана и настрочить по срезам. Обработать карман с *отрезным бочком* по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Приметать подкладку кармана к срезам основной детали. ● Стачать передние средние срезы до застежки. Шов настрочить по левой половине шорт. Обработать *застежку с подкройной обтачкой* (на левую сторону). ● Обработать задние карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана. Наложить карман изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали по разметке и настрочить двойной строчкой. ● Притачать кокетки задних половинок шорт к задним половинкам шорт. Заутюжить припуски вниз и настрочить двойной строчкой. ● Обработать задний средний шов, как было сделано для переднего среднего шва. ● Стачать шаговые срезы, настрочить их по задним половинкам двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. ● Сложить пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы кончиков. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить край. Соединить с изделием *притачной пояс* по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать 6 шлевок, проложить по сгибам отделочную строчку. Заутюжить верхние и нижние срезы шлевок на изнаночную сторону. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия и пояс (2 шлевки спереди, 4 сзади); настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчки в край. ● Обметать нижний срез изделия. Отогнуть по разметке отвороты на лицевую сторону и пришить незаметными стежками к швам



шорт. ● На левом конце пояса обметать петлю. На правый конец пояса пришить пуговицу. Установить заклепки в концах карманов. ● Украсить стразами задние карманы.

12 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 7 лет
— на 8 лет
— на 9 лет
— на 10 лет



Длина по средней линии спинки платья от линии талии:
44 (47–50–53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м x 140 см (7/8 лет), 1,20 м x 140 см (9/10 лет) хлопкового муслина с фестонами (в виде углов) по сторонам ● 1,30 м x 140 см (7/8 лет), 1,40 м x 140 см (9/10 лет) хлопкового муслина с трафированной вышивкой с одной стороны ● 1 застежка-молния длиной 30 см (7/8 лет), 35 см (9/10 лет) ● нитки в тон ● эластичные нитки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вуаль.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E.

ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	19
ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	20
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	21
БРЕТЕЛЬ	22
ВЕРХНЯЯ ЮБКА	23
3-Я ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	24
НИЖНЯЯ ЮБКА	25
2-Я ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
1-Я ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ОБОРКА ЛИФА	C = 2,5 X 46 CM (7/8 ЛЕТ); 2,5 X 50 CM (9/10 ЛЕТ)
ОБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОНЦА БРЕТЕЛИ	D = 2,5 X 8 CM
ОБТКАЧКА СРЕЗОВ ПЕРЕДА ЛИФА	E = 2 X 40 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Раскладывать лекала на материале с фестонами следует так, чтобы после обработки фестоны совмещались по боковым швам.

На лицевой стороне материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Выкроить без припусков нижние срезы всех оборок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Сложить попарно бретели лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы, вывернуть, выправить края. Сосборить бретели по линии разметки, прокладывая строчки эластичными нитками. Сосборить оборки передних концов бретелей до нужного размера. И приметать оборки к передним концам бретелей с лицевой стороны, совмещая срезы. ● На изнаночную сторону частей переда лифа наложить подкладку частей переда лифа изнаночной стороной вниз и сметать по всем срезам. По разметке сложить и заметать складки на полученных деталях. С лицевой стороны частей переда лифа приметать передние концы бретелей с оборками, располагая их лицевой стороной вниз. Обтачать срезы частей переда лифа заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. С лицевой стороны частей переда лифа наложить обтачки, совместить срезы и обтачать передние срезы и срезы пройм основных деталей, притачивая бретели с оборками. Отогнуть бретели и обтачки наружу; настрочить швы обтачивания в край по обтачкам. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и настрочить внутренние сгибы обтачек в край. Наложить правую часть переда лифа на левую часть, совместить средние линии и сметать. ● Перегнать деталь вставки переда лифа пополам лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Вывернуть, выправить края (при желании можно вышить посередине



вставки, мотив на ваш выбор). Наложить, центруя подготовленную вставку с изнаночной стороны переда лифа, совместив средние линии деталей и нижние срезы. Притачать вставку и притачать ее к припускам по нижним срезам и к передним краям переда лифа, прокладывая строчки в швы настрачивания обтачек (можно пришить вставку вручную мелкими незаметными стежками). ● Сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Пока не вывертывать спинку на лицевую сторону. Между спинкой и подкладкой спинки вложить перед лифа и стачать правые боковые срезы (все слои). Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанный край спинки. ● Подготовить оборку лифа, как было сделано для оборки переднего конца бретели, и притачать ее к нижнему срезу переда лифа. ● Стачать правые и левые (до конца застежки) боковые срезы юбки и нижней юбки; припуски разутюжить. Заметать складки по верхнему срезу юбки. Изнаночной стороной наложить юбку на лицевую сторону нижней юбки и сметать верхние срезы и срезы застежки, предварительно надсекая припуск шва юбки в конце застежки. ● Притачать лиф к юбке платья. ● В левом боковом шве платья выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине* по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать боковые швы оборок нижней юбки *двойным швом*. Наложить оборки одну на другую по порядку, совмещая верхние срезы и боковые швы. Сметать верхние срезы оборок и собрать их до нужной длины. Притачать оборки к нижнему срезу нижней юбки. ● Пришить задние концы бретелей с изнаночной стороны спинки незаметными стежками.

13 ПЛАТЬЕ ■■■■ РАЗМЕРЫ НА 8/9/10/11 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

--- на 8 лет
--- на 9 лет
--- на 10 лет
--- на 11 лет



Длина по средней линии спинки платья от линии талии:
41 (44-47-50) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 30 см x 140 см (8/9 лет), 35 см x 140 см (10/11 лет) эластичного хлопкового джерси ● 40 см x 140 см однотонного хлопкового материала ● 90 см x 140 см (8/9 лет), 1,00 м x 140 см (10/11 лет) хлопкового материала в горошек ● 1,00 м эластичной тесьмы шириной 0,5 см ● эластичные нитки ● нитки в тон

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	28
ПОЯС ПЕРЕДА	29
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	30
ПОЯС СПИНКИ	31
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	32
ЗАВЯЗКА	33
БРЕТЕЛЬ	34
А = 2 X 25 CM	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси и на хлопковом материале в горошек, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На лицевой стороне однотонного хлопкового материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Вскрыть детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Совместить внутренний и внешний перед лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Отрезать кусок эластичной тесьмы на 6-8 см меньше верхнего края переда лифа и настрочить тесьму на припуск шва обтачивания, растягивая тесьму. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Собрать перед лифа по средней линии, проложив по ней тройную строчку эластичными нитками по разметке. ● Подрезать припуск шва по верхнему срезу спинки до 6 мм. Настрочить зигзагообразной строчкой с изнаночной стороны припуска по верхнему срезу спинки эластичную тесьму (длина тесьмы на 6-8 см короче верхнего среза спинки), растягивая ее. Отогнуть припуск с тесьмой на изнаночную сторону спинки и застрочить зигзагообразной строчкой. ● Стачать боковые срезы лифа, располагая спинку между слоями переда. Вывернуть, сметать нижние срезы. ● Сложить каждую завязку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, кроме прямых поперечных с одной стороны. Вывернуть детали, выправить края. ● С помощью мелких наметочных стежков собрать верхние сре-



зы полотнищ юбки до размера нижнего среза частей пояса соответственно. Притачать части пояса к верхним срезам полотнищ юбки. ● На пояс переда наложить подготовленные завязки, совмещая боковые срезы пояса и прямые поперечные срезы завязок, приметать. На равном расстоянии одна от другой проложить по поясу спинки 4 строчки эластичными нитками, собрав их. Выполнить боковые швы юбки/пояса, втачивая завязки. ● Притачать лиф к верхнему срезу пояса. ● Сложить каждую бретель вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть бретели. Уточнить длину бретелей на примерке и пришить их с изнаночной стороны лифа по разметке. ● Обработать низ платья швом вподгибку.

14 СПОРТИВНАЯ КУРТКА ■■■■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

--- на 7 лет
--- на 8 лет
--- на 9 лет
--- на 10 лет



Длина по средней линии спинки куртки:
47 (49-51-53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см x 140 см (7/8 лет), 90 см x 140 см (9/10 лет) однотонного начесного трикотажа ● 50 см x 140 см (7/8 лет), 55 см x 140 см (9/10 лет) однотонного начесного трикотажа другого цвета ● 20 см x 140 см джерси в резинку и в тон первого материала ● 1 разъемная застежка-молния по длине краев бортов изделия ● 80 см шнура ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	29
СПИНКА	30
ПОЯС	31
РУКАВ	32
МАНЖЕТА	33
КАПЮШОН	34
КАРМАН	35
А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29	


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Вскрыть детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать передние карманы: заутюжить подгиб кармана на изнаночную сторону и застрочить фигурной строчкой. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по верхним и боковым срезам кармана. Изнаночной стороной наложить по разметке карманы на лицевую сторону части переда и настрочить двойной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку и настрочить двойной строчкой. ● Втачать рукава в проймы. Заутюжить припуски на изделие и настрочить фигурной строчкой. ● Выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов. ● Стачать каждую манжету в кольцо. Сложить каждую манжету вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и притачать, растягивая, к нижним срезам рукавов. ● Притачать пояс к нижнему срезу изделия, немного растягивая пояс. ● Притачать застежку-молнию к краям бортов и концам пояса, швы настрочить на расстоянии 7 мм. ● Обметать петли для шнура с лицевой стороны капюшона по разметке. Стачать средние срезы капюшона и подкладку капюшона, швы настрочить. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы, вывернуть на лицевую сторону, выправить край. Втачать капюшон в горловину изделия с лицевой стороны. Шов заутюжить на капюшон на изнаночную сторону и настрочить шов втачивания. Проложить фигурную строчку вдоль переднего края капюшона, на расстоянии 2,5 см, формируя кулиску. Продеть шнур в кулиску.

ТРИКОТАЖ 1-ГО ЦВЕТА



ТРИКОТАЖ 2-ГО ЦВЕТА



ДЖЕРСИ В РЕЗИНКУ





ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

15 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет



Длина по боковому шву от линии талии:
75,5 (80-84,5-89) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 м x 140 см (7/8 лет), 1,10 м x 140 см (9/10 лет) начесного трикотажа ● 20 см x 140 см джерси в резинку и в тон ● 70 см эластичной тесьмы шириной 3,5 см ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	26
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	27
ПОЯС	28
БОЛЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	29
БОЛЬШАЯ ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	30
МАНЖЕТА	31
МЕНЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
МЕНЬШАЯ ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30
ОБТЯЖКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = 5 X 11 см

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На трикотаже, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 29, 30, A, B и C разложить на трикотаже в разворот, как показано на схеме. На материале в резинку, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков обтачку заднего кармана, пояс и бейки низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать на передних половинках брюк карманы с отрезным бочком. Приметать подкладку кармана к срезам основной детали. ● На правой задней половинке брюк выполнить прорезной карман с одной обтачкой по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью (если на трикотаже сильно спускаются петли, то прорезной карман лучше не делать). ● Выполнить боковые, шаговые и средние швы. ● Стачать манжеты в кольцо. Перегнуть манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и притачать, растягивая, к нижним срезам изделия. ● Стачать пояс в кольцо. Подогнав по размеру, отрезать кусок эластичной тесьмы нужного размера. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить в пояс эластичную тесьму. Сметать продольные срезы пояса. Притачать пояс, растягивая, к верхнему срезу изделия.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 65 см x 140 см хлопкового атласа ● 55 см x 140 см подкладки ● 50 см x 140 см легкого клеевого прокладочного материала ● 5 пуговиц диаметром 14 мм ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шерстяной материал, лен, джинсовый материал, вельвет.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

ПЕРЕД	35
СПИНКА	36
КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	37
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	38
ХЛЯСТИК	39
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 35
ЛИСТОЧКА ЛОЖНОГО ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 35
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	C = 12 X 5 см

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 39 и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Лекало передка на подкладке следует раскладывать от разметки подборта. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков обтачки карманов и подкладку карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт. ● Обработать вытачки на частях передка. ● Перегнуть листочку лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть, выправить обтачанные края, заутюжить листочку вдоль посередине. Обметать срезы листочки. На лицевую сторону передка наложить листочку внешней стороной вниз, сгибом вниз и притачать по разметке. Отогнуть листочку вверх и настрочить ее концы на перед. ● Совместить лицевыми сторонами внутрь попарно клапаны нижних карманов и обтачать нижние и боковые срезы деталей. Подрезать припуски швов до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Выполнить по разметке на каждой части передка нижний прорезной карман в рамку, вкладывая клапаны между рамками при закреплении верхней рамки и подкладки кармана. ● Стачать средние срезы частей спинки. Разутюжить припуски. ● Заутюжить на изнаночную сторону припуски продольных срезов хлястика. Изнаночной стороной наложить хлястик по разметке на лицевую сторону спинки и настрочить сгибы, прокладывая строчки в край. Обработать вытачки спинки (срезы хлястика попадают в швы). ● Выполнить боковые и плечевые швы. Разутюжить припуски. ● Притачать к подбортам подкладку частей передка. ● Сложить жилет и обработать подкладку, как было выполнено для деталей из основного материала, но без хлястика, листочки и карманов и оставляя отверстие в среднем шве подкладки спинки для вывертывания. ● Сложить жилет и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, низа и горловины. Подрезать припуски швов до 5 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Заутюжить (при необходимости заметать) припуски по срезу одной проймы жилета и подкладки жилета. С лицевой стороны совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчку строго по сгибам деталей. С изнаночной стороны обтачать срезы проймы. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть, выправить край. Аналогично обработать вторую пройму. Подогнуть внутрь припуски открытого участка подкладки и подшить сгибы вручную потайными стежками или застрочить на машине в край. При желании можно проложить отделочную строчку по обтачанным краям жилета. ● На левом борте обметать петли, на правый – пришить пуговицы.



17 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ S ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет
— — — — — на 12 лет



Длина по боковому шву от линии талии:
85 (89,5-94-98,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,25 м x 140 см (9/10 лет), 1,30 м x 140 см (11/12 лет) эластичного джинсового материала ● 30 см x 140 см хлопковой подкладки ● полоса клеевого прокладочного материала (для подкладки пояса) ● 1 застежка-молния длиной 11 см (9/10 лет), 13 см (11/12 лет) ● 4 металлические заклепки ● 1 пуговица ● нитки (для отделочных строчек) ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

эластичный хлопковый габардин или вельвет.

16 ЖИЛЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет
— — — — — на 12 лет



Длина по средней линии спинки жилета: 37,5 (39,5-41,5-43,5) см

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь F.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	21+21A
КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	22
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	23
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	24
ОТКОСОК ЗАСТЕЖКИ	25
БОЛЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	26
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ОБТКАЧКА ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ЗАДНИЙ КАРМАН	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
МЕНЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
ШЛЕВКИ	F = 4 X 48 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 24, 25, A, B и D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На лицевой стороне подкладки в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,3 см. Добавить 3 см на подгиб низа брюк и по 1,5 см на подгиб задних карманов. Выкроить без припусков деталь для изготовления шлевок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Отделочные строчки выполнять отделочными нитками. ● Обработать передние карманы: обметать внутренний срез бочка переднего кармана. Наложить бочок на большую часть подкладки кармана и настрочить по срезам. Обработать карман с отрезным бочком по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Приметать подкладку кармана к срезам основной детали. ● Стачать передние средние срезы до застежки. Шов настрочить по левой половине брюк. Обработать застежку с подкройной обтачкой (на левую сторону). ● Обработать задние карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана. Наложить карман изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали по разметке и настрочить двойной строчкой.

● Притачать кокетки задних половинок брюк к задним половинкам брюк. Заутюжить припуски вниз и настрочить двойной строчкой. ● Обработать задний средний шов, как было сделано для переднего среднего шва. ● Стачать шаговые срезы, настрочить их по задним половинкам двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. ● Продублировать подкладку пояса клеевым прокладочным материалом. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать шов 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Соединить с изделием притачной пояс по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать 6 шлевок, проложить по сгибам отделочную строчку. Заутюжить верхние и нижние срезы шлевок на изнаночную сторону. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия и пояс (2 шлевки спереди, 4 сзади); настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчки в край. ● Обработать низ изделия швом вподгибку. ● На левом конце пояса обметать петлю. На правый конец пояса пришить пуговицу. Установить заклепки в концах передних карманов.



18 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 8/9/10/11 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

--- на 8 лет
--- на 9 лет
--- на 10 лет
--- на 11 лет



Длина по средней линии спинки платья от линии талии: 37 (40-43-46) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 95 см x 140 см (8/9 лет), 1,10 м x 140 см (10/11 лет) вышитого тюля, отделанного кружевными рюшами ● 95 см x 140 см (8/9 лет), 1,10 м x 140 см (10/11 лет) в эластичной хлопковой подкладке ● 1 застежка-молния длиной 42,5 см ● нитки в тон

ВНИМАНИЕ! Метраж основного материала может быть пересмотрен в зависимости от узора вышивки.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	36
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	37

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	38
РУКАВ	39

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Выкраивать детали из основного материала следует так, чтобы после обработки боковых швов рюши совпадали.

На лицевой стороне материала и подкладки в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа подкладки. Выкроить без припусков низ платья из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать застежку-молнию к задним средним срезам спинки. Задние средние срезы подкладки спинки заутюжить на изнаночную сторону. ● Выполнить боковые и плечевые швы лифа и подкладки лифа. ● Сложить рукава и подкладку рукавов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы рукавов. Вывернуть, выправить обтачанные края. Сметать срезы оков (верхние срезы) рукавов. С помощью мелких наметочных стежков собрать охваты рукавов до длины обозначенных участков пройм. Вметать рукава в срезы пройм изделия. ● Сложить лиф и подкладку лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины. Подрезать припуски шва до 5 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправить край. Заутюжить (при необходимости заметать) припуски по срезам одной проймы лифа платья и подкладки лифа платья.

С лицевой стороны совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчку строго по сгибам деталей (при этом рукав следует отогнуть, чтобы он не попал под строчку). С изнаночной стороны обтачать срез проймы так, чтобы рукав не попал под строчку. Подрезать шов до 7 мм, вывернуть, выправить край. Аналогично обработать вторую пройму. Задние средние сгибы подкладки спинки подшить вручную потайными стежками к лентам застежки-молнии. При желании можно проложить строчку по обтачанным краям лифа платья. Сметать нижние срезы лифа и подкладки лифа. ● Стачать боковые срезы полотнищ юбки из тюля, совмещая рюши. Вложить в юбку подкладку юбки, сметать и собрать верхние срезы. Притачать юбку к нижнему срезу лифа. ● Обработать нижний срез подкладки юбки швом вподгибку.



19 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 7/8/9/10 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

--- на 7 лет
--- на 8 лет
--- на 9 лет
--- на 10 лет



Длина юбки по средней линии заднего полотнища: 40 (43-46-49) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,00 м x 140 см (7/8 лет), 1,15 м x 140 см (9/10 лет) эластичного крепа в мелкую светлую полоску ● 40 см x 140 см (7/8 лет), 50 см x 140 см (9/10 лет) эластичной подкладки ● 1 застежка-молния длиной 13 см ● 50 см эластичной тесьмы с петлями, ширина - 1,5 см ● 2 плоские пуговицы диаметром 12 мм ● 1 фигурная пряжка (без стержня), высота переключателя 4 см ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шерстяной муслин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь B.

ВНЕШНЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	32
КОКЕТКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	33
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	34
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	35
ОТДЕЛОЧНЫЙ ПОЯС	36
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 32
ПАТА (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРЯЖКИ)	B = 10 X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Выкраивать детали из материала в полоску следует так, чтобы полоски, по возможности, совпадали после обработки боковых швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 32, 33,

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

36, А и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб кройками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков верхний срез кокетки заднего полотнища юбки и деталь для изготовления паты.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Сложить отделочный пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь, обтачать продольные срезы и передние концы. Подрезать припуски швов до 5 мм, вывернуть, выправить край. Проложить по краям пояса отделочную строчку на расстоянии 5 мм.

● По разметке обметать петли на цельнокроеной обтачке кокетки заднего полотнища юбки.

● Лицевой стороной наложить внутреннюю кокетку переднего полотнища юбки на лицевую сторону внешней кокетки переднего полотнища юбки и обтачать верхний срез, подрезать шов до 5 мм, отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край (нижний срез внутренней кокетки (1 см) застрочить на изнаночную сторону, позже он будет закреплён строчками боковых швов и строчками настраивания паты для пражки). Проложить отделочную строчку по обтачанному краю кокетки на расстоянии 5 мм. Наложить на лицевую сторону кокетки переднего полотнища юбки отделочный пояс и приметать его к левому боковому срезу кокетки.

● Стачать левые боковые срезы кокетки, совмещая нижние срезы деталей (цельнокроеная обтачка кокетки заднего полотнища юбки будет выступать относительно обтачанного верхнего края кокетки переднего полотнища юбки). Притачать застежку-молнию к правым боковым срезам кокетки (цельнокроеную обтачку отогнуть, чтобы не попала под строчку), подгибая верхние припуски лент застежки-молнии внутрь.

● Отогнуть цельнокроеную обтачку кокетки заднего полотнища юбки на изнаночную сторону, заутюжить припуск по нижнему срезу (1 см) внутрь и настрочить в край (получилась кулиса для эластичной тесьмы с петлями). Подшить открытые участки цельнокроеной обтачки к припускам правого бокового шва и к лентам застежки-молнии у левого бокового шва.

● Выполнить боковые швы юбки и подкладки юбки. Сложить юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние срезы, сильно растягивая подкладку (чтобы получить эффект «баллона»). Отогнуть подкладку на изнаночную сторону юбки, совместить верхние срезы и сметать их, растягивая подкладку.

● Притачать кокетку к верхнему срезу юбки.

● Сложить деталь для паты вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать продольные и один поперечный срез. Вывернуть, выправить обтачанный край. Заутюжить открытые припуски паты на изнаночную сторону и подшить сгибы потайными стежками. Обогнуть патой перекладку пражки и настрочить пату на внешнюю кокетку переднего полотнища юбки.

● Отрезать кусок эластичной тесьмы с петлями нужного размера, застрочить боковые срезы тесьмы швом вподгибку. Продеть через обметанные петли эластичную тесьму. Пришить две пуговицы на кулиску для застегивания эластичной тесьмы.



20 ПИДЖАК ■■■■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет
— — — — — на 12 лет



Длина по средней линии спинки пиджака:
55 (57–59–61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м х 140 см (9/10 лет); 1,45 м х 140 см (11/12 лет) вельвета ● 1,25 м х 140 см (9/10 лет); 1,40 м х 150 см (11/12 лет) хлопкового материала с рисунком (подкладка) ● 30 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала ● 3 пуговицы диаметром 23 мм ● 6 пуговиц диаметром 17 мм ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый габардин, джинсовый материал, легкое сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали Е и F.

ПЕРЕД	21
БОЧОК	22
СПИНКА	23
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	24
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	25
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	26
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	27
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ЛИСТОЧКА ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21 И ВЫКРОИТЬ СО СГИБОМ ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26

КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	E = 5 X 16 CM
ПОДКЛАДКА ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	A = 11 X 11 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 22, 25, 27, С и F разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. На подкладке следует раскладывать лекала детали перед от разметки подборта; лекала нижней и верхней частей рукава от разметки шлицы; лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка), и так, чтобы средняя линия спинки приходилась на сгиб подкладки. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см. Добавить 3 см на подгиб низа рукавов и низа изделия из основного материала. Выкроить без припусков срезы обтачек карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клевым прокладочным материалом нижний воротник и подборт (при желании для лучшей формоустойчивости изделия можно продублировать части переда).

● Обработать вытачки частей переда. Притачать бочки к частям переда. Заутюжить припуски на перед и настрочить на расстоянии 5 мм.

● На левой части переда выполнить по разметке прорезной карман с листочкой с настроченными концами.

● Совместить лицевыми сторонами внутрь попарно клапаны нижних карманов и обтачать нижние и боковые срезы деталей. Подрезать припуски швов до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Проложить отделочную строчку по краям клапанов на расстоянии 5 мм. Выполнить по разметке на каждой части переда нижний прорезной карман в рамку, вкладывая клапаны между рамками при закреплении верхней рамки и подкладки кармана.

● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить припуски влево и настрочить на расстоянии 5 мм. Притачать бочки к спинке. Заутюжить припуски на бочки и настрочить на расстоянии 5 мм.

● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку и настрочить на расстоянии 5 мм.

● Обработать рукава из двух частей со шлицами в локтевых швах по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сначала обрабатываются локтевые швы рукавов, по ним прокладывается отделочная строчка на расстоянии 5 мм, а затем – передние швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

● Втачать нижний воротник в горловину изделия, надсаяка припуски шва в углах, шов разутюжить.

● Притачать к подбортам части подкладки переда. Цельном обработать подкладку, включая подкладку рукавов. Стачать складку подкладки спинки на коротких участках (5–6 см) у горловины, нижнего среза и у линии талии. Втачать верхний воротник в горловину подборт/подкладки, надсаяка припуски швов в углах. Шов разутюжить. Наложить подборт с подкладкой лицевой стороной на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, воротника и нижних углов бортов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Скрепить между собой швы горловины с изнаночной стороны. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа изделия и подшить вручную. Подогнуть нижний срез подкладки изделия на изнаночную сторону и подшить вручную к припуску подгиба низа пиджака. Аналогично соединить подкладку рукавов с рукавами. Проложить отделочную строчку на расстоянии 5 мм от обтачанных краев изделия.

● По разметке обметать петли на левом крае борта, пришить большие пуговицы – на правом. Пришить маленькие пуговицы на шлицах рукавов.



21 КУРТКА ■■■■ РАЗМЕРЫ НА 8/9/10/11 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет



Длина по средней линии спинки куртки:
47 (49–51–53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 м х 140 см (8/9 лет), 1,90 м х 140 см (10/11 лет) непромокаемого материала ● 1,10 м х 140 см (8/9 лет), 1,20 м х 140 см (10/11 лет) нейлоновой подкладки с рисунком ● 15 см х 140 см неклевого прокладочного материала ● эластичная тесьма шириной 4 см ● 2 застежки-молнии длиной 14 см ● 1 застежка-молния длиной 11 см ● 1 разъемная застежка-молния по длине среза борта, пояса и конца воротника ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый габардин, джинсовый материал, вельвет.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали Q, R.

ПЛАНКА ПЕРЕДА	1
ПЕРЕД	2
БОЧОК СПИНКИ	3
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	4
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	5
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС	6
ПОДКЛАДКА РУКАВА	7
МАНЖЕТА	8
ВОРОТНИК	9
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДЗОР ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
1-Я БЕЙКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
2-Я БЕЙКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
1-Я БЕЙКА ПРОЙМЫ СПИНКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 3
2-Я БЕЙКА ПРОЙМЫ СПИНКИ	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 3
ВНЕШНИЙ ПОЯС	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НИЖНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НИЖНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	L = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	M = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НИЖНЕЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	N = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НИЖНЕЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА	O = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ОТДЕЛКА ВОРОТНИКА	P = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	Q = 17 X 4 CM
ОБТАЧКА ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	R = 14 X 4 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке следует раскладывать лекало переда, соединенное с лекалом планки переда (низ планки следует раскладывать от разметки пояса); лекало верхней части спинки, соединенное с лекалами нижней части спинки и бочка спинки. На неклеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 9, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков обтачки карманов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить на левой части переда по разметке ложный прорезной карман в рамку по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, но подкладывая под рамки застежку-молнию (11 см) и вместо подкладки кармана настрачивая по периметру с изнаночной стороны входа в ложный карман подзор этого кармана (при желании можно выполнить обычный карман, выкраивая подкладку из подкладочного материала). ● Выполнить на каждой части переда нижний прорезной карман в рамку по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, но подкладывая под рамки застежки-молнии (14 см). ● Соединить между собой верхнюю и нижнюю части спинки. Шов настрочить по нижней части спинки в край. Проложить еще две отделочные строчки на расстоянии 5 мм. Притачать бочки спинки к спинке. Заутюжить припуски на спинку и настрочить на расстоянии 5 мм. ● Отделка пройм переда и спинки: Стачать попарно части беек пройм между собой (надсечь припуски швов, чтобы не затягивали), швы заутюжить на меньшие по размеру бейки и настрочить в край. Наложить по разметке полученные бейки на проймы основных деталей соответственно, подогнуть внутренние срезы беек внутрь и настрочить в край. Сметать открытые срезы деталей. ● Выполнить плечевые швы и настрочить их по спинке на расстоянии 5 мм. ● Обработать рукава: соединить верхние и нижние части частей рукава (H+I, L+M, N+O) между собой и настрочить швы в край по верхним деталям. Обработать передний и локтевой швы рукава, настрочить швы на расстоянии 5 мм. Проложить две отделочные строчки по каждому рукаву выше поперечных швов на расстоянии 2,5 см. Втачать рукава в проймы. Заутюжить припуски на изделие и настрочить в край. ● Выполнить боковые швы изделия и нижние продольные швы рукавов. ● Обработать манжеты: стачать эластичную тесьму необходимого размера в кольцо. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль попалом изнаночной стороной внутрь. Вложить эластичную тесьму в манжету и сметать открытые срезы манжеты, не захватывая тесьму. Проложить машинную строчку посередине манжеты, растягивая тесьму. Притачать, растягивая, манжеты к низу рукавов. ● Притачать внешний пояс к нижнему сре-

НЕПРОМОКАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



НЕКЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



зу изделия с лицевой стороны. Отогнуть пояс вниз, шов заутюжить на изделие. ● Притачать планки переда с лицевой стороны частей переда; швы заутюжить на основные детали и настрочить в край. ● Внешний воротник: изнаночной стороной наложить воротник из основного материала на воротник из неклеевого прокладочного материала и сметать по всем срезам (далее рассматривать как одну деталь). Заутюжить на изнаночную сторону припуск по внешнему срезу отдели воротника. Изнаночной стороной вниз наложить отделку воротника на лицевую сторону воротника по разметке и настрочить внешний край отдели в край. Выполнить три отделочные строчки по отделе воротника с интервалом 5 мм. Втачать внешний воротник в горловину, шов разутюжить. Изнаночной стороной наложить внутренний воротник (из подкладочного материала) на оставшуюся деталь воротника из неклеевого прокладочного материала и сметать по срезам (далее рассматривать как одну деталь). ● Притачать застежку-молнию к срезам бортов и передним концам внешнего воротника и пояса, располагая части застежки-молнии звеньями по направлению от середины деталей, внешней стороной вниз. ● Соединить детали подкладки между собой, включая подкладку рукавов (в одном боковом шве подкладки оставить отверстие для вывертывания). Втачать внутренний воротник в горловину подкладки. Притачать подкладку к верхнему срезу внутреннего пояса. ● Сложить подкладку и изделие лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы поясов; шов настрочить в край по внутреннему поясу. Еще раз сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов на участке ок. 8 см от низа. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону внешнего пояса и стачать продольные срезы в области боковых швов на отмеченных участках. Строчки стачивания прокладывать на расстоянии 9 мм от срезов (при ширине шва 1 см) – получены кулиски для эластичной тесьмы. Обработать боковые участки пояса с эластичной тесьмой: отрезать кусок тесьмы на 3 см короче обозначенного участка на поясе, добавляя припуски на швы по 2 см с каждой стороны. Продеть тесьму в кулиску и закрепить один конец тесьмы, прокладывая сквозную машинную строчку поперек пояса. Подтянуть тесьму и аналогично закрепить ее второй конец. Растягивая тесьму, проложить посередине кулиски сквозную машинную строчку. Стачать продольные срезы поясов на открытых участках, не доходя до срезов бортов 5 см. ● Еще раз сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов на открытых участках и срезы воротника. Вывернуть, выправить края. Скрепить между собой швы горловины изделия и подкладки. Притачать подкладку рукавов к швам притачивания манжет. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям на расстоянии 5 мм. Подогнуть внутрь припуски отверстия в боковом шве подкладки и подшить вручную потайными стежками или застрочить на машине в край.

22 КУРТКА ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет



Длина по средней линии спинки куртки:
43 (45-47-49) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,35 м x 140 см (4 года/5 лет), 1,65 м x 140 см (6/7 лет) непромокаемого курточного материала, продублированного легким флисом ● 55 см x 140 см (4 года/5 лет), 65 x 140 см (6/7 лет) подкладки из джерси ● 55 см x 140 см (4 года/5 лет), 65 x 140 см (6/7 лет) нейлоновой подкладки ● 1 застежка-молния длиной 8 см (карман) ● 1 разъемная застежка-молния по длине среза борта и конца воротника ● 2 кнопки ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый габардин, легкое сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь B.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА (ПРАВАЯ)	1
КАНТ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ	2
ПЕРЕД (ПОДБОР)	3
БОЧОК ПЕРЕДА	4
КОКЕТКА СПИНКИ	5
СПИНКА	6
ПОЯС	7
ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
ЗАДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	10
МАНЖЕТА	11
ВОРОТНИК	12
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	B = 10,5 X 8,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале и на подкладке из джерси, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На нейлоновой подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На нейлоновой подкладке следует раскладывать лекало задней нижней части рукава от разметки застежки. Из нейлоновой подкладки выкроить прокладочные детали верхних участков переда для выставивания (деталь 3 на раскладке нейлоновой подкладки). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выстегивание: наложить прокладочную деталь кокетки спинки из нейлоновой подкладки на изнаночную сторону кокетки спинки из основного материала и наметать по срезам. По разметке выстегать кокетку, прокладывая лицевой стороны машинные строчки по разметке. Аналогично выстегать плечевые участки частей переда, используя прокладочные детали из нейлоновой подкладки. ● Вскрыть из основного материала обтачку для верхнего кармана в рамку с застежкой-молнией (два прямоугольника по 12 x 4 см). Сложить каждую обтачку кармана вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. На левой части переда обработать карман в рамку с застежкой-молнией: на лицевую сторону переда наложить обтачку кармана так, чтобы они располагались сгибами наружу, внешними сторонами вниз и притачать. При этом расстояние между строчками притачивания обтачек должно быть равным удвоенной ширине рамки (ширина рамки = расстоянию от внешнего сгиба обтачки до строчки ее притачивания). Разрезать основную деталь между строчками с наклонными надсечками к концам строчек. Отогнуть обтачку так, чтобы их сгибы совместились посередине прореза кармана. Скрепить концы кармана с изнаночной стороны, прокладывая двойные машинные строчки по основанию углов припусков. С изнаночной стороны наложить застежку-молнию, совмещая середину застежки с совмещенными сгибами рамок кармана; приметать застежку. Притачать одну часть подкладки кармана к нижней обтачке/ленте застежки-молнии. Настрочить в край шов притачивания нижней обтачки, фиксируя застежку-молнию. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана поверх застежки-молнии и настрочить шов притачивания верхней обтачки и концы кармана строчкой в край (притачивая застежку-молнию и подкладку кармана). Стачать срезы подкладки кармана. ● Обработать рельефы переда с карманами в швах по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью: проложить отдельную строчку в край за несколько приемов по рельефу и краю кармана. ● Притачать кокетку спинки к спинке, шов заутюжить на кокетку и настрочить на расстоянии 5 мм. ● Выполнить боковые швы. ● Из выкроенных 4-х деталей поясов две детали использовать в качестве внешнего и внутреннего поясов, и две – в качестве прокладочных деталей. На изнаночную сторону внешнего и внутреннего поясов наметать по всем срезам прокладочные детали, далее рассматривать как единые детали. Притачать внешний пояс к нижнему срезу изделия. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку и настрочить на расстоянии 7 мм. ● Обработать рукава: стачать передний срез рукава и подкладки рукава, шов настрочить в край. Стачать локтевой срез рукава и подкладки рукава до застежки (строчку закончить, не доходя до начала застежки на величину припусков швов, чтобы подкладку можно было соединить с верхом). Настрочить локтевой шов в край до застежки, надсечка припуск шва у верхнего конца застежки. Сложить рукав и подкладку рукава лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний край застежки на верхней части рукава. Заутюжить припуск застежки задней нижней части рукава на изнаночную сторону. Притачать к внутренним срезам припуски подкладки, надсечка ее в углу. Проложить строчки в край по краям застежки рукава. Стачать нижние срезы рукава и подкладки рукава. Сметать срезы низа деталей. ● Обработать манжеты: из выкроенных 4-х деталей манжеты две используются в качестве прокладочных деталей. На изнаночную сторону манжеты наметать прокладочную деталь по всем срезам, далее рассматривать деталь как одну. Выполнить притачные манжеты. ● Стачать внешний воротник в горловину изделия с лицевой стороны. ● Детали внутренней защитной планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы и срезы концов. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края. Проложить строчку в край по обтачанным краям планки. ● Обработать застежку изделия: переутыть канты застежки-молнии вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть, заутюжить вдоль посередине, выправляя обтачанные концы. Настрочить на лицевую сторону застежки-молнии подготовленные канты так, чтобы сгибы кантов приходились на середину звеньев застежки-молнии (ширина шва – 7–8 мм). ● На лицевую сторону частей переда наметать части застежки-молнии (с кантами), располагая их кантами вниз, звеньями по направлению к проймам (строчку наметывания правой части застежки-молнии закончить примерно в 8–10 см от верхнего края). На правую часть переда, поверх части застежки-молнии, наметать защитную планку так, чтобы ее нижний (прямой) конец располагался вровень с замком застежки-молнии. Отогнуть выступающий конец (фигурный) защитной планки на лицевую сторону застежки-молнии и приложить. Приметать верхний участок правой части застежки-молнии с планкой. ● Втачать рукава в проймы. ● Стачать боковые срезы подкладки спинки и подкладки бочков переда, оставляя отверстие для вывертывания в одном из швов. Притачать внутренний пояс к нижнему срезу подкладки. Притачать к внутренним срезам подбортов/поясу подкладку бочков переда. Обработать плечевые швы подкладки. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Втачать внутренний воротник в горловину подкладки. ● Сложить изделие и подкладку с поясом и воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов (втачивая застежку-молнию), воротника и низа изделия. Вывернуть, выправить обтачанные края, отбывая застежку-молнию с планкой и кантами наружу. Скрепить между собой швы горловины. Проложить отдельную строчку по краям бортов и воротника. Совместить швы притачивания поясов и с лицевой стороны куртки проложить по ним двойную строчку. Подогнуть внутрь припуски отверстия в бочковом шве подкладки и подшить вручную или застрочить в край. ● По разметке установить на манжетах кнопки.

КУРТЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ПОДКЛАДКА ИЗ ДЖЕРСИ



НЕЙЛОНОВАЯ ПОДКЛАДКА



23 КУРТКА ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— на 5 лет
— на 6 лет
— на 7 лет
— на 8 лет



Длина по средней линии спинки куртки:
39,5 (41,5–43,5–45,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м x 140 см (5/6 лет), 1,35 м x 140 см (7/8 лет) искусственной кожи ● 50 см x 140 см (5/6 лет), 55 x 140 см (7/8 лет) подкладки из синели под мех ● 50 см x 140 см (5/6 лет), 55 x 140 см (7/8 лет) нейлоновой подкладки ● нитки в цвет основного материала для вязания манжет, внутренних воротника и пояса ● 7 кнопок ● 1 разъемная металлическая застежка-молния по длине среза борта, конца воротника и пояса ● 1 металлическая застежка-молния длиной 10–11 см ● машинная игла для кожи ● швейные нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная замша.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D.

ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА	1
ПЕРЕД	2
БОЧОК СПИНКИ	3
КОКЕТКА СПИНКИ	4
СПИНКА	5
ПОЯС	6
РУКАВ	7
ВОРОТНИК	8
ПОДКЛАДКА ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	9
ПОГОН	10
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
НИЖНИЙ КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
КАПЛАН НИЖНЕГО КАРМАНА	C = 11 X 4 CM
ОБТАЧКА ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	D = 4 X 13 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и на нейлоновой подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке из синели, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке из синели следует раскладывать лекала переда от подборта; лекала спинки, соединенные с лекалами бочка спинки и кокетки спинки. Вскрыть детали с припусками на швы по 1,3 см. Вскрыть без припусков срезы обтачек левого верхнего кармана. Манжеты, внутренние воротник и пояс вяжутся резинкой из ниток в цвет основного материала на вязальной машине или вручную на спицах.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Связать манжеты шириной 6,5 см; длина на 4 см короче нижнего среза рукава. Связать воротник шириной 7,5 см; длина на 4 см короче воротника из основного материала. Связать пояс шириной 7,5 см; длина пояса на 5 см короче пояса из основного материала. ● Сложить каждую обтачку кармана вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. На левой части переда обработать прорезной карман в рамку с застежкой-молнией: на лицевую сторону переда наложить обтачку кармана так, чтобы они располагались сгибами наружу, внешними сторонами вниз и притачать. При этом расстояние между строчками притачивания обтачек должно быть равным удвоенной ширине рамки (ширина рамки = расстоянию от внешнего сгиба обтачки до строчки ее притачивания). Разрезать основную деталь между строчками с наклонными надсечками к концам строчек. Отогнуть обтачку так, чтобы их сгибы совместились посередине прореза кармана. Скрепить концы кармана с изнаночной стороны, прокладывая двойные машинные строчки по основанию углов припусков. С изнаночной стороны наложить застежку-молнию, совмещая середину застежки с совмещенными сгибами рамок кармана; приметать застежку. Притачать одну часть подкладки кармана к боковой обтачке/ленте застежки-молнии. Настрочить в край шов притачивания боковой обтачки (фиксируя застежку-молнию). С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана поверх застежки-молнии и настрочить шов притачивания передней обтачки и концы кармана строчкой в край (притачивая подкладку кармана). Стачать срезы подкладки кармана. ● Обработать накладные карманы с клапанами: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и ниж-

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



ПОДКЛАДКА ИЗ СИНЕЛИ



НЕЙЛОНОВАЯ ПОДКЛАДКА



ней сторонам кармана. Настрочить накладной карман по разметке на лицевую сторону переда. Сложить внешний и внутренний клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы, подрезать шов до 4 мм, вывернуть на лицевую сторону, проложить по краям отделочную строчку. Притачать клапан над накладным карманом, подрезать припуск шва до 4 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов двойной строчкой. ● Притачать боки спинки к спинке. Заутюжить припуски на спинку и настрочить швы двойной строчкой. Притачать кокетку спинки к спинке, шов заутюжить на кокетку и настрочить двойной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. ● Обработать погоны, как были обработаны клапаны. ● Втачать рукава в проймы, вкладывая в швы погоны на уровне плечевых швов. Заутюжить припуски на изделие и настрочить двойной строчкой, отгибая погоны на рукава. Установить кнопки на погонах/плечевых швах куртки. ● Выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов. ● Стачать манжеты в кольцо и притачать, растягивая, к нижним срезам рукавов. ● Притачать внешний пояс из основного материала к нижнему срезу куртки; припуски заутюжить на пояс. ● Выстегать внешний воротник из основного материала, прокладывая 4 машинные строчки на равном расстоянии одна от другой. Втачать внешний воротник в горловину изделия с лицевой стороны. ● На лицевую сторону частей переда, концы воротника и пояса наложить части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями по направлению к проймам и приметать. ● Притачать к подбортам подкладку частей переда. Обработать плечевые швы подкладки. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Обработать боковые швы подкладки изделия и нижние швы рукавов, оставляя в одном из боковых швов отверстие для вывертывания. ● На лицевую сторону внутреннего воротника из основного материала наложить воротник из трикотажа, совмещая средние линии, и сметать срезы горловины деталей (концы воротника из трикотажа не доходят до концов воротника из основного материала). На лицевую сторону внутреннего пояса из основного материала наложить пояс из трикотажа, совмещая средние линии, и сметать верхние срезы деталей (концы пояса из трикотажа не доходят до концов пояса из основного материала). Втачать подготовленный внутренний воротник в горловину подкладки/подбортов. Притачать подготовленный внутренний пояс к нижнему срезу подкладки. ● Сложить изделие и подготовленную подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов (втачивая застежку-молнию), воротника и пояса (отгибая концы воротника и пояса из трикотажа, чтобы они не попали под строчки). Подрезать припуски до 4 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним двойную строчку. С изнаночной стороны скрепить между собой швы горловины. Совместить швы притачивания поясов и проложить вдоль шва сквозную отделочную машинную строчку с лицевой стороны. ● Притачать подкладку к нижним срезам рукавов. Настрочить швы притачивания манжет по рукавам. ● По разметке установить части кнопок на внутренней детали планки левой стороны застежки переда. Сложить детали планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя по внутреннему срезу отверстие для вывертывания. Подрезать шов до 4 мм, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить края, подогнуть внутрь припуски на открытом участке шва обтачивания и сметать сгибы. Проложить двойную отделочную строчку по переднему, верхнему и нижнему краям планки. Настрочить планку на левую часть переда двойной строчкой. ● Установить части кнопок на правой части переда в соответствии с частями кнопок на планке. ● Заутюжить на изнаночную сторону припуски отверстия в боковом шве подкладки и подшить вручную потайными стежками или застрочить в край на машине.

24 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 4 года
- — — — — на 5 лет
- — — — — на 6 лет
- — — — — на 7 лет



Длина по средней линии спинки платья от линии талии:
31 (34–37–40) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 м x 140 см (4 года/5 лет), 1,10 м x 140 см (6/7 лет) шерстяного платяного материала в клетку ● 25 см x 140 см подкладки ● 1 застежка-молния длиной 40 см ● 80 см кружевной тесьмы шириной 2–3 см ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шерстяной муслин, хлопковый габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	33
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	34
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	35
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	36

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа платья.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Стачать плечевые срезы лифа и подкладки лифа. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, шов подрезать до 5 мм и настрочить по подкладке в край. Вывернуть на лицевую сторону, выправить край. Аналогично обтачать срезы пройм. Обработать боковые швы лифа и подкладки лифа. ● Стачать средние

срезы двух частей заднего полотнища юбки, оставляя отверстие для застежки-молнии. Разутюжить припуски. ● С изнаночной стороны стачать складку по разметке, припуски складки разутюжить и заметать. ● Выполнить боковые швы юбки. ● Притачать лиф к юбке, втачивая в шов кружевную тесьму. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по задним средним и нижнему срезу подкладки лифа и подшить сгибы к лентам застежки-молнии и шву соединения лифа и юбки соответственно. ● Обработать низ юбки швом вподгибку.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



МАТЕРИАЛ В КЛЕТКУ



25 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 6 лет
- — — — — на 7 лет
- — — — — на 8 лет
- — — — — на 9 лет



Длина по средней линии спинки жакета:
40 (42–44–46) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,00 м x 140 см (6/7 лет), 1,10 м x 140 см (8/9 лет) качественного трикотажа ● 15 см x 140 см легкого клевого прокладочного материала ● 1 разъемная застежка-молния 20 см (6/7 лет); 25 см (8/9 лет) ● 1 пара декоративных заплаток (=налокотники), украшенных пайетками ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, вареный трикотаж (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	12
БОЧОК ПЕРЕДА	13
БОЧОК СПИНКИ	14
ПРАВая ЧАСТЬ СПИНКИ	15
ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	17
ЗАДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
ВОРОТНИК	19
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ 15
(ПОДРЕЗАТЬ ПРИПУСК ШЛИЦЫ ДО ПОЛОВИНЫ ЕГО ШИРИНЫ)	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 15 и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы бортов, внешние срезы (отлета и концов) воротника, низ изделия и низ рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Все соединительные швы (кроме заднего среднего шва, боковых швов и нижних швов рукавов) обрабатываются накладным швом с открытыми срезами: припуск шва одной детали накладывается изнаночной стороной вниз на припуск шва другой детали (предварительно обметанный) с лицевой стороны и соединяется широкой фигурной строчкой. ● Пробулировать клевым прокладочным материалом подборта и внешний воротник так, чтобы срезы прокладочных деталей не доходили до внешних срезов деталей на 5 мм. ● Обработать рельефы переда и спинки накладными швами с открытыми срезами. ● Сложить части спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать средние срезы до шлицы. Заутюжить припуски влево, включая припуск по левой стороне шлицы (как продолжение среднего шва спинки). Проложить прямую машинную строчку вдоль внутренних срезов припуска по левой стороне шлицы. Заутюжить половину ширины припуска по правой стороне шлицы на изнаночную сторону и закрепить, прокладывая строчку по верхнему срезу припуска. Расправить края шлицы и прикрепить к верхнему срезу припуска по левой стороне шлицы верхние срезы припуска по правой стороне шлицы вручную или на машине. Сметать нижние углы шлицы и пока отложить. ● Обработать плечевые швы жакета накладным швом с открытыми срезами. ● Сложить спинку и части переда лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые срезы; швы разутюжить. ● Совместить воротники изнаночными сторонами



ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

внутри и проложить вдоль срезов отлета и концов широкую фигурную строчку. Сметать срезы горловины воротников. ● С изнаночной стороны частей перед приметать части застежки-молнии так, чтобы звенья выступали относительно срезов бортов. На изнаночную сторону частей перед наложить подборт изнаночными сторонами вниз и сметать внешние срезы до точек уступов. Вметать воротник накладным швом с открытыми срезами в горловину изделия, отгибая верхние участки подбортов. Поверх воротника наложить верхние участки подбортов и наметать их. Проложить широкую фигурную машинную строчку вдоль внешних срезов бортов (притачивая застежку-молнию), по горловине (втачивая воротник), по нижнему срезу жакета (застрачивая нижние углы шлиц) на расстоянии 5 мм от срезов. Пришить плечевые срезы подбортов к плечевым швам жакета. ● Обработать передние и локтевые швы рукавов накладными швами с открытыми срезами. По разметке настрочить декоративные наложки с лицевой стороны рукавов. Выполнить две широкие фигурные строчки на каждом рукаве: первую строчку проложить выше срезов низа рукавов на 0,5 см, вторую строчку – на расстоянии 4,5 см от первой строчки. Перегнуть рукава лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние продольные срезы рукавов. Втачать рукава в проймы накладным швом с открытыми срезами.



речь низ рукавов до размера манжет. Выполнить узкие притачные манжеты. Втачать рукава в проймы. ● Обработать низ платья и подкладки швом вподгибку. ● На правой стороне застежки спинки и на передних сторонах манжет выполнить нитяные воздушные петли. Пришить пуговицы в соответствии с петлями. ● Выполнить нитяные шлевки у боковых швов платья, центруя их по соборенному участку на линии талии. Продеть в шлевки ленту и завязать сзади на бант.

27 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 8/9/10/11 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— на 8 лет
— на 9 лет
— на 10 лет
— на 11 лет



Длина по средней линии спинки сорочки: 52 (54-56-58) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,15 м х 140 см (8/9 лет), 1,25 м х 140 см (10/11 лет) хлопкового материала в клетку ● 30 см х 140 см джинсового материала ● 15 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала ● 13 пуговиц диаметром 10 мм ● нитки в тон
ВНИМАНИЕ! Метраж основного материала может быть пересмотрен в зависимости от рисунка (чем крупнее клетки, тем больше материала потребуется).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лен, джинсовый материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ОТДЕЛОЧНАЯ БЕЙКА ПРАВОГО БОРТА	1
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	2
ПЕРЕД	3
КОКЕТКА СПИНКИ	4
СПИНКА	5
РУКАВ	6
МАНЖЕТА	7
ВОРОТНИК	8
СТОЙКА	9
ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	10
ВНЕШНЯЯ ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	11
ПАТА РУКАВА	A = 4 X 12 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Выкраивать детали так, чтобы клетки материала совпадали спереди и на боковых швах.

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На джинсовом материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом планки застежки, внешние детали манжет, стойки и воротника. ● Заутюжить вдоль посередине отделочную бейку правого борта лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Наметать бейку на лицевую сторону правой части перед, совмещая срезы бейки с передним срезом части перед. ● С лицевой стороны частей перед притачать планки застежки, располагая их лицевыми сторонами вниз. Швы заутюжить на планки. Заутюжить открытые продольные срезы планок внутри. Заутюжить планки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и настрочить внутренние сгибы планок по швам притачивания. Проложить отделочные строчки вдоль краев планок. Отогнуть бейку правого борта на планку и настрочить внутренний сгиб в край. ● Притачать внешнюю кокетку (выкроенную в косом направлении нитей основы) к верхнему срезу спинки и частям перед с лицевой стороны, швы заутюжить на кокетку. Заутюжить нижние срезы внутренней кокетки на изнаночную сторону. Наложить внутреннюю кокетку на изнаночную сторону внешней кокетки изнаночной стороной вниз и наметать по швам притачивания. С лицевой стороны проложить двойные отделочные-закрепляющие строчки по швам притачивания кокетки к переду и спинке, фиксируя и внутреннюю кокетку. Сметать срезы пройм кокеток. ● Заложить и сметать по разметке складки по низу рукавов. Выполнить на каждом рукаве застежку

МАТЕРИАЛ В КЛЕТКУ



ДЖИНСОВЫЙ МАТЕРИАЛ



26 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— на 6 лет
— на 7 лет
— на 8 лет
— на 9 лет



Длина по средней линии спинки платья от линии талии: 33 (36-39-42) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,25 м х 140 см (6/7 лет), 1,40 м х 140 см (8/9 лет) шерстяного муслина ● 70 см х 140 см (6/7 лет), 80 см х 140 см (8/9 лет) подкладки ● 1 м ленты в рубчик, ширина – 0,5 см ● 3 пуговицы диаметром 9 мм ● эластичные нитки ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый муслин, вискоза.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	20
СПИНКА ПЛАТЬЯ	21
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	22
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	23
РУКАВ	24
МАНЖЕТА	25
ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	A = 2,5 X 17 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа платья и 2 см на подгиб низа подкладки платья. Выкроить без припусков окантовку застежек рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С лицевой стороны перед и спинки застрочить складки, заутюжить припуски. ● Сосборить перед и спинку по линии талии, прокладывая эластичными нитками по 11 строчек на расстоянии 5 мм одна от другой. ● Выполнить плечевые швы платья и подкладки платья. Разутюжить припуски. ● Сложить платье и подкладку платья лицевыми сторонами внутрь и обработать срезы горловины и застежки спинки (строчки прокладывать на расстоянии 3-4 мм с двух сторон от средней линии до знака, определяющего длину застежки). Подрезать припуски шва, разрезать между строчками застежку спинки, вывернуть подкладку на лицевую сторону, выправить края. ● Стачать боковые срезы платья и подкладки платья, швы разутюжить. Сметать срезы пройм платья и подкладки платья. При желании проложить отделочную строчку по горловине и краям застежки спинки. ● Выполнить на каждом рукаве застежку рукава с окантованными срезами. Выполнить нижний продольный шов каждого рукава. С помощью мелких наметочных стежков собо-



рукава с планкой по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью (но не застрачивая внутренний край застежки, а окантовывая его планкой). ● Обработать паты рукавов: сложить внешнюю и внутреннюю паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по всем срезам, оставляя небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть, выправить край. Заутюжить припуски отверстия в шве обтачивания внутрь и проложить по краям паты отделочную строчку в край. Обметать пелю на конце паты. С изнаночной стороны рукава настрочить пату по разметке. Втачать рукава в проймы. Настрочить швы двойной строчкой по проймам. ● Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. ● Обработать манжеты: сложить внешнюю и внутреннюю манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Вывернуть, выправить край. Соединить с рукавами притачные манжеты по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой (верхний воротник – из ткани в клетку). ● Обработать низ изделия швом вподгибку. ● На левой планке, левом конце стойки воротника, на концах манжет обметать петли. Пришить пуговицы на правую планку, правый конец стойки, концы манжет и на рукава с лицевой стороны для застегивания пат, пришить пуговицы в соответствии с петлями.

28 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 8/9/10/11 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет
— — — — — на 10 лет
— — — — — на 11 лет



Длина по боковому шву от линии талии:
76 (80,5-85-89,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,00 м х 140 см (8/9 лет), 1,10 м х 140 см (10/11 лет) вельвета ● 15 см х 140 см трикотажа в резинку ● 25 см х 140 см хлопковой подкладки ● 1,40 м эластичной тесьмы шириной 3 см ● 90 см шнура ● 2 зажима-фиксатора для шнура ● 2 металлические бочки по размеру шнура ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бумазея, джинсовый материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D, E, F.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	32
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	33
ПОЯС	34
БОЛЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	35
БОЛЬШАЯ ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	36
МЕНЬШАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 35
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 35
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 36
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	D = 6 X 14 CM
МЕНЬШАЯ ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	E = 14 X 10 CM
УСИЛИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ПОД БЛОЧКУ	F = 3 X 3 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4,5 см на обработку низа брюк. Выкроить без припусков обтачки карманов и усиленные детали.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать передние карманы: обметать внутренний срез бочка переднего кармана. Наложить бочок на большую часть подкладки кармана и настрочить по срезам. Обработать карман с отрезной средней частью. По аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Притачать подкладку кармана к срезам основной детали. ● Стачать передние срезы срезы и внутренние срезы припусков ложной застежки. Застрочить внешний сгиб ложной застежки в край. Средний шов настрочить двойной строчкой по левой половине брюк, продолжая строчку вдоль внутренних срезов припусков ложной застежки. ● Обработать выточки на передних и задних половинках брюк. Заутюжить припуски выточек и настрочить в край. ● На каждой задней половине брюк выполнить прорезные карманы в рамку: приложить с изнаночной стороны основной детали вдоль разметки кармана изнаночной стороны вниз меньшую подкладку заднего кармана. На лицевую сторону основной детали наложить обтачку встык друг к другу лицевыми сторонами вниз и притачать, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм от срезов обтачек (= ширина рамки). Расстояние между строчками должно составлять 1 см. Разрезать детали между строчками, выполняя наклонные надсечки к концам строчек. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону изделия, отгибая швы и формируя рамки шириной 5 мм каждая. Скрепить концы

ВЕЛЬВЕТ



МАТЕРИАЛ В РЕЗИНКУ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



кармана, прокладывая тройную строчку по основанию углов припусков. Настрочить в край шов притачивания нижней обтачки. Настрочить предварительно обметанный нижний срез нижней обтачки на подкладку кармана. С лицевой стороны большей подкладки кармана по разметке наложить подзор с предварительно обметанным нижним срезом и настрочить его. Наложить подкладку кармана с подзором на вход в карман и соединить все детали, прокладывая строчку в край с лицевой стороны по шву притачивания верхней обтачки и концам кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Притачать подкладку кармана к верхнему срезу задней половинки брюк. ● Стачать срезы срезы задних половинок брюк. Заутюжить припуски влево и настрочить двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить припуски на задние половинки брюк и настрочить двойной строчкой. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой, оставляя небольшие отверстия (ок. 1,5 см) для вдевания эластичной тесьмы в кулиски низа (на расстоянии 2 см от нижних срезов). ● Заутюжить на изнаночную сторону 5 мм по всем срезам каждой усиленной детали. Изнаночной стороной настрочить усиленные детали по разметке на внешнюю часть пояса. Установить бочки. Стачать пояс в кольцо, оставляя небольшое отверстие на уровне внутренней части пояса для вдевания эластичной тесьмы. Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и сметать продольные срезы. Притачать пояс к верхнему срезу изделия с лицевой стороны. Настрочить шов притачивания по бочкам на расстоянии 7 мм. Подогнав по размеру, отрезать кусок эластичной тесьмы. Продеть эластичную тесьму в пояс. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Продеть шнур в пояс через бочки. Установить на концах шнура зажимы-фиксаторы. ● Заутюжить внутрь 1 см по срезам низа изделия. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа (3 см) и застрочить двойной строчкой. Подогнав по размеру, отрезать два куска эластичной тесьмы. Продеть каждый кусок в соответствующую кулиску низа. Стачать эластичную тесьму в кольцо.

29 ПОЛУПАЛЬТО ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет



Длина по средней линии спинки полу пальто:
45 (47-49-51) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м х 140 см (4 года/5 лет), 1,30 м х 140 см (6/7 лет) шерстяного материала «в елочку» ● 1,30 м х 140 см (4 года/5 лет), 1,50 м х 150 см (6/7 лет) легкого нейлона, выстеганного с легким утеплителем ● 10 см х 140 см искусственной кожи ● 1 разъемная застежка-молния по длине среза борта внутренней застежки и застежки капюшона ● 6 пуговиц диаметром 13 мм ● 3 пуговицы диаметром 14 мм ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

твид, шерстяное сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД	1
БОЧОК	2
КОКЕТКА СПИНКИ	3
СПИНКА	4
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
ВОРОТНИК	7
СТОЙКА	8
БОВОЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	9
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	10
КЛАПАН ЛОЖНОГО НИЖНЕГО КАРМАНА	11
ЛИСТОЧКА ЛОЖНОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	12
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ДЕТАЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ (ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА) И ВНУТРЕННЯЯ ДЕТАЛЬ	
ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ (ИЗ НЕЙЛОНА)	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАЛОКОТНИК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 6
БЕЙКА КЛАПАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На основном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На нейлоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На нейлоне следует раскладывать лекала детали спинки (от разметки шлиц), соединив с лекалом кокетки спинки (от разметки обтачки горловины); лекало переда – от подборта. На лицевой стороне искусственной кожи в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа рукавов и низа изделия из основного материала и 2 см на подгиб низа подкладки. Выкроить без припусков внутренние срезы беек клапанов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Притачать бочки к частям переда. Заутюжить припуски на перед и настрочить на расстоянии 5 мм. ● Сложить листочку ложного левого верхнего кармана вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать припуски швов до 4 мм,




ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

вывернуть, заутюжить вдоль посередине, выправляя края. Притачать листочку по разметке на левую часть переда с лицевой стороны, подрезать шов притачивания до 4 мм, отогнуть листочку вверх и настрочить концы на перед. ● Обработать клапаны ложных карманов: на лицевую сторону внешнего клапана наложить бейку клапана из кожи изнаночной стороной вниз и настрочить, без подгибания срезов, внутренние срезы бейки. Если материал верха толстый, то следует высечь излишки материала, расположенные под бейкой так, чтобы остался припуск шва примерно 7 мм. Сложить внешний и внутренний клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний и боковые срезы. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края. Притачать клапан на основную деталь, подрезать припуск шва притачивания до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов. ● Притачать кокетку к спинке, шов заутюжить на кокетку и настрочить на расстоянии 5 мм. ● Притачать бочки к спинке до шлиц. Заутюжить припуски на спинку и настрочить на расстоянии 5 мм. В каждом рельефе спинки выполнить шлицы с удвоенным припуском по внутренней стороне шлицы по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить плечевые швы. ● Стачать локтевые срезы нижней и верхней частей каждого рукава. Заутюжить припуски на верхние части рукавов и настрочить швы на расстоянии 5 мм. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по контуру декоративных налокотников. Наложить изнаночной стороной декоративные налокотники по разметке на лицевую сторону рукавов и настрочить в край. Обработать передние швы рукавов. Выполнить *втачивание рукавов в проймы*. Заутюжить припуски на изделие и настрочить (5 мм) верхние участки пройм. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки из основного материала. Притачать стойку к воротничкам. Разутюжить припуски и расстрочить в край. Втачать верхний воротник в горловину изделия. Швы разутюжить. Лицевой стороной вниз наложить подборта с обтачкой горловины спинки и верхним воротничком на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, нижних углов бортов и воротника. Подрезать припуски швов до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края, заутюжить и подшить подгиб низа изделия. Скрепить между собой швы горловины. Проложить отделочную строчку по краям бортов и воротника. ● Соединить детали капюшона и подкладки капюшона между собой. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передний срез. Вывернуть, выправить обтачанный край. ● Притачать к внутренним деталям застежки внутренние детали горловины спинки. Швы разутюжить. Втачать капюшон в горловину одной полученной внутренней детали застежки, подкладку капюшона – в горловину другой. Швы разутюжить. К срезам (срезы бортов и срезы застежки капюшона) одной внутренней детали приметать части застежки-молнии. Сложить внутренние детали застежки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, застежки капюшона и нижние углы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Скрепить между собой швы горловины. Проложить по обтачанным краям отделочную строчку. ● Настрочить по разметке на лицевую сторону подбортов и обтачки горловины спинки из основного материала подготовленную внутреннюю деталь с капюшоном. ● Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обметать петли на левом борте и на лацканах с обеих сторон. Пришить большие пуговицы на правой части переда в соответствии с петлями и маленькие пуговицы – по разметке на рукавах (имитация застежки шлиц).

ШЕРСТЯНОЙ МАТЕРИАЛ



НЕЙЛОН



КОЖА



КОКЕТКА ПЕРЕДА	14
ПЕРЕД	15
БОЧОК ПЕРЕДА	16
КОКЕТКА СПИНКИ	17
БОЧОК СПИНКИ	18
СПИНКА	19
РУКАВ	20
ВОРОТНИК	21
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16 ВЫКРОИТЬ УДВОЕННОЙ ШИРИНЫ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы бортов, верхний срез воротника, нижние срезы изделия и рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Все соединительные швы (кроме боковых швов, нижних швов рукавов и швов пройм) обрабатываются накладным швом с открытыми срезами: припуск шва одной детали накладывается изнаночной стороной вниз на припуск шва другой детали с лицевой стороны и соединяется двойной машинной строчкой. ● Перегнуть листочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать их концы. Подрезать швы до 3–4 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить края, заутюжить детали вдоль посередине. ● Обработать рельефы частей переда и карманы в швах с листочками: притачать к срезам листочки одну часть подкладки кармана (из подкладочного материала), отогнуть подкладку. Притачать другую часть подкладки (из основного материала) к участку входа в карман бочка переда, совмещая лицевые стороны деталей. На припуск шва листочки, повернув шва притачивания подкладки кармана, наложить срез переда по разметке и настрочить двойной строчкой. Обработать рельеф переда накладным швом с открытыми срезами, оставляя открытым участок входа в карман и выполняя закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Настрочить концы листочки на бочки переда. ● Обработать рельефы спинки накладным швом с открытыми срезами. ● Притачать кокетки к основным деталям накладным швом с открытыми срезами. ● Обработать плечевые швы накладным швом с открытыми срезами. ● Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые срезы. Аналогично стачать нижние срезы рукавов. Швы разутюжить. ● Складывая детали лицевыми сторонами внутрь, втачать рукава в проймы. ● Втачать воротник в горловину изделия накладным швом с открытыми срезами. ● Настрочить части застежки-молнии с изнаночной стороны бортов и концов воротника так, чтобы звенья застежки оставались открытыми. Проложить двойную машинную строчку вдоль среза низа изделия и рукавов.

ДВУСТОРОННИЙ МАТЕРИАЛ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



30 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/10/11/12 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 9 лет
- — — — — на 10 лет
- — — — — на 11 лет
- — — — — на 12 лет

Длина по средней линии спинки пальто:
80 (84,5–89–93,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,90 м x 140 см (9/10 лет); 2,00 м x 140 см (11/12 лет) дублированного двустороннего материала (одна сторона – искусственная замша, другая – искусственный мех) ● 25 см x 140 см хлопковой подкладки ● 1 разъемная застежка-молния по длине бортов и концов воротника ● нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

дублированные двусторонние материалы других видов, плотный вареный трикотаж.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



31 КРЕСТИЛЬНАЯ СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 3 месяца
- — — — — на 6 месяцев
- — — — — на 9 месяцев
- — — — — на 12 месяцев

Длина по средней линии спинки сорочки от линии талии: 29 (30–31–32) см



32 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 4 года
 — — — — — на 5 лет
 — — — — — на 6 лет
 — — — — — на 7 лет

См. фото на стр. 23 в цветной части

Длина по средней линии спинки платья от линии талии: 31 (34–37–40) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,10 м х 140 см (4 года/5 лет); 1,15 м х 140 см (6/7 лет) вискозного трикотажа
- 90 см х 140 см (4 года/5 лет); 95 см х 140 см (6/7 лет) хлопкового материала с рисунком
- 1 застёжка-молния длиной 14 см
- 30 см эластичной тесьмы шириной 7 мм
- нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковое джерси.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ВОРОТНИК	20
ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	21
СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	22
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	23
БЕЙКА НИЗА ЮБКИ ПЛАТЬЯ	24
РУКАВ	25
БЕЙКА ВОРОТНИКА	A = 5 X 48 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,7 см на обработку низа рукавов. Выкроить без припусков продольные срезы частей бейки воротника.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые швы лифа платья. ● Совместить две детали воротника изнаночными сторонами внутрь и сметать по срезам. Стачать задние средние срезы двух частей бейки воротника, разутюжить припуски. Окантовать бейкой внешние срезы воротника. ● Втачать воротник в горловину с изнаночной стороны, шов обметать (можно окантовать) и настрочить по горловине. Отогнуть воротник на лицевую сторону изделия и приметать срезы концов к боковым срезам частей переда лифа. Наложить правую часть переда лифа на левую часть. Совместить средние линии и сметать по нижним и боковым срезам. ● Обработать боковые швы лифа, оставляя в левом шве отверстие для застёжки-молнии – 8 см. ● Обработать продольные швы рукавов, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы на уровне припуска на обработку низа рукава. Втачать рукава в проймы. ● Выполнить боковые швы юбки платья, оставляя в левом боковом шве отверстие для застёжки-молнии – 6 см. Выполнить боковые швы бейки низа юбки. Сложить полученную бейку низа вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и притачать ее к нижнему срезу юбки. Отогнуть бейку вниз, шов настрочить в край. ● Сосборить верхний срез юбки до размера нижнего среза лифа. Притачать юбку к нижнему срезу лифа. ● В левом боковом шве платья выполнить застёжку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону, подгибая срез (0,8 см) внутрь, получены кулиски для эластичной тесьмы. Продеть в кулиски куски эластичной тесьмы нужного размера, стачать тесьму в кольцо.

ТРИКОТАЖ



ХЛОПКОВЫЙ МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,00 м х 140 см (3 месяца/6 месяцев), 1,05 м х 140 см (9/12 месяцев) вышитой органзы
- 90 см х 140 см (3 месяца/6 месяцев), 95 см х 140 см (9/12 месяцев) атласа
- 10 см х 140 см легкого клевого прокладочного материала
- 2,30 м кружевной тесьмы с фестонами
- 5 пуговиц диаметром 9 мм
- нитки в тон

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый муслин, шитье, шерстяной муслин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D.


ЛИФ	34
ЮБКА	35
РУКАВ	36
ВОРОТНИК	37
ПОЯС	A = 9 X 70 CM
БАНТ ПОЯСА	B = 8 X 8 CM
ШЛЕВКА БАНТА	C = 4 X 4,5 CM
ОКАНТОВКА ПРОЙМЫ	D = 2,5 X 70 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ


На органзе, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей В и С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ сорочки, пояс, бант, шлевку банта и окантовку пройм.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом части воротника из атласа.
- Стачать задние средние срезы юбки сорочки двойным (английским) швом. Также стачать задние средние срезы нижней сорочки. ● На предварительно обметанный нижний срез нижней юбки настрочить кружевную тесьму. ● Обметать нижний срез юбки сорочки узким плотным декоративным зигзагом. ● С помощью мелких наметочных стежков собрать верхний срез юбки и нижней юбки до размера низа лифа. Вложить нижнюю юбку внутрь юбки. Сметать срезы. ● Выполнить плечевые швы внешнего лифа двойным (английским) швом. Также выполнить плечевые швы внутреннего лифа. ● Изнаночной стороной наложить части воротника из органзы на лицевую сторону продублированных частей воротника из атласа и сметать по срезам. Сложить попарно детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы, подрезав швы до 5 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Скрепить встык передние концы воротника. Вметать воротник в горловину внешнего лифа с лицевой стороны. ● На лицевую сторону внешнего лифа наложить внутренний лиф лицевой стороной вниз и обтачать срезы горловины, втачивая воротник, и задние срезы застёжки спинки. Вывернуть на лицевую сторону, выправить края. Заутюжить припуск застёжки на изнаночную сторону и настрочить внутренние и верхние края припусков застёжки. Обметать петли на левой части спинки. ● Наложить левый край застёжки на правый край, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы деталей. Сметать срезы пройм внешнего и внутреннего лифов. ● На лицевую сторону рукавов из атласа наложить рукава из органзы лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края и сметать детали по всем срезам. Настрочить кружевную тесьму на низ рукавов. ● Сосборить рукава по срезам окатов до длины пройм. Втачать рукава в проймы. Окантовать, при желании, припуски швов пройм. ● Притачать к лифу юбку. ● Перегнуть пояс пополам лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя отверстие для вывертывания. Вывернуть, выправить края, подшить подогнутые припуски открытого участка шва обтачивания потайными стежками. Обработать бант и шлевку банта. Обогнуть шлевкой банта деталь банта посередине, собрав ее, и скрепить малозаметными стежками с внутренней стороны. Пришить посередине пояса бант. Пришить пояс к сорочке незаметными стежками по средней линии переда и у боковых швов. ● Пришить пуговицы на правую сторону застёжки.









18

19


18


A
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
спецвыпуск №8/2015


39


MARTING.
D. F. (p.39)


C. DAY. INTE






































17

18

DT

COLLO - D. F. (p.37)

В

ШИТЬЕ И КРОЙ


IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE


спецвыпуск №8/2015


34


37


piegare



















22


23


24


25

















17

18

33

C. DAV. INTERO - D. F. (p.33)





18


C. DT INT
D. F. (p.32)


36


17

































8

9

10

11



12

13

14

15

30

C. DAV. INTERO - D. F. (p.22)

13

INTERO - D. F. (p.35)

FIANCO GONNA

DIETRODS

SACCO TASCA DT - D. F. (p.31)

16

17

35

C. DAV. E DT

33

piegare di sn

piegare

C. DT INTERO
D. F. (p.33)

D

ШИТЬЕ И КРОЙ

IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE

спецвыпуск №8/2015


PROFILO DAV. DS - D. F. (p.01)


piegare


C. DI INTERNO
D. F. (p.04)


DAV.
D. F. (p.03)


21


































17

18



17


36


38


linea fodera


ARRICCIARE


linea fodera





































18

19

piegare

C. DT INTERO
D. F. (p.35)

F
ШИТЬЕ И КРОЙ

IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE

спецвыпуск №8/2015

137

FIANCO
D. F. (p.34A)

19

Fessino

