

manequim
WWW.MANEQUIM.COM.BR **MOLDE ON LINE**

- 1 Antes de tudo, verifique se o quadrado localizado no canto superior esquerdo da Folha 1 mede 5 cm de cada lado. Isso indica que o seu molde está na proporção correta e pronto para ser montado.
- 2 Siga o mapa de montagem para posicionar corretamente cada uma das oito folhas que você imprimiu, referentes ao seu molde.
- 3 Repare que existe uma margem em volta de cada uma das folhas, marcada por uma linha pontilhada. Com uma tesoura, corte, na linha pontilhada, os lados esquerdos das folhas 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Em seguida, corte, sempre nas linhas pontilhadas, os lados de cima das folhas 5, 6, 7 e 8.
- 4 Para montar, use cola para papel ou fita adesiva. Seguindo o mapa de montagem, cole primeiramente os lados de cima com os de baixo, na ordem: 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Você deve ter agora 4 tiras com duas folhas unidas cada uma. Em seguida, cole a primeira tira na segunda e assim sucessivamente até terminar de montar o seu molde.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

COMO MONTAR O SEU MOLDE

manequim

WWW.MANEQUIM.COM.BR

MOLDE ON LINE



VESTIDO ★★★★★

Peças de 1 a 17 Tam. 44

TECIDO – Cetim de seda (rosa), tafetá (cinza), cetim devorê (off-white) e seda (preto).

METRAGEM – 2,70 m (rosa), 0,40 m (cinza) e 0,30 m (off-white), sempre com 1,50 m de largura.

Modelo com 1,08 m de comprimento

MATERIAL – Um zíper invisível de 25 cm; 2,40 m (rosa) e 0,30 m (branco) x 1,50 m de crepe para forro; 0,70 m de tafetá preto.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças nos tecidos e no forro (veja os Planos de Corte). 1 - REFORÇO MAIOR DAS PREGAS DA FRENTE. 4 - REFORÇO MENOR DAS PREGAS DA FRENTE. 6 - REFORÇO MAIOR DAS PREGAS DAS COSTAS. 9 - REFORÇO MENOR DAS PREGAS DAS COSTAS – Corte cada peça duas vezes no forro. 2 - FRENTE CENTRAL. 5 - FRENTE LATERAL ESQUERDA. 7 - COSTAS CENTRAL. 10. COSTAS LATERAL ESQUERDA – Corte as peças uma vez no cetim e no forro. 3 - FRENTE LATERAL DIRETA. 8 - COSTAS LATERAL DIREITA – Corte uma vez no devorê e duas vezes no forro. 11 - FRENTE INFERIOR EXTERNA. 12 - COSTAS INFERIOR EXTERNA – Corte cada peça duas vezes no cetim. 13 - BABADO INFERIOR EXTERNO. – Corte quatro vezes no tecido e no forro. 14 - FRENTE INFERIOR INTERNA. 15- COSTAS INFERIOR INTERNA – Corte cada peça uma vez no forro, formando peças inteiras. 16 - FRENTE DO BABADO INFERIOR INTERNO - Corte uma vez no tecido e no forro, formando peças inteiras. 17 - COSTAS DO BABADO INFERIOR INTERNO – Corte duas vezes no tecido e no forro. A – PREGAS ROSA – Duas tiras de 54 cm com 15 cm de largura. PREGAS CINZA – Duas tiras de 1,00 m com 22 cm de largura. VIVO – Uma tira com emendas no tafetá preto de 4,70 m com 3 cm de largura.

MONTAGEM

- Faça pregas de 5 cm de profundidade e 2,5 cm de distância nas tiras cinza e rosa, paralelas as bordas menores das tiras. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos nas laterais das tiras.
- Prenda as peças de forro com alfinetes pelo avesso das tiras pregueadas. Em seguida, alinhe as pregas contornando as bordas do forro. Retire o excesso de tecido das bordas das pregas, contornando o forro.
- Una as peças das pregas menores e as peças centrais da frente e das costas com uma costura, prendendo as peças externas e internas, separadamente.
- Faça as costuras de união do restante das peças superiores da frente e das costas, coincidindo a numeração de montagem, prendendo as bordas do vivo vincado ao meio. Una as peças internas superiores de forro, da mesma maneira.
- Feche os ombros e a lateral direita das peças externas e internas, separadamente.
- Junte as peças superiores externa e interna, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote e, com outra costura, pelas cava esquerda da frente e das costas. Revire as peças.
- Vingue as pregas do tecido inferior externo, direito sobre direito, na direção das setas, deixando A sobre B. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos nas bordas superiores das peças.
- Junte frente e costas das peças inferiores de tecido e de forro, separadamente, avesso sobre avesso, com uma costura pelas laterais, deixando livre a abertura

COMO MONTAR O SEU MOLDE

manequim

WWW.MANEQUIM.COM.BR

MOLDE ON LINE




superior esquerda. Em seguida, torne a costurar unindo as peças, direito sobre direito, escondendo as bordas das folgas. Faça as costuras do centro da frente e das costas, da mesma maneira.

- Una os babados inferiores com uma costura pelas laterais e pelo centro, prendendo o tecido e o forro, separadamente.
- Junte tecido e forro dos babados com uma costura pelas bordas inferiores. Revire os babados, avesso sobre avesso.
- Separe uma tira de vivo de 2,10 m. Feche as pontas do vivo com uma costura.
- Costure as bordas superiores dos babados pelo direito das bordas inferiores do tecido e do forro, prendendo as bordas do vivo vincado ao meio.
- Monte as peças superiores nas inferiores, separadamente.
- Faça a montagem do zíper invisível na abertura lateral do tecido. Costure o direito das bordas do forro pelo avesso das folgas do zíper.
- Pelo avesso, costure as folgas das peças superiores e inferiores internas e externas, unindo-as.


ZÍPER INVISÍVEL – Una as peças com uma costura a 2 cm da marcação do trecho da abertura para a montagem do zíper. Abra as costuras a ferro, vincando as folgas da abertura para o avesso sobre a linha de costura. Una as bordas vincadas com alinhavos, sem deixar que uma peça fique sobre a outra. Coloque o zíper fechado sobre a folga de tecido, no lado do avesso e a partir da borda superior, deixando o puxador do cursor virado para o lado de fora. Alinhave o zíper sobre a folga de tecido. Adapte na máquina de costura a sapatilha especial para pregar zíper. Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os “dentes” do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Prenda o zíper na outra borda da abertura, colocando os “dentes”, desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

PLANO DE CORTE




manequim
WWW.MANEQUIM.COM.BR **MOLDE ON LINE**

MOLDE ON LINE




FORRO ROSA

1.50 M




OFF-WHITE

1.50 M



TECIDO /
FORRO PRETO

1,50 M



FORRO
BRANCO

DOBRA

ANOTAÇÕES

[illegible]

ATENÇÃO

Antes de iniciar a impressão e colagem das folhas, imprima somente esta página.

**Verifique se este
quadrado mede
5 cm x 5 cm**

